



Los geht's

Active IQ Unified Manager

NetApp
January 15, 2026

Inhalt

Los geht's	1
Schnellstartanleitung für VMware Installationen	1
Systemanforderungen	1
Installation von Active IQ Unified Manager	1
Kurzanleitung für Linux-Installationen	2
Systemanforderungen	2
Installation von Active IQ Unified Manager	2
Kurzanleitung für Windows-Installationen	3
Systemanforderungen	3
Installation von Active IQ Unified Manager	4

Los geht's

Schnellstartanleitung für VMware Installationen

Sie können die heruntergeladen .tar Datei, die ein Stammzertifikat enthält, a README Datei und an OVA Datei und stellen Sie Unified Manager als virtuelle Appliance bereit.

Systemanforderungen

- Betriebssystem: VMware ESXi 8.0
- RAM: 12 GB
- CPU: Insgesamt 9572 MHz
- Freier Speicherplatz: 5 GB (Thin Provisioning), 152 GB (Thick Provisioning)

Detaillierte Systemanforderungen finden Sie im "[Anforderungen für die Installation von Unified Manager](#)" Und "[Interoperabilitätsmatrix](#)".

Installation von Active IQ Unified Manager

Laden Sie das Installationsprogramm herunter

1. Laden Sie die herunter .tar Datei, die ein Stammzertifikat enthält, a README Datei und an OVA Datei:
2. Speichern Sie die Datei in einem lokalen Verzeichnis oder Netzwerkverzeichnis, auf das Ihr vSphere Client zugreifen kann.
3. In dem Verzeichnis, in dem Sie das heruntergeladen haben .tar Datei, geben Sie das ein tar -xvzf ActiveIQUnifiedManager-<version>.tar.gz Befehl. + das erforderliche OVA Datei, ein Stammzertifikat und ein README Die Datei wird in das Zielverzeichnis entpackt.

Überprüfen Sie die Integrität

Sie können die Integrität des überprüfen OVA Führen Sie die Schritte aus, die im aufgeführt sind README Datei:

Installation Von Unified Manager

1. Klicken Sie im vSphere-Client auf **Datei > OVF-Vorlage bereitstellen**.
2. Suchen Sie die OVA-Datei und stellen Sie die virtuelle Appliance mithilfe des Assistenten auf dem ESXi- Server bereit.
3. Auf der Seite „Prüfungsdetails“ im Abschnitt „Herausgeber“ wird die Meldung angezeigt Entrust Code Signing - OVCS2 (Trusted certificate) Bestätigt die Integrität des Downloads OVA Datei: Für die Nachricht Entrust Code Signing - OVCS2 (Invalid certificate), Aktualisieren Sie den VMware vCenter Server auf 7.0U3E oder eine höhere Version.
4. Füllen Sie auf der Seite Vorlage anpassen auf der Registerkarte Eigenschaften die Felder aus, die für den Installationstyp erforderlich sind:
 - Geben Sie für die statische Konfiguration die erforderlichen Informationen in alle Felder ein. Das Hinzufügen von Informationen für das Feld **Secondary DNS** ist nicht erforderlich.
 - Wenn DHCP unter IPv4 verwendet wird, fügen Sie in keinem Feld Informationen hinzu.

- Aktivieren Sie für DHCP unter Verwendung von IPv6 das Kontrollkästchen „Automatische IPv6-Adresse aktivieren“. Fügen Sie in keinem anderen Feld Informationen hinzu.
5. Schalten Sie die VM ein.
 6. Klicken Sie auf die Registerkarte Konsole, um den anfänglichen Startvorgang anzuzeigen.
 7. Zeitzone konfigurieren.
 8. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für die Unified Manager-Wartung ein.

Am Ende der Installation werden die Informationen zur Verbindung mit der Unified Manager Web-Benutzeroberfläche angezeigt.

Kurzanleitung für Linux-Installationen

Sie können das Installationspaket herunterladen und Unified Manager auf einer physischen oder virtuellen Red Hat Enterprise Linux-Plattform installieren.

Systemanforderungen

- Betriebssystem: Red Hat Enterprise Linux Versionen 8.x und 9.4, basierend auf x86_64 Architektur, installiert unter Verwendung der „Server mit GUI“ Basisumgebung aus der Option **Software Selection** des OS Installers
- RAM: 12 GB, CPU: 9572 MHz insgesamt
- Freier Speicherplatz: 100 GB Festplattenspeicher im /opt/netapp/data Verzeichnis, 50 GB in der Root-Partition. Für die separate Montage /opt Und /var/log Verzeichnisse, stellen Sie sicher, dass /opt Hat 15 GB, /var/log Hat 16 GB, und /tmp Verfügt über 10 GB freien Speicherplatz.

Detaillierte Systemanforderungen und Informationen zur Installation des Produkts an einem gesicherten Standort finden Sie im ["Anforderungen für die Installation von Unified Manager"](#) Und das ["Interoperabilitätsmatrix"](#).

Installation von Active IQ Unified Manager

Laden Sie das Installationsprogramm herunter

1. Laden Sie die herunter ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip Installationspaket und Code-Signing-Zertifikat (.pem) Und digitale Signatur (.sig).
2. Führen Sie im Verzeichnis, in dem Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben, folgende Schritte aus:

```
# unzip ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip
```

Überprüfen Sie die Integrität

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Integrität des Installationspaketes zu überprüfen:

- Laufen `openssl x509 -pubkey -noout -in AIQUM-RHEL-CLIENT-INTER-ROOT.pem > <public_key_file_name>` Erstellen einer Datei mit dem öffentlichen Schlüssel aus dem Code-Signierungszertifikat.
- Laufen `openssl dgst -sha256 -verify <public_key_file_name> -signature <signature_file_name> ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip` So überprüfen Sie die

Signatur des Installationspaket.

Überprüfung der Repository-Konfiguration

Die Verfahren zur Konfiguration eines Red hat Enterprise Linux-Repository sind standortspezifisch. Sie können das im Installationspaket enthaltene Skript verwenden `pre_install_check.sh`, um die Konfiguration Ihres Betriebssystems zu überprüfen. Wenn Ihr System mit dem Internet verbunden ist, erhalten Sie automatisch Anweisungen zur Einrichtung des Red hat Enterprise Linux Repository.

```
# sudo ./pre_install_check.sh
```

Installation Von Unified Manager

Unified Manager verwendet das `yum` Dienstprogramm zur Installation der Software und jeglicher abhängiger Software. Da es unterschiedliche Images von Red hat Enterprise Linux gibt, hängen die installierten Pakete von der in den Images vorhandenen Software ab. Das `yum` Dienstprogramm bestimmt die abhängigen Softwarepakete für die Installation. Weitere Informationen zu den abhängigen Softwarepaketen finden Sie im "[Linux-Software- und Installationsanforderungen](#)".

Um Unified Manager zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus, entweder als Root-Benutzer oder mit `sudo`, Aus dem Verzeichnis, in dem die Installationsdatei entpackt wurde:

```
# yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm
```

Oder

```
% sudo yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm
```

Am Ende der Installation werden die Informationen zur Verbindung mit der Unified Manager Web-Benutzeroberfläche angezeigt. Wenn Sie keine Verbindung zur Web-Benutzeroberfläche herstellen können, lesen Sie den `README` Datei mit der Software für weitere Informationen über Port 443 Einschränkungen verpackt.

Kurzanleitung für Windows-Installationen

Sie können das Installationspaket herunterladen und Unified Manager installieren, um Probleme mit der Storage-Kapazität, Verfügbarkeit, Performance und Datensicherung zu überwachen und zu beheben.

Systemanforderungen

- Betriebssysteme
 - Microsoft Windows Server 2019 Standard und Datacenter Edition
 - Microsoft Windows Server 2022 Standard und Datacenter Edition

Unified Manager wird auf 64-Bit-Windows-Betriebssystem für die folgenden Sprachen unterstützt:

- Englisch
- Japanisch
- Vereinfachtes Chinesisch

- RAM: 12 GB
- CPU: Insgesamt 9572 MHz
- Freier Speicherplatz: 100 GB Festplattenspeicher für das Installationsverzeichnis, 50 GB Festplattenspeicher für das MySQL-Datenverzeichnis

Detaillierte Systemanforderungen finden Sie im "[Anforderungen für die Installation von Unified Manager](#)" Und "[Interoperabilitätsmatrix](#)".

Installation von Active IQ Unified Manager

Laden Sie das Installationsprogramm herunter

1. Laden Sie die herunter ActiveIQUnifiedManager-<version>.exe Installationspaket.
2. Kopieren Sie die Installationsdatei in ein Verzeichnis auf dem Zielsystem.

Installation Von Unified Manager

Stellen Sie für die Installation von Unified Manager sicher, dass Microsoft .NET 4.5 oder eine neuere Version installiert ist. Im Rahmen des Installationsprozesses installiert Unified Manager je nach Bedarf andere Pakete von Drittanbietern. Weitere Informationen zu den abhängigen Softwarepaketen finden Sie im "[Windows Software- und Installationsanforderungen](#)".

1. Melden Sie sich unter Windows mit dem lokalen Standardkonto an.
2. Klicken Sie in dem Verzeichnis, in dem Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben, mit der rechten Maustaste auf die ausführbare Datei Unified Manager (.exe) als Administrator.
3. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung den Benutzernamen und das Passwort ein, um den Unified Manager-Wartungs-Benutzer zu erstellen.
4. Geben Sie im Datenbankverbindungsassistenten das MySQL-Root-Passwort ein.
5. Befolgen Sie die verbleibenden Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
6. Klicken Sie am Ende der Installation auf **Fertig stellen** und die Unified Manager Web-Benutzeroberfläche wird angezeigt.

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFFE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRÄGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.