



# Installation Von Astra Trident

## Astra Trident

NetApp  
June 28, 2024

# Inhalt

- Installation Von Astra Trident ..... 1
  - Erfahren Sie mehr über die Installation von Astra Trident ..... 1
  - Installation über den Trident Operator ..... 5
  - Installieren Sie mit tridentctl ..... 32

# Installation Von Astra Trident

## Erfahren Sie mehr über die Installation von Astra Trident

Damit Astra Trident in einer Vielzahl von Umgebungen und Organisationen installiert werden kann, bietet NetApp diverse Installationsoptionen an. Sie können Astra Trident über den Trident-Operator (manuell oder mit Helm) oder mit `tridentctl` installieren. In diesem Thema finden Sie wichtige Informationen zur Auswahl des richtigen Installationsprozesses.

### Kritische Informationen zu Astra Trident 24.02

Sie müssen die folgenden wichtigen Informationen über Astra Trident lesen.

#### **Informationen über Astra Trident**

- Kubernetes 1.27 wird jetzt in Trident unterstützt. Upgrade von Trident vor dem Upgrade von Kubernetes.
- Astra Trident setzt die Verwendung von Multipathing-Konfiguration in SAN-Umgebungen strikt um und empfiehlt den Nutzen von `find_multipaths: no` in Multipath.conf Datei.

Verwendung einer Konfiguration ohne Multipathing oder Verwendung von `find_multipaths: yes` Oder `find_multipaths: smart` Der Wert in der Multipath.conf-Datei führt zu Mount-Fehlern. Trident empfiehlt die Verwendung von `find_multipaths: no` Seit der Version 21.07.

### Bevor Sie beginnen

Unabhängig von Ihrem Installationspfad müssen Sie Folgendes haben:

- Vollständige Berechtigungen für einen unterstützten Kubernetes-Cluster, auf dem eine unterstützte Version von Kubernetes und aktivierte Funktionsanforderungen ausgeführt werden. Überprüfen Sie die ["Anforderungen"](#) Entsprechende Details.
- Zugriff auf ein unterstütztes NetApp Storage-System.
- Kann Volumes von allen Kubernetes Worker-Nodes aus mounten
- Einem Linux-Host mit `kubectl` (Oder `oc`, Falls Sie OpenShift nutzen) ist installiert und konfiguriert, um den Kubernetes-Cluster zu managen, den Sie verwenden möchten.
- Der `KUBECONFIG` Umgebungsvariable auf die Kubernetes-Cluster-Konfiguration verweisen.
- Bei Verwendung von Kubernetes mit Docker Enterprise ["Führen Sie die entsprechenden Schritte aus, um den CLI-Zugriff zu aktivieren"](#).



Wenn Sie sich nicht mit dem vertraut gemacht haben ["Grundkonzepte"](#), Ist jetzt eine tolle Zeit, um das zu tun.

## Wählen Sie Ihre Installationsmethode

Wählen Sie die für Sie richtige Installationsmethode aus. Sie sollten auch die Überlegungen zu prüfen "[Bewegen zwischen Methoden](#)" Bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.

### Verwenden des Betreibers von Trident

Ob manuell oder mit Hilfe von Helm – der Trident Operator ist ein hervorragender Weg, die Installation zu vereinfachen und Astra Trident Ressourcen dynamisch zu managen. Das können Sie sogar "[Individuelle Anpassung der Trident Implementierung](#)" Verwenden der Attribute im `TridentOrchestrator` Benutzerdefinierte Ressource (CR).

Die Vorteile der Verwendung des Trident-Mitarbeiters:

#### **<strong> </strong> für Objekte aus Trident**

Der Trident Operator erstellt automatisch die folgenden Objekte für Ihre Kubernetes-Version.

- Servicekonto für den Betreiber
- ClusterRole und ClusterRoleBinding an das ServiceAccount
- Dedizierte PodSecurityPolicy (für Kubernetes 1.25 und früher)
- Der Bediener selbst

#### **<strong>-</strong>**

Der Cluster-scoped Trident Operator verwaltet Ressourcen, die mit einer Astra Trident Installation auf Cluster-Ebene verbunden sind. Dies reduziert Fehler, die bei der Verwaltung von Clusterressourcen mit einem Namespace-Scoped-Operator auftreten können. Dies ist wichtig für die Selbstheilung und das Patching.

#### **<strong> Verheilen cappeckelT </strong>**

Der Bediener überwacht die Installation von Astra Trident und ergreift aktiv Maßnahmen, um Probleme wie das Löschen der Implementierung oder das versehentliche Ändern der Implementierung zu beheben. A `trident-operator-<generated-id>` Pod wird erstellt, der A zugeordnet `TridentOrchestrator` CR mit einer Astra Trident Installation. Dadurch wird sichergestellt, dass nur eine Instanz von Astra Trident im Cluster vorhanden ist und das Setup kontrolliert, um sicherzustellen, dass die Installation idempotent ist. Wenn Änderungen an der Installation vorgenommen werden (z. B. Löschen der Bereitstellung oder Knotendemonstanz), identifiziert der Bediener diese und korrigiert sie einzeln.

## <strong> Vermittlhat Updates für vorhandene InstalleIT </strong>

Sie können eine vorhandene Implementierung einfach mit dem Bediener aktualisieren. Sie müssen nur die bearbeiten `TridentOrchestrator` CR, um Aktualisierungen für eine Installation durchzuführen.

Betrachten Sie zum Beispiel ein Szenario, bei dem Sie Astra Trident aktivieren müssen, um Debug-Protokolle zu generieren. Um dies zu tun, patchen Sie Ihre `TridentOrchestrator` Einstellen `spec.debug` Bis `true`:

```
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge  
-p '{"spec":{"debug":true}}'
```

Nachher `TridentOrchestrator` Wird aktualisiert, verarbeitet der Bediener die Updates und Patches für die vorhandene Installation. Dies kann dazu führen, dass neue Pods erstellt werden, um die Installation entsprechend zu ändern.

## <strong> Retinstallbeam </strong>

Der im Cluster enthaltene Trident Operator ermöglicht die saubere Entfernung von im Cluster-Umfang enthaltenen Ressourcen. Benutzer können Astra Trident vollständig deinstallieren und einfach neu installieren.

## <strong> </strong> für Kubernetes Upgrade

Wenn die Kubernetes-Version des Clusters auf eine unterstützte Version aktualisiert wird, aktualisiert der Operator automatisch eine bestehende Astra Trident-Installation und ändert sie, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen der Kubernetes-Version erfüllt.



Wenn das Cluster auf eine nicht unterstützte Version aktualisiert wird, verhindert der Operator die Installation von Astra Trident. Falls Astra Trident bereits mit dem Operator installiert wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, die angibt, dass Astra Trident auf einer nicht unterstützten Kubernetes-Version installiert ist.

## <strong> Cluster Management unter Verwendung von BlueXP (früher Cloud Manager)</strong>

Mit "[Astra Trident mit BlueXP](#)", Sie können ein Upgrade auf die neueste Version von Astra Trident durchführen, Storage-Klassen hinzufügen und managen, mit Arbeitsumgebungen verbinden und persistente Volumes mit Cloud Backup Service sichern. BlueXP unterstützt die Astra Trident-Implementierung mithilfe des Trident-Operators entweder manuell oder über Helm.

## Wird Verwendet `tridentctl`

Wenn Sie bereits eine Implementierung haben, die ein Upgrade durchgeführt werden muss oder eine stark angepasste Implementierung benötigen, sollten Sie dies in Betracht ziehen . Dies ist die herkömmliche Methode der Implementierung von Astra Trident.

Das können Sie Generierung der Manifeste für Trident Ressourcen: Dies umfasst die Implementierung, das

Demonet, das Servicekonto und die Cluster-Rolle, die Astra Trident im Rahmen der Installation erstellt.



Ab Version 22.04 werden die AES-Schlüssel nicht mehr bei jeder Installation von Astra Trident neu generiert. Mit dieser Version installiert Astra Trident ein neues geheimes Objekt, das bei den Installationen fortbesteht. Das bedeutet, `tridentctl` In 22.04 können frühere Versionen von Trident deinstalliert werden, ältere Versionen können jedoch nicht 22.04 Installationen deinstallieren.

Wählen Sie die entsprechende `Installation_method_` aus.

## Wählen Sie den Installationsmodus aus

Bestimmen Sie Ihren Bereitstellungsprozess auf der Grundlage des von Ihrem Unternehmen benötigten *Installations-Modus* (Standard, Offline oder Remote).

### Standardinstallation

Dies ist der einfachste Weg, Astra Trident zu installieren und funktioniert für die meisten Umgebungen, die keine Netzwerkeinschränkungen auferlegen. Im Standardinstallationsmodus werden standardmäßig erforderliche Trident-Datenbanken verwendet (`docker.io`) Und CSI (`registry.k8s.io`) Bilder.

Wenn Sie den Standardmodus verwenden, können Sie das Astra Trident-Installationsprogramm:

- Ruft die Container-Images über das Internet ab
- Erstellt eine Implementierung oder Node-Demonset, bei dem Astra Trident Pods auf allen teilnahmeberechtigten Nodes im Kubernetes Cluster gespinnt werden

### Offline-Installation

Der Offline-Installationsmodus kann an einem luftgekapselten oder sicheren Ort erforderlich sein. In diesem Szenario können Sie eine einzelne private, gespiegelte Registry oder zwei gespiegelte Registryrien erstellen, um die erforderlichen Trident- und CSI-Images zu speichern.



Unabhängig von Ihrer Registrierungskonfiguration müssen CSI-Bilder in einer Registrierung enthalten sein.

### Remote-Installation

Hier finden Sie einen allgemeinen Überblick über den Remote-Installationsprozess:

- Stellen Sie die entsprechende Version von bereit `kubectl` Auf dem Remote-Rechner, von wo aus Sie Astra Trident implementieren möchten.
- Kopieren Sie die Konfigurationsdateien aus dem Kubernetes-Cluster und legen Sie die fest `KUBECONFIG` Umgebungsvariable auf dem Remotecomputer.
- Initiieren Sie A `kubectl get nodes` Befehl zum Überprüfen, ob eine Verbindung mit dem erforderlichen Kubernetes-Cluster hergestellt werden kann.
- Führen Sie die Implementierung von der Remote-Maschine aus, indem Sie die standardmäßigen Installationsschritte verwenden.

## Wählen Sie den Prozess basierend auf Methode und Modus aus

Nachdem Sie Ihre Entscheidungen getroffen haben, wählen Sie den entsprechenden Prozess aus.

Method	Installationsmodus
Trident-Operator (manuell)	"Standardinstallation" "Offline-Installation"
Betreiber von Trident (Helm)	"Standardinstallation" "Offline-Installation"
tridentctl	"Standard- oder Offline-Installation"

## Wechseln zwischen den Installationsmethoden

Sie können sich entscheiden, Ihre Installationsmethode zu ändern. Bevor Sie dies tun, sollten Sie folgendes bedenken:

- Verwenden Sie immer die gleiche Methode für die Installation und Deinstallation von Astra Trident. Wenn Sie mit bereitgestellt haben `tridentctl`, Sie sollten die entsprechende Version des verwendeten `tridentctl` Binary zur Deinstallation von Astra Trident. Ebenso sollten Sie bei der Bereitstellung mit dem Operator die bearbeiten `TridentOrchestrator` CR und Set `spec.uninstall=true` Um Astra Trident zu deinstallieren.
- Wenn Sie über eine bedienerbasierte Bereitstellung verfügen, die Sie stattdessen entfernen und verwenden möchten `tridentctl` Bei der Implementierung von Astra Trident sollten Sie zuerst bearbeiten `TridentOrchestrator` Und gesetzt `spec.uninstall=true` Um Astra Trident zu deinstallieren. Löschen Sie dann `TridentOrchestrator` Und die Bedienerbereitstellung. Sie können dann mit installieren `tridentctl`.
- Wenn Sie über eine manuelle, bedienerbasierte Implementierung verfügen und die Helm-basierte Trident Operator-Implementierung verwenden möchten, sollten Sie zuerst den Operator manuell deinstallieren und dann die Helm-Installation durchführen. So kann Helm den Trident-Operator mit den erforderlichen Beschriftungen und Anmerkungen implementieren. Wenn dies nicht der Fall ist, schlägt die Bereitstellung des Helm-basierten Trident-Operators mit einem Fehler bei der Labelvalidierung und einem Validierungsfehler bei der Annotation fehl. Wenn Sie eine haben `tridentctl`-Basierte Bereitstellung, können Sie Helm-basierte Implementierung nutzen, ohne Probleme zu verursachen.

## Andere bekannte Konfigurationsoptionen

Bei der Installation von Astra Trident auf VMware Tanzu Portfolio Produkten:

- Das Cluster muss privilegierte Workloads unterstützen.
- Der `--kubelet-dir` Flag sollte auf den Speicherort des kubelet-Verzeichnisses gesetzt werden. Standardmäßig ist dies `/var/vcap/data/kubelet`.

Festlegen der Kubelet-Position unter Verwendung `--kubelet-dir` Ist für Trident Operator, Helm und bekannt `tridentctl` Implementierungen.

## Installation über den Trident Operator

## Manuelle Implementierung des Trident-Mitarbeiters (Standard-Modus)

Sie können den Trident-Operator manuell implementieren, um Astra Trident zu installieren. Dieser Prozess gilt für Installationen, bei denen die von Astra Trident benötigten Container-Images nicht in einer privaten Registrierung gespeichert werden. Wenn Sie über eine private Bildregistrierung verfügen, verwenden Sie das ["Prozess für Offline-Implementierung"](#).

### Kritische Informationen zu Astra Trident 24.02

Sie müssen die folgenden wichtigen Informationen über Astra Trident lesen.

#### **Informationen über Astra Trident**

- Kubernetes 1.27 wird jetzt in Trident unterstützt. Upgrade von Trident vor dem Upgrade von Kubernetes.
- Astra Trident setzt die Verwendung von Multipathing-Konfiguration in SAN-Umgebungen strikt um und empfiehlt den Nutzen von `find_multipaths: no` in Multipath.conf Datei.

Verwendung einer Konfiguration ohne Multipathing oder Verwendung von `find_multipaths: yes` Oder `find_multipaths: smart` Der Wert in der Multipath.conf-Datei führt zu Mount-Fehlern. Trident empfiehlt die Verwendung von `find_multipaths: no` Seit der Version 21.07.

### Trident-Operator kann manuell implementiert und Trident installiert werden

Prüfen ["Die Übersicht über die Installation"](#) Um sicherzustellen, dass Sie die Installationsvoraussetzungen erfüllt haben, und die richtige Installationsoption für Ihre Umgebung ausgewählt haben.

#### Bevor Sie beginnen

Melden Sie sich vor der Installation beim Linux-Host an, und überprüfen Sie, ob er einen funktionierenden ["Unterstützter Kubernetes-Cluster"](#) Und dass Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.



Mit OpenShift, verwenden `oc` Statt `kubectl` In allen folgenden Beispielen, und melden Sie sich als **System:admin** zuerst mit dem Ausführen an `oc login -u system:admin` Oder `oc login -u kube-admin`.



### 1. Überprüfen Sie Ihre Kubernetes Version:

```
kubectl version
```

### 2. Überprüfung der Berechtigungen für Cluster-Administratoren:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

### 3. Überprüfen Sie, ob Sie einen Pod starten können, der ein Image aus dem Docker Hub verwendet, und ob er das Storage-System über das POD-Netzwerk erreichen kann:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

## Schritt 1: Laden Sie das Trident Installer-Paket herunter

Das Astra Trident Installationspaket enthält alles, was Sie für die Bereitstellung des Trident-Operators und die Installation von Astra Trident benötigen. Laden Sie die neueste Version des Trident Installationsprogramms herunter und extrahieren Sie sie aus ["Die Sektion Assets auf GitHub"](#).

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-
installer-24.02.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
cd trident-installer
```

## Schritt 2: Erstellen Sie die TridentOrchestrator CRD.

Erstellen Sie die TridentOrchestrator Benutzerdefinierte Ressourcendefinition (CRD). Sie werden ein erstellen TridentOrchestrator Benutzerdefinierte Ressourcen später. Verwenden Sie die entsprechende CRD YAML-Version in `deploy/crds` Um die zu erstellen TridentOrchestrator CRD.-

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

## Schritt 3: Implementieren Sie den Trident-Operator

Das Astra Trident-Installationsprogramm stellt eine Paketdatei bereit, mit der der Operator installiert und zugehörige Objekte erstellt werden können. Die Bundle-Datei ist eine einfache Möglichkeit, den Operator zu implementieren und Astra Trident mit einer Standardkonfiguration zu installieren.

- Verwenden Sie für Cluster mit Kubernetes 1.24 oder früheren Versionen `bundle_pre_1_25.yaml`.

- Verwenden Sie für Cluster mit Kubernetes 1.25 oder höher `bundle_post_1_25.yaml`.

### Bevor Sie beginnen

- Standardmäßig stellt das Trident-Installationsprogramm den Operator in bereit `trident` Namespace. Wenn der `trident` Namespace ist nicht vorhanden, erstellen Sie ihn mit:

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- Um den Operator in einem anderen Namespace als dem bereitzustellen `trident` Namespace, Update `serviceaccount.yaml`, `clusterrolebinding.yaml` Und `operator.yaml` Und erstellen Sie Ihre Bundle-Datei mit `kustomization.yaml`.

- a. Erstellen Sie die `kustomization.yaml` Verwenden des folgenden Befehls, wobei `<bundle.yaml>` ist `bundle_pre_1_25.yaml` Oder `bundle_post_1_25.yaml` Basierend auf Ihrer Kubernetes-Version

```
cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
```

- b. Kompilieren Sie das Bündel mit dem folgenden Befehl, wobei `<bundle.yaml>` ist `bundle_pre_1_25.yaml` Oder `bundle_post_1_25.yaml` Basierend auf Ihrer Kubernetes-Version

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
```

### Schritte

1. Erstellen Sie die Ressourcen und stellen Sie den Operator bereit:

```
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
```

2. Überprüfen Sie, ob der Operator, die Bereitstellung und Replikasets erstellt wurden.

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



Es sollte nur eine Instanz\* des Operators in einem Kubernetes-Cluster geben. Erstellen Sie nicht mehrere Implementierungen des Trident-Operators.

### Schritt 4: Erstellen Sie die `TridentOrchestrator` Und `Trident` installieren

Sie können jetzt die erstellen `TridentOrchestrator` Und Installation von Astra Trident durchführen. Optional können Sie "[Anpassung der Trident Installation](#)" Verwenden der Attribute im `TridentOrchestrator` Spez.

```

kubect1 create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

kubect1 describe torc trident

Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:   trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Debug:       true
  Namespace:   trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:              false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:      netapp/trident-autosupport:24.02
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:              true
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:         30
    Kubelet Dir:        /var/lib/kubelet
    Log Format:         text
    Silence Autosupport: false
    Trident Image:      netapp/trident:24.02.0
  Message:          Trident installed Namespace:
trident
  Status:           Installed
  Version:          v24.02.0
Events:
  Type Reason Age From Message ---- -
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed

```

## Überprüfen Sie die Installation

Die Installation kann auf verschiedene Weise überprüft werden.

### Wird Verwendet `TridentOrchestrator` Status

Der Status von `TridentOrchestrator` Gibt an, ob die Installation erfolgreich war und zeigt die installierte

Version von Trident an. Während der Installation den Status von `TridentOrchestrator` Änderungen von `Installing` Bis `Installed`. Wenn Sie die beobachten `Failed` Der Status und der Operator kann sich nicht selbst wiederherstellen. "[Prüfen Sie die Protokolle](#)".

Status	Beschreibung
Installation	Der Betreiber installiert damit den Astra Trident <code>TridentOrchestrator</code> CR.
Installiert	Astra Trident wurde erfolgreich installiert.
Deinstallation	Der Betreiber deinstalliert den Astra Trident, denn <code>spec.uninstall=true</code> .
Deinstalliert	Astra Trident ist deinstalliert.
Fehlgeschlagen	Der Bediener konnte nicht installieren, patchen, aktualisieren oder deinstallieren Astra Trident: Der Operator versucht automatisch, eine Wiederherstellung aus diesem Zustand durchzuführen. Wenn dieser Status weiterhin besteht, müssen Sie eine Fehlerbehebung durchführen.
Aktualisierung	Der Bediener aktualisiert eine vorhandene Installation.
Fehler	Der <code>TridentOrchestrator</code> Wird nicht verwendet. Eine weitere bereits Vorhanden.

### Den Status der Pod-Erstellung verwenden

Überprüfen Sie den Status der erstellten Pods, ob die Astra Trident-Installation abgeschlossen wurde:

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 1m	6/6	Running	0
trident-node-linux-mr6zc 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-xrp7w 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-zh2jt 1m	2/2	Running	0
trident-operator-766f7b8658-ldzsv 3m	1/1	Running	0

**Wird Verwendet** `tridentctl`

Verwenden Sie können `tridentctl` Um die installierte Version von Astra Trident zu überprüfen.

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 24.02.0        | 24.02.0        |
+-----+-----+
```

## Manuelles Bereitstellen des Trident-Mitarbeiters (Offline-Modus)

Sie können den Trident-Operator manuell implementieren, um Astra Trident zu installieren. Dieser Prozess gilt für Installationen, bei denen die von Astra Trident benötigten Container-Images in einer privaten Registrierung gespeichert werden. Wenn Sie keine private Bildregistrierung besitzen, verwenden Sie das ["Standardimplementierung einsetzen"](#).

### Kritische Informationen zu Astra Trident 24.02

**Sie müssen die folgenden wichtigen Informationen über Astra Trident lesen.**

#### **<strong> Informationen über Astra TriperelT </strong>**

- Kubernetes 1.27 wird jetzt in Trident unterstützt. Upgrade von Trident vor dem Upgrade von Kubernetes.
- Astra Trident setzt die Verwendung von Multipathing-Konfiguration in SAN-Umgebungen strikt um und empfiehlt den Nutzen von `find_multipaths: no` In Multipath.conf Datei.

Verwendung einer Konfiguration ohne Multipathing oder Verwendung von `find_multipaths: yes` Oder `find_multipaths: smart` Der Wert in der Multipath.conf-Datei führt zu Mount-Fehlern. Trident empfiehlt die Verwendung von `find_multipaths: no` Seit der Version 21.07.

### Trident-Operator kann manuell implementiert und Trident installiert werden

Prüfen ["Die Übersicht über die Installation"](#) Um sicherzustellen, dass Sie die Installationsvoraussetzungen erfüllt haben, und die richtige Installationsoption für Ihre Umgebung ausgewählt haben.

#### Bevor Sie beginnen

Melden Sie sich beim Linux-Host an, und überprüfen Sie, ob er einen funktionierenden und verwaltet ["Unterstützter Kubernetes-Cluster"](#) Und dass Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.



Mit OpenShift, verwenden `oc` Statt `kubectl` In allen folgenden Beispielen, und melden Sie sich als **System:admin** zuerst mit dem Ausführen an `oc login -u system:admin` Oder `oc login -u kube-admin`.

### 1. Überprüfen Sie Ihre Kubernetes Version:

```
kubectl version
```

### 2. Überprüfung der Berechtigungen für Cluster-Administratoren:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

### 3. Überprüfen Sie, ob Sie einen Pod starten können, der ein Image aus dem Docker Hub verwendet, und ob er das Storage-System über das POD-Netzwerk erreichen kann:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

## Schritt 1: Laden Sie das Trident Installer-Paket herunter

Das Astra Trident Installationspaket enthält alles, was Sie für die Bereitstellung des Trident-Operators und die Installation von Astra Trident benötigen. Laden Sie die neueste Version des Trident Installationsprogramms herunter und extrahieren Sie sie aus ["Die Sektion Assets auf GitHub"](#).

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-
installer-24.02.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
cd trident-installer
```

## Schritt 2: Erstellen Sie die TridentOrchestrator CRD.

Erstellen Sie die TridentOrchestrator Benutzerdefinierte Ressourcendefinition (CRD). Sie werden ein erstellen TridentOrchestrator Benutzerdefinierte Ressourcen später. Verwenden Sie die entsprechende CRD YAML-Version in `deploy/crds` Um die zu erstellen TridentOrchestrator CRD:

```
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
```

## Schritt 3: Aktualisieren Sie den Registrierungsart im Operator

In `/deploy/operator.yaml`, Update `image: docker.io/netapp/trident-operator:24.02.0` So geben Sie den Speicherort Ihrer Bildregistrierung an. Ihr ["Trident und CSI-Images"](#) Kann in einer Registrierung oder in verschiedenen Registern gefunden werden, aber alle CSI-Images müssen sich in derselben Registrierung befinden. Beispiel:

- `image: <your-registry>/trident-operator:24.02.0` Wenn Ihre Bilder alle in einer Registrierung gespeichert sind.

- `image: <your-registry>/netapp/trident-operator:24.02.0` Wenn sich Ihr Trident-Image in einer anderen Registrierung als Ihre CSI-Images befindet.

#### Schritt 4: Implementieren des Trident-Operators

Das Astra Trident-Installationsprogramm stellt eine Paketdatei bereit, mit der der Operator installiert und zugehörige Objekte erstellt werden können. Die Bundle-Datei ist eine einfache Möglichkeit, den Operator zu implementieren und Astra Trident mit einer Standardkonfiguration zu installieren.

- Verwenden Sie für Cluster mit Kubernetes 1.24 oder früheren Versionen `bundle_pre_1_25.yaml`.
- Verwenden Sie für Cluster mit Kubernetes 1.25 oder höher `bundle_post_1_25.yaml`.

#### Bevor Sie beginnen

- Standardmäßig stellt das Trident-Installationsprogramm den Operator in bereit `trident` Namespace. Wenn der `trident` Namespace ist nicht vorhanden, erstellen Sie ihn mit:

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- Um den Operator in einem anderen Namespace als dem bereitzustellen `trident` Namespace, Update `serviceaccount.yaml`, `clusterrolebinding.yaml` Und `operator.yaml` Und erstellen Sie Ihre Bundle-Datei mit `kustomization.yaml`.
  - a. Erstellen Sie die `kustomization.yaml` Verwenden des folgenden Befehls, wobei `<bundle.yaml>` ist `bundle_pre_1_25.yaml` Oder `bundle_post_1_25.yaml` Basierend auf Ihrer Kubernetes-Version

```
cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
```

- b. Kompilieren Sie das Bündel mit dem folgenden Befehl, wobei `<bundle.yaml>` ist `bundle_pre_1_25.yaml` Oder `bundle_post_1_25.yaml` Basierend auf Ihrer Kubernetes-Version

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
```

#### Schritte

1. Erstellen Sie die Ressourcen und stellen Sie den Operator bereit:

```
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
```

2. Überprüfen Sie, ob der Operator, die Bereitstellung und Replikasets erstellt wurden.

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



Es sollte nur eine Instanz\* des Operators in einem Kubernetes-Cluster geben. Erstellen Sie nicht mehrere Implementierungen des Trident-Operators.

## Schritt 5: Aktualisieren Sie den Speicherort der Bildregistrierung im `TridentOrchestrator`

Ihr ["Trident und CSI-Images"](#) Kann in einer Registrierung oder in verschiedenen Registern gefunden werden, aber alle CSI-Images müssen sich in derselben Registrierung befinden. Aktualisierung `deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml` So fügen Sie zusätzliche Standortspezifikationen basierend auf Ihrer Registrierungskonfiguration hinzu.

### Bilder in einer Registrierung

```
imageRegistry: "<your-registry>"
autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:24.02"
tridentImage: "<your-registry>/trident:24.02.0"
```

### Bilder in verschiedenen Registern

Sie müssen anhängen `sig-storage` Bis zum `imageRegistry` Um unterschiedliche Registrierungsstandorte zu verwenden.

```
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage"
autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02"
tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:24.02.0"
```

## Schritt 6: Erstellen Sie die `TridentOrchestrator` Und Trident installieren

Sie können jetzt die erstellen `TridentOrchestrator` Und Installation von Astra Trident durchführen. Optional können Sie weiter ["Anpassung der Trident Installation"](#) Verwenden der Attribute im `TridentOrchestrator` Spez. Das folgende Beispiel zeigt eine Installation, bei der sich Trident- und CSI-Bilder in verschiedenen Registern befinden.



```

kubect1 create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

kubect1 describe torc trident

Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:   trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02
  Debug:              true
  Image Registry:    <your-registry>/sig-storage
  Namespace:         trident
  Trident Image:     <your-registry>/netapp/trident:24.02.0
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:              false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-
autosupport:24.02
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:              true
    Http Request Timeout: 90s
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:    <your-registry>/sig-storage
    k8sTimeout:        30
    Kubelet Dir:       /var/lib/kubelet
    Log Format:         text
    Probe Port:        17546
    Silence Autosupport: false
    Trident Image:     <your-registry>/netapp/trident:24.02.0
  Message:            Trident installed
  Namespace:          trident
  Status:              Installed
  Version:             v24.02.0
Events:
  Type Reason Age From Message ---- -
-----
Normal
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed

```

## Überprüfen Sie die Installation

Die Installation kann auf verschiedene Weise überprüft werden.

### Wird Verwendet `TridentOrchestrator` Status

Der Status von `TridentOrchestrator` Gibt an, ob die Installation erfolgreich war und zeigt die installierte Version von Trident an. Während der Installation den Status von `TridentOrchestrator` Änderungen von `Installing` Bis `Installed`. Wenn Sie die beobachten `Failed` Der Status und der Operator kann sich nicht selbst wiederherstellen. "[Prüfen Sie die Protokolle](#)".

Status	Beschreibung
Installation	Der Betreiber installiert damit den Astra Trident <code>TridentOrchestrator</code> CR.
Installiert	Astra Trident wurde erfolgreich installiert.
Deinstallation	Der Betreiber deinstalliert den Astra Trident, denn <code>spec.uninstall=true</code> .
Deinstalliert	Astra Trident ist deinstalliert.
Fehlgeschlagen	Der Bediener konnte nicht installieren, patchen, aktualisieren oder deinstallieren Astra Trident: Der Operator versucht automatisch, eine Wiederherstellung aus diesem Zustand durchzuführen. Wenn dieser Status weiterhin besteht, müssen Sie eine Fehlerbehebung durchführen.
Aktualisierung	Der Bediener aktualisiert eine vorhandene Installation.
Fehler	Der <code>TridentOrchestrator</code> Wird nicht verwendet. Eine weitere bereits Vorhanden.

### Den Status der Pod-Erstellung verwenden

Überprüfen Sie den Status der erstellten Pods, ob die Astra Trident-Installation abgeschlossen wurde:

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 1m	6/6	Running	0
trident-node-linux-mr6zc 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-xrp7w 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-zh2jt 1m	2/2	Running	0
trident-operator-766f7b8658-ldzsv 3m	1/1	Running	0

**Wird Verwendet** `tridentctl`

Verwenden Sie können `tridentctl` Um die installierte Version von Astra Trident zu überprüfen.

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 24.02.0       | 24.02.0       |
+-----+-----+
```

## Trident Operator mit Helm (Standard-Modus) implementieren

Sie können den Trident-Operator implementieren und Astra Trident mithilfe von Helm installieren. Dieser Prozess gilt für Installationen, bei denen die von Astra Trident benötigten Container-Images nicht in einer privaten Registrierung gespeichert werden. Wenn Sie über eine private Bildregistrierung verfügen, verwenden Sie das ["Prozess für Offline-Implementierung"](#).

### Kritische Informationen zu Astra Trident 24.02

**Sie müssen die folgenden wichtigen Informationen über Astra Trident lesen.**

## <strong> Informationen über Astra TriperelT </strong>

- Kubernetes 1.27 wird jetzt in Trident unterstützt. Upgrade von Trident vor dem Upgrade von Kubernetes.
- Astra Trident setzt die Verwendung von Multipathing-Konfiguration in SAN-Umgebungen strikt um und empfiehlt den Nutzen von `find_multipaths: no` In Multipath.conf Datei.

Verwendung einer Konfiguration ohne Multipathing oder Verwendung von `find_multipaths: yes` Oder `find_multipaths: smart` Der Wert in der Multipath.conf-Datei führt zu Mount-Fehlern. Trident empfiehlt die Verwendung von `find_multipaths: no` Seit der Version 21.07.

## Setzen Sie den Trident-Operator ein und installieren Sie Astra Trident mit Helm

Verwendung von Trident "[Steuerruderdiagramm](#)" Sie können den Trident Operator implementieren und Trident in einem Schritt installieren.

Prüfen "[Die Übersicht über die Installation](#)" Um sicherzustellen, dass Sie die Installationsvoraussetzungen erfüllt haben, und die richtige Installationsoption für Ihre Umgebung ausgewählt haben.

### Bevor Sie beginnen

Zusätzlich zum "[Voraussetzungen für die Implementierung](#)" Die Sie benötigen "[Helm Version 3](#)".

### Schritte

1. Fügen Sie das Helm Repository von Astra Trident hinzu:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. Nutzung `helm install` Und geben Sie einen Namen für Ihre Bereitstellung an, wie im folgenden Beispiel, wo `100.2402.0` Ist die Version des Astra Trident, die Sie installieren.

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace>
```



Wenn Sie bereits einen Namespace für Trident erstellt haben, wird der `--create-namespace` Parameter erstellt keinen zusätzlichen Namespace.

Verwenden Sie können `helm list` So prüfen Sie Installationsdetails wie Name, Namespace, Diagramm, Status, App-Version, Und Revisionsnummer.

### Konfigurationsdaten während der Installation übergeben

Während der Installation gibt es zwei Möglichkeiten, die Konfigurationsdaten zu übergeben:

Option	Beschreibung
<code>--values (Oder -f)</code>	Geben Sie eine YAML-Datei mit Überschreibungen an. Dies kann mehrfach angegeben werden, und die rechteste Datei hat Vorrang.
<code>--set</code>	Geben Sie Überschreibungen in der Befehlszeile an.

Um beispielsweise den Standardwert von `debug` zu ändern, Ausführen Sie das folgende `--set` Befehl wo `100.2402.0` ist die Version von Astra Trident, die Sie installieren:

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0
--create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
```

## Konfigurationsoptionen

Diese Tabelle und die `values.yaml` Datei, die Teil des Helm-Diagramms ist, enthält die Liste der Schlüssel und ihre Standardwerte.

Option	Beschreibung	Standard
<code>nodeSelector</code>	Node-Etiketten für Pod-Zuweisung	
<code>podAnnotations</code>	Pod-Anmerkungen	
<code>deploymentAnnotations</code>	Anmerkungen zur Bereitstellung	
<code>tolerations</code>	Toleranzen für Pod-Zuweisung	
<code>affinity</code>	Affinität für Pod-Zuweisung	
<code>tridentControllerPluginNodeSelector</code>	Zusätzliche Node-Auswahl für Pods Siehe <a href="#">Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods</a> Entsprechende Details.	
<code>tridentControllerPluginTolerations</code>	Überschreibt Kubernetes-Toleranzen für Pods. Siehe <a href="#">Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods</a> Entsprechende Details.	
<code>tridentNodePluginNodeSelector</code>	Zusätzliche Node-Auswahl für Pods Siehe <a href="#">Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods</a> Entsprechende Details.	
<code>tridentNodePluginTolerations</code>	Überschreibt Kubernetes-Toleranzen für Pods. Siehe <a href="#">Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods</a> Entsprechende Details.	
<code>imageRegistry</code>	Identifiziert die Registrierung für den <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> , Und andere Bilder. Lassen Sie das Feld leer, um die Standardeinstellung zu übernehmen.	""

Option	Beschreibung	Standard
imagePullPolicy	Legt die Richtlinie zum Abziehen von Bildern für den fest <code>trident-operator</code> .	IfNotPresent
imagePullSecrets	Legt die Abzugsgeheimnisse für das Bild fest <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> , Und andere Bilder.	
kubeletDir	Ermöglicht das Überschreiben der Hostposition des internen Status von <code>kubelet</code> .	<code>"/var/lib/kubelet"</code>
operatorLogLevel	Ermöglicht die Einstellung der Protokollebene des Trident-Operators auf: <code>trace</code> , <code>debug</code> , <code>info</code> , <code>warn</code> , <code>error</code> , Oder <code>fatal</code> .	<code>"info"</code>
operatorDebug	Ermöglicht es, die Protokollebene des Trident-Operators auf Debug zu setzen.	<code>true</code>
operatorImage	Ermöglicht die vollständige Überschreibung des Bildes für <code>trident-operator</code> .	<code>""</code>
operatorImageTag	Ermöglicht das Überschreiben des Tags des <code>trident-operator</code> Bild:	<code>""</code>
tridentIPv6	Ermöglicht die Aktivierung von Astra Trident in IPv6-Clustern.	<code>false</code>
tridentK8sTimeout	Setzt das standardmäßige 30-Sekunden-Zeitlimit für die meisten Kubernetes-API-Vorgänge außer Kraft (wenn nicht Null, in Sekunden).	<code>0</code>
tridentHttpRequestTimeout	Setzt das standardmäßige 90-Sekunden-Timeout für die HTTP-Anforderungen mit außer Kraft <code>0s</code> Ist eine unendliche Dauer für das Timeout. Negative Werte sind nicht zulässig.	<code>"90s"</code>
tridentSilenceAutosupport	Ermöglicht die Deaktivierung von regelmäßigen AutoSupport Berichten für Astra Trident.	<code>false</code>
tridentAutosupportImageTag	Ermöglicht das Überschreiben des Tags des Images für den Astra Trident AutoSupport-Container.	<code>&lt;version&gt;</code>
tridentAutosupportProxy	Der Astra Trident AutoSupport Container kann über einen HTTP-Proxy nach Hause telefonieren.	<code>""</code>
tridentLogFormat	Legt das Astra Trident Protokollierungsformat fest ( <code>text</code> Oder <code>json</code> ).	<code>"text"</code>
tridentDisableAuditLog	Deaktiviert den Astra Trident Audit-Logger.	<code>true</code>
tridentLogLevel	Ermöglicht die Festlegung der Protokollebene von Astra Trident auf: <code>trace</code> , <code>debug</code> , <code>info</code> , <code>warn</code> , <code>error</code> , Oder <code>fatal</code> .	<code>"info"</code>
tridentDebug	Ermöglicht das Festlegen der Protokollebene für Astra Trident <code>debug</code> .	<code>false</code>
tridentLogWorkflows	Ermöglicht die Aktivierung bestimmter Astra Trident Workflows für die Trace-Protokollierung oder Protokollunterdrückung.	<code>""</code>

Option	Beschreibung	Standard
tridentLogLayers	Ermöglicht die Aktivierung bestimmter Astra Trident-Ebenen für die Trace-Protokollierung oder Protokollunterdrückung.	""
tridentImage	Ermöglicht die vollständige Überschreibung des Images für Astra Trident.	""
tridentImageTag	Ermöglicht das Überschreiben des Tags des Images für Astra Trident.	""
tridentProbePort	Ermöglicht das Überschreiben des Standardports, der für Kubernetes Liveness/Readiness-Sonden verwendet wird.	""
windows	Ermöglicht die Installation von Astra Trident auf einem Windows Worker-Node.	false
enableForceDetach	Ermöglicht die Aktivierung der Funktion zum Abtrennen erzwingen.	false
excludePodSecurityPolicy	Schließt die Sicherheitsrichtlinie des Operator POD von der Erstellung aus.	false
cloudProvider	Auf einstellen "Azure" Bei Verwendung von verwalteten Identitäten oder einer Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster. Bei Verwendung einer Cloud-Identität auf einem EKS Cluster auf „AWS“ einstellen.	""
cloudIdentity	Bei Verwendung der Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster auf Workload-Identität („Azure.Workload.Identity/Client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx“) einstellen. Bei Verwendung der Cloud-Identität auf einem EKS-Cluster auf AWS iam-Rolle („eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astradent-role“) einstellen.	""
iscsiSelfHealingInterval	Das Intervall, in dem die iSCSI-Selbstheilung aufgerufen wird.	5m0s
iscsiSelfHealingWaitTime	Die Dauer, nach der die iSCSI-Selbstheilung den Versuch startet, eine veraltete Sitzung durch Abmeldung und anschließende Anmeldung aufzulösen.	7m0s

### Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods

Astra Trident wird als einzelner Controller-Pod ausgeführt sowie als Node-Pod auf jedem Worker-Node im Cluster. Der Node Pod muss auf jedem Host ausgeführt werden, auf dem Sie ein Astra Trident Volume mounten möchten.

Kubernetes "[Knotenauswahl](#)" Und "[Toleranzen und Verfleckungen](#)" Werden verwendet, um die Ausführung eines Pod auf einem bestimmten oder bevorzugten Node einzuschränken. Verwenden von `ControllerPlugin`` und `NodePlugin``, Sie können Bedingungen und Überschreibungen festlegen.

- Das Controller-Plug-in übernimmt Volume-Bereitstellung und -Management, beispielsweise Snapshots und

Größenanpassungen.

- Das Node-Plug-in verarbeitet das Verbinden des Speichers mit dem Node.

## Trident-Operator mit Helm (Offline-Modus) implementieren

Sie können den Trident-Operator implementieren und Astra Trident mithilfe von Helm installieren. Dieser Prozess gilt für Installationen, bei denen die von Astra Trident benötigten Container-Images in einer privaten Registrierung gespeichert werden. Wenn Sie keine private Bildregistrierung besitzen, verwenden Sie das ["Standardimplementierung einsetzen"](#).

### Kritische Informationen zu Astra Trident 24.02

Sie müssen die folgenden wichtigen Informationen über Astra Trident lesen.

#### **Informationen über Astra Trident**

- Kubernetes 1.27 wird jetzt in Trident unterstützt. Upgrade von Trident vor dem Upgrade von Kubernetes.
- Astra Trident setzt die Verwendung von Multipathing-Konfiguration in SAN-Umgebungen strikt um und empfiehlt den Nutzen von `find_multipaths: no` in Multipath.conf Datei.

Verwendung einer Konfiguration ohne Multipathing oder Verwendung von `find_multipaths: yes` Oder `find_multipaths: smart` Der Wert in der Multipath.conf-Datei führt zu Mount-Fehlern. Trident empfiehlt die Verwendung von `find_multipaths: no` Seit der Version 21.07.

### Setzen Sie den Trident-Operator ein und installieren Sie Astra Trident mit Helm

Verwendung von Trident ["Steuerruderdiagramm"](#) Sie können den Trident Operator implementieren und Trident in einem Schritt installieren.

Prüfen ["Die Übersicht über die Installation"](#) Um sicherzustellen, dass Sie die Installationsvoraussetzungen erfüllt haben, und die richtige Installationsoption für Ihre Umgebung ausgewählt haben.

#### Bevor Sie beginnen

Zusätzlich zum ["Voraussetzungen für die Implementierung"](#) Die Sie benötigen ["Helm Version 3"](#).

#### Schritte

1. Fügen Sie das Helm Repository von Astra Trident hinzu:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. Nutzung `helm install` Und geben Sie einen Namen für die Bereitstellung und den Speicherort der Image-Registrierung an. Ihr ["Trident und CSI-Images"](#) Kann in einer Registrierung oder in verschiedenen Registern gefunden werden, aber alle CSI-Images müssen sich in derselben Registrierung befinden. In den Beispielen: `100.2402.0` Ist die Version des Astra Trident, die Sie installieren.



## Bilder in einer Registrierung

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version  
100.2402.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace  
--namespace <trident-namespace>
```

## Bilder in verschiedenen Registern

Sie müssen anhängen `sig-storage` Bis zum `imageRegistry` Um unterschiedliche Registrierungsstandorte zu verwenden.

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version  
100.2402.0 --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set  
operatorImage=<your-registry>/netapp/trident-operator:24.02.0 --set  
tridentAutosupportImage=<your-registry>/netapp/trident-  
autosupport:24.02 --set tridentImage=<your-  
registry>/netapp/trident:24.02.0 --create-namespace --namespace  
<trident-namespace>
```



Wenn Sie bereits einen Namespace für Trident erstellt haben, wird der `--create-namespace` Parameter erstellt keinen zusätzlichen Namespace.

Verwenden Sie können `helm list` So prüfen Sie Installationsdetails wie Name, Namespace, Diagramm, Status, App-Version, Und Revisionsnummer.

## Konfigurationsdaten während der Installation übergeben

Während der Installation gibt es zwei Möglichkeiten, die Konfigurationsdaten zu übergeben:

Option	Beschreibung
<code>--values</code> (Oder <code>-f</code> )	Geben Sie eine YAML-Datei mit Überschreibungen an. Dies kann mehrfach angegeben werden, und die rechteste Datei hat Vorrang.
<code>--set</code>	Geben Sie Überschreibungen in der Befehlszeile an.

Um beispielsweise den Standardwert von `debug` zu ändern, Ausführen Sie das folgende `--set` Befehl wo `100.2402.0` Ist die Version von Astra Trident, die Sie installieren:

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0  
--create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
```

## Konfigurationsoptionen

Diese Tabelle und die `values.yaml` Datei, die Teil des Helm-Diagramms ist, enthält die Liste der Schlüssel und ihre Standardwerte.

Option	Beschreibung	Standard
<code>nodeSelector</code>	Node-Etiketten für Pod-Zuweisung	
<code>podAnnotations</code>	Pod-Anmerkungen	
<code>deploymentAnnotations</code>	Anmerkungen zur Bereitstellung	
<code>tolerations</code>	Toleranzen für Pod-Zuweisung	
<code>affinity</code>	Affinität für Pod-Zuweisung	
<code>tridentControllerPluginNodeSelector</code>	Zusätzliche Node-Auswahl für Pods Siehe " <a href="#">Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods</a> " Entsprechende Details.	
<code>tridentControllerPluginTolerations</code>	Überschreibt Kubernetes-Toleranzen für Pods. Siehe " <a href="#">Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods</a> " Entsprechende Details.	
<code>tridentNodePluginNodeSelector</code>	Zusätzliche Node-Auswahl für Pods Siehe " <a href="#">Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods</a> " Entsprechende Details.	
<code>tridentNodePluginTolerations</code>	Überschreibt Kubernetes-Toleranzen für Pods. Siehe " <a href="#">Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods</a> " Entsprechende Details.	
<code>imageRegistry</code>	Identifiziert die Registrierung für den <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> , Und andere Bilder. Lassen Sie das Feld leer, um die Standardeinstellung zu übernehmen.	„“
<code>imagePullPolicy</code>	Legt die Richtlinie zum Abziehen von Bildern für den fest <code>trident-operator</code> .	<code>IfNotPresent</code>
<code>imagePullSecrets</code>	Legt die Abzugsgeheimnisse für das Bild fest <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> , Und andere Bilder.	
<code>kubeletDir</code>	Ermöglicht das Überschreiben der Hostposition des internen Status von <code>kubelet</code> .	<code>"/var/lib/kubelet"</code>

Option	Beschreibung	Standard
operatorLogLevel	Ermöglicht die Einstellung der Protokollebene des Trident-Operators auf: trace, debug, info, warn, error, Oder fatal.	"info"
operatorDebug	Ermöglicht es, die Protokollebene des Trident-Operators auf Debug zu setzen.	true
operatorImage	Ermöglicht die vollständige Überschreibung des Bildes für trident-operator.	"
operatorImageTag	Ermöglicht das Überschreiben des Tags des trident-operator Bild:	"
tridentIPv6	Ermöglicht die Aktivierung von Astra Trident in IPv6-Clustern.	false
tridentK8sTimeout	Setzt das standardmäßige 30-Sekunden-Zeitlimit für die meisten Kubernetes-API-Vorgänge außer Kraft (wenn nicht Null, in Sekunden).	0
tridentHttpRequestTimeout	Setzt das standardmäßige 90-Sekunden-Timeout für die HTTP-Anforderungen mit außer Kraft 0s Ist eine unendliche Dauer für das Timeout. Negative Werte sind nicht zulässig.	"90s"
tridentSilenceAutosupport	Ermöglicht die Deaktivierung von regelmäßigen AutoSupport Berichten für Astra Trident.	false
tridentAutosupportImageTag	Ermöglicht das Überschreiben des Tags des Images für den Astra Trident AutoSupport-Container.	<version>
tridentAutosupportProxy	Der Astra Trident AutoSupport Container kann über einen HTTP-Proxy nach Hause telefonieren.	"
tridentLogFormat	Legt das Astra Trident Protokollierungsformat fest (text Oder json).	"text"
tridentDisableAuditLog	Deaktiviert den Astra Trident Audit-Logger.	true
tridentLogLevel	Ermöglicht die Festlegung der Protokollebene von Astra Trident auf: trace, debug, info, warn, error, Oder fatal.	"info"

Option	Beschreibung	Standard
<code>tridentDebug</code>	Ermöglicht das Festlegen der Protokollebene für Astra Trident debug.	<code>false</code>
<code>tridentLogWorkflows</code>	Ermöglicht die Aktivierung bestimmter Astra Trident Workflows für die Trace-Protokollierung oder Protokollunterdrückung.	“
<code>tridentLogLayers</code>	Ermöglicht die Aktivierung bestimmter Astra Trident-Ebenen für die Trace-Protokollierung oder Protokollunterdrückung.	“
<code>tridentImage</code>	Ermöglicht die vollständige Überschreibung des Images für Astra Trident.	“
<code>tridentImageTag</code>	Ermöglicht das Überschreiben des Tags des Images für Astra Trident.	“
<code>tridentProbePort</code>	Ermöglicht das Überschreiben des Standardports, der für Kubernetes Liveness/Readiness-Sonden verwendet wird.	“
<code>windows</code>	Ermöglicht die Installation von Astra Trident auf einem Windows Worker-Node.	<code>false</code>
<code>enableForceDetach</code>	Ermöglicht die Aktivierung der Funktion zum Abtrennen erzwingen.	<code>false</code>
<code>excludePodSecurityPolicy</code>	Schließt die Sicherheitsrichtlinie des Operator POD von der Erstellung aus.	<code>false</code>

## Anpassen der Trident Operator-Installation

Über den Trident-Operator können Sie die Astra Trident-Installation anhand der Attribute im anpassen `TridentOrchestrator` Spez. Wenn Sie die Installation über die von Ihnen gewünschte hinaus anpassen möchten `TridentOrchestrator` Argumente erlauben, verwenden Sie `tridentctl` Um benutzerdefinierte YAML-Manifeste zu erzeugen, die bei Bedarf geändert werden sollen.

### Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods

Astra Trident wird als einzelner Controller-Pod ausgeführt sowie als Node-Pod auf jedem Worker-Node im Cluster. Der Node Pod muss auf jedem Host ausgeführt werden, auf dem Sie ein Astra Trident Volume mounten möchten.

Kubernetes "[Knotenauswahl](#)" Und "[Toleranzen und Verfleckungen](#)" Werden verwendet, um die Ausführung eines Pod auf einem bestimmten oder bevorzugten Node einzuschränken. Verwenden von `ControllerPlugin``

und `NodePlugin`, Sie können Bedingungen und Überschreibungen festlegen.

- Das Controller-Plug-in übernimmt Volume-Bereitstellung und -Management, beispielsweise Snapshots und Größenanpassungen.
- Das Node-Plug-in verarbeitet das Verbinden des Speichers mit dem Node.

## Konfigurationsoptionen



`spec.namespace` ist in angegeben `TridentOrchestrator` Um den Namespace zu kennzeichnen, in dem Astra Trident installiert ist. Dieser Parameter **kann nicht aktualisiert werden, nachdem Astra Trident installiert wurde**. Der Versuch, dies zu tun, bewirkt das `TridentOrchestrator` Status zu ändern in `Failed`. Astra Trident ist nicht für die Migration auf Namespaces vorgesehen.

Diese Tabelle enthält Einzelheiten `TridentOrchestrator` Attribute.

Parameter	Beschreibung	Standard
<code>namespace</code>	Namespace für die Installation von Astra Trident in	"default"
<code>debug</code>	Aktivieren Sie das Debugging für Astra Trident	false
<code>enableForceDetach</code>	<code>ontap-san</code> Und <code>ontap-san-economy</code> Nur.  Arbeitet mit Kubernetes Non-Graceful Node Shutdown (NGNS), um Clusteradministratoren die Möglichkeit zu geben, Workloads mit gemounteten Volumes sicher auf neue Nodes zu migrieren, sollte ein Node fehlerhaft werden.	false
<code>windows</code>	Einstellung auf <code>true</code> Ermöglicht die Installation auf Windows Worker-Knoten.	false
<code>cloudProvider</code>	Auf einstellen "Azure" Bei Verwendung von verwalteten Identitäten oder einer Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster. Bei Verwendung einer Cloud-Identität auf einem EKS Cluster auf „AWS“ einstellen.	""
<code>cloudIdentity</code>	Bei Verwendung der Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster auf Workload-Identität („Azure.Workload.Identity/Client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx“) einstellen. Bei Verwendung der Cloud-Identität auf einem EKS-Cluster auf AWS iam Role (“eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:IAM::123456:Role/astrarident-Role“) einstellen.	""
<code>IPv6</code>	Installieren Sie Astra Trident über IPv6	Falsch
<code>k8sTimeout</code>	Zeitüberschreitung für Kubernetes-Betrieb	30sec
<code>silenceAutosupport</code>	Senden Sie keine AutoSupport Bundles an NetApp Automatisch	false

Parameter	Beschreibung	Standard
autosupportImage	Das Container-Image für AutoSupport Telemetrie	"netapp/trident-autosupport:24.02"
autosupportProxy	Die Adresse/den Port eines Proxys zum Senden von AutoSupport Telemetrie	"http://proxy.example.com:8888"
uninstall	Eine Flagge, die zum Deinstallieren von Astra Trident verwendet wird	false
logFormat	Astra Trident Protokollformat zur Verwendung [Text, json]	"text"
tridentImage	Astra Trident-Image zu installieren	"netapp/trident:24.02"
imageRegistry	Pfad zur internen Registrierung des Formats <registry FQDN>[:port][subpath]	"k8s.gcr.io/sig-storage" (Kubernetes 1.19 Oder Höher) Oder "quay.io/k8scsi"
kubeletDir	Pfad zum kubelet-Verzeichnis auf dem Host	"/var/lib/kubelet"
wipeout	Eine Liste der zu löschenden Ressourcen, um eine vollständige Entfernung von durchzuführen Astra Trident	
imagePullSecrets	Secrets, um Bilder aus einer internen Registrierung zu ziehen	
imagePullPolicy	Legt die BildPull-Richtlinie für den Trident-Operator fest. Gültige Werte sind:  Always Um immer das Bild zu ziehen.  IfNotPresent Nur wenn das Image nicht auf dem Node vorhanden ist, soll das Image kopiert werden.  Never Nie das Bild ziehen.	IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector	Zusätzliche Node-Auswahl für Pods Entspricht dem Format pod.spec.nodeSelector.	Kein Standard; optional
controllerPluginTolerations	Überschreibt Kubernetes-Toleranzen für Pods. Entspricht dem gleichen Format wie pod.spec.Tolerations.	Kein Standard; optional
nodePluginNodeSelector	Zusätzliche Node-Auswahl für Pods Entspricht dem Format pod.spec.nodeSelector.	Kein Standard; optional
nodePluginTolerations	Überschreibt Kubernetes-Toleranzen für Pods. Entspricht dem gleichen Format wie pod.spec.Tolerations.	Kein Standard; optional



Weitere Informationen zum Formatieren von Pod-Parametern finden Sie unter ["Pods werden Nodes zugewiesen"](#).

### Details zum Ablösen von Krafteinwirkung

Trennung erzwingen ist für verfügbar `ontap-san` Und `ontap-san-economy` Nur. Vor der Aktivierung von Force Trennen muss das nicht-anmutige Herunterfahren des Node (NGNS) auf dem Kubernetes-Cluster aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter ["Kubernetes: Nicht ordnungsgemäßes Herunterfahren von Nodes"](#).



Da Astra Trident auf Kubernetes NGNS basiert, entfernen Sie nicht `out-of-service` Bleibt bei einem Node in einem unzulässigen Zustand, bis alle nicht tolerierbaren Workloads neu geplant werden. Das rücksichtslose Anwenden oder Entfernen der Schein kann den Schutz der Back-End-Daten gefährden.

Wenn der Kubernetes-Cluster-Administrator den angewendet hat `node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute` Taint to the Node and `enableForceDetach` Ist auf festgelegt `true`` Astra Trident bestimmt den Node-Status und:

1. Beenden Sie den Back-End-I/O-Zugriff für Volumes, die auf diesem Node gemountet sind.
2. Markieren Sie das Astra Trident Node-Objekt als `dirty` (Nicht sicher für neue Publikationen).



Der Trident-Controller lehnt neue Anfragen zu veröffentlichten Volumes ab, bis der Node neu qualifiziert wird (nachdem er als markiert wurde) `dirty` Durch den Trident Node POD. Alle Workloads, die mit einer gemounteten PVC geplant sind (selbst nachdem der Cluster-Node funktionsfähig und bereit ist), werden erst akzeptiert, wenn Astra Trident den Node überprüfen kann `clean` (Sicher für neue Publikationen).

Wenn der Zustand der Nodes wiederhergestellt und die Wartung entfernt wird, übernimmt Astra Trident folgende Aufgaben:

1. Veraltete veröffentlichte Pfade auf dem Node identifizieren und bereinigen.
2. Wenn sich der Node in einem befindet `cleanable` Status (die `ServiceTaint` wurde entfernt, und der Node befindet sich in `Ready` Status) und alle veralteten, veröffentlichten Pfade sind sauber. Astra Trident übermittelt den Node als neu `clean` Und neue veröffentlichte Volumes auf dem Knoten zulassen.

### Beispielkonfigurationen

Sie können die Attribute in verwenden [Konfigurationsoptionen](#) Beim Definieren `TridentOrchestrator` Um die Installation anzupassen.

## Einfache benutzerdefinierte Konfiguration

Dies ist ein Beispiel für eine benutzerdefinierte Basisinstallation.

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
```

## Knotenauswahl

In diesem Beispiel wird Astra Trident mit Node-Selektoren installiert.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
```



## Windows Worker-Knoten

Dieses Beispiel installiert Astra Trident auf einem Windows Worker Node.

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
```

## Verwaltete Identitäten auf einem AKS-Cluster

In diesem Beispiel wird Astra Trident installiert, um gemanagte Identitäten auf einem AKS-Cluster zu aktivieren.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
```

## Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster

In diesem Beispiel wird Astra Trident zur Verwendung mit einer Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster installiert.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-
xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'
```

## Cloud-Identität auf einem EKS-Cluster

In diesem Beispiel wird Astra Trident zur Verwendung mit einer Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster installiert.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn:
arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
```

## Installieren Sie mit tridentctl

### Installieren Sie mit tridentctl

Sie können Astra Trident mithilfe von installieren `tridentctl`. Dieser Prozess gilt für Installationen, bei denen die von Astra Trident benötigten Container-Images entweder in einer privaten Registrierung gespeichert werden oder nicht. Um Ihre anzupassen `tridentctl` Die Bereitstellung finden Sie unter ["Tridentctl-Implementierung anpassen"](#).

## Kritische Informationen zu Astra Trident 24.02

Sie müssen die folgenden wichtigen Informationen über Astra Trident lesen.

### **Informationen über Astra TriperelT**

- Kubernetes 1.27 wird jetzt in Trident unterstützt. Upgrade von Trident vor dem Upgrade von Kubernetes.
- Astra Trident setzt die Verwendung von Multipathing-Konfiguration in SAN-Umgebungen strikt um und empfiehlt den Nutzen von `find_multipaths: no` In Multipath.conf Datei.

Verwendung einer Konfiguration ohne Multipathing oder Verwendung von `find_multipaths: yes` Oder `find_multipaths: smart` Der Wert in der Multipath.conf-Datei führt zu Mount-Fehlern. Trident empfiehlt die Verwendung von `find_multipaths: no` Seit der Version 21.07.

### Installieren Sie Astra Trident mit `tridentctl`

Prüfen ["Die Übersicht über die Installation"](#) Um sicherzustellen, dass Sie die Installationsvoraussetzungen erfüllt haben, und die richtige Installationsoption für Ihre Umgebung ausgewählt haben.

### Bevor Sie beginnen

Melden Sie sich vor der Installation beim Linux-Host an, und überprüfen Sie, ob er einen funktionierenden ["Unterstützter Kubernetes-Cluster"](#) Und dass Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.



Mit OpenShift, verwenden `oc` Statt `kubectl` In allen folgenden Beispielen, und melden Sie sich als **System:admin** zuerst mit dem Ausführen an `oc login -u system:admin` Oder `oc login -u kube-admin`.

#### 1. Überprüfen Sie Ihre Kubernetes Version:

```
kubectl version
```

#### 2. Überprüfung der Berechtigungen für Cluster-Administratoren:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

#### 3. Überprüfen Sie, ob Sie einen Pod starten können, der ein Image aus dem Docker Hub verwendet, und ob er das Storage-System über das POD-Netzwerk erreichen kann:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

## Schritt 1: Laden Sie das Trident Installer-Paket herunter

Das Installationspaket von Astra Trident erstellt einen Trident Pod, konfiguriert die CRD-Objekte, die zur Aufrechterhaltung des Zustands verwendet werden, und initialisiert die CSI-Sidecars, um Aktionen wie die Bereitstellung und das Anschließen von Volumes an Cluster-Hosts durchzuführen. Laden Sie die neueste Version des Trident Installationsprogramms herunter und extrahieren Sie sie aus "[Die Sektion Assets auf GitHub](#)". Aktualisieren Sie `<trident-installer-XX.XX.X.tar.gz>` im Beispiel mit Ihrer ausgewählten Astra Trident Version.

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-
installer-24.02.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
cd trident-installer
```

## Schritt: Installieren Sie Astra Trident

Installieren Sie Astra Trident im gewünschten Namespace, indem Sie den ausführen `tridentctl install` Befehl. Sie können weitere Argumente hinzufügen, um den Speicherort der Bildregistrierung anzugeben.

### Standardmodus

```
./tridentctl install -n trident
```

### Bilder in einer Registrierung

```
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>
--autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:24.02 --trident
-image <your-registry>/trident:24.02.0
```

### Bilder in verschiedenen Registern

Sie müssen anhängen `sig-storage` Bis zum `imageRegistry` Um unterschiedliche Registrierungsstandorte zu verwenden.

```
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>/sig-
storage --autosupport-image <your-registry>/netapp/trident-
autosupport:24.02 --trident-image <your-
registry>/netapp/trident:24.02.0
```

Ihr Installationsstatus sollte so aussehen.

```

.....
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident
INFO Created service account.
INFO Created cluster role.
INFO Created cluster role binding.
INFO Added finalizers to custom resource definitions.
INFO Created Trident service.
INFO Created Trident secret.
INFO Created Trident deployment.
INFO Created Trident daemonset.
INFO Waiting for Trident pod to start.
INFO Trident pod started.                        namespace=trident
pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx
INFO Waiting for Trident REST interface.
INFO Trident REST interface is up.                version=24.02.0
INFO Trident installation succeeded.
.....

```

## Überprüfen Sie die Installation

Sie können Ihre Installation mithilfe des POD-Erstellungsstatus oder überprüfen `tridentctl`.

### Den Status der Pod-Erstellung verwenden

Überprüfen Sie den Status der erstellten Pods, ob die Astra Trident-Installation abgeschlossen wurde:

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
trident-controller-679648bd45-cv2mx	6/6	Running	0	5m29s
trident-node-linux-vgc8n	2/2	Running	0	5m29s



Wenn das Installationsprogramm nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, oder `trident-controller-<generated id>` (`trident-csi-<generated id>` In Versionen vor 23.01) hat keinen **laufenden** Status, die Plattform wurde nicht installiert. Nutzung `-d` Bis "[Aktivieren Sie den Debug-Modus](#)" Und das Problem beheben.

**Wird Verwendet** `tridentctl`

Verwenden Sie können `tridentctl` Um die installierte Version von Astra Trident zu überprüfen.

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 24.02.0        | 24.02.0        |
+-----+-----+
```

## Beispielkonfigurationen

Die folgenden Beispiele zeigen Beispielkonfigurationen für die Installation von Astra Trident mit `tridentctl`.

### Windows-Knoten

So aktivieren Sie die Ausführung von Astra Trident auf Windows Nodes:

```
tridentctl install --windows -n trident
```

### Lösen erzwingen

Weitere Informationen zum gewaltsam Lösen finden Sie unter "[Anpassen der Trident Operator-Installation](#)".

```
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
```

## Die tridentctl-Installation anpassen

Mit dem Astra Trident Installer können Sie die Installation anpassen.

### Erfahren Sie mehr über das Installationsprogramm

Mit dem Astra Trident Installer können Sie Attribute anpassen. Wenn Sie beispielsweise das Trident-Image in ein privates Repository kopiert haben, können Sie den Bildnamen mithilfe von `--trident-image` angeben. Wenn Sie das Trident-Image sowie die erforderlichen CSI-Sidecar-Images in ein privates Repository kopiert haben, ist es möglicherweise besser, den Speicherort des Repository mithilfe von `--image-registry` anzugeben, der die Form `<registry FQDN>[:port]` annimmt.

Wenn Sie eine Distribution von Kubernetes verwenden, wo `kubelet` seine Daten auf einem anderen Pfad als den üblichen `/var/lib/kubelet` speichert, können Sie den alternativen Pfad mit `--kubelet-dir` angeben.

Wenn Sie die Installation anpassen müssen, die über die Argumente des Installers hinausgeht, können Sie auch die Bereitstellungsdateien anpassen. Verwenden Sie `--generate-custom-yaml`. Der Parameter erstellt die folgenden YAML-Dateien im Installationsprogramm `setup` Verzeichnis:

- trident-clusterrolebinding.yaml
- trident-deployment.yaml
- trident-crds.yaml
- trident-clusterrole.yaml
- trident-daemonset.yaml
- trident-service.yaml
- trident-namespace.yaml
- trident-serviceaccount.yaml
- trident-resourcequota.yaml

Nachdem Sie diese Dateien erstellt haben, können Sie sie nach Ihren Bedürfnissen ändern und dann verwenden `--use-custom-yaml` Um Ihre benutzerdefinierte Bereitstellung zu installieren.

```
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
```

## Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFT SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGEND EINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

## Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.