



Roles de acceso

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Tabla de contenidos

- Roles de acceso 1
 - NetApp roles de acceso para la implementación local de NetApp Console 1
 - Funciones de la plataforma 1
 - Funciones de la aplicación 1
 - Roles de servicios de datos 2
 - Enlaces relacionados 3
 - NetApp roles de acceso a la plataforma de implementación local de NetApp Console 3
 - Funciones de administración de la organización 3
 - Funciones de la federación 4
 - Roles de superadministrador y de visualizador 4
 - Función de acceso de analista de soporte operativo en la implementación local de NetApp Console 5
 - Analista de soporte operativo 5
 - Roles de acceso al almacenamiento para la implementación local de NetApp Console 5
 - NetApp roles de Backup and Recovery en la implementación local de NetApp Console 6
 - Roles utilizados para acciones habituales 7
 - Roles usados para acciones específicas de la carga de trabajo 9

Roles de acceso

NetApp roles de acceso para la implementación local de NetApp Console

La gestión de identidades y accesos (IAM) en la implementación local de NetApp Console ofrece roles predefinidos que puedes asignar a los miembros de tu organización en los distintos niveles de la jerarquía de recursos. Antes de asignar estos roles, debes entender los permisos que incluye cada rol. Los roles se clasifican en las siguientes categorías: plataforma, aplicación y servicio de datos.

Funciones de la plataforma

Los roles de la plataforma otorgan permisos de administración de la implementación local de NetApp Console, incluyendo la asignación de roles y la gestión de usuarios. La implementación local de NetApp Console cuenta con varios roles de la plataforma.

Función de la plataforma	Responsabilidades
"Administrador de la organización"	Permite a un usuario acceder sin restricciones a todas las flotas y carpetas dentro de una organización, añadir miembros a cualquier flota o carpeta, así como realizar cualquier tarea y usar cualquier servicio de datos que no tenga un rol explícito asociado. Los usuarios con este rol gestionan tu organización creando carpetas y flotas, asignando roles, añadiendo usuarios y gestionando sistemas si tienen las credenciales adecuadas.
"Administrador de carpetas o de flotas"	Permite a un usuario acceso sin restricciones a las flotas y carpetas asignadas. Puede añadir miembros a las carpetas o flotas que gestiona, además de realizar cualquier tarea y usar cualquier servicio de datos o aplicación en los recursos dentro de la carpeta o flota que tenga asignada.
"Administrador de la federación"	Permite a un usuario crear y gestionar federaciones de servicios de directorio con la Console para que los usuarios puedan autenticarse con sus credenciales de directorio existentes.
"Visor de la federación"	Permite a un usuario ver las federaciones de servicios de directorio existentes con la Console. No puede crear ni gestionar federaciones.
"Súper administrador"	Otorga al usuario todos los roles de administrador. Este rol está pensado para organizaciones más pequeñas que quizá no necesiten repartir las responsabilidades de la consola entre varios usuarios.
"Súper visualizador"	Otorga al usuario todos los roles de visualización. Este rol está pensado para organizaciones más pequeñas que quizá no necesiten distribuir las responsabilidades de la Console entre varios usuarios.

Funciones de la aplicación

A continuación se muestra una lista de roles de la categoría de aplicaciones. Cada rol otorga permisos específicos dentro de su ámbito designado. Los usuarios que no tengan el rol de aplicación o de plataforma requerido no pueden acceder a la aplicación correspondiente.

Función de la aplicación	Responsabilidades
"Analista de soporte de operaciones"	Ofrece acceso a alertas y herramientas de supervisión, como la página Audit.
"Administrador de almacenamiento"	Administra las funciones de estado y gobernanza del almacenamiento, descubre recursos de almacenamiento, así como modifica y elimina sistemas existentes.
"Visor de almacenamiento"	Consulta el estado del almacenamiento y las funciones de gobernanza, así como los recursos de almacenamiento detectados anteriormente. No puedes detectar, modificar ni eliminar sistemas de almacenamiento existentes.
"Especialista en estado del sistema"	Administra las funciones de almacenamiento, estado y gobernanza, y tiene todos los permisos del administrador de almacenamiento, excepto que no puede modificar ni eliminar sistemas existentes.

Roles de servicios de datos

A continuación se muestra una lista de roles en la categoría de servicio de datos. Cada rol otorga permisos específicos dentro de su ámbito designado. Los usuarios que no tengan el rol de servicio de datos requerido o un rol de plataforma no podrán acceder al servicio de datos.

Función de servicio de datos	Responsabilidades
"Superadministrador de backup and recovery"	Realiza cualquier acción en NetApp Backup and Recovery.
"Administrador de copias de seguridad y recuperación"	Realiza copias de seguridad en instantáneas locales, replica en almacenamiento secundario y haz copias de seguridad en almacenamiento de objetos.
"Administrador de backup and recovery y restauración"	Restaura cargas de trabajo en Backup and Recovery.
"Administrador de backup, recovery y clonación"	Clona aplicaciones y datos en Backup and Recovery.
"Visor de copias de seguridad y recuperación"	Ver información sobre NetApp Backup and Recovery.
Visor de clasificación	Permite a los usuarios ver los resultados del escaneo de NetApp Data Classification. Los usuarios con este rol pueden ver información de cumplimiento y generar informes para los recursos a los que tienen permiso de acceso. Estos usuarios no pueden activar ni desactivar la exploración de volúmenes, buckets o esquemas de bases de datos. Data Classification no tiene un rol de administrador.
Administrador de SnapCenter	Ofrece la posibilidad de realizar copias de seguridad de instantáneas de clústeres ONTAP locales usando NetApp Backup and Recovery for applications. Un miembro que tenga este rol puede realizar las siguientes acciones: * Realizar cualquier acción desde Backup and Recovery > Applications * Gestionar todos los sistemas de las flotas y carpetas para las que tenga permisos * Utilizar todos los servicios de NetApp Console SnapCenter no tiene un rol de visualizador.

Enlaces relacionados

- ["Conoce la gestión de identidades y accesos de NetApp Console"](#)
- ["Empieza con la identidad y el acceso en NetApp Console"](#)
- ["Agrega miembros y asigna roles en una organización de NetApp Console"](#)
- ["Conoce la API para NetApp Console IAM"](#)

NetApp roles de acceso a la plataforma de implementación local de NetApp Console

Asigna roles de la plataforma a los usuarios para conceder permisos para gestionar la implementación local de la NetApp Console, asignar roles, añadir usuarios, crear flotas y gestionar la autenticación de usuarios.

Ejemplo de funciones organizativas para una gran empresa multinacional

XYZ Corporation organiza el acceso al almacenamiento de datos por regiones—América del Norte, Europa y Asia-Pacífico—, proporcionando control regional con supervisión centralizada.

El **administrador de la organización** en la implementación local de la Console de XYZ Corporation crea una organización inicial y carpetas independientes para cada región. El **administrador de carpetas o flotas** de cada región organiza las flotas (con los recursos asociados) dentro de la carpeta de la región.

Los administradores regionales con el rol de **Administrador de carpetas o flotas** gestionan activamente sus carpetas añadiendo recursos y usuarios. Estos administradores regionales también pueden añadir, eliminar o renombrar las carpetas y flotas que gestionan. El **Administrador de la organización** hereda los permisos para cualquier recurso nuevo, manteniendo la visibilidad del uso del almacenamiento en toda la organización.

Dentro de la misma organización, a un usuario se le asigna el rol de **Federation admin** para gestionar la federación de la organización con su IdP corporativo. Este usuario puede añadir o eliminar organizaciones federadas, pero no puede gestionar usuarios ni recursos dentro de la organización. El **Organization admin** asigna a un usuario el rol de **Federation viewer** para que compruebe el estado de la federación y vea las organizaciones federadas.

Las siguientes tablas indican las acciones que puede realizar cada rol de la plataforma de implementación local de Console.

Funciones de administración de la organización

Tarea	Administrador de la organización	Administrador de carpetas o de flotas
Crear, modificar o eliminar sistemas desde la implementación local de la NetApp Console (añadir o descubrir sistemas)	Sí	Sí
Crear carpetas y flotas, incluida la eliminación	Sí	No
Cambiar el nombre de las carpetas y flotas existentes	Sí	Sí
Asignar roles y añadir usuarios	Sí	Sí
Asocia recursos con carpetas y flotas	Sí	Sí

Tarea	Administrador de la organización	Administrador de carpetas o de flotas
Regístrate para recibir asistencia y envía tus incidencias a través de la Console	Sí	Sí
Utiliza servicios de datos que no estén asociados a un rol de acceso explícito	Sí	Sí
Consulta la página de auditoría y las notificaciones	Sí	Sí

Funciones de la federación

Tarea	Administrador de la federación	Visor de la federación
Crear y actualizar integraciones de servicios de directorio	Sí	No
Ver federaciones y sus detalles	Sí	Sí

Roles de superadministrador y de visualizador

El rol de **Super admin** ofrece acceso completo para gestionar las funciones de Console, el almacenamiento y los servicios de datos. Este rol es adecuado para quienes supervisan la administración y la gobernanza. Por el contrario, el rol de **Super viewer** ofrece acceso de solo lectura, ideal para auditores o partes interesadas que necesitan visibilidad sin realizar cambios.

Las organizaciones deben utilizar el acceso de **Super admin** con moderación para minimizar los riesgos de seguridad y alinearse con el principio del privilegio mínimo. La mayoría de las organizaciones deberían asignar roles detallados con solo los permisos necesarios para reducir el riesgo y mejorar la auditabilidad.

Ejemplo de superroles

ABC Corporation cuenta con un pequeño equipo de cinco personas que utiliza la NetApp Console para servicios de datos y gestión del almacenamiento. En lugar de distribuir múltiples roles, asignan el rol de **Super admin** a dos miembros sénior del equipo, quienes se encargan de todas las tareas administrativas, incluida la gestión de usuarios y la configuración de recursos. A los tres miembros restantes del equipo se les asigna el rol de **Super viewer**, lo que les permite supervisar la salud del almacenamiento y el estado de los servicios de datos sin poder modificar la configuración.

Función	Roles heredados
Súper administrador	- Administrador de la organización - Administrador de carpetas o de flotas - Superadministrador de backup and recovery - Administrador de almacenamiento

Función	Roles heredados
Súper visualizador	• Visor de organización • Visor de copias de seguridad • Visor de almacenamiento

Función de acceso de analista de soporte operativo en la implementación local de NetApp Console

En la implementación local de NetApp Console, puedes asignar el rol de analista de soporte operativo a los usuarios para darles acceso a las alertas y al monitoreo.

Analista de soporte operativo

Tarea	Puede realizar
Ver sistemas de almacenamiento	Sí
Consulta la página de auditoría y las notificaciones	Sí
Ver, descargar y configurar alertas	Sí

Roles de acceso al almacenamiento para la implementación local de NetApp Console

Puedes asignar los siguientes roles a los usuarios para darles acceso a las funciones de gestión del almacenamiento en la implementación local de NetApp Console. Puedes asignar a los usuarios un rol administrativo para gestionar el almacenamiento o un rol de visualización para monitorear.

Los administradores pueden asignar roles de almacenamiento a los usuarios para los siguientes recursos de almacenamiento y funciones:

Recursos de almacenamiento:

- Clústeres de ONTAP locales

Servicios y funciones de la consola:

- Funciones de estado del almacenamiento

Ejemplo de roles de almacenamiento en una implementación local de NetApp Console

XYZ Corporation, una empresa multinacional, cuenta con un amplio equipo de ingenieros y administradores de almacenamiento. Permiten a este equipo gestionar los activos de almacenamiento de sus regiones mientras limitan el acceso a tareas principales de implementación local de Console como la gestión de usuarios y la gestión de licencias.

Dentro de un equipo de 12 personas, a dos usuarios se les asigna el rol de **Storage viewer**, que les permite

supervisar los recursos de almacenamiento asociados a las flotas de implementación local de Console a las que están asignados. A los nueve restantes se les asigna el rol de **Storage admin**, que incluye la capacidad de gestionar actualizaciones de software, acceder a ONTAP System Manager a través de la implementación local de Console, así como descubrir recursos de almacenamiento (añadir sistemas). A una persona del equipo se le asigna el rol de **System health specialist** para que pueda gestionar el estado de los recursos de almacenamiento de su región, pero sin poder modificar ni eliminar ningún sistema. Esta persona también puede realizar actualizaciones de software en los recursos de almacenamiento de las flotas a las que está asignada.

La organización cuenta con dos usuarios adicionales con el rol de **Organization admin** que pueden gestionar todos los aspectos de la implementación local de la Console, incluida la gestión de usuarios y de licencias, así como varios usuarios con el rol de **Folder or fleet admin** que pueden realizar tareas de administración de la implementación local de la Console para las carpetas y flotas a las que están asignados.

La siguiente tabla muestra las acciones que realiza cada rol de almacenamiento.

Función y acción	Administrador de almacenamiento	Especialista en estado del sistema	Visor de almacenamiento
Gestión del almacenamiento:			
Descubre nuevos recursos (agregar sistemas)	Sí	Sí	No
Ver sistemas añadidos	Sí	Sí	No
Eliminar sistemas desde la consola	Sí	No	No
Modificar sistemas	Sí	No	No
Acceso de system manager			
Puedes introducir tus credenciales	Sí	Sí	No

NetApp roles de Backup and Recovery en la implementación local de NetApp Console

En una implementación local de NetApp Console, puedes asignar los siguientes roles a los usuarios para darles acceso a NetApp Backup and Recovery dentro de la Console. Los roles de Backup and Recovery te dan la flexibilidad de asignar a los usuarios un rol específico para las tareas que necesitan realizar dentro de tu organización. Cómo asignes los roles depende de tu propio negocio y de tus prácticas de gestión del almacenamiento.

El servicio utiliza los siguientes roles que son específicos de NetApp Backup and Recovery.

- **Superadministrador de backup y recuperación:** Realiza cualquier acción en NetApp Backup and Recovery.
- **Administrador de backup and recovery:** Realiza copias de seguridad en instantáneas locales, replica en almacenamiento secundario y haz copias de seguridad en almacenamiento de objetos en NetApp Backup and Recovery.

- **Administrador de backup and recovery restore:** Restaura cargas de trabajo usando NetApp Backup and Recovery.
- **Administrador de clonación de backup y recuperación:** Clona aplicaciones y datos usando NetApp Backup and Recovery.
- **Visor de copias de seguridad y recuperación:** puedes ver la información en NetApp Backup and Recovery, pero no realizar ninguna acción.

Para obtener detalles sobre todos los roles de acceso de NetApp Console, consulta ["la documentación sobre la configuración y la administración de la Console"](#).

Roles utilizados para acciones habituales

La siguiente tabla indica las acciones que cada rol de NetApp Backup and Recovery puede realizar para todas las cargas de trabajo.

Función y acción	Superadministrador de backup and recovery	Administrador de copias de seguridad y recuperación	Administrador de backup and recovery y restauración	Administrador de backup, recovery y clonación	Visor de copias de seguridad y recuperación
Agregar, editar o eliminar hosts	Sí	No	No	No	No
Instalar complementos	Sí	No	No	No	No
Agrega credenciales (host, instancia, vCenter)	Sí	No	No	No	No
Ver el panel de control y todas las pestañas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Empieza tu prueba gratuita	Sí	No	No	No	No
Iniciar la detección de cargas de trabajo	No	Sí	Sí	Sí	No
Ver información sobre la licencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Activar licencia	Sí	No	No	No	No
Ver hosts	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Horarios:					
Activar programaciones	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Suspender horarios	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Políticas y protección:					

Función y acción	Superadministrador de backup and recovery	Administrador de copias de seguridad y recuperación	Administrador de backup and recovery y restauración	Administrador de backup, recovery y clonación	Visor de copias de seguridad y recuperación
Ver planes de protección	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear, modificar o eliminar planes de protección	Sí	Sí	No	No	No
Restaurar cargas de trabajo	Sí	No	Sí	No	No
Crear, dividir o eliminar clones	Sí	No	No	Sí	No
Crear, modificar o eliminar política	Sí	Sí	No	No	No
Informes:					
Ver informes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear informes	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Eliminar informes	Sí	No	No	No	No
Importar desde SnapCenter y gestionar el host:					
Ver los datos importados de SnapCenter	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Importar datos desde SnapCenter	Sí	Sí	No	No	No
Gestionar (migrar) host	Sí	Sí	No	No	No
Configura los ajustes:					
Configura el directorio de registros	Sí	Sí	Sí	No	No
Asociar o eliminar credenciales de instancia	Sí	Sí	Sí	No	No
Buckets:					
Ver buckets	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear, editar o eliminar un bucket	Sí	Sí	No	No	No

Roles usados para acciones específicas de la carga de trabajo

La siguiente tabla muestra las acciones que cada función de NetApp Backup and Recovery puede realizar para cargas de trabajo específicas.

Cargas de trabajo Kubernetes

Esta tabla indica las acciones que cada función de NetApp Backup and Recovery puede realizar para acciones específicas de cargas de trabajo de Kubernetes.

Función y acción	Superadministrador de backup and recovery	Administrador de copias de seguridad y recuperación	Administrador de backup and recovery y restauración	Visor de copias de seguridad y recuperación
Ver clústeres, espacios de nombres, clases de almacenamiento y recursos de la API	Sí	Sí	Sí	Sí
Agrega nuevos clústeres de Kubernetes	Sí	Sí	No	No
Actualizar las configuraciones del clúster	Sí	No	No	No
Eliminar clústeres de la gestión	Sí	No	No	No
Ver aplicaciones	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear y definir nuevas aplicaciones	Sí	Sí	No	No
Actualizar las configuraciones de las aplicaciones	Sí	Sí	No	No
Eliminar aplicaciones de la gestión	Sí	Sí	No	No
Ver los recursos protegidos y el estado de las copias de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
Crea copias de seguridad y protege las aplicaciones con políticas	Sí	Sí	No	No
Desproteger aplicaciones y eliminar copias de seguridad	Sí	Sí	No	No

Función y acción	Superadministrador de backup and recovery	Administrador de copias de seguridad y recuperación	Administrador de backup and recovery y restauración	Visor de copias de seguridad y recuperación
Ver los puntos de recuperación y los resultados del visor de recursos	Sí	Sí	Sí	Sí
Restaurar aplicaciones a partir de puntos de recuperación	Sí	No	Sí	No
Ver políticas de backup de Kubernetes	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear políticas de backup de Kubernetes	Sí	Sí	Sí	No
Actualizar las políticas de backup	Sí	Sí	Sí	No
Eliminar políticas de backup	Sí	Sí	Sí	No
Ver hooks de ejecución y fuentes de hooks	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear ganchos de ejecución y fuentes de ganchos	Sí	Sí	Sí	No
Actualizar los hooks de ejecución y las fuentes de hooks	Sí	Sí	Sí	No
Eliminar los hooks de ejecución y las fuentes de hooks	Sí	Sí	Sí	No
Ver plantillas de hooks de ejecución	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear plantillas de ganchos de ejecución	Sí	Sí	Sí	No
Actualizar las plantillas de los hooks de ejecución	Sí	Sí	Sí	No
Eliminar plantillas de ganchos de ejecución	Sí	Sí	Sí	No
Ver el resumen de la carga de trabajo y los paneles de análisis	Sí	Sí	Sí	Sí

Función y acción	Superadministrador de backup and recovery	Administrador de copias de seguridad y recuperación	Administrador de backup and recovery y restauración	Visor de copias de seguridad y recuperación
Ver buckets y destinos de almacenamiento de StorageGRID	Sí	Sí	Sí	Sí

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.