



# **Desinstalar SnapCenter Server y sus complementos**

## **SnapCenter software**

NetApp  
November 06, 2025

# Tabla de contenidos

|  |   |
|--|---|
| Desinstalar SnapCenter Server y sus complementos .....                     | 1 |
| Desinstalar los paquetes de complementos de SnapCenter .....               | 1 |
| Requisitos previos para eliminar un host .....                             | 1 |
| Eliminar un host .....   | 2 |
| Desinstalar complementos mediante la GUI de SnapCenter .....               | 3 |
| Desinstalar complementos de Windows mediante el cmdlet de PowerShell ..... | 4 |
| Desinstalar complementos localmente en un host .....                       | 4 |
| Desinstalar el paquete de complementos para Linux o AIX mediante CLI ..... | 5 |
| Desinstalar el servidor SnapCenter en el host de Windows .....             | 5 |
| Desinstalar el servidor SnapCenter en el host Linux .....                  | 5 |

# Desinstalar SnapCenter Server y sus complementos

## Desinstalar los paquetes de complementos de SnapCenter

### Requisitos previos para eliminar un host

Puede eliminar hosts y desinstalar complementos individuales o paquetes de complementos mediante la GUI de SnapCenter . También puede desinstalar complementos individuales o paquetes de complementos en hosts remotos mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) en su host de SnapCenter Server o mediante la opción **Desinstalar un programa** de Windows localmente en cualquier host.

Antes de eliminar un host de SnapCenter Server, debe completar los requisitos previos.

- Debes iniciar sesión como administrador.
- Debe asegurarse de que no se estén ejecutando trabajos de descubrimiento en el host.
- Se le debe asignar un rol con los permisos necesarios para eliminar todos los objetos asociados con el host. De lo contrario, la operación de eliminación fallará.
- Debe confirmar la huella digital si la clave SSH se modificó después de agregar el host a SnapCenter.
- Debe confirmar la huella digital si el host de SnapCenter se actualiza a una versión posterior de SnapCenter pero el host del complemento aún ejecuta una versión anterior del complemento.

### Requisitos previos para eliminar un host mediante el control de acceso basado en roles

- Debería haber iniciado sesión utilizando un rol RBAC que tenga permisos de lectura, eliminación de host, instalación, desinstalación de complementos y eliminación de objetos.

Los objetos pueden ser clones, copias de seguridad, grupos de recursos, sistemas de almacenamiento, etc.

- Debería haber agregado el usuario RBAC al rol RBAC.
- Debe asignar el usuario RBAC al host, al complemento, a las credenciales, a los grupos de recursos y al sistema de almacenamiento (para clones) que desea eliminar.
- Debería haber iniciado sesión en SnapCenter como usuario RBAC.

### Requisitos previos para eliminar un host con clones creados a partir de la operación del ciclo de vida de clonación

- Deberías haber creado trabajos de clonación utilizando la gestión del ciclo de vida de clonación para bases de datos SQL.
- Debería haber creado una función RBAC con permisos de lectura y eliminación de clones, lectura y eliminación de recursos, lectura y eliminación de grupos de recursos, lectura y eliminación de almacenamiento, lectura y eliminación de aprovisionamiento, montaje, desmontaje, instalación y desinstalación de complementos y lectura y eliminación de host.
- Debería haber asignado el usuario RBAC al rol RBAC.
- Debería haber asignado el usuario RBAC al host, al complemento de SnapCenter para Microsoft SQL

Server, a las credenciales, al grupo de recursos del ciclo de vida de clones y al sistema de almacenamiento.

- Debería haber iniciado sesión en SnapCenter como usuario RBAC.

Para obtener información sobre cómo desinstalar el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere, consulte ["Eliminar el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"](#).

## Eliminar un host

Cuando SnapCenter Server elimina un host, primero elimina las copias de seguridad, los clones, los trabajos de clonación, los grupos de recursos y los recursos enumerados para ese host en la página Recursos de SnapCenter y, luego, desinstala los paquetes de complementos en el host.

### Acerca de esta tarea

- Si elimina un host, las copias de seguridad, los clones y los grupos de recursos asociados con el host también se eliminan.
- Al eliminar los grupos de recursos, también se eliminan todas las programaciones asociadas.
- Si el host tiene un grupo de recursos compartido con otro host y usted elimina el host, el grupo de recursos también se elimina.
- Debe utilizar el cmdlet *Remove-SmHost* para eliminar los hosts de complementos fuera de servicio o inaccesibles.

La información sobre los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando *Get-Help command\_name*. Alternativamente, también puede consultar la ["Guía de referencia de cmdlets del software SnapCenter"](#)

- El tiempo necesario para eliminar un host depende de la cantidad de copias de seguridad y de la configuración de retención. Esto se debe a que las instantáneas se eliminan de cada uno de los controladores y se limpian los metadatos.

### Pasos

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Hosts**.
2. En la página **Hosts**, haga clic en **Hosts administrados**.
3. Seleccione el host que desea eliminar y luego haga clic en **Eliminar**.
4. Para los clústeres Oracle RAC, para eliminar el SnapCenter software de todos los hosts del clúster, seleccione **Incluir todos los hosts del clúster**.

También puedes eliminar un nodo de un clúster y de esa manera eliminar todos los nodos uno por uno.

5. Haga clic en **Aceptar**.



Cuando desinstala y reinstala complementos de host en un clúster, los recursos del clúster no se detectan automáticamente. Seleccione el nombre de host del clúster y luego haga clic en **Actualizar recursos** para descubrir automáticamente los recursos del clúster.

## Desinstalar complementos mediante la GUI de SnapCenter

Cuando decida que ya no necesita un complemento individual o un paquete de complementos, puede desinstalarlo mediante la interfaz de SnapCenter .

### Antes de empezar

- Deberías haber eliminado los grupos de recursos del paquete de complemento que estás desinstalando.
- Deberías haber separado las políticas asociadas con los grupos de recursos para el paquete de complemento que estás desinstalando.

### Acerca de esta tarea

Puede desinstalar un complemento individual. Por ejemplo, podría necesitar desinstalar el complemento de SnapCenter para Microsoft SQL Server porque un host se está quedando sin recursos y desea migrarlo a un host más potente. También puede desinstalar un paquete de complemento completo. Por ejemplo, es posible que necesite desinstalar el paquete de complementos de SnapCenter para Linux, que incluye el complemento de SnapCenter para Oracle Database y el complemento de SnapCenter para UNIX.

- Eliminar un host incluye desinstalar todos los complementos.

Cuando se elimina un host de SnapCenter, SnapCenter desinstala todos los paquetes de complementos en el host antes de eliminarlo.

- La GUI de SnapCenter elimina complementos de un host a la vez.

Cuando utiliza la GUI de SnapCenter , puede desinstalar complementos solo en un host a la vez. Sin embargo, es posible que tenga varias operaciones de desinstalación ejecutándose al mismo tiempo.

También puede desinstalar un complemento de varios hosts utilizando el cmdlet *Uninstall-SmHostPackage* y los parámetros necesarios. La información sobre los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando *Get-Help command\_name*. Alternativamente, también puede consultar la "[Guía de referencia de cmdlets del software SnapCenter](#)" .

 Desinstalar el paquete de complementos de SnapCenter para Windows de un host en el que está instalado SnapCenter Server dañará la instalación de SnapCenter Server. No desinstale el paquete de complementos de SnapCenter para Windows a menos que esté seguro de que ya no necesita el servidor SnapCenter .

### Pasos

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Hosts**.
2. En la página **Hosts**, haga clic en **Hosts administrados**.
3. En la página **Hosts administrados**, seleccione el host del que desea desinstalar el complemento o el paquete de complementos.
4. Junto al complemento que desea eliminar, haga clic en **Eliminar > Enviar**.

### Después de terminar

Debe esperar 5 minutos antes de reinstalar el complemento en ese host. Este período de tiempo es suficiente para que la GUI de SnapCenter actualice el estado del host administrado. La instalación fallará si reinstala inmediatamente el complemento.

Si está desinstalando el paquete de complementos de SnapCenter para Linux, los archivos de registro específicos de la desinstalación están disponibles en: `/custom_location/snapcenter/log`.

## Desinstalar complementos de Windows mediante el cmdlet de PowerShell

Puede desinstalar complementos individuales o desinstalar paquetes de complementos de uno o más hosts mediante el cmdlet *Uninstall-SmHostPackage* en la interfaz de línea de comandos del host de SnapCenter Server.

Debería haber iniciado sesión en SnapCenter como un usuario de dominio con derechos de administrador local en cada host en el que deseé desinstalar los complementos.

### Pasos

1. Inicie PowerShell.
2. En el host del servidor SnapCenter , ingrese el comando `Open-SMConnection -SMSbaseUrl https://SNAPCENTER_SERVER_NAME/DOMAIN_NAME` y luego ingrese sus credenciales.
3. Desinstale los complementos de Windows mediante el cmdlet *Uninstall-SmHostPackage* y los parámetros necesarios.

La información sobre los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando `Get-Help command_name`. Alternativamente, también puede consultar el "["Guía de referencia de cmdlets del software SnapCenter"](#)".

## Desinstalar complementos localmente en un host

Puede desinstalar los complementos de SnapCenter localmente en un host si no puede acceder al host desde el servidor de SnapCenter .

### Acerca de esta tarea

La mejor práctica para desinstalar complementos individuales o paquetes de complementos es utilizar la GUI de SnapCenter o utilizar el cmdlet *Uninstall-SmHostPackage* en la interfaz de línea de comandos del host del servidor SnapCenter . Estos procedimientos ayudan a que el servidor SnapCenter se mantenga actualizado con cualquier cambio.

Sin embargo, es posible que en ocasiones necesites desinstalar complementos localmente. Por ejemplo, es posible que haya ejecutado un trabajo de desinstalación desde SnapCenter Server pero el trabajo falló, o que haya desinstalado SnapCenter Server y queden complementos huérfanos en un host.



Desinstalar un paquete de complemento localmente en un host no elimina los datos asociados con el host; por ejemplo, trabajos programados y metadatos de respaldo.



No intente desinstalar el paquete de complementos de SnapCenter para Windows localmente desde el Panel de control. Debe utilizar la GUI de SnapCenter para asegurarse de que el complemento de SnapCenter para Microsoft Windows se desinstale correctamente.

### Pasos

1. En el sistema host, navegue hasta el Panel de control y haga clic en **Desinstalar un programa**.
2. En la lista de programas, seleccione el complemento o paquete de complementos de SnapCenter que desea desinstalar y haga clic en **Desinstalar**.

Windows desinstala todos los complementos del paquete seleccionado.

## Desinstalar el paquete de complementos para Linux o AIX mediante CLI

Puede desinstalar el paquete de complementos de SnapCenter para Linux o el paquete de complementos de SnapCenter para AIX mediante la interfaz de línea de comandos.

### Antes de empezar

- Asegúrese de haber eliminado los trabajos programados
- Asegúrese de que todos los trabajos en ejecución se hayan completado.

### Paso

Ejecute `/custom_location/ NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall` para desinstalar.

## Desinstalar el servidor SnapCenter en el host de Windows

Si ya no desea utilizar SnapCenter Server para administrar trabajos de protección de datos, puede desinstalar SnapCenter Server mediante el Panel de control de programas y características en el host de SnapCenter Server. Al desinstalar SnapCenter Server se eliminan todos sus componentes.

### Antes de empezar

- Asegúrese de tener al menos 2 GB de espacio libre en la unidad donde está instalado SnapCenter Server.
- Asegúrese de que el dominio en el que está instalado SnapCenter Server no se elimine.

Si elimina el dominio donde se instaló SnapCenter Server y luego intenta desinstalarlo, la operación falla.

- Deberías haber realizado una copia de seguridad de la base de datos del repositorio porque esta se limpiará y desinstalará.

### Pasos

1. En el host del servidor SnapCenter , navegue hasta el Panel de control.
2. Asegúrate de estar en la vista **Categoría**.
3. En Programas, haga clic en **Desinstalar un programa**.

Se abre la ventana Programas y características.

4. Seleccione NetApp SnapCenter Server y haga clic en **Desinstalar**.

A partir de SnapCenter 4.2, cuando desinstala SnapCenter Server, se desinstalan todos sus componentes, incluida la base de datos del repositorio de MySQL Server.

- Para eliminar el nodo NLB de un clúster NLB es necesario reiniciar el host del servidor SnapCenter . Si no reinicia el host, es posible que experimente una falla si intenta reinstalar SnapCenter Server.
- Debe desinstalar manualmente .NET Framework que no se elimina durante la desinstalación.

## Desinstalar el servidor SnapCenter en el host Linux

Si ya no desea utilizar SnapCenter Server para administrar trabajos de protección de datos, puede desinstalar SnapCenter Server. Al desinstalar SnapCenter Server se

eliminan todos sus componentes.

## Pasos

- Realice una de las acciones para desinstalar SnapCenter Server.

| Si quieres realizar...        | Haz esto...  |
|-------------------------------|--|
| Desinstalación no interactiva | <pre>\$ sudo<br/>/opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/<br/>installation/uninstall -i silent<br/>-DCONFIRM=1</pre> <p>Ejemplo: sudo /opt/<br/>NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/installation/u<br/>ninstall</p>                       |
| Desinstalación interactiva    | <pre>\$ sudo<br/>&lt;USER_INSTALL_DIR&gt;/NetApp/snapcenter/S<br/>napManagerWeb/installation/uninstall</pre> <p>Introduzca cualquier valor distinto de 0 en la<br/>entrada de confirmación para confirmar la<br/>desinstalación.</p> |

## **Información de copyright**

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

**ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.**

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

**LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS:** el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## **Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.