



Instalar SnapCenter y crear credenciales

SnapCenter software

NetApp
November 06, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/snapcenter-61/protect-azure/install-snapcenter-azure-virtual-machine.html> on November 06, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Instalar SnapCenter y crear credenciales 1
 - Instalar SnapCenter en una máquina virtual de Azure. 1
 - Registre el producto para habilitar el soporte 1
 - Crear la credencial de Azure en SnapCenter. 2
 - Configurar la cuenta de almacenamiento de Azure 3
 - Cree las credenciales para agregar el host del complemento. 3

Instalar SnapCenter y crear credenciales

Instalar SnapCenter en una máquina virtual de Azure

Puede descargar el SnapCenter software desde el sitio de soporte de NetApp e instalarlo en la máquina virtual de Azure.

Antes de empezar

- Asegúrese de que la máquina virtual de Azure Windows cumpla con los requisitos para la instalación de SnapCenter Server. Para obtener más información, consulte ["Requisitos para instalar SnapCenter Server"](#).
- Si es nuevo en Azure NetApp Files y no tiene una cuenta de NetApp existente, asegúrese de haberse registrado para poder acceder al software SnapCenter. Para más información, véase ["Regístrese para acceder al SnapCenter software"](#).

Pasos

1. Descargue el paquete de instalación de SnapCenter Server desde ["Sitio de soporte de NetApp"](#).
2. Inicie la instalación de SnapCenter Server haciendo doble clic en el archivo .exe descargado.

Después de iniciar la instalación, se realizan todas las comprobaciones previas y, si no se cumplen los requisitos mínimos, se muestran mensajes de error o advertencia correspondientes. Puede ignorar los mensajes de advertencia y continuar con la instalación; sin embargo, los errores deberían solucionarse.

3. Revise los valores previamente completados necesarios para la instalación de SnapCenter Server y modifíquelos si es necesario.

No es necesario especificar la contraseña para la base de datos del repositorio del servidor MySQL. Durante la instalación de SnapCenter Server, la contraseña se genera automáticamente.



El carácter especial "%" no es compatible con la ruta personalizada de la base de datos del repositorio. Si incluye "%" en la ruta, la instalación fallará.

4. Haga clic en **Instalar ahora**.

Si ha especificado algún valor que no es válido, se mostrarán los mensajes de error correspondientes. Debe volver a ingresar los valores y luego iniciar la instalación.



Si hace clic en el botón **Cancelar**, se completará el paso que se está ejecutando y luego se iniciará la operación de reversión. El servidor SnapCenter se eliminará por completo del host.

Sin embargo, si hace clic en **Cancelar** cuando se realizan las operaciones "Reinicio del sitio de SnapCenter Server" o "Esperando a que se inicie SnapCenter Server", la instalación continuará sin cancelar la operación.

Registre el producto para habilitar el soporte

Si es nuevo en NetApp y no tiene una cuenta de NetApp existente, debe registrar el producto para habilitar el soporte.

Pasos

1. Después de instalar SnapCenter, vaya a **Ayuda > Acerca de**.
2. En el cuadro de diálogo *Acerca de SnapCenter*, anote la instancia de SnapCenter , un número de 20 dígitos que comienza con 971.
3. Hacer clic <https://register.netapp.com> .
4. Haga clic en *No soy un cliente registrado de NetApp* .
5. Especifique sus datos para registrarse.
6. Deje el campo SN de referencia de NetApp en blanco.
7. Seleccione * SnapCenter* en el menú desplegable Línea de productos.
8. Seleccione el proveedor de facturación.
9. Introduzca el ID de instancia de SnapCenter de 20 dígitos.
10. Haga clic en **Enviar**.

Crear la credencial de Azure en SnapCenter

Debe crear la credencial de Azure en SnapCenter para acceder a la cuenta de Azure NetApp .

Antes de empezar

- Asegúrese de haber creado la entidad de servicio en Azure.
- Asegúrese de tener a mano el ID de inquilino, el ID de cliente y la clave secreta asociados con la entidad de servicio.
 - El identificador de inquilino se puede encontrar en el Portal de Azure, en la página Descripción general del identificador de Entra.
 - El ID del cliente también se conoce como ID de la aplicación para la entidad principal del servicio/aplicación empresarial. Esto se puede encontrar en el Portal de Azure, en la página Descripción general de la aplicación empresarial que ha creado para que actúe como entidad de servicio para SnapCenter.
 - La clave secreta del cliente también se conoce como valor secreto. Puede crear este secreto de cliente en Azure Portal navegando a **Registros de aplicaciones** en ID de entrada. Después de seleccionar la aplicación empresarial que creó, navegue a **Certificados y secretos** y luego a **Nuevo secreto de cliente**.



Sólo se puede acceder al valor secreto cuando se crea. No podrás acceder a él más tarde.

- Es necesario conceder permisos al principal del servicio. El rol de Colaborador permitirá que la entidad de servicio realice las acciones necesarias en Azure. Esto se puede conceder desde la página de Control de acceso (IAM) dentro de la página Suscripción.

Pasos

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Configuración**.
2. En la página de Configuración, haga clic en **Credencial**.
3. Haga clic en **Nuevo**.
4. En la página Credencial, especifique la siguiente información necesaria para crear la credencial.

Para este campo...	Haz esto...
Nombre de la credencial	Introduzca un nombre para la credencial.
Modo de autenticación	Seleccione Credenciales de Azure de la lista desplegable.
Identificación del inquilino	Introduzca el ID del inquilino.
ID de cliente	Introduzca el ID del cliente.
Clave secreta del cliente	Introduzca la clave secreta del cliente.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Configurar la cuenta de almacenamiento de Azure

Debe configurar la cuenta de almacenamiento de Azure en SnapCenter.

La cuenta de almacenamiento de Azure contiene detalles sobre el identificador de suscripción, las credenciales de Azure y la cuenta de Azure NetApp .



Las licencias estándar y las licencias basadas en capacidad no son necesarias para Azure NetApp Files.

Pasos

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Sistemas de almacenamiento**.
2. En la página Sistemas de almacenamiento, seleccione * Azure NetApp Files* y haga clic en **Nuevo**.
3. Seleccione la credencial, el ID de suscripción y la cuenta de NetApp de las respectivas listas desplegables.
4. Haga clic en **Enviar**.

Cree las credenciales para agregar el host del complemento

SnapCenter utiliza credenciales para autenticar a los usuarios para las operaciones de SnapCenter .

Debe crear credenciales para instalar complementos de SnapCenter y credenciales adicionales para realizar operaciones de protección de datos.

Pasos

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Configuración**.
2. En la página de Configuración, haga clic en **Credencial**.
3. Haga clic en **Nuevo**.
4. En la página Credencial, especifique la siguiente información necesaria para crear la credencial.

Para este campo...	Haz esto...
Nombre de la credencial	Introduzca un nombre para la credencial.
Modo de autenticación	Seleccione el modo de autenticación de la lista desplegable.
Tipo de autenticación	Seleccione Basado en contraseña o Basado en clave SSH (solo para host Linux).
Nombre de usuario	Especifique el nombre de usuario.
Password	Si ha seleccionado la autenticación basada en contraseña, especifique la contraseña.
Clave privada SSH	Si ha seleccionado la autenticación basada en clave SSH, especifique la clave privada.
Utilice privilegios de sudo	Seleccione la casilla de verificación Usar privilegios de sudo si está creando credenciales para un usuario que no es root.  Esto solo se aplica a usuarios de Linux.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.