



Commencez

Active IQ Unified Manager 9.14

NetApp
October 16, 2025

Sommaire

- Commencez 1
 - Instructions de démarrage rapide pour les installations VMware 1
 - Configuration minimale requise 1
 - Installation de Active IQ Unified Manager 1
 - Instructions de démarrage rapide pour les installations Linux 2
 - Configuration minimale requise 2
 - Installation de Active IQ Unified Manager 2
 - Instructions de démarrage rapide pour les installations Windows 3
 - Configuration minimale requise 3
 - Installation de Active IQ Unified Manager 4

Commencez

Instructions de démarrage rapide pour les installations VMware

Vous pouvez télécharger le `.tar` fichier qui contient un certificat racine, un README fichier et un OVA fichier, puis déployer Unified Manager en tant qu'appliance virtuelle.

Configuration minimale requise

- Système d'exploitation : VMware ESXi 7.0 et 8.0
- RAM : 12 GO
- CPU : 9572 MHz au total
- Espace disque libre : 5 Go (provisionnement fin), 152 Go (provisionnement lourd)

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration système requise, reportez-vous aux sections "[Conditions requises pour l'installation de Unified Manager](#)" et "[Matrice d'interopérabilité](#)".

Installation de Active IQ Unified Manager

Téléchargez le programme d'installation

1. Téléchargez le `.tar` fichier contenant un certificat racine, un README fichier et un OVA fichier.
2. Enregistrez le fichier dans un répertoire local ou réseau accessible à votre client vSphere.
3. Dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé le `.tar` fichier, entrez la `tar -xvzf ActiveIQUnifiedManager-<version>.tar.gz` commande. + le fichier requis OVA, un certificat racine et un README fichier sont décompressés dans le répertoire cible.

Vérification de l'intégrité

Vous pouvez vérifier l'intégrité du OVA fichier en suivant les étapes fournies dans le README fichier.

Installez Unified Manager

1. Dans vSphere client, cliquez sur **fichier > déployer le modèle OVF**.
2. Localisez le fichier OVA et utilisez l'assistant pour déployer l'appliance virtuelle sur le serveur ESXi.
3. Dans la section Éditeur de la page Détails de révision, le message Entrust Code Signing - OVCS2 (Trusted certificate) confirme l'intégrité du fichier téléchargé OVA. Pour le message Entrust Code Signing - OVCS2 (Invalid certificate), mettez à niveau VMware vCenter Server vers la version 7.0U3E ou supérieure.
4. Sur la page Personnaliser le modèle, dans l'onglet Propriétés, remplissez les champs requis pour le type d'installation que vous effectuez :
 - Pour la configuration statique, entrez les informations requises dans tous les champs. L'ajout d'informations pour le champ **DNS secondaire** n'est pas nécessaire.
 - Pour DHCP utilisant IPv4, n'ajoutez aucune information dans aucun champ.

- Pour DHCP utilisant IPv6, cochez la case "Activer l'adressage IPv6 automatique". N'ajoutez aucune information dans un autre champ.
5. Mise sous tension de la machine virtuelle
 6. Cliquez sur l'onglet Console pour afficher le processus de démarrage initial.
 7. Configurer le fuseau horaire.
 8. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour la maintenance Unified Manager.

À la fin de l'installation, les informations de connexion à l'interface utilisateur Web de Unified Manager sont affichées.

Instructions de démarrage rapide pour les installations Linux

Vous pouvez télécharger le pack d'installation et installer Unified Manager sur une plateforme Red Hat Enterprise Linux ou CentOS physique ou virtuelle.

Configuration minimale requise

- Système d'exploitation : Red Hat Enterprise Linux versions 7.x et 8.0 à 8.9, ou CentOS version 7.x basé sur l'architecture x86_64, installé à l'aide de l'environnement de base « serveur avec interface utilisateur graphique » de l'option **Software Selection** du programme d'installation du système d'exploitation
- RAM : 12 Go, CPU : 9572 MHz au total
- Espace disque disponible : 100 Go d'espace disque dans le /opt/netapp/data répertoire, 50 Go dans la partition racine. Pour les répertoires et /var/log montés séparément /opt, assurez-vous que /opt dispose de 15 Go, /var/log de 16 Go et /tmp de 10 Go d'espace libre.

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration système requise et sur l'installation du produit sur un site sécurisé, reportez-vous aux sections "[Conditions requises pour l'installation de Unified Manager](#)" et "[Matrice d'interopérabilité](#)".

Installation de Active IQ Unified Manager

Téléchargez le programme d'installation

1. Téléchargez le ActiveIQUnifiedManager-`<version>`.zip package d'installation avec le certificat de signature de code (.pem) et la signature numérique (.sig).
2. Dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier d'installation, exécutez :

```
# unzip ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip
```

Vérification de l'intégrité

Exécutez les commandes suivantes pour vérifier l'intégrité du package d'installation :

- Exécutez `openssl x509 -pubkey -noout -in AIQUM-RHEL-CLIENT-INTER-ROOT.pem > <public_key_file_name>` pour créer un fichier avec la clé publique à partir du certificat de signature de code.

- Exécutez `openssl dgst -sha256 -verify <public_key_file_name> -signature <signature_file_name> ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip` pour vérifier la signature sur le package d'installation.

Vérifiez la configuration du référentiel

Les procédures de configuration des référentiels Red Hat Enterprise Linux ou CentOS sont spécifiques au site. Vous pouvez utiliser le `pre_install_check.sh` script inclus dans le package d'installation pour vérifier la configuration de votre système d'exploitation. Si votre système est connecté à Internet, vous recevez automatiquement les instructions de configuration des référentiels Red Hat Enterprise Linux ou CentOS.

```
# sudo ./pre_install_check.sh
```

Installez Unified Manager

Unified Manager utilise l'`yum` utilitaire pour installer le logiciel et les logiciels qui en dépendent. Étant donné qu'il existe différentes images de Red Hat Enterprise Linux ou CentOS, les packages installés dépendent du logiciel présent dans les images. `yum` L'utilitaire détermine les progiciels dépendants à installer. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les progiciels dépendants, consultez le "[Conditions requises pour l'installation et le logiciel Linux](#)".

Pour installer Unified Manager, exécutez la commande suivante, en tant qu'utilisateur root ou en utilisant `sudo`, dans le répertoire où le fichier d'installation a été décompressé :

```
# yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm
```

ou

```
% sudo yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm
```

À la fin de l'installation, les informations de connexion à l'interface utilisateur Web de Unified Manager sont affichées. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'interface utilisateur Web, reportez-vous au README fichier fourni avec le logiciel pour plus d'informations sur les restrictions de port 443.

Instructions de démarrage rapide pour les installations Windows

Vous pouvez télécharger le pack d'installation et installer Unified Manager pour surveiller et résoudre les problèmes de capacité, de disponibilité, de performances et de protection du stockage des données.

Configuration minimale requise

- Systèmes d'exploitation
 - Microsoft Windows Server 2019 Standard et Datacenter Edition
 - Microsoft Windows Server 2022 Standard et Datacenter Edition

Unified Manager est pris en charge sur le système d'exploitation Windows 64 bits dans les langues suivantes :

- Anglais

- Japonais
- Chinois simplifié
- RAM : 12 GO
- CPU : 9572 MHz au total
- Espace disque libre : 100 Go d'espace disque pour le répertoire d'installation, 50 Go d'espace disque pour le répertoire de données MySQL

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration système requise, reportez-vous aux sections "[Conditions requises pour l'installation de Unified Manager](#)" et "[Matrice d'interopérabilité](#)".

Installation de Active IQ Unified Manager

Téléchargez le programme d'installation

1. Téléchargez le `ActiveIQUnifiedManager-<version>.exe` package d'installation.
2. Copiez le fichier d'installation dans un répertoire du système cible.

Installez Unified Manager

Pour installer Unified Manager, assurez-vous que Microsoft .NET 4.5.2 ou une version ultérieure est installée. Dans le cadre du processus d'installation, Unified Manager installe d'autres modules tiers, le cas échéant. Pour plus d'informations sur les progiciels dépendants, reportez-vous au "[Conditions requises pour l'installation et le logiciel Windows](#)".

1. Connectez-vous à Windows à l'aide du compte d'administrateur local par défaut.
2. Dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier d'installation, cliquez avec le bouton droit de la souris et exécutez le fichier exécutable Unified Manager (.exe) en tant qu'administrateur.
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour créer l'utilisateur de maintenance Unified Manager.
4. Dans l'Assistant connexion à la base de données, saisissez le mot de passe racine MySQL.
5. Suivez les autres invites pour terminer l'installation.
6. Cliquez sur **Finish** à la fin de l'installation et l'interface utilisateur Web Unified Manager s'affiche.

Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.