Menus de la console de maintenance

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/active-iq-unified-manager-918/config/concept_maintenance_console_menu.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Menus de la console de maintenance . . . 1
Découvrez les menus de la console de maintenance dans Active IQ Unified Manager . . . 1
Menu Configuration réseau dans Active IQ Unified Manager . . . 1
Utilisez le menu Configuration système dans Active IQ Unified Manager . . . 3
Utilisez le menu Support et Diagnostics dans Active IQ Unified Manager . . . 4
Découvrez les options supplémentaires du menu de la console de maintenance dans Active IQ Unified Manager . . . 5

Menus de la console de maintenance

Découvrez les menus de la console de maintenance dans Active IQ Unified Manager

La console se compose de différents menus qui vous permettent de gérer et de maintenir les fonctionnalités spéciales et les paramètres de configuration du serveur Unified Manager.

Selon le système d'exploitation sur lequel vous avez installé Unified Manager, la console se compose des menus suivants :

- Mise à niveau d'Unified Manager (VMware uniquement)
- Configuration réseau (VMware uniquement)
- Configuration système (VMware uniquement)
  a. Assistance/Diagnostics
  b. Réinitialiser le certificat du serveur
  c. Régénérer le certificat client
  d. Restauration de sauvegarde
  e. Fournisseur de données externe
  f. Configuration de l'intervalle d'interrogation des performances
  g. Désactiver l'authentification SAML
  h. Afficher/Modifier les ports de l'application
  i. Configuration du journal de débogage
  j. Contrôler l'accès au port 3306 de MySQL
  k. Sortie

Vous sélectionnez le numéro dans la liste pour accéder à l'option de menu spécifique. Par exemple, pour la sauvegarde et la restauration, vous sélectionnez *4*.

Menu Configuration réseau dans Active IQ Unified Manager

Le menu Configuration réseau vous permet de gérer les paramètres réseau. Utilisez ce menu lorsque l'interface utilisateur de Unified Manager n'est pas disponible.

Ce menu n'est pas disponible si Unified Manager est installé sur Red Hat Enterprise Linux ou sur Microsoft Windows.

Les options de menu suivantes sont disponibles.

- **Afficher les paramètres de l'adresse IP**

  Affiche les paramètres réseau actuels de l'appliance virtuelle, notamment l'adresse IP, le réseau, l'adresse de diffusion, le masque de sous-réseau, la passerelle et les serveurs DNS.

- **Modifier les paramètres d’adresse IP**

  Vous permet de modifier n’importe lequel des paramètres réseau de l’appliance virtuelle, y compris l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle ou les serveurs DNS. Si vous faites passer vos paramètres réseau de DHCP à une configuration réseau statique à l’aide de la console de maintenance, vous ne pouvez pas modifier le nom de l’hôte. Vous devez sélectionner **Commit Changes** pour que les modifications prennent effet.

- **Afficher les paramètres de recherche de noms de domaine**

  Affiche la liste de recherche de noms de domaine utilisée pour la résolution des noms d’hôtes.

- **Modifier les paramètres de recherche de noms de domaine**

  Permet de modifier les noms de domaine à rechercher lors de la résolution des noms d’hôte. Vous devez sélectionner **Valider les modifications** pour que celles-ci soient prises en compte.

- **Afficher les itinéraires statiques**

  Affiche les routes réseau statiques actuelles.

- **Modifier les itinéraires statiques**

  Permet d’ajouter ou de supprimer des routes réseau statiques. Vous devez sélectionner **Valider les modifications** pour que les modifications soient prises en compte.

  - **Ajouter une route**

    Permet d’ajouter une route statique.

  - **Supprimer la route**

    Permet de supprimer un itinéraire statique.

  - **Retour**

    Vous ramène au **menu principal**.

  - **Sortie**

    Quitte la console de maintenance.

- **Désactiver l’interface réseau**

  Désactive toutes les interfaces réseau disponibles. Si une seule interface réseau est disponible, vous ne pouvez pas la désactiver. Vous devez sélectionner **Valider les modifications** pour que les modifications prennent effet.

- **Activer l’interface réseau**

  Active les interfaces réseau disponibles. Vous devez sélectionner **Valider les modifications** pour que les modifications soient prises en compte.

- **Valider les modifications**

  Applique toutes les modifications apportées aux paramètres réseau de l’appliance virtuelle. Vous devez

sélectionner cette option pour appliquer toutes les modifications apportées, sinon les modifications ne prennent pas effet.

- **Envoyer un ping à l'hôte**

  Envoie une requête ping à un hôte cible pour confirmer les modifications d'adresse IP ou les configurations DNS.

- **Restaurer les paramètres par défaut**

  Réinitialise tous les paramètres aux valeurs d'usine. Vous devez sélectionner **Valider les modifications** pour que les modifications soient prises en compte.

- **Retour**

  Vous ramène au **menu principal**.

- **Sortie**

  Quitte la console de maintenance.

Utilisez le menu Configuration système dans Active IQ Unified Manager

Le menu Configuration système vous permet de gérer votre appliance virtuelle en proposant diverses options, telles que la consultation de l'état du serveur, le redémarrage et l'arrêt de la machine virtuelle.

Lorsque Unified Manager est installé sur un système Linux ou Microsoft Windows, seule l'option "Restore from a Unified Manager Backup" est disponible dans ce menu.

Les options de menu suivantes sont disponibles :

- **Afficher l'état du serveur**

  Affiche l'état actuel du serveur. Les options d'état incluent « En cours d'exécution » et « À l'arrêt ».

  Si le serveur ne fonctionne pas, vous devrez peut-être contacter le support technique.

- **Redémarrer la machine virtuelle**

  Redémarre la machine virtuelle en arrêtant tous les services. Après le redémarrage, la machine virtuelle et les services redémarrent.

- **Arrêter la machine virtuelle**

  Arrête la machine virtuelle et tous les services.

  Vous pouvez sélectionner cette option uniquement depuis la console de la machine virtuelle.

- **Modifier <logged in user> le mot de passe utilisateur**

  Modifie le mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté, qui ne peut être que l'utilisateur de

maintenance.

- **Augmenter la taille du disque de données**

  Augmente la taille du disque de données (disque 3) dans la machine virtuelle.

- **Augmenter la taille du disque swap**

  Augmente la taille du disque d'échange (disque 2) dans la machine virtuelle.

- **Changer de fuseau horaire**

  Modifie le fuseau horaire en fonction de votre emplacement.

- **Changer le serveur NTP**

  Modifie les paramètres du serveur NTP, tels que l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN).

- **Modifier le service NTP**

  Permet de basculer entre les services `ntp` et `systemd-timesyncd`.

- **Restaurer à partir d'une sauvegarde Unified Manager**

  Restaure la base de données et les paramètres de configuration d'Unified Manager à partir d'une version précédemment sauvegardée.

- **Réinitialiser le certificat du serveur**

  Réinitialise le certificat de sécurité du serveur.

- **Changer le nom de l'hôte**

  Modifie le nom de l'hôte sur lequel l'appliance virtuelle est installée.

- **Retour**

  Quitte le menu de configuration système et revient au menu principal.

- **Sortie**

  Quitte le menu de la console de maintenance.

Utilisez le menu Support et Diagnostics dans Active IQ Unified Manager

Le menu Assistance et diagnostics vous permet de générer un pack d'assistance que vous pouvez envoyer au support technique pour obtenir de l'aide au dépannage.

Les options de menu suivantes sont disponibles :

- **Générer le Light Support Bundle**

  Vous permet de produire un ensemble de support léger contenant seulement 30 jours de journaux et

d'enregistrements de la base de données de configuration — il exclut les données de performance, les fichiers d'enregistrement d'acquisition et le vidage du tas du serveur.

- **Générer un pack de support**

  Permet de créer un package de support complet (fichier 7-Zip) contenant des informations de diagnostic dans le répertoire local de l'utilisateur de diagnostic. Si votre système est connecté à Internet, vous pouvez également charger ce package de support vers NetApp.

  Le fichier comprend des informations générées par un message AutoSupport, le contenu de la base de données de Unified Manager, des données détaillées sur le fonctionnement interne du serveur Unified Manager et des journaux de niveau détaillé qui ne sont normalement pas inclus dans les messages AutoSupport ni dans le module de support léger.

Découvrez les options supplémentaires du menu de la console de maintenance dans Active IQ Unified Manager

Les options de menu suivantes vous permettent d'effectuer diverses tâches d'administration sur le serveur Unified Manager.

Les options de menu suivantes sont disponibles :

- **Réinitialiser le certificat du serveur**

  Régénère le certificat du serveur HTTPS.

  Vous pouvez régénérer le certificat du serveur dans l'interface graphique d'Unified Manager en cliquant sur **Général** > **Certificats HTTPS** > **Régénérer le certificat HTTPS**.

- **Désactiver l'authentification SAML**

  Désactive l'authentification SAML afin que le fournisseur d'identité (IdP) ne fournisse plus l'authentification de connexion aux utilisateurs accédant à l'interface graphique d'Unified Manager. Cette option de console est généralement utilisée lorsqu'un problème avec le serveur IdP ou la configuration SAML empêche les utilisateurs d'accéder à l'interface graphique d'Unified Manager.

- **Fournisseur de données externe**

  Propose des options pour connecter Unified Manager à un fournisseur de données externe. Une fois la connexion établie, les données de performance sont envoyées à un serveur externe afin que les experts en performances du stockage puissent représenter graphiquement les indicateurs de performance à l'aide d'un logiciel tiers. Les options suivantes s'affichent :

  - **Configuration du serveur d'affichage**--Affiche la connexion actuelle et les paramètres de configuration d'un fournisseur de données externe.
  - **Ajouter / modifier la connexion au serveur**--Vous permet de saisir de nouveaux paramètres de connexion pour un fournisseur de données externe ou de modifier les paramètres existants.
  - **Modifier la configuration du serveur**--Permet de saisir de nouveaux paramètres de configuration pour un fournisseur de données externe ou de modifier les paramètres existants.
  - **Supprimer la connexion au serveur**--Supprime la connexion à un fournisseur de données externe.

    Une fois la connexion supprimée, Unified Manager perd sa connexion au serveur externe.

- **Restauration de sauvegarde**

  Pour plus d'informations, consultez les rubriques sous "Gestion des opérations de sauvegarde et de restauration".

- **Configuration de l'intervalle d'interrogation des performances**

  Permet de configurer la fréquence à laquelle Unified Manager collecte les données statistiques de performance des clusters. L'intervalle de collecte par défaut est de 5 minutes.

  Vous pouvez régler cet intervalle sur 10 ou 15 minutes si vous constatez que les collectes provenant de grands clusters ne se terminent pas à temps.

- **Afficher/Modifier les ports de l'application**

  Offre la possibilité de modifier les ports par défaut utilisés par Unified Manager pour les protocoles HTTP et HTTPS, si nécessaire pour des raisons de sécurité. Les ports par défaut sont 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS.

- **Contrôler l'accès au port 3306 de MySQL**

  Contrôle l'accès de l'hôte au port MySQL par défaut 3306. Pour des raisons de sécurité, l'accès via ce port est limité à localhost uniquement lors d'une nouvelle installation de Unified Manager sur les systèmes Linux, Windows et VMware vSphere. Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la visibilité de ce port entre localhost et les hôtes distants, c'est-à-dire que, s'il est activé pour localhost uniquement dans votre environnement, vous pouvez également rendre ce port disponible pour les hôtes distants. À l'inverse, lorsqu'il est activé pour tous les hôtes, vous pouvez restreindre l'accès à ce port à localhost uniquement. Si l'accès était précédemment activé sur les hôtes distants, la configuration est conservée dans un scénario de mise à niveau. Vous devez vérifier les paramètres du pare-feu sur les systèmes Windows après avoir modifié la visibilité du port, et désactiver les paramètres du pare-feu s'ils sont configurés pour restreindre l'accès au port MySQL 3306.

- **Sortie**

  Quitte le menu de la console de maintenance.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.