



Maintenir la NetApp Console

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/fr-fr/console-local/task-console-local-vm-config.html> on August 10, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

- Maintenir la NetApp Console 1
 - Maintenez votre vCenter ou hôte ESXi pour le déploiement local de NetApp Console. 1
 - Accédez à la console de maintenance de la machine virtuelle 1

Maintenir la NetApp Console

Maintenez votre vCenter ou hôte ESXi pour le déploiement local de NetApp Console

Dans le déploiement local de NetApp Console, vous pouvez apporter des modifications à votre VCenter ou hôte ESXi existant après avoir déployé le déploiement local de la Console. Par exemple, vous pouvez augmenter le CPU ou la RAM de l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de la Console.

Effectuez ces tâches de maintenance à l'aide de la console Web de la machine virtuelle :

- Augmenter la taille du disque
- Redémarrez le déploiement local de la NetApp Console
- Mettre à jour les routes statiques
- Mettre à jour les domaines de recherche

Limitations

Vous pouvez uniquement consulter (et non modifier) les informations relatives à l'adresse IP, au DNS et aux passerelles via la console de maintenance.

Accédez à la console de maintenance de la machine virtuelle

Vous pouvez accéder à la console de maintenance depuis le client vSphere.

Étapes

1. Ouvrez le client vSphere et connectez-vous à votre vCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de la Console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de machine virtuelle.

Modifier le mot de passe de l'utilisateur maint

Vous pouvez modifier le mot de passe de l'`maint` utilisateur.

Étapes

1. Ouvrez le client vSphere et connectez-vous à votre vCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de la Console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de machine virtuelle.
5. Saisissez `1` pour afficher le `System Configuration` menu.

6. Saisissez 1 pour modifier le mot de passe de l'utilisateur de maintenance et suivez les instructions à l'écran.

Augmentez le CPU ou la RAM de l'instance de machine virtuelle

Vous pouvez augmenter le CPU ou la RAM de l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de Console.

Modifiez les paramètres de l'instance de machine virtuelle dans votre VCenter ou hôte ESXi, puis utilisez la NetApp Console de maintenance pour appliquer les modifications.

Étapes dans le client vSphere

1. Ouvrez le client vSphere et connectez-vous à votre vCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de la Console.
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'instance de machine virtuelle et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
4. Augmentez l'espace disque utilisé pour /opt ou la partition /var.
 - a. Sélectionnez **Disque dur 2** pour augmenter l'espace disque utilisé pour /opt.
 - b. Sélectionnez **Disque dur 3** pour augmenter l'espace disque utilisé pour /var.
5. Enregistrez vos modifications.

Étapes dans la console de maintenance

1. Ouvrez le client vSphere et connectez-vous à votre vCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de NetApp Console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de machine virtuelle.
5. Accédez au 1 to view the `System Configuration menu.
6. Saisissez 2 et suivez les instructions à l'écran. La console recherche de nouveaux paramètres et augmente la taille des partitions.

Afficher les paramètres réseau de la machine virtuelle de déploiement local de la Console

Consultez les paramètres réseau de la machine virtuelle de déploiement local de la Console dans le client vSphere pour confirmer ou résoudre les problèmes réseau. Vous pouvez uniquement consulter (et non mettre à jour) les paramètres réseau suivants : adresse IP et détails DNS.

Étapes

1. Ouvrez le client vSphere et connectez-vous à votre vCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de la Console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de machine virtuelle.
5. Saisissez 2 pour afficher le `Network Configuration` menu.
6. Saisissez un nombre entre 1 et 6 pour afficher les paramètres réseau correspondants.

Mettez à jour les routes statiques pour la machine virtuelle de déploiement local de la Console

Ajoutez, mettez à jour ou supprimez les routes statiques de la machine virtuelle de déploiement local de la NetApp Console selon les besoins.

Étapes

1. Ouvrez le client vSphere et connectez-vous à votre vCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de la Console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de machine virtuelle.
5. Saisissez 2 pour afficher le `Network Configuration` menu.
6. Saisissez 7 pour mettre à jour les itinéraires statiques et suivez les instructions à l'écran.
7. Appuyez sur Entrée.
8. Vous pouvez éventuellement apporter des modifications supplémentaires.
9. Saisissez 9 pour valider vos modifications.

Mettre à jour les paramètres de recherche de domaine pour la machine virtuelle de déploiement local de la Console

Vous pouvez mettre à jour les paramètres du domaine de recherche pour la machine virtuelle de déploiement local de la Console.

Étapes

1. Ouvrez le client vSphere et connectez-vous à votre vCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de la Console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de machine virtuelle.
5. Saisissez 2 pour afficher le `Network Configuration` menu.
6. Saisissez 8 pour mettre à jour les paramètres de recherche de domaine et suivez les instructions à l'écran.
7. Appuyez sur Entrée.
8. Vous pouvez éventuellement apporter des modifications supplémentaires.
9. Saisissez 9 pour valider vos modifications.

Accédez aux outils de diagnostic de déploiement local de la Console

Accédez aux outils de diagnostic pour résoudre les problèmes liés au déploiement local de la Console. NetApp Support pourra vous demander de faire cela lors du dépannage de problèmes.

Étapes

1. Ouvrez le client vSphere et connectez-vous à votre vCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de la Console.

3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de machine virtuelle.
5. Saisissez 3 pour afficher le menu Support and Diagnostics.
6. Saisissez 1 pour accéder aux outils de diagnostic et suivez les instructions à l'écran.

Accédez à distance aux outils de diagnostic de déploiement local de la Console

Vous pouvez accéder aux outils de diagnostic à distance à l'aide d'un outil tel que Putty. Activez l'accès SSH à la machine virtuelle de déploiement local de la NetApp Console en attribuant un mot de passe à usage unique.

L'accès SSH permet d'activer des fonctionnalités avancées du terminal telles que le copier-coller.

Étapes

1. Ouvrez le client vSphere et connectez-vous à votre vCenter.
2. Sélectionnez l'instance de machine virtuelle qui héberge le déploiement local de la Console.
3. Sélectionnez **Lancer la console Web**.
4. Connectez-vous à l'instance de machine virtuelle à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifiés lors de la création de l'instance de machine virtuelle. Le nom d'utilisateur est `maint` et le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de la création de l'instance de machine virtuelle.
5. Saisissez 3 pour afficher le `Support and Diagnostics` menu.
6. Saisissez 2 pour accéder aux outils de diagnostic et suivez les instructions à l'écran pour configurer un mot de passe à usage unique qui expire au bout de 24 heures.
7. Utilisez un outil SSH tel que Putty pour vous connecter à la machine virtuelle de déploiement local de la Console en utilisant le nom d'utilisateur `diag` et le mot de passe à usage unique que vous avez configuré.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.