



Gestisci NetApp Console

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Sommario

- Gestisci NetApp Console 1
 - Gestisci il tuo vCenter o host ESXi per la distribuzione locale della NetApp Console 1
 - Accedi alla console di manutenzione della macchina virtuale 1

Gestisci NetApp Console

Gestisci il tuo vCenter o host ESXi per la distribuzione locale della NetApp Console

Nella NetApp Console distribuzione locale, puoi apportare modifiche al tuo VCenter o host ESXi esistente dopo aver distribuito la Console distribuzione locale. Ad esempio, puoi aumentare la CPU o la RAM dell'istanza di macchina virtuale che ospita la Console distribuzione locale.

Esegui queste attività di manutenzione utilizzando la console web della macchina virtuale:

- Aumenta la dimensione del disco
- Riavvia la distribuzione locale della Console
- Aggiorna le rotte statiche
- Aggiorna i domini di ricerca

Limitazioni

È possibile solo visualizzare (non aggiornare) le informazioni relative all'indirizzo IP, al DNS e ai gateway tramite la console di manutenzione.

Accedi alla console di manutenzione della macchina virtuale

Puoi accedere alla console di manutenzione dal client VSphere.

Passaggi

1. Apri il client vSphere ed effettua l'accesso al tuo vCenter.
2. Seleziona l'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.
3. Seleziona **Avvia console Web**.
4. Accedi all'istanza di macchina virtuale utilizzando il nome utente e la password che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale. Il nome utente è `maint` e la password è quella che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale.

Modifica la password dell'utente maint

Puoi cambiare la password per l'utente `maint`.

Passaggi

1. Apri il client vSphere ed effettua l'accesso al tuo vCenter.
2. Seleziona l'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.
3. Seleziona **Avvia console Web**.
4. Accedi all'istanza di macchina virtuale utilizzando il nome utente e la password che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale. Il nome utente è `maint` e la password è quella che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale.
5. Premi `1` Invio per visualizzare il `System Configuration` menu.

6. Inserisci 1 per cambiare la password dell'utente di manutenzione e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aumenta la CPU o la RAM dell'istanza di macchine virtuali

Puoi aumentare la CPU o la RAM dell'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.

Modifica le impostazioni dell'istanza di macchina virtuale nel tuo VCenter o host ESXi, quindi usa la Console di manutenzione per applicare le modifiche.

Passaggi nel client vSphere

1. Apri il client vSphere ed effettua l'accesso al tuo vCenter.
2. Seleziona l'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.
3. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza di macchina virtuale e seleziona **Modifica impostazioni**.
4. Aumenta lo spazio su disco rigido utilizzato per /opt o per la partizione /var.
 - a. Seleziona **Hard Disk 2** per aumentare lo spazio del disco rigido utilizzato per /opt.
 - b. Seleziona **Hard Disk 3** per aumentare lo spazio su disco rigido utilizzato per /var.
5. Salva le modifiche.

Passaggi nella console di manutenzione

1. Apri il client vSphere ed effettua l'accesso al tuo vCenter.
2. Seleziona l'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.
3. Seleziona **Avvia console Web**.
4. Accedi all'istanza di macchina virtuale utilizzando il nome utente e la password che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale. Il nome utente è `maint` e la password è quella che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale.
5. Accedi al 1 to view the `System Configuration menu.
6. Accedi 2 e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. La console esegue una scansione per rilevare nuove impostazioni e aumenta le dimensioni delle partizioni.

Visualizza le impostazioni di rete per la VM di distribuzione locale della Console

Visualizza le impostazioni di rete della VM di distribuzione locale della Console nel client vSphere per verificare o risolvere eventuali problemi di rete. Puoi solo visualizzare (non modificare) le seguenti impostazioni di rete: indirizzo IP e dettagli DNS.

Passaggi

1. Apri il client vSphere ed effettua l'accesso al tuo vCenter.
2. Seleziona l'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.
3. Seleziona **Avvia console Web**.
4. Accedi all'istanza di macchina virtuale utilizzando il nome utente e la password che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale. Il nome utente è `maint` e la password è quella che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale.
5. Premi Invio 2 per visualizzare il `Network Configuration menu`.

6. Inserisci un numero compreso tra 1 e 6 per visualizzare le impostazioni di rete corrispondenti.

Aggiorna le route statiche per la VM di distribuzione locale della Console

Aggiungi, aggiorna o rimuovi percorsi statici per la VM di distribuzione locale della Console, a seconda delle necessità.

Passaggi

1. Apri il client vSphere ed effettua l'accesso al tuo vCenter.
2. Seleziona l'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.
3. Seleziona **Avvia console Web**.
4. Accedi all'istanza di macchina virtuale utilizzando il nome utente e la password che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale. Il nome utente è `maint` e la password è quella che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale.
5. Premi Invio 2 per visualizzare il `Network Configuration` menu.
6. Inserisci 7 per aggiornare i percorsi statici e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
7. Premi Invio.
8. Facoltativamente, puoi apportare ulteriori modifiche.
9. Premi 9 Invio per confermare le modifiche.

Aggiorna le impostazioni di ricerca del dominio per la VM di distribuzione locale della Console

Puoi aggiornare le impostazioni del dominio di ricerca per la VM di distribuzione locale della Console.

Passaggi

1. Apri il client vSphere ed effettua l'accesso al tuo vCenter.
2. Seleziona l'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.
3. Seleziona **Avvia console Web**.
4. Accedi all'istanza di macchina virtuale utilizzando il nome utente e la password che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale. Il nome utente è `maint` e la password è quella che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale.
5. Premi 2 Invio per visualizzare il `Network Configuration` menu.
6. Inserisci 8 per aggiornare le impostazioni di ricerca del dominio e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
7. Premi Invio.
8. Facoltativamente, puoi apportare ulteriori modifiche.
9. Premi 9 Invio per confermare le modifiche.

Accedi agli strumenti di diagnostica della distribuzione locale della Console

Accedi agli strumenti di diagnostica per risolvere i problemi relativi alla distribuzione locale della Console. NetApp Support potrebbe chiederti di farlo durante la risoluzione dei problemi.

Passaggi

1. Apri il client vSphere ed effettua l'accesso al tuo vCenter.

2. Seleziona l'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.
3. Seleziona **Avvia console Web**.
4. Accedi all'istanza di macchina virtuale utilizzando il nome utente e la password che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale. Il nome utente è `maint` e la password è quella che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale.
5. Premi Invio 3 per visualizzare il menu Supporto e diagnostica.
6. Premi 1 per accedere agli strumenti di diagnostica e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Accedi da remoto agli strumenti di diagnostica della distribuzione locale della Console

Puoi accedere agli strumenti di diagnostica da remoto con un programma come Putty. Abilita l'accesso SSH alla VM di distribuzione locale della Console assegnando una password monouso.

L'accesso SSH abilita funzionalità avanzate del terminale come copia e incolla.

Passaggi

1. Apri il client vSphere ed effettua l'accesso al tuo vCenter.
2. Seleziona l'istanza di macchina virtuale che ospita la distribuzione locale della Console.
3. Seleziona **Avvia console Web**.
4. Accedi all'istanza di macchina virtuale utilizzando il nome utente e la password che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale. Il nome utente è `maint` e la password è quella che hai specificato quando hai creato l'istanza di macchina virtuale.
5. Premi Invio 3 per visualizzare il `Support and Diagnostics` menu.
6. Inserisci 2 per accedere agli strumenti di diagnostica e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare una password monouso che scade dopo 24 ore.
7. Utilizza uno strumento SSH come Putty per connetterti alla VM di distribuzione locale della Console utilizzando il nome utente `diag` e la password monouso che hai configurato.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.