Documentazione di configurazione e amministrazione NetApp Console

NetApp Console setup and administration

NetApp
October 10, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/console-setup-admin/index.html on October 10, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Documentazione di configurazione e amministrazione NetApp Console . . . 1
Note di rilascio . . . 2
Cosa c'è di nuovo . . . 2
6 ottobre 2025 . . . 2
BlueXP è ora NetApp Console . . . 2
Agente console 4.0.0 . . . 8
NetApp Console . . . 9
11 agosto 2025 . . . 10
31 luglio 2025 . . . 10
21 luglio 2025 . . . 11
14 luglio 2025 . . . 11
9 giugno 2025 . . . 13
29 maggio 2025 . . . 14
12 maggio 2025 . . . 14
14 aprile 2025 . . . 15
28 marzo 2025 . . . 16
10 marzo 2025 . . . 17
6 marzo 2025 . . . 17
18 febbraio 2025 . . . 18
10 febbraio 2025 . . . 18
13 gennaio 2025 . . . 20
16 dicembre 2024 . . . 21
9 dicembre 2024 . . . 21
26 novembre 2024 . . . 22
11 novembre 2024 . . . 23
10 ottobre 2024 . . . 23
7 ottobre 2024 . . . 23
30 settembre 2024 . . . 25
9 settembre 2024 . . . 25
22 agosto 2024 . . . 27
8 agosto 2024 . . . 27
31 luglio 2024 . . . 28
15 luglio 2024 . . . 29
8 luglio 2024 . . . 29
12 giugno 2024 . . . 29
4 giugno 2024 . . . 29
17 maggio 2024 . . . 30
Limitazioni note di NetApp Console . . . 31
Limitazioni dell'agente della console . . . 31
Modifiche ai sistemi operativi Linux supportati . . . 32
Sistemi operativi supportati . . . 32
Supporto per RHEL 8 e 9 . . . 33
Fine del supporto per RHEL 7 e CentOS 7 . . . 34

Informazioni correlate . . . 34
Iniziare . . . 36
Impara le basi . . . 36
Scopri di più su NetApp Console . . . 36
Scopri di più sugli agenti NetApp Console . . . 39
Scopri di più sulle modalità di distribuzione NetApp Console . . . 43
Inizia con l’assistente NetApp Console . . . 50
Inizia a utilizzare l’assistente NetApp Console . . . 50
Inizia con la modalità standard . . . 51
Flusso di lavoro introduttivo (modalità standard) . . . 51
Preparare l’accesso alla rete per NetApp Console . . . 52
Registrati o accedi alla NetApp Console . . . 54
Creare un agente Console . . . 55
Iscriviti a NetApp Intelligent Services (modalità standard) . . . 203
Cosa puoi fare dopo (modalità standard) . . . 210
Inizia con la modalità limitata . . . 210
Flusso di lavoro introduttivo (modalità limitata) . . . 210
Prepararsi per la distribuzione in modalità limitata . . . 211
Distribuisci l’agente della console in modalità limitata . . . 231
Iscriviti a NetApp Intelligent Services (modalità limitata) . . . 243
Cosa puoi fare dopo (modalità limitata) . . . 249
Inizia con l’interfaccia legacy BlueXP (modalità privata) . . . 249
Flusso di lavoro introduttivo (modalità privata BlueXP) . . . 250
Utilizzare la NetApp Console . . . 252
Accedi alla NetApp Console . . . 252
Visualizza le metriche nella home page NetApp Console . . . 254
Ruoli richiesti NetApp Console . . . 254
Abilita la visualizzazione delle metriche nella home page . . . 256
Visualizza la capacità di archiviazione complessiva . . . 256
Visualizza gli avvisi ONTAP . . . 256
Visualizza la capacità delle prestazioni di archiviazione . . . 257
Visualizza le licenze e gli abbonamenti che possiedi . . . 258
Visualizza lo stato di resilienza del ransomware . . . 258
Visualizza lo stato di backup e ripristino . . . 259
Gestisci le impostazioni utente NetApp Console . . . 259
Cambia il tuo nome visualizzato . . . 259
Configurare l’autenticazione a più fattori . . . 259
Rigenera il tuo codice di ripristino MFA . . . 260
Elimina la tua configurazione MFA . . . 260
Contatta l’amministratore della tua organizzazione . . . 261
Configura la modalità scura (tema scuro) . . . 261
Amministrare la NetApp Console . . . 262
Gestione dell’identità e degli accessi . . . 262
Scopri di più sulla gestione dell’identità e degli accessi NetApp Console . . . 262
Inizia con l’identità e l’accesso nella NetApp Console . . . 269

Organizza le risorse NetApp Console con cartelle e progetti . . . 270
Aggiungi membri e account di servizio alla NetApp Console . . . 274
Utilizzare i ruoli per gestire l'accesso degli utenti alle risorse NetApp Console . . . 278
Gestisci la gerarchia delle risorse nella tua organizzazione NetApp Console . . . 280
Associare un agente Console ad altre cartelle e progetti . . . 282
Passare tra organizzazioni, progetti e agenti della console . . . 283
ID organizzazione e progetto . . . 286
Monitorare o verificare l'attività IAM . . . 287
Ruoli di accesso NetApp Console . . . 288
Organizzazioni partner . . . 306
Partnership nella NetApp Console . . . 306
Gestisci le partnership nella NetApp Console . . . 310
Gestire i membri di un'organizzazione di partnership . . . 311
Fornire l'accesso alle risorse agli utenti della partnership . . . 313
Lavorare in un'organizzazione partner . . . 315
Federazione delle identità . . . 315
Abilita l'accesso singolo utilizzando la federazione delle identità con NetApp Console . . . 315
Verifica del dominio . . . 317
Configurare le federazioni . . . 317
Gestisci le federazioni nella NetApp Console . . . 325
Importa la tua federazione nella NetApp Console . . . 327
Agenti della console . . . 327
Gestire la macchina virtuale dell'agente della console e il sistema operativo . . . 327
Gestire un host VCenter o ESXi per l'agente della console . . . 330
Installa un certificato firmato da una CA per l'accesso alla console basata sul Web . . . 334
Configurare un agente Console per utilizzare un server proxy . . . 336
Richiedere l'uso di IMDSv2 sulle istanze Amazon EC2 . . . 339
Gestisci gli aggiornamenti degli agenti della console . . . 341
Lavora con più agenti della console . . . 343
Risolvere i problemi dell'agente della console . . . 344
Disinstallare e rimuovere un agente Console . . . 349
Configurazione predefinita per l'agente della console . . . 349
Applica le autorizzazioni ONTAP per ONTAP Advanced View (ONTAP System Manager) . . . 351
Credenziali e abbonamenti . . . 352
AWS . . . 352
Azzurro . . . 366
Google Cloud . . . 380
Gestisci le credenziali NSS associate alla NetApp Console . . . 386
Gestisci le credenziali associate al tuo accesso NetApp Console . . . 389
Monitorare le operazioni NetApp Console . . . 390
Controlla l'attività dell'utente dalla pagina Audit . . . 391
Monitorare le attività tramite il Centro notifiche . . . 391
Riferimento . . . 395
Console di manutenzione dell'agente . . . 395
Console di manutenzione dell'agente della console . . . 395

Permessi . . . 396
Riepilogo delle autorizzazioni per NetApp Console . . . 396
Autorizzazioni AWS per l’agente della console . . . 400
Autorizzazioni di Azure per l’agente della console . . . 431
Autorizzazioni di Google Cloud per l’agente della console . . . 450
porti . . . 456
Regole del gruppo di sicurezza dell’agente della console in AWS . . . 456
Regole del gruppo di sicurezza dell’agente della console in Azure . . . 457
Regole del firewall dell’agente in Google Cloud . . . 459
Porte per l’agente della console locale . . . 460
Punti di accesso alla rete richiesti per 3.9.55 e versioni precedenti . . . 460
Aggiorna l’elenco degli endpoint all’elenco rivisto per la versione 4.0.0 e successive . . . 461
Endpoint contattati dalla NetApp Console . . . 461
Endpoint contattati dall’agente della console . . . 462
Endpoint degli agenti locali . . . 465
Conoscenza e supporto . . . 466
Registrati per ricevere supporto . . . 466
Panoramica della registrazione del supporto . . . 466
Registra NetApp Console per il supporto NetApp . . . 466
Associare le credenziali NSS per il supporto Cloud Volumes ONTAP . . . 468
Ottieni aiuto . . . 470
Ottieni supporto per un servizio file di un provider cloud . . . 470
Utilizzare opzioni di auto-supporto . . . 470
Crea un caso con il supporto NetApp . . . 470
Gestisci i tuoi casi di supporto . . . 473
Note legali . . . 474
Copyright . . . 474
Marchi . . . 474
Brevetti . . . 474
Politica sulla riservatezza . . . 474
Open source . . . 474

Documentazione di configurazione e amministrazione NetApp Console

Note di rilascio

Cosa c'è di nuovo

Scopri le novità sulle funzionalità di amministrazione NetApp Console : gestione delle identità e degli accessi (IAM), agenti della console, credenziali del provider cloud e molto altro.

6 ottobre 2025

BlueXP è ora NetApp Console

NetApp Console, basata sulle fondamenta BlueXP migliorate e ristrutturate, offre una gestione centralizzata dello storage NetApp e NetApp Data Services in ambienti on-premise e cloud di livello aziendale, offrendo informazioni in tempo reale, flussi di lavoro più rapidi e un'amministrazione semplificata, altamente sicura e conforme.

Menu e pagine di navigazione

NetApp ha spostato la maggior parte delle opzioni del menu nel riquadro di navigazione a sinistra e ha riorganizzato i menu per una navigazione più semplice nella NetApp Console.

Canvas è sostituito dalla pagina Sistemi

NetApp ha rinominato Canvas nella pagina **Sistemi**. Accedere alla pagina **Sistema** dal menu **Archiviazione > Gestione**.



Menu di archiviazione espanso

Il menu **Archiviazione** include **Avvisi** per visualizzare gli avvisi del sistema ONTAP e **Pianificazione del ciclo di vita** (in precedenza **Efficienza economica**) per identificare risorse inutilizzate o sottoutilizzate.

NetApp ha spostato Keystone nel menu **Archiviazione**, dove puoi gestire i tuoi abbonamenti NetApp Keystone e visualizzarne l'utilizzo.



Menu di amministrazione

Utilizzare il menu centralizzato **Amministrazione** per gestire la NetApp Console, i casi di supporto, le licenze e gli abbonamenti (in precedenza denominati portafoglio digitale).



Menù della salute

Un efficiente menu **Salute** include **Aggiornamenti software**, dove puoi gestire gli aggiornamenti software ONTAP , **Sostenibilità**, dove puoi monitorare il tuo impatto ambientale, e * Digital Advisor*, dove puoi ottenere consigli proattivi per ottimizzare il tuo ambiente di archiviazione.



Menù di governance

Il menu **Governance** include **Classificazione dati**, in cui è possibile gestire la classificazione e la conformità dei dati, e **Hub automazione**, in cui è possibile creare e gestire flussi di lavoro di automazione.



Denominazione più intuitiva di elementi, servizi dati e funzionalità

NetApp ha rinominato diversi elementi, servizi dati e funzionalità per chiarirne lo scopo. Le principali modifiche includono:

Nome precedente	* Nome NetApp Console *
Connettori	Agenti della console. Visualizza, aggiungi e gestisci i tuoi agenti dal menu **Amministrazione > Agenti**.
Pagina della cronologia	Pagina di controllo Visualizza l'attività della Console di controllo dal menu **Amministrazione > Controllo**.

Nome precedente	* Nome NetApp Console *
Ambienti di lavoro	Sistemi Visualizza, aggiungi e gestisci i tuoi sistemi dal menu **Archiviazione > Gestione**.
Protezione da BlueXP Ransomware	NetApp Ransomware Resilience. Ransomware Resilience ti aiuta a proteggere i tuoi dati e a ripristinarli rapidamente in caso di attacco ransomware.
Efficienza economica BlueXP	Pianificazione del ciclo di vita. La pianificazione del ciclo di vita ti aiuta a ottimizzare i costi di archiviazione identificando le risorse inutilizzate e sottoutilizzate. Accedi alla pianificazione del ciclo di vita dal menu **Archiviazione > Pianificazione del ciclo di vita**.
BlueXP digital wallet	Licenses and subscriptions Accedi alle tue licenze e abbonamenti dal menu **Amministrazione > Licenses and subscriptions**.

Agenti della console

Accedi e gestisci i tuoi agenti della Console dal menu **Amministrazione > Agenti**. NetApp ha modificato la modalità di selezione di un agente Console per la pagina **Sistemi** (in precedenza Canvas). NetApp ha sostituito il nome del menu Connector con un'icona , consentendo di selezionare l'agente della console per il quale si desidera visualizzare i sistemi.



Puoi anche gestire i tuoi agenti dal menu **Amministrazione > Agenti**.

Agente console 4.0.0

Questa versione dell'agente Console include miglioramenti della sicurezza, correzioni di bug e le seguenti nuove funzionalità.

La versione 4.0.0 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Consolidamento e riduzione degli endpoint di rete richiesti

NetApp ha ridotto gli endpoint di rete richiesti per la Console e gli agenti della Console, migliorando la sicurezza e semplificando la distribuzione. È importante sottolineare che tutte le distribuzioni precedenti alla versione 4.0.0 continuano a essere pienamente supportate. Sebbene gli endpoint precedenti rimangano disponibili per gli agenti esistenti, NetApp consiglia vivamente di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti dopo aver confermato il corretto aggiornamento degli agenti.

- "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" .
- "Scopri di più sugli endpoint richiesti."

Supporto per la distribuzione VCenter degli agenti della console

È possibile distribuire gli agenti Console negli ambienti VMware utilizzando un file OVA. Il file OVA include un'immagine VM preconfigurata con il software dell'agente Console e le impostazioni per connettersi alla

NetApp Console. È possibile scaricare un file o distribuire un URL direttamente dalla NetApp Console."Scopri come distribuire un agente Console negli ambienti VMware."

L'agente Console OVA per VMware offre un'immagine VM preconfigurata per una rapida distribuzione.

Report di convalida per distribuzioni di agenti non riuscite

Quando si distribuisce un agente Console dalla NetApp Console, ora è possibile convalidare la configurazione dell'agente. Se la Console non riesce a distribuire l'agente, fornisce un report scaricabile per aiutarti a risolvere il problema.

Risoluzione dei problemi migliorata per gli agenti della console

L'agente Console ha migliorato i messaggi di errore che aiutano a comprendere meglio i problemi."Scopri come risolvere i problemi degli agenti della console."

NetApp Console

L'amministrazione NetApp Console include le seguenti nuove funzionalità:

Dashboard della home page

La dashboard della home page della console NetApp fornisce visibilità in tempo reale sull'infrastruttura di storage con parametri relativi a integrità, capacità, stato delle licenze e servizi dati."Scopri di più sulla Home page."

Assistente NetApp

I nuovi utenti con il ruolo di amministratore dell'organizzazione possono utilizzare l'assistente NetApp per configurare la console, ad esempio aggiungendo un agente, collegando un account di supporto NetApp e aggiungendo un sistema di storage."Scopri di più sull'assistente NetApp ."

Autenticazione dell'account di servizio

NetApp Console supporta l'autenticazione degli account di servizio tramite un ID client generato dal sistema e JWT segreti o gestiti dal cliente, consentendo alle organizzazioni di selezionare l'approccio più adatto ai propri requisiti di sicurezza e flussi di lavoro di integrazione. L'autenticazione client JWT con chiave privata utilizza la crittografia asimmetrica, garantendo una sicurezza più elevata rispetto ai tradizionali metodi basati su ID client e segreti. L'autenticazione client JWT con chiave privata utilizza la crittografia asimmetrica, mantenendo la chiave privata protetta nell'ambiente del cliente, riducendo i rischi di furto di credenziali e migliorando la sicurezza dello stack di automazione e delle applicazioni client."Scopri come aggiungere un account di servizio."

Timeout della sessione

Il sistema disconnette gli utenti dopo 24 ore o quando chiudono il browser web.

Supporto alle partnership tra organizzazioni

Nella NetApp Console è possibile creare partnership che consentono ai partner di gestire in modo sicuro le risorse NetApp oltre i confini aziendali, semplificando la collaborazione e rafforzando la sicurezza. "Impara a gestire le partnership" .

Ruoli di Super amministratore e Super visualizzatore

Aggiunti i ruoli di **Super amministratore** e **Super visualizzatore**. **Super amministratore** concede l'accesso completo alla gestione delle funzionalità della Console, all'archiviazione e ai servizi dati. **Super viewer** fornisce visibilità di sola lettura per revisori e stakeholder. Questi ruoli sono utili per team più piccoli composti da membri senior, in cui è comune un ampio accesso. Per una maggiore sicurezza e verificabilità, si consiglia alle organizzazioni di utilizzare con parsimonia l'accesso **Super amministratore** e di assegnare ruoli specifici ove possibile."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Ruolo aggiuntivo per la resilienza al ransomware

Aggiunti i ruoli **Ransomware Resilience user behavior admin** e **Ransomware Resilience user behavior viewer**. Questi ruoli consentono agli utenti di configurare e visualizzare rispettivamente i dati analitici e quelli relativi al comportamento degli utenti."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Chat di supporto rimossa

NetApp ha rimosso la funzionalità di chat di supporto dalla NetApp Console. Utilizzare la pagina **Amministrazione > Supporto** per creare e gestire i casi di supporto.

11 agosto 2025

Connettore 3.9.55

Questa versione di BlueXP Connector include miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug.

La versione 3.9.55 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Supporto per la lingua giapponese

L'interfaccia utente BlueXP è ora disponibile in lingua giapponese. Se la lingua del tuo browser è il giapponese, BlueXP verrà visualizzato in giapponese. Per accedere alla documentazione in giapponese, utilizzare il menu della lingua sul sito web della documentazione.

Funzione di resilienza operativa

La funzionalità di resilienza operativa è stata rimossa da BlueXP. In caso di problemi, contattare l'assistenza NetApp .

Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) BlueXP

La gestione delle identità e degli accessi in BlueXP ora offre la seguente funzionalità.

Nuovo ruolo di accesso per il supporto operativo

BlueXP ora supporta il ruolo di analista di supporto operativo. Questo ruolo concede all'utente le autorizzazioni per monitorare gli avvisi di archiviazione, visualizzare la cronologia degli audit BlueXP e inserire e tenere traccia dei casi di supporto NetApp .

"Scopri di più sull'utilizzo dei ruoli di accesso."

31 luglio 2025

Rilascio della modalità privata (3.9.54)

Una nuova versione in modalità privata è ora disponibile per il download da "Sito di supporto NetApp"

La versione 3.9.54 include aggiornamenti ai seguenti componenti e servizi BlueXP .

Componente o servizio	Versione inclusa in questa versione	Modifiche rispetto alla precedente versione della modalità privata
Connettore	3.9.54, 3.9.53	Vai al "novità nella pagina BlueXP" e fare riferimento alle modifiche incluse per le versioni 3.9.54 e 3.9.53.
Backup e ripristino	28 luglio 2025	Vai al "novità nella pagina BlueXP backup and recovery" e fare riferimento alle modifiche incluse nella versione di luglio 2025.
Classificazione	14 luglio 2025 (versione 1.45)	Vai al "novità nella pagina BlueXP classification" .

Per maggiori dettagli sulla modalità privata, incluso come effettuare l'aggiornamento, fare riferimento a quanto segue:

- "Scopri di più sulla modalità privata"
- "Scopri come iniziare a usare BlueXP in modalità privata"
- "Scopri come aggiornare il connettore quando utilizzi la modalità privata"

21 luglio 2025

Supporto per Google Cloud NetApp Volumes

Ora puoi visualizzare Google Cloud NetApp Volumes in BlueXP."Scopri di più su Google Cloud NetApp Volumes."

Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) BlueXP

Nuovo ruolo di accesso per Google Cloud NetApp Volumes

BlueXP ora supporta l'utilizzo di un ruolo di accesso per il seguente sistema di archiviazione:

- Google Cloud NetApp Volumes

"Scopri di più sull'utilizzo dei ruoli di accesso."

14 luglio 2025

Connettore 3.9.54

Questa versione di BlueXP Connector include miglioramenti della sicurezza, correzioni di bug e le seguenti nuove funzionalità:

- Supporto per proxy trasparenti per i connettori dedicati al supporto dei servizi Cloud Volumes ONTAP ."Scopri di più sulla configurazione di un proxy trasparente."
- Possibilità di utilizzare tag di rete per agevolare l'instradamento del traffico del connettore quando il connettore viene distribuito in un ambiente Google Cloud.
- Notifiche aggiuntive nel prodotto per il monitoraggio dello stato del connettore, incluso l'utilizzo di CPU e RAM.

Al momento, la versione 3.9.54 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) BlueXP

La gestione delle identità e degli accessi in BlueXP ora offre le seguenti funzionalità:

- Supporto per IAM in modalità privata, che consente di gestire l'accesso e le autorizzazioni degli utenti per i servizi e le applicazioni BlueXP .
- Gestione semplificata delle federazioni di identità, con navigazione più semplice, opzioni più chiare per la configurazione delle connessioni federate e maggiore visibilità sulle federazioni esistenti.
- Ruoli di accesso per il BlueXP backup and recovery, il BlueXP disaster recovery e la gestione della federazione.

Supporto per IAM in modalità privata

BlueXP ora supporta IAM in modalità privata, consentendo di gestire l'accesso degli utenti e le autorizzazioni per i servizi e le applicazioni BlueXP . Questo miglioramento consente ai clienti in modalità privata di sfruttare il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) per una maggiore sicurezza e conformità.

"Scopri di più su IAM in BlueXP."

Gestione semplificata delle federazioni di identità

BlueXP offre ora un'interfaccia più intuitiva per la gestione della federazione delle identità. Ciò include una navigazione più semplice, opzioni più chiare per la configurazione delle connessioni federate e una migliore visibilità delle federazioni esistenti.

Abilitando l'accesso Single Sign-On (SSO) tramite la federazione delle identità, gli utenti possono accedere a BlueXP con le proprie credenziali aziendali. Ciò migliora la sicurezza, riduce l'uso delle password e semplifica l'onboarding.

Ti verrà chiesto di importare tutte le connessioni federate esistenti nella nuova interfaccia per ottenere l'accesso alle nuove funzionalità di gestione. Ciò consente di sfruttare i miglioramenti più recenti senza dover ricreare le connessioni federate."Scopri di più sull'importazione della tua connessione federata esistente in BlueXP."

Una gestione migliorata della federazione consente di:

- Aggiungi più di un dominio verificato a una connessione federata, consentendoti di utilizzare più domini con lo stesso provider di identità (IdP).
- Disattiva o elimina le connessioni federate quando necessario, per avere il controllo sull'accesso degli utenti e sulla sicurezza.
- Controlla l'accesso alla gestione della federazione con i ruoli IAM.

"Scopri di più sulla federazione delle identità in BlueXP."

Nuovi ruoli di accesso per il BlueXP backup and recovery, il BlueXP disaster recovery e la gestione della federazione

BlueXP ora supporta l'utilizzo di ruoli IAM per le seguenti funzionalità e servizi dati:

- BlueXP backup and recovery
- BlueXP disaster recovery
- Federazione

"Scopri di più sull'utilizzo dei ruoli di accesso."

9 giugno 2025

Connettore 3.9.53

Questa versione di BlueXP Connector include miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug.

La versione 3.9.53 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Avvisi sull'utilizzo dello spazio su disco

Il Centro notifiche ora include avvisi sull'utilizzo dello spazio su disco sul connettore."Saperne di più."

Miglioramenti dell'audit

La cronologia ora include gli eventi di accesso e disconnessione degli utenti. È possibile vedere l'attività di accesso, il che può essere utile per il controllo e il monitoraggio della sicurezza. Gli utenti API che hanno il ruolo di amministratore dell'organizzazione possono visualizzare l'indirizzo email dell'utente che ha effettuato l'accesso includendo `includeUserData=true` parametro come nel seguente: `/audit/<account_id>?includeUserData=true` .

Gestione degli abbonamenti Keystone disponibile in BlueXP

Puoi gestire il tuo abbonamento NetApp Keystone da BlueXP.

"Scopri di più sulla gestione degli abbonamenti Keystone in BlueXP."

Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) BlueXP

Autenticazione a più fattori (MFA)

Gli utenti non federati possono abilitare MFA per i propri account BlueXP per migliorare la sicurezza. Gli amministratori possono gestire le impostazioni MFA, tra cui la reimpostazione o la disattivazione di MFA per gli utenti, secondo necessità. Questa funzionalità è supportata solo in modalità standard.

"Scopri come configurare autonomamente l'autenticazione a più fattori." "Scopri come amministrare l'autenticazione a più fattori per gli utenti."

Carichi di lavoro

Ora puoi visualizzare ed eliminare le credenziali Amazon FSx for NetApp ONTAP dalla pagina Credenziali in BlueXP.

29 maggio 2025

Rilascio della modalità privata (3.9.52)

Una nuova versione in modalità privata è ora disponibile per il download da "Sito di supporto NetApp"

La versione 3.9.52 include aggiornamenti ai seguenti componenti e servizi BlueXP .

Componente o servizio	Versione inclusa in questa versione	Modifiche rispetto alla precedente versione della modalità privata
Connettore	3.9.52, 3.9.51	Vai al "novità nella pagina del connettore BlueXP" e fare riferimento alle modifiche incluse nelle versioni 3.9.52 e 3.9.50.
Backup e ripristino	12 maggio 2025	Vai al "novità nella pagina BlueXP backup and recovery" e fare riferimento alle modifiche incluse nella versione di maggio 2025.
Classificazione	12 maggio 2025 (versione 1.43)	Vai al "novità nella pagina BlueXP classification" e fare riferimento alle modifiche incluse nelle versioni da 1.38 a 1.371.41.

Per maggiori dettagli sulla modalità privata, incluso come effettuare l'aggiornamento, fare riferimento a quanto segue:

- "Scopri di più sulla modalità privata"
- "Scopri come iniziare a usare BlueXP in modalità privata"
- "Scopri come aggiornare il connettore quando utilizzi la modalità privata"

12 maggio 2025

Connettore 3.9.52

Questa versione di BlueXP Connector include piccoli miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug, oltre ad alcuni aggiornamenti aggiuntivi.

Al momento, la versione 3.9.52 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Supporto per Docker 27 e Docker 28

Docker 27 e Docker 28 sono ora supportati con il connettore.

Cloud Volumes ONTAP

I nodi Cloud Volumes ONTAP non si arrestano più quando il connettore non è conforme o è inattivo per più di 14 giorni. Cloud Volumes ONTAP continua a inviare messaggi di gestione eventi quando perde l'accesso al connettore. Questa modifica serve a garantire che Cloud Volumes ONTAP possa continuare a funzionare anche se il connettore è inattivo per un periodo di tempo prolungato. Non modifica i requisiti di conformità per il connettore.

Amministrazione Keystone disponibile in BlueXP

La versione beta di NetApp Keystone in BlueXP ha aggiunto l'accesso all'amministrazione Keystone . È possibile accedere alla pagina di registrazione per la versione beta NetApp Keystone dalla barra di navigazione a sinistra di BlueXP.

Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) BlueXP

Nuovi ruoli di gestione dello storage

Sono disponibili i ruoli di amministratore di archiviazione, specialista dell'integrità del sistema e visualizzatore di archiviazione, che possono essere assegnati agli utenti.

Questi ruoli consentono di stabilire chi all'interno dell'organizzazione può scoprire e gestire le risorse di storage, nonché visualizzare le informazioni sullo stato di storage ed eseguire aggiornamenti software.

Questi ruoli sono supportati per controllare l'accesso alle seguenti risorse di archiviazione:

- Sistemi della serie E
- Sistemi StorageGRID
- Sistemi ONTAP on-premise

È inoltre possibile utilizzare questi ruoli per controllare l'accesso ai seguenti servizi BlueXP :

- Aggiornamenti software
- Consulente digitale
- Resilienza operativa
- Efficienza economica
- Sostenibilità

Sono stati aggiunti i seguenti ruoli:

- **Amministratore dell'archiviazione**

  Gestire lo stato di integrità, la governance e l'individuazione delle risorse di storage nell'organizzazione. Questo ruolo può anche eseguire aggiornamenti software sulle risorse di archiviazione.

- **Specialista in salute del sistema**

  Gestire lo stato di integrità e la governance dello storage per le risorse di storage nell'organizzazione. Questo ruolo può anche eseguire aggiornamenti software sulle risorse di archiviazione. Questo ruolo non può modificare o eliminare gli ambienti di lavoro.

- **Visualizzatore di archiviazione**

  Visualizza le informazioni sullo stato di integrità dell'archiviazione e i dati di governance.

  "Scopri di più sui ruoli di accesso."

14 aprile 2025

Connettore 3.9.51

Questa versione di BlueXP Connector include piccoli miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug.

Al momento, la versione 3.9.51 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Endpoint sicuri per i download dei connettori ora supportati per backup e ripristino e protezione da ransomware

Se utilizzi Backup e ripristino o Protezione ransomware, ora puoi utilizzare endpoint sicuri per i download di Connector."Scopri di più sugli endpoint sicuri per i download di Connector."

Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) BlueXP

- Agli utenti senza amministratore dell'organizzazione, della cartella o del progetto deve essere assegnato un ruolo di protezione ransomware per poter accedere alla protezione ransomware. È possibile assegnare a un utente uno dei due ruoli: amministratore della protezione ransomware o visualizzatore della protezione ransomware.
- Agli utenti senza amministratore dell'organizzazione, della cartella o del progetto deve essere assegnato un ruolo Keystone per avere accesso a Keystone. È possibile assegnare a un utente uno dei due ruoli: amministratore Keystone o visualizzatore Keystone .

  "Scopri di più sui ruoli di accesso."

- Se disponi del ruolo di amministratore dell'organizzazione, di amministratore di cartelle o di progetto, ora puoi associare un abbonamento Keystone a un progetto IAM. L'associazione di un abbonamento Keystone a un progetto IAM consente di controllare l'accesso a Keystone all'interno BlueXP.

28 marzo 2025

Rilascio della modalità privata (3.9.50)

Una nuova versione in modalità privata è ora disponibile per il download da "Sito di supporto NetApp"

La versione 3.9.50 include aggiornamenti ai seguenti componenti e servizi BlueXP .

Componente o servizio	Versione inclusa in questa versione	Modifiche rispetto alla precedente versione della modalità privata
Connettore	3.9.50, 3.9.49	Vai al "novità nella pagina del connettore BlueXP" e fare riferimento alle modifiche incluse nelle versioni 3.9.50 e 3.9.49.
Backup e ripristino	17 marzo 2025	Vai al "novità nella pagina BlueXP backup and recovery" e fare riferimento alle modifiche incluse nella versione di marzo 2024.
Classificazione	10 marzo 2025 (versione 1.41)	Vai al "novità nella pagina BlueXP classification" e fare riferimento alle modifiche incluse nelle versioni da 1.38 a 1.371.41.

Per maggiori dettagli sulla modalità privata, incluso come effettuare l'aggiornamento, fare riferimento a quanto

segue:

- "Scopri di più sulla modalità privata"
- "Scopri come iniziare a usare BlueXP in modalità privata"
- "Scopri come aggiornare il connettore quando utilizzi la modalità privata"

10 marzo 2025

Connettore 3.9.50

Questa versione di BlueXP Connector include piccoli miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug.

- La gestione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP è ora supportata dai connettori che hanno SELinux abilitato sul sistema operativo.

  "Scopri di più su SELinux"

Al momento, la versione 3.9.50 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

NetApp Keystone beta disponibile in BlueXP

NetApp Keystone sarà presto disponibile da BlueXP ed è ora in versione beta. È possibile accedere alla pagina di registrazione per la versione beta NetApp Keystone dalla barra di navigazione a sinistra di BlueXP.

6 marzo 2025

Aggiornamento del connettore 3.9.49

Accesso al gestore del sistema ONTAP quando BlueXP utilizza un connettore

Un amministratore BlueXP (utenti con ruolo di amministratore dell'organizzazione) può configurare BlueXP in modo che richieda agli utenti di immettere le proprie credenziali ONTAP per accedere al gestore di sistema ONTAP . Quando questa impostazione è abilitata, gli utenti devono immettere ogni volta le proprie credenziali ONTAP poiché non vengono memorizzate in BlueXP.

Questa funzionalità è disponibile nella versione 3.9.49 e successive di Connector. "Scopri come configurare le impostazioni delle credenziali." .

Aggiornamento del connettore 3.9.48

Possibilità di disattivare l'impostazione di aggiornamento automatico per il connettore

È possibile disattivare la funzionalità di aggiornamento automatico del Connettore.

Quando utilizzi BlueXP in modalità standard o in modalità limitata, BlueXP aggiorna automaticamente il tuo Connector all'ultima versione, a condizione che il Connector abbia accesso a Internet in uscita per ottenere l'aggiornamento software. Se è necessario gestire manualmente l'aggiornamento del connettore, ora è possibile disattivare gli aggiornamenti automatici per la modalità standard o per la modalità limitata.

Questa modifica non ha alcun impatto sulla modalità privata BlueXP , in cui è sempre necessario aggiornare autonomamente il connettore.

Questa funzionalità è disponibile nella versione 3.9.48 e successive di Connector.

"Scopri come disattivare l'aggiornamento automatico per il connettore."

18 febbraio 2025

Rilascio della modalità privata (3.9.48)

Una nuova versione in modalità privata è ora disponibile per il download da "Sito di supporto NetApp"

La versione 3.9.48 include aggiornamenti ai seguenti componenti e servizi BlueXP .

Componente o servizio	Versione inclusa in questa versione	Modifiche rispetto alla precedente versione della modalità privata
Connettore	3.9.48	Vai al "novità nella pagina del connettore BlueXP" e fare riferimento alle modifiche incluse per le versioni 3.9.48.
Backup e ripristino	21 febbraio 2025	Vai al "novità nella pagina BlueXP backup and recovery" e fare riferimento alle modifiche incluse nella versione di febbraio 2025.
Classificazione	22 gennaio 2025 (versione 1.39)	Vai al "novità nella pagina BlueXP classification" e fare riferimento alle modifiche incluse nella versione 1.39.

10 febbraio 2025

Connettore 3.9.49

Questa versione di BlueXP Connector include piccoli miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug.

Al momento, la versione 3.9.49 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Gestione dell'identità e dell'accesso (IAM) BlueXP

- Supporto per l'assegnazione di più ruoli a un utente BlueXP .
- Supporto per l'assegnazione di un ruolo su più risorse dell'organizzazione BlueXP (Org/cartella/progetto)
- I ruoli sono ora associati a una delle due categorie: piattaforma e servizio dati.

La modalità limitata ora utilizza BlueXP IAM

La gestione dell'identità e dell'accesso (IAM) BlueXP è ora utilizzata in modalità limitata.

La gestione delle identità e degli accessi (IAM) BlueXP è un modello di gestione delle risorse e degli accessi che sostituisce e migliora le funzionalità precedenti fornite dagli account BlueXP quando si utilizza BlueXP in modalità standard e limitata.

Informazioni correlate

- "Scopri di più su BlueXP IAM"
- "Inizia con BlueXP IAM"

BlueXP IAM offre una gestione più granulare delle risorse e delle autorizzazioni:

- Un'*organizzazione* di primo livello ti consente di gestire l'accesso ai tuoi vari *progetti*.
- Le *cartelle* consentono di raggruppare progetti correlati.
- La gestione avanzata delle risorse consente di associare una risorsa a una o più cartelle o progetti.

  Ad esempio, è possibile associare un sistema Cloud Volumes ONTAP a più progetti.

- La gestione avanzata degli accessi consente di assegnare un ruolo ai membri a diversi livelli della gerarchia dell'organizzazione.

Questi miglioramenti garantiscono un controllo migliore sulle azioni che gli utenti possono eseguire e sulle risorse a cui possono accedere.

In che modo BlueXP IAM influisce sul tuo account esistente in modalità limitata

Quando accedi a BlueXP, noterai questi cambiamenti:

- Il tuo *account* ora si chiama *organizzazione*
- I tuoi *spazi di lavoro* ora si chiamano *progetti*
- I nomi dei ruoli utente sono cambiati:
  - *Amministratore dell'account* ora è *Amministratore dell'organizzazione*
  - *Amministrazione dell'area di lavoro* ora è *Amministrazione della cartella o del progetto*
  - *Visualizzatore di conformità* è ora *Visualizzatore di classificazione*
- In Impostazioni, puoi accedere alla gestione dell'identità e dell'accesso BlueXP per sfruttare questi miglioramenti

Notare quanto segue:

- Non ci saranno modifiche agli utenti o agli ambienti di lavoro esistenti.
- Sebbene i nomi dei ruoli siano cambiati, non ci sono differenze dal punto di vista delle autorizzazioni. Gli utenti continueranno ad avere accesso agli stessi ambienti di lavoro di prima.
- Non ci sono cambiamenti nel modo in cui accedi a BlueXP. BlueXP IAM funziona con gli accessi cloud NetApp , le credenziali del sito di supporto NetApp e le connessioni federate, proprio come facevano gli account BlueXP .
- Se avevi più account BlueXP , ora hai più organizzazioni BlueXP .

API per BlueXP IAM

Questa modifica introduce una nuova API per BlueXP IAM, ma è retrocompatibile con la precedente API di tenancy. "Scopri di più sull'API per BlueXP IAM"

Modalità di distribuzione supportate

BlueXP IAM è supportato quando si utilizza BlueXP in modalità standard e limitata. Se utilizzi BlueXP in modalità privata, continuerai a utilizzare un *account* BlueXP per gestire spazi di lavoro, utenti e risorse.

Rilascio della modalità privata (3.9.48)

Una nuova versione in modalità privata è ora disponibile per il download da "Sito di supporto NetApp"

La versione 3.9.48 include aggiornamenti ai seguenti componenti e servizi BlueXP .

Componente o servizio	Versione inclusa in questa versione	Modifiche rispetto alla precedente versione della modalità privata
Connettore	3.9.48	Vai al "novità nella pagina del connettore BlueXP" e fare riferimento alle modifiche incluse per le versioni 3.9.48.
Backup e ripristino	21 febbraio 2025	Vai al "novità nella pagina BlueXP backup and recovery" e fare riferimento alle modifiche incluse nella versione di febbraio 2025.
Classificazione	22 gennaio 2025 (versione 1.39)	Vai al "novità nella pagina BlueXP classification" e fare riferimento alle modifiche incluse nella versione 1.39.

13 gennaio 2025

Connettore 3.9.48

Questa versione di BlueXP Connector include piccoli miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug.

Al momento, la versione 3.9.48 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Gestione dell'identità e degli accessi BlueXP

- La pagina Risorse ora mostra le risorse non ancora scoperte. Le risorse non scoperte sono risorse di archiviazione di cui BlueXP è a conoscenza, ma per le quali non sono stati creati ambienti di lavoro. Ad esempio, le risorse visualizzate nel consulente digitale che non dispongono ancora di ambienti di lavoro vengono visualizzate nella pagina Risorse come risorse non scoperte.
- Le risorse Amazon FSx for NetApp ONTAP non vengono visualizzate nella pagina delle risorse IAM perché non è possibile associarle a un ruolo IAM. È possibile visualizzare queste risorse nelle rispettive aree di lavoro o dai carichi di lavoro.

Crea un caso di supporto per servizi BlueXP aggiuntivi

Dopo aver registrato BlueXP per ricevere supporto, puoi creare un caso di supporto direttamente dalla console Web BlueXP . Quando si crea un caso, è necessario selezionare il servizio a cui è associato il problema.

A partire da questa versione, è possibile creare un caso di supporto e associarlo ad altri servizi BlueXP :

- BlueXP disaster recovery
- BlueXP ransomware protection

"Scopri di più sulla creazione di un caso di supporto" .

16 dicembre 2024

Nuovi endpoint sicuri per ottenere immagini Connector

Quando si installa il Connettore o quando si verifica un aggiornamento automatico, il Connettore contatta i repository per scaricare le immagini per l'installazione o l'aggiornamento. Per impostazione predefinita, il connettore ha sempre contattato i seguenti endpoint:

- https://*.blob.core.windows.net
- \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

Il primo endpoint include un carattere jolly perché non possiamo fornire una posizione definitiva. Il bilanciamento del carico del repository è gestito dal fornitore del servizio, il che significa che i download possono avvenire da endpoint diversi.

Per una maggiore sicurezza, il connettore può ora scaricare immagini di installazione e aggiornamento da endpoint dedicati:

- \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io
- \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io

Ti consigliamo di iniziare a utilizzare questi nuovi endpoint rimuovendo gli endpoint esistenti dalle regole del firewall e consentendo i nuovi endpoint.

Questi nuovi endpoint sono supportati a partire dalla versione 3.9.47 del connettore. Non esiste alcuna compatibilità con le versioni precedenti del Connector.

Notare quanto segue:

- Gli endpoint esistenti sono ancora supportati. Se non si desidera utilizzare i nuovi endpoint, non è necessaria alcuna modifica.
- Il connettore contatta prima gli endpoint esistenti. Se tali endpoint non sono accessibili, il connettore contatta automaticamente i nuovi endpoint.
- I nuovi endpoint non sono supportati nei seguenti scenari:
  - Se il connettore è installato in una regione governativa.
  - Se si utilizza il connettore con BlueXP backup and recovery o BlueXP ransomware protection.

  In entrambi gli scenari è possibile continuare a utilizzare gli endpoint esistenti.

9 dicembre 2024

Connettore 3.9.47

Questa versione di BlueXP Connector include correzioni di bug e una modifica agli endpoint contattati durante l'installazione di Connector.

Al momento, la versione 3.9.47 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Endpoint per contattare il supporto NetApp durante l'installazione

Quando si installa manualmente il connettore, il programma di installazione non contatta più https://support.netapp.com.

Il programma di installazione contatta ancora https://mysupport.netapp.com.

Gestione dell'identità e degli accessi BlueXP

Nella pagina Connettori sono elencati solo i connettori attualmente disponibili. Non vengono più visualizzati i connettori rimossi.

26 novembre 2024

Rilascio della modalità privata (3.9.46)

Una nuova versione in modalità privata è ora disponibile per il download da "Sito di supporto NetApp"

La versione 3.9.46 include aggiornamenti ai seguenti componenti e servizi BlueXP .

Componente o servizio	Versione inclusa in questa versione	Modifiche rispetto alla precedente versione della modalità privata
Connettore	3.9.46	Piccoli miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug
Backup e ripristino	22 novembre 2024	Vai al "novità nella pagina BlueXP backup and recovery" e fare riferimento alle modifiche incluse nella versione di novembre 2024
Classificazione	4 novembre 2024 (versione 1.37)	Vai al "novità nella pagina BlueXP classification" e fare riferimento alle modifiche incluse nelle versioni da 1.32 a 1.37
Gestione Cloud Volumes ONTAP	11 novembre 2024	Vai al "novità sulla pagina di gestione Cloud Volumes ONTAP" e fare riferimento alle modifiche incluse nelle versioni di ottobre 2024 e novembre 2024
Gestione del cluster ONTAP in sede	26 novembre 2024	Vai al "novità sulla pagina di gestione del cluster ONTAP on-premise" e fare riferimento alle modifiche incluse nella versione di novembre 2024

Sebbene il BlueXP digital wallet e la BlueXP replication siano inclusi anche nella modalità privata, non ci sono cambiamenti rispetto alla precedente versione della modalità privata.

Per maggiori dettagli sulla modalità privata, incluso come effettuare l'aggiornamento, fare riferimento a quanto segue:

- "Scopri di più sulla modalità privata"
- "Scopri come iniziare a usare BlueXP in modalità privata"
- "Scopri come aggiornare il connettore quando utilizzi la modalità privata"

11 novembre 2024

Connettore 3.9.46

Questa versione di BlueXP Connector include piccoli miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug.

Al momento, la versione 3.9.46 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

ID per progetti IAM

Ora puoi visualizzare l'ID di un progetto dalla gestione dell'identità e dell'accesso BlueXP . Potrebbe essere necessario utilizzare l'ID quando si effettua una chiamata API.

"Scopri come ottenere l'ID per un progetto" .

10 ottobre 2024

Patch del connettore 3.9.45

Questa patch include correzioni di bug.

7 ottobre 2024

Gestione dell'identità e degli accessi BlueXP

La gestione delle identità e degli accessi (IAM) BlueXP è un nuovo modello di gestione delle risorse e degli accessi che sostituisce e migliora le funzionalità precedenti fornite dagli account BlueXP quando si utilizza BlueXP in modalità standard.

BlueXP IAM offre una gestione più granulare delle risorse e delle autorizzazioni:

- Un'*organizzazione* di primo livello ti consente di gestire l'accesso ai tuoi vari *progetti*.
- Le *cartelle* consentono di raggruppare progetti correlati.
- La gestione avanzata delle risorse consente di associare una risorsa a una o più cartelle o progetti.

  Ad esempio, è possibile associare un sistema Cloud Volumes ONTAP a più progetti.

- La gestione avanzata degli accessi consente di assegnare un ruolo ai membri a diversi livelli della gerarchia dell'organizzazione.

Questi miglioramenti garantiscono un controllo migliore sulle azioni che gli utenti possono eseguire e sulle risorse a cui possono accedere.

In che modo BlueXP IAM influisce sul tuo account esistente

Quando accedi a BlueXP, noterai questi cambiamenti:

- Il tuo *account* ora si chiama *organizzazione*
- I tuoi *spazi di lavoro* ora si chiamano *progetti*
- I nomi dei ruoli utente sono cambiati:
  - *Amministratore dell'account* ora è *Amministratore dell'organizzazione*
  - *Amministrazione dell'area di lavoro* ora è *Amministrazione della cartella o del progetto*

    - *Visualizzatore di conformità* è ora *Visualizzatore di classificazione*
- In Impostazioni, puoi accedere alla gestione dell'identità e dell'accesso BlueXP per sfruttare questi miglioramenti

Notare quanto segue:

- Non ci saranno modifiche agli utenti o agli ambienti di lavoro esistenti.
- Sebbene i nomi dei ruoli siano cambiati, non ci sono differenze dal punto di vista delle autorizzazioni. Gli utenti continueranno ad avere accesso agli stessi ambienti di lavoro di prima.
- Non ci sono cambiamenti nel modo in cui accedi a BlueXP. BlueXP IAM funziona con gli accessi cloud NetApp , le credenziali del sito di supporto NetApp e le connessioni federate, proprio come facevano gli account BlueXP .
- Se avevi più account BlueXP , ora hai più organizzazioni BlueXP .

API per BlueXP IAM

Questa modifica introduce una nuova API per BlueXP IAM, ma è retrocompatibile con la precedente API di tenancy. "Scopri di più sull'API per BlueXP IAM"

Modalità di distribuzione supportate

BlueXP IAM è supportato quando si utilizza BlueXP in modalità standard. Se utilizzi BlueXP in modalità limitata o privata, continuerai a utilizzare un *account* BlueXP per gestire spazi di lavoro, utenti e risorse.

Dove andare dopo

- "Scopri di più su BlueXP IAM"
- "Inizia con BlueXP IAM"

Connettore 3.9.45

Questa versione include un supporto esteso del sistema operativo e correzioni di bug.

La versione 3.9.45 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Supporto per Ubuntu 24.04 LTS

A partire dalla versione 3.9.45, BlueXP supporta le nuove installazioni del Connector sugli host Ubuntu 24.04 LTS quando si utilizza BlueXP in modalità standard o in modalità limitata.

"Visualizza i requisiti dell'host del connettore" .

Supporto per SELinux con host RHEL

BlueXP ora supporta il connettore con host Red Hat Enterprise Linux che hanno SELinux abilitato in modalità di applicazione o in modalità permissiva.

Il supporto per SELinux inizia con la versione 3.9.40 per la modalità standard e la modalità ristretta e con la versione 3.9.42 per la modalità privata.

Si prega di notare le seguenti limitazioni:

- BlueXP non supporta SELinux con host Ubuntu.
- La gestione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP non è supportata dai connettori che hanno SELinux abilitato sul sistema operativo.

"Scopri di più su SELinux"

30 settembre 2024

Rilascio della modalità privata (3.9.44)

Una nuova versione della modalità privata è ora disponibile per il download dal sito di supporto NetApp .

Questa versione include le seguenti versioni dei componenti e dei servizi BlueXP supportati dalla modalità privata.

Servizio	Versione inclusa
Connettore	3.9.44
Backup e ripristino	27 settembre 2024
Classificazione	15 maggio 2024 (versione 1.31)
Gestione Cloud Volumes ONTAP	9 settembre 2024
Portafoglio digitale	30 luglio 2023
Gestione del cluster ONTAP in sede	22 aprile 2024
Replicazione	18 settembre 2022

Per il connettore, la versione 3.9.44 in modalità privata include gli aggiornamenti introdotti nelle versioni di agosto 2024 e settembre 2024. In particolare, il supporto per Red Hat Enterprise Linux 9.4.

Per saperne di più su cosa è incluso nelle versioni di questi componenti e servizi BlueXP , fare riferimento alle note di rilascio per ciascun servizio BlueXP :

- "Novità della versione di settembre 2024 del Connector"
- "Novità della versione di agosto 2024 del Connector"
- "Novità sul BlueXP backup and recovery"
- "Novità sulla BlueXP classification"
- "Novità nella gestione Cloud Volumes ONTAP in BlueXP"

Per maggiori dettagli sulla modalità privata, incluso come effettuare l'aggiornamento, fare riferimento a quanto segue:

- "Scopri di più sulla modalità privata"
- "Scopri come iniziare a usare BlueXP in modalità privata"
- "Scopri come aggiornare il connettore quando utilizzi la modalità privata"

9 settembre 2024

Connettore 3.9.44

Questa versione include il supporto per Docker Engine 26, un miglioramento dei certificati SSL e correzioni di bug.

La versione 3.9.44 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Supporto per Docker Engine 26 con nuove installazioni

A partire dalla versione 3.9.44 del Connector, Docker Engine 26 è ora supportato con le *nuove* installazioni del Connector sugli host Ubuntu.

Se hai un connettore esistente creato prima della versione 3.9.44, Docker Engine 25.0.5 è ancora la versione massima supportata sugli host Ubuntu.

"Scopri di più sui requisiti di Docker Engine" .

Certificato SSL aggiornato per l'accesso all'interfaccia utente locale

Quando si utilizza BlueXP in modalità limitata o privata, l'interfaccia utente è accessibile dalla macchina virtuale Connector distribuita nella propria area cloud o in locale. Per impostazione predefinita, BlueXP utilizza un certificato SSL autofirmato per fornire un accesso HTTPS sicuro alla console basata sul Web in esecuzione sul connettore.

In questa versione abbiamo apportato modifiche al certificato SSL per i connettori nuovi ed esistenti:

- Il nome comune per il certificato ora corrisponde al nome host breve
- Il nome alternativo del soggetto del certificato è il nome di dominio completo (FQDN) della macchina host

Supporto per RHEL 9.4

BlueXP ora supporta l'installazione del connettore su un host Red Hat Enterprise Linux 9.4 quando si utilizza BlueXP in modalità standard o in modalità limitata.

Il supporto per RHEL 9.4 inizia con la versione 3.9.40 del Connector.

L'elenco aggiornato delle versioni RHEL supportate per la modalità standard e la modalità limitata ora include quanto segue:

- da 8,6 a 8,10
- da 9,1 a 9,4

"Scopri di più sul supporto per RHEL 8 e 9 con il connettore" .

Supporto per Podman 4.9.4 con tutte le versioni RHEL

Podman 4.9.4 è ora supportato da tutte le versioni supportate di Red Hat Enterprise Linux. In precedenza la versione 4.9.4 era supportata solo da RHEL 8.10.

L'elenco aggiornato delle versioni di Podman supportate include 4.6.1 e 4.9.4 con host Red Hat Enterprise Linux.

Podman è richiesto per gli host RHEL a partire dalla versione 3.9.40 del Connector.

"Scopri di più sul supporto per RHEL 8 e 9 con il connettore" .

Autorizzazioni AWS e Azure aggiornate

Abbiamo aggiornato le policy AWS e Azure per il connettore per rimuovere le autorizzazioni non più necessarie. Le autorizzazioni erano correlate alla memorizzazione nella cache edge BlueXP e alla scoperta e gestione dei cluster Kubernetes, che non sono più supportati a partire da agosto 2024.

- "Scopri cosa è cambiato nella policy AWS" .
- "Scopri cosa è cambiato nei criteri di Azure" .

22 agosto 2024

Patch del connettore 3.9.43

Abbiamo aggiornato il connettore per supportare la versione Cloud Volumes ONTAP 9.15.1.

Il supporto per questa versione include un aggiornamento dei criteri del connettore per Azure. La policy ora include le seguenti autorizzazioni:

```
"Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete"
```

Queste autorizzazioni sono necessarie per il supporto Cloud Volumes ONTAP dei set di scalabilità delle macchine virtuali. Se disponi di connettori esistenti e desideri utilizzare questa nuova funzionalità, dovrai aggiungere queste autorizzazioni ai ruoli personalizzati associati alle tue credenziali di Azure.

- "Scopri di più sulla versione Cloud Volumes ONTAP 9.15.1"
- "Visualizza le autorizzazioni di Azure per il connettore" .

8 agosto 2024

Connettore 3.9.43

Questa versione include piccoli miglioramenti e correzioni di bug.

La versione 3.9.43 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Requisiti CPU e RAM aggiornati

Per garantire una maggiore affidabilità e migliorare le prestazioni di BlueXP e del Connector, ora sono necessarie CPU e RAM aggiuntive per la macchina virtuale del Connector:

- CPU: 8 core o 8 vCPU (il requisito precedente era 4)
- RAM: 32 GB (il requisito precedente era 14 GB)

In seguito a questa modifica, il tipo di istanza VM predefinito quando si distribuisce il connettore da BlueXP o dal marketplace del provider cloud è il seguente:

- AWS: t3.2xlarge
- Azzurro: Standard_D8s_v3
- Google Cloud: n2-standard-8

I requisiti aggiornati di CPU e RAM si applicano a tutti i nuovi connettori. Per i connettori esistenti, si consiglia di aumentare la CPU e la RAM per ottenere prestazioni e affidabilità migliori.

Supporto per Podman 4.9.4 con RHEL 8.10

La versione 4.9.4 di Podman è ora supportata durante l'installazione del connettore su un host Red Hat Enterprise Linux 8.10.

Validazione utente per la federazione delle identità

Se si utilizza la federazione delle identità con BlueXP, ogni utente che accede a BlueXP per la prima volta dovrà compilare un breve modulo per convalidare la propria identità.

31 luglio 2024

Rilascio della modalità privata (3.9.42)

Una nuova versione della modalità privata è ora disponibile per il download dal sito di supporto NetApp .

Supporto per RHEL 8 e 9

Questa versione include il supporto per l'installazione del connettore su un host Red Hat Enterprise Linux 8 o 9 quando si utilizza BlueXP in modalità privata. Sono supportate le seguenti versioni di RHEL:

- da 8,6 a 8,10
- da 9,1 a 9,3

Podman è richiesto come strumento di orchestrazione dei container per questi sistemi operativi.

Dovresti conoscere i requisiti di Podman, le limitazioni note, un riepilogo del supporto del sistema operativo, cosa fare se hai un host RHEL 7, come iniziare e altro ancora.

"Scopri di più sul supporto per RHEL 8 e 9 con il connettore" .

Versioni incluse in questa versione

Questa versione include le seguenti versioni dei servizi BlueXP supportati con la modalità privata.

Servizio	Versione inclusa
Connettore	3.9.42
Backup e ripristino	18 luglio 2024
Classificazione	1 luglio 2024 (versione 1.33)
Gestione Cloud Volumes ONTAP	10 giugno 2024
Portafoglio digitale	30 luglio 2023
Gestione del cluster ONTAP in sede	30 luglio 2023
Replicazione	18 settembre 2022

Per saperne di più su cosa è incluso nelle versioni di questi servizi BlueXP , fare riferimento alle note di rilascio di ciascun servizio BlueXP .

- "Scopri di più sulla modalità privata"
- "Scopri come iniziare a usare BlueXP in modalità privata"
- "Scopri come aggiornare il connettore quando utilizzi la modalità privata"

- "Scopri le novità sul BlueXP backup and recovery"
- "Scopri le novità sulla BlueXP classification"
- "Scopri le novità sulla gestione Cloud Volumes ONTAP in BlueXP"

15 luglio 2024

Supporto per RHEL 8.10

BlueXP ora supporta l'installazione del connettore su un host Red Hat Enterprise Linux 8.10 quando si utilizza la modalità standard o la modalità limitata.

Il supporto per RHEL 8.10 inizia con la versione 3.9.40 del Connector.

"Scopri di più sul supporto per RHEL 8 e 9 con il connettore" .

8 luglio 2024

Connettore 3.9.42

Questa versione include piccoli miglioramenti, correzioni di bug e supporto per il connettore nella regione AWS Canada West (Calgary).

La versione 3.9.42 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Requisiti aggiornati di Docker Engine

Quando il connettore è installato su un host Ubuntu, la versione minima supportata di Docker Engine è ora 23.0.6. In precedenza era la 19.3.1.

La versione massima supportata è ancora la 25.0.5.

"Visualizza i requisiti dell'host del connettore" .

Ora è richiesta la verifica dell'email

I nuovi utenti che si iscrivono a BlueXP ora devono verificare il proprio indirizzo e-mail prima di poter effettuare l'accesso.

12 giugno 2024

Connettore 3.9.41

Questa versione di BlueXP Connector include piccoli miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug.

La versione 3.9.41 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

4 giugno 2024

Rilascio della modalità privata (3.9.40)

Una nuova versione della modalità privata è ora disponibile per il download dal sito di supporto NetApp . Questa versione include le seguenti versioni dei servizi BlueXP supportati con la modalità privata.

Si noti che questa versione in modalità privata *non* include il supporto per il connettore con Red Hat Enterprise Linux 8 e 9.

Servizio	Versione inclusa
Connettore	3.9.40
Backup e ripristino	17 maggio 2024
Classificazione	15 maggio 2024 (versione 1.31)
Gestione Cloud Volumes ONTAP	17 maggio 2024
Portafoglio digitale	30 luglio 2023
Gestione del cluster ONTAP in sede	30 luglio 2023
Replicazione	18 settembre 2022

Per saperne di più su cosa è incluso nelle versioni di questi servizi BlueXP , fare riferimento alle note di rilascio di ciascun servizio BlueXP .

- "Scopri di più sulla modalità privata"
- "Scopri come iniziare a usare BlueXP in modalità privata"
- "Scopri come aggiornare il connettore quando utilizzi la modalità privata"
- "Scopri le novità sul BlueXP backup and recovery"
- "Scopri le novità sulla BlueXP classification"
- "Scopri le novità sulla gestione Cloud Volumes ONTAP in BlueXP"

17 maggio 2024

Connettore 3.9.40

Questa versione di BlueXP Connector include il supporto per sistemi operativi aggiuntivi, piccoli miglioramenti della sicurezza e correzioni di bug.

Al momento, la versione 3.9.40 è disponibile per la modalità standard e la modalità limitata.

Supporto per RHEL 8 e 9

Il connettore è ora supportato sugli host che eseguono le seguenti versioni di Red Hat Enterprise Linux con *nuove* installazioni del connettore quando si utilizza BlueXP in modalità standard o in modalità limitata:

- da 8,6 a 8,9
- da 9,1 a 9,3

Podman è richiesto come strumento di orchestrazione dei container per questi sistemi operativi.

Dovresti conoscere i requisiti di Podman, le limitazioni note, un riepilogo del supporto del sistema operativo, cosa fare se hai un host RHEL 7, come iniziare e altro ancora.

"Scopri di più sul supporto per RHEL 8 e 9 con il connettore" .

Fine del supporto per RHEL 7 e CentOS 7

Il 30 giugno 2024, RHEL 7 raggiungerà la fine della manutenzione (EOM), mentre CentOS 7 raggiungerà la

fine del ciclo di vita (EOL). NetApp continuerà a supportare il connettore su queste distribuzioni Linux fino al 30 giugno 2024.

"Scopri cosa fare se hai un connettore esistente in esecuzione su RHEL 7 o CentOS 7" .

Aggiornamento delle autorizzazioni AWS

Nella versione 3.9.38 abbiamo aggiornato la policy del connettore per AWS per includere l'autorizzazione "ec2:DescribeAvailabilityZones". Questa autorizzazione è ora necessaria per supportare le zone locali AWS con Cloud Volumes ONTAP.

- "Visualizza le autorizzazioni AWS per il connettore" .
- "Scopri di più sul supporto per le zone locali AWS"

Limitazioni note di NetApp Console

Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni che non sono supportati da questa versione del prodotto o che non interagiscono correttamente con esso. Esamina attentamente queste limitazioni.

Queste limitazioni sono specifiche della configurazione della console e dell'amministrazione di NEtApp: l'agente, la piattaforma SaaS (Software as a Service) e altro ancora.

Limitazioni dell'agente della console

Possibile conflitto con indirizzi IP nell'intervallo 172

La NetApp Console distribuisce un agente con due interfacce che hanno indirizzi IP compresi negli intervalli 172.17.0.0/16 e 172.18.0.0/16.

Se la rete ha una subnet configurata con uno di questi intervalli, potrebbero verificarsi errori di connettività dalla Console. Ad esempio, l'individuazione dei cluster ONTAP locali nella Console potrebbe non riuscire.

Vedi l'articolo della Knowledge Base"Conflitto IP dell'agente con la rete esistente" per istruzioni su come modificare l'indirizzo IP delle interfacce dell'agente.

La decrittazione SSL non è supportata

La Console non supporta configurazioni firewall in cui è abilitata la decrittografia SSL. Se la decrittografia SSL è abilitata, nella Console vengono visualizzati messaggi di errore e l'istanza dell'agente viene visualizzata come inattiva.

Per una maggiore sicurezza, hai la possibilità di"installare un certificato HTTPS firmato da un'autorità di certificazione (CA)" .

Pagina vuota durante il caricamento dell'interfaccia utente locale

Se si carica la console basata sul Web in esecuzione su un agente, a volte l'interfaccia potrebbe non essere visualizzata e si otterrebbe solo una pagina vuota.

Questo problema è correlato a un problema di memorizzazione nella cache. La soluzione alternativa è quella di utilizzare una sessione di navigazione in incognito o privata.

Gli host Linux condivisi non sono supportati

L'agente non è supportato su una VM condivisa con altre applicazioni. La VM deve essere dedicata al software agente.

Agenti ed estensioni di terze parti

Gli agenti di terze parti o le estensioni VM non sono supportati sulla VM dell'agente.

Modifiche ai sistemi operativi Linux supportati

Talvolta NetApp aggiunge e rimuove il supporto per l'agente Console su specifici sistemi operativi Linux. Scopri come questo supporto influisce sugli agenti Console esistenti.

Sistemi operativi supportati

NetApp supporta l'agente con i seguenti sistemi operativi Linux.

Modalità standard

Installazione manuale

- Ubuntu 24.04 LTS
- Ubuntu 22.04 LTS
- Red Hat Enterprise Linux
  - da 8,6 a 8,10
  - da 9,1 a 9,4

Distribuzione dalla NetApp Console

Ubuntu 22.04 LTS

Distribuzione da AWS Marketplace

Ubuntu 22.04 LTS

Distribuzione da Azure Marketplace

Ubuntu 22.04 LTS

Modalità limitata

Installazione manuale

- Ubuntu 24.04 LTS
- Ubuntu 22.04 LTS
- Red Hat Enterprise Linux
  - da 8,6 a 8,10
  - da 9,1 a 9,4

Distribuzione da AWS Marketplace

Ubuntu 22.04 LTS

Distribuzione da Azure Marketplace

Ubuntu 22.04 LTS

Modalità privata

Installazione manuale

- Ubuntu 22.04 LTS
- Red Hat Enterprise Linux
  - da 8,6 a 8,10
  - da 9,1 a 9,4

Supporto per RHEL 8 e 9

Si noti quanto segue in merito al supporto per RHEL 8 e 9:

Limitazioni

NetApp Data Classification è supportato se si installa l'agente su un host RHEL 8 o 9 residente in locale. Non è supportato se l'host RHEL 8 o 9 risiede in AWS, Azure o Google Cloud.

Strumento di orchestrazione dei contenitori

Quando si installa l'agente Console su un host RHEL 8 o 9, è necessario utilizzare lo strumento Podman come strumento di orchestrazione dei container. Docker Engine non è supportato con RHEL 8 e 9.

Modalità di distribuzione

RHEL 8 e 9 sono supportati quando si utilizza la Console in modalità standard e in modalità limitata.

Versioni dell'agente della console supportate

NetApp supporta RHEL 8 e 9 a partire dalle seguenti versioni dell'agente Console:

- 3.9.40 quando si utilizza la Console in modalità standard o in modalità limitata

Solo nuove installazioni manuali

RHEL 8 e 9 sono supportati con *nuove* installazioni di agenti quando si installano manualmente agenti su host in esecuzione in sede o nel cloud.

Aggiornamenti RHEL

Se si dispone di un agente esistente in esecuzione su un host RHEL 7, NetApp non supporta l'aggiornamento del sistema operativo RHEL 7 a RHEL 8 o 9. Scopri di più sugli agenti Console esistenti su RHEL 7 o CentOS 7 .

Fine del supporto per RHEL 7 e CentOS 7

Il 30 giugno 2024, RHEL 7 ha raggiunto la fine della manutenzione (EOM), mentre CentOS 7 ha raggiunto la fine del ciclo di vita (EOL). NetApp ha interrotto il supporto per gli agenti su queste distribuzioni Linux il 30 giugno 2024.

"Red Hat: cosa sapere sulla fine della manutenzione di Red Hat Enterprise Linux 7"

Agenti console esistenti su RHEL 7 o CentOS 7

Se si dispone di un agente esistente in esecuzione su RHEL 7 o CentOS 7, NetApp non supporta l'aggiornamento o la conversione del sistema operativo a RHEL 8 o 9. È necessario creare un nuovo agente su un sistema operativo supportato.

1. Configurare un host RHEL 8 o 9.
2. Installa Podman.
3. Installa un *nuovo* agente.
4. Configurare l'agente per scoprire i sistemi gestiti dall'agente precedente.

Informazioni correlate

Come iniziare con RHEL 8 e 9

Per informazioni dettagliate sui requisiti dell'host, sui requisiti di Podman e sui passaggi per installare Podman e Cagent, fare riferimento alle pagine seguenti:

Modalità standard

- "Installa e configura un agente Console in locale"
- "Installa manualmente l'agente Console in AWS"
- "Installare manualmente l'agente Console in Azure"
- "Installa manualmente l'agente Console in Google Cloud"

Modalità limitata

"Prepararsi per la distribuzione in modalità limitata"

Come riscoprire i tuoi sistemi

Fare riferimento alle pagine seguenti per riscoprire i sistemi dopo aver distribuito un nuovo agente Console.

- "Aggiungere sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti"
- "Scopri i cluster ONTAP on-premise"
- "Creare o scoprire un sistema FSx per ONTAP"
- "Creare un sistema Azure NetApp Files"
- "Scopri i sistemi della serie E"
- "Scopri i sistemi StorageGRID"

Iniziare

Impara le basi

Scopri di più su NetApp Console

NetApp Console offre una gestione centralizzata dello storage NetApp e NetApp Data Services in ambienti on-premise e cloud di livello aziendale, offrendo informazioni in tempo reale, flussi di lavoro più rapidi e un'amministrazione semplificata, il tutto in modo altamente sicuro e conforme.

È una piattaforma disponibile come servizio (SaaS) che fornisce gestione dell'archiviazione, mobilità dei dati, protezione dei dati, analisi e controllo dei dati. Le funzionalità di gestione sono fornite tramite una console basata sul Web e API.

Caratteristiche

La console unifica la gestione e la protezione dello storage su cloud multi-ibridi con servizi dati integrati per proteggere e ottimizzare i dati.

Gestione centralizzata dell'archiviazione

Scopri, distribuisci e gestisci l'archiviazione cloud e on-premise con la Console.

Archiviazione cloud e on-premise supportata

Dalla Console è possibile gestire i seguenti tipi di archiviazione:

Soluzioni di archiviazione cloud

- Amazon FSx for NetApp ONTAP
- Azure NetApp Files
- Cloud Volumes ONTAP
- Google Cloud NetApp Volumes

Archiviazione flash e di oggetti in sede

- Sistemi della serie E
- Cluster ONTAP
- Sistemi StorageGRID

Archiviazione di oggetti nel cloud

- Archiviazione Amazon S3
- Archiviazione BLOB di Azure
- Google Cloud Storage

Gestione dello storage

All'interno della Console, i *sistemi* rappresentano lo storage scoperto o distribuito. È possibile selezionare un *sistema* per integrarlo con i servizi dati NetApp o per gestire l'archiviazione, ad esempio aggiungendo volumi.



Servizi dati integrati e gestione dell'archiviazione per proteggere, proteggere e ottimizzare i dati

La Console fornisce servizi dati per proteggere e mantenere la disponibilità dell'archiviazione.

Avvisi di archiviazione

Visualizza i problemi relativi a capacità, disponibilità, prestazioni, protezione e sicurezza nel tuo ambiente ONTAP .

Hub di automazione

Utilizzare soluzioni con script per automatizzare la distribuzione e l'integrazione dei prodotti e dei servizi NetApp .

NetApp Backup and Recovery

Esegui il backup e il ripristino dei dati nel cloud e in locale.

NetApp Data Classification

Proteggi la privacy dei dati delle tue applicazioni e degli ambienti cloud.

NetApp Copy and Sync

Sincronizza i dati tra archivi dati locali e cloud.

Consulente digitale NetApp (Active IQ)

Utilizza analisi predittive e supporto proattivo per ottimizzare la tua infrastruttura dati.

Licenses and subscriptions

Gestisci e monitora le tue licenze e i tuoi abbonamenti.

NetApp Disaster Recovery

Proteggi i carichi di lavoro VMware on-premise utilizzando VMware Cloud su Amazon FSx per ONTAP come sito di disaster recovery.

Pianificazione del ciclo di vita

Identificare i cluster con capacità attuale o prevista bassa e implementare la suddivisione in livelli dei dati o raccomandazioni sulla capacità aggiuntiva.

NetApp Ransomware Resilience

Rileva anomalie che potrebbero causare attacchi ransomware. Proteggere e ripristinare i carichi di lavoro.

NetApp Replication

Replicare i dati tra i sistemi di archiviazione per supportare il backup e il ripristino di emergenza.

Aggiornamenti software

Automatizzare la valutazione, la pianificazione e l'esecuzione degli aggiornamenti ONTAP .

Dashboard della sostenibilità

Analizza la sostenibilità dei tuoi sistemi di storage.

NetApp Cloud Tiering

Estendi il tuo storage ONTAP on-premise al cloud.

NetApp Volume Caching

Crea un volume di cache scrivibile per velocizzare l'accesso ai dati o per scaricare il traffico dai volumi a cui si accede più frequentemente.

Carichi di lavoro NetApp

Progetta, configura e gestisci carichi di lavoro chiave utilizzando Amazon FSx for NetApp ONTAP.

"Scopri di più sulla NetApp Console e sui servizi dati disponibili"

Fornitori cloud supportati

La Console consente di gestire l'archiviazione cloud e di utilizzare i servizi cloud in Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud.

Costo

L'utilizzo della NetApp Console è gratuito. Se distribuisci agenti Console nel cloud o utilizzi la modalità con restrizioni distribuita nel cloud, verranno addebitati dei costi. Alcuni servizi dati NetApp prevedono dei costi.https://bluexp.netapp.com/pricing["Scopri i prezzi dei servizi dati NetApp"^]

Come funziona NetApp Console

NetApp Console è una console basata sul Web fornita tramite il livello SaaS, un sistema di gestione delle risorse e degli accessi, agenti della console che gestiscono i sistemi di storage e abilitano i servizi dati NetApp e diverse modalità di distribuzione per soddisfare i requisiti aziendali.

Software come servizio

Si accede alla Console tramite un "interfaccia basata sul web" e API. Questa esperienza SaaS ti consente di accedere automaticamente alle funzionalità più recenti non appena vengono rilasciate.

Gestione dell'identità e dell'accesso (IAM)

La Console fornisce la gestione delle identità e degli accessi (IAM) per la gestione delle risorse e degli accessi.

Questo modello IAM fornisce una gestione granulare delle risorse e delle autorizzazioni:

- Un'organizzazione di primo livello ti consente di gestire l'accesso tra i tuoi vari progetti
- Le *cartelle* consentono di raggruppare insieme progetti correlati
- La gestione delle risorse consente di associare una risorsa a una o più cartelle o progetti
- La gestione degli accessi consente di assegnare un ruolo ai membri a diversi livelli della gerarchia dell'organizzazione
- "Scopri di più su IAM nella NetApp Console"

Agenti della console

Per alcune funzionalità e servizi dati aggiuntivi è necessario un agente Console. Ti consente di gestire risorse e processi nei tuoi ambienti on-premise e cloud. È necessario per gestire alcuni sistemi (ad esempio, Cloud Volumes ONTAP) e per utilizzare alcuni servizi dati NetApp .

"Scopri di più sugli agenti della console" .

Modalità di distribuzione

NetApp offre due modalità di distribuzione per NetApp Console: la *modalità standard* utilizza un livello di software come servizio (SaaS) per la piena funzionalità, mentre la *modalità limitata* limita la connettività in uscita.

NetApp continua a offrire BlueXP per i siti che non necessitano di connettività in uscita. BlueXP è disponibile solo in modalità privata."Scopri di più su BlueXP (modalità privata) per i siti senza connettività Internet."

"Scopri di più sulle modalità di distribuzione" .

Certificazione SOC 2 Tipo 2

Uno studio contabile certificato indipendente e un revisore dei servizi hanno esaminato la Console e hanno confermato che ha ottenuto i report SOC 2 Tipo 2 in base ai criteri applicabili ai servizi fiduciari.

"Visualizza i report SOC 2 di NetApp"

Scopri di più sugli agenti NetApp Console

Un *agente Console* viene eseguito nella rete cloud o nella rete locale. Per connettere i servizi NetApp Console ai tuoi ambienti di storage, utilizzi un agente Console.

Cosa puoi fare senza un agente Console

Alcune funzionalità e servizi della Console sono disponibili anche se non si distribuisce un agente Console:

- Amazon FSx for NetApp ONTAP

  Alcune azioni richiedono un agente Console o un collegamento NetApp Workloads. "Scopri quali azioni richiedono un agente o un collegamento della console"

- Hub di automazione
- Azure NetApp Files

Non è necessario un agente Console per gestire Azure NetApp Files, ma ne è richiesto uno per utilizzare NetApp Data Classification per analizzare Azure NetApp Files.

- Google Cloud NetApp Volumes
- NetApp Copy and Sync
- Consulente digitale
- Monitorare l'utilizzo delle licenze, il monitoraggio degli abbonamenti richiede un agente Console

  Di solito è possibile aggiungere una licenza alla NetApp Console senza un agente della console.

  È necessario un agente per aggiungere licenze basate su nodi Cloud Volumes ONTAP perché i dati provengono dalle licenze installate sui sistemi Cloud Volumes ONTAP .

- Scoperta diretta dei cluster ONTAP locali

  Non è necessario un agente Console per aggiungere un cluster ONTAP locale alla Console, ma ne è richiesto uno per le funzionalità aggiuntive della Console e i servizi dati.

  "Scopri di più sulle opzioni di individuazione e gestione per i cluster ONTAP locali"

- Aggiornamenti software
- Sostenibilità
- Carichi di lavoro NetApp

Quando è richiesto un agente Console

In modalità standard, la Console richiede un agente Console per:

- Avvisi
- Funzionalità di gestione Amazon FSx per ONTAP
- Archiviazione Amazon S3
- Archiviazione BLOB di Azure
- NetApp Backup and Recovery
- Classificazione dei dati
- Cloud Volumes ONTAP
- NetApp Disaster Recovery
- Sistemi della serie E
- Efficienza economica [1]
- Bucket di Google Cloud Storage
- Integrazione del cluster ONTAP on-premise con i servizi dati NetApp
- Resilienza al ransomware NetApp
- Sistemi StorageGRID
- NetApp Cloud Tiering
- NetApp Volume Caching

[1] È possibile accedere a questi servizi senza un agente Console, ma è necessario un agente Console per

avviare le azioni.

Per utilizzare la Console in modalità limitata è sempre necessario un agente Console.

Gli agenti della console devono essere operativi in ogni momento

Gli agenti della console sono una parte fondamentale della NetApp Console. È tua responsabilità (in quanto cliente) assicurarti che gli agenti competenti siano sempre attivi, operativi e raggiungibili. La console è in grado di gestire brevi interruzioni dell'agente, ma è necessario risolvere rapidamente i guasti dell'infrastruttura.

La presente documentazione è regolata dall'EULA. L'utilizzo del prodotto al di fuori della documentazione potrebbe influire sulla sua funzionalità e sui diritti EULA.

Posizioni supportate

È possibile installare gli agenti nelle seguenti posizioni:

- Servizi Web Amazon
- Microsoft Azure

  Distribuisci un agente Console in Azure nella stessa area geografica dei sistemi Cloud Volumes ONTAP che gestisce. In alternativa, distribuiscilo nel "Coppia di regioni di Azure" . Ciò garantisce che venga utilizzata una connessione Azure Private Link tra Cloud Volumes ONTAP e i relativi account di archiviazione associati. "Scopri come Cloud Volumes ONTAP utilizza un collegamento privato di Azure"

- Google Cloud

  Per utilizzare la Console e i servizi dati con Google Cloud, distribuisci il tuo agente in Google Cloud.

- Presso la vostra sede

Comunicazione con i provider cloud

L'agente utilizza TLS 1.3 per tutte le comunicazioni con AWS, Azure e Google Cloud.

Modalità limitata

Per utilizzare la Console in modalità limitata, è necessario installare un agente Console e accedere all'interfaccia Console in esecuzione localmente sull'agente Console.

"Scopri di più sulle modalità di distribuzione NetApp Console" .

Come installare un agente Console

È possibile installare un agente Console direttamente dalla Console, dal marketplace del proprio provider cloud oppure installando manualmente il software sul proprio host Linux o nel proprio ambiente VCenter. Il modo in cui iniziare dipende dalla modalità in cui si utilizza la Console: standard o limitata.

- "Scopri di più sulle modalità di distribuzione NetApp Console"
- "Inizia a usare NetApp Console in modalità standard"
- "Inizia a usare NetApp Console in modalità limitata"

Autorizzazioni cloud

Sono necessarie autorizzazioni specifiche per creare l'agente Console direttamente dalla NetApp Console e un altro set di autorizzazioni per l'istanza dell'agente Console stessa. Se si crea l'agente Console in AWS o Azure direttamente dalla Console, la Console crea l'agente Console con le autorizzazioni necessarie.

Quando si utilizza la Console in modalità standard, il modo in cui si forniscono le autorizzazioni dipende da come si intende creare l'agente della Console.

Per informazioni su come impostare le autorizzazioni, fare riferimento a quanto segue:

- Modalità standard
  - "Opzioni di installazione dell'agente in AWS"
  - "Opzioni di installazione dell'agente in Azure"
  - "Opzioni di installazione dell'agente in Google Cloud"
  - "Impostare le autorizzazioni cloud per le distribuzioni on-premise"
- "Imposta le autorizzazioni per la modalità limitata"

Per visualizzare le autorizzazioni esatte di cui l'agente della console ha bisogno per le operazioni quotidiane, fare riferimento alle seguenti pagine:

- "Scopri come l'agente della console utilizza le autorizzazioni AWS"
- "Scopri come l'agente Console utilizza le autorizzazioni di Azure"
- "Scopri come l'agente della console utilizza le autorizzazioni di Google Cloud"

È tua responsabilità aggiornare i criteri dell'agente della console man mano che vengono aggiunte nuove autorizzazioni nelle versioni successive. Le note di rilascio elencano le nuove autorizzazioni.

Aggiornamenti degli agenti

NetApp aggiorna mensilmente il software dell'agente per aggiungere funzionalità e migliorare la stabilità. Alcune funzionalità della console, come Cloud Volumes ONTAP e la gestione dei cluster ONTAP in locale, dipendono dalla versione e dalle impostazioni dell'agente della console.

In modalità standard o limitata, l'agente della console si aggiorna automaticamente se ha accesso a Internet.

Manutenzione del sistema operativo e della VM

La manutenzione del sistema operativo sull'host dell'agente della console è responsabilità del cliente. Ad esempio, il cliente dovrebbe applicare gli aggiornamenti di sicurezza al sistema operativo sull'host dell'agente Console seguendo le procedure standard della propria azienda per la distribuzione del sistema operativo.

Tieni presente che non è necessario che tu (cliente) interrompa alcun servizio sull'host Console gent quando applichi aggiornamenti di sicurezza minori.

Se tu (il cliente) hai bisogno di arrestare e poi riavviare la VM dell'agente della console, dovresti farlo dalla console del tuo provider cloud o utilizzando le procedure standard per la gestione in locale.

L'agente della console deve essere operativo in ogni momento .

Sistemi e agenti multipli

Un agente può gestire più sistemi e supportare i servizi dati nella Console. È possibile utilizzare un singolo agente per gestire più sistemi in base alle dimensioni della distribuzione e ai servizi dati utilizzati.

Per distribuzioni su larga scala, collabora con il tuo rappresentante NetApp per dimensionare il tuo ambiente. In caso di problemi, contattare l'assistenza NetApp .

Ecco alcuni esempi di distribuzioni di agenti:

- Hai un ambiente multicloud (ad esempio, AWS e Azure) e preferisci avere un agente in AWS e un altro in Azure. Ognuno gestisce i sistemi Cloud Volumes ONTAP in esecuzione in tali ambienti.
- Un fornitore di servizi potrebbe utilizzare un'organizzazione Console per fornire servizi ai propri clienti e un'altra organizzazione per fornire il ripristino di emergenza per una delle proprie unità aziendali. Ogni organizzazione ha bisogno del proprio agente.

Scopri di più sulle modalità di distribuzione NetApp Console

NetApp Console offre diverse *modalità di distribuzione* che ti consentono di soddisfare i requisiti aziendali e di sicurezza.

- La *modalità standard* sfrutta un livello di software come servizio (SaaS) per fornire funzionalità complete. Gli utenti accedono alla Console tramite un'interfaccia ospitata basata sul Web
- La *Modalità limitata* è disponibile per le organizzazioni con restrizioni di connettività che desiderano installare NetApp Console nel proprio cloud pubblico. Gli utenti accedono alla Console tramite un'interfaccia basata sul Web ospitata su un agente Console nel loro ambiente cloud.

  NetApp Console limita il traffico, le comunicazioni e i dati in modalità limitata, ed è necessario assicurarsi che l'ambiente (in sede e nel cloud) sia conforme alle normative richieste.

Panoramica

Ogni modalità di distribuzione differisce in termini di connettività in uscita, posizione, installazione, autenticazione, servizi dati e metodi di addebito.

Modalità standard

Si utilizza un servizio SaaS dalla console basata sul Web. A seconda dei servizi dati e delle funzionalità che intendi utilizzare, un amministratore dell'organizzazione Console crea uno o più agenti Console per gestire i dati all'interno del tuo ambiente cloud ibrido.

Questa modalità utilizza la trasmissione crittografata dei dati tramite la rete Internet pubblica.

Modalità limitata

Si installa un agente Console nel cloud (in una regione governativa, sovrana o commerciale) e ha una connettività in uscita limitata al livello SaaS NetApp Console .

Questa modalità è solitamente utilizzata dagli enti governativi statali e locali e dalle aziende regolamentate.

Scopri di più sulla connettività in uscita al livello SaaS .

Modalità privata BlueXP (solo interfaccia BlueXP legacy)

La modalità privata BlueXP (interfaccia BlueXP legacy) viene in genere utilizzata con ambienti locali privi di connessione Internet e con regioni cloud sicure, tra cui AWS Secret Cloud, AWS Top Secret Cloud e Azure

IL6. NetApp continua a supportare questi ambienti con l'interfaccia legacy BlueXP ."Documentazione PDF per la modalità privata BlueXP"

La tabella seguente fornisce un confronto della console NetApp .

	Modalità standard	Modalità limitata
È richiesta la connessione al livello SaaS NetApp Console ?	SÌ	Solo in uscita
È richiesta la connessione al tuo provider cloud?	SÌ	Sì, all'interno della regione
Installazione dell'agente della console	Dalla console, dal cloud marketplace o dall'installazione manuale	Marketplace cloud o installazione manuale
Aggiornamenti dell'agente della console	Aggiornamenti automatici	Aggiornamenti automatici
Accesso UI	Dal livello SaaS della console	Localmente da una VM agente
Punto finale dell'API	Il livello SaaS della console	Un agente della console
Autenticazione	Tramite SaaS utilizzando auth0, login NSS o federazione delle identità	Tramite SaaS utilizzando auth0 o federazione delle identità
Autenticazione multifattoriale	Disponibile per gli utenti locali	Non disponibile
Servizi di archiviazione e dati	Tutti sono supportati	Molti sono supportati
Opzioni di licenza del servizio dati	Abbonamenti al Marketplace e BYOL	Abbonamenti al Marketplace e BYOL

Per saperne di più su queste modalità, comprese le funzionalità e i servizi NetApp Console supportati, leggere le sezioni seguenti.

Modalità standard

L'immagine seguente è un esempio di distribuzione in modalità standard.



In modalità standard la console funziona come segue:

Comunicazione in uscita

È richiesta la connettività da un agente della console al livello SaaS della console, alle risorse pubbliche del tuo provider cloud e ad altri componenti essenziali per le operazioni quotidiane.

- "Endpoint che un agente contatta in AWS"
- "Endpoint contattati da un agente in Azure"
- "Endpoint che un agente contatta in Google Cloud"

Posizione supportata per un agente

Nella modalità standard, un agente è supportato nel cloud o presso la tua sede.

Installazione dell'agente della console

È possibile installare un agente utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Dalla console
- Da AWS o Azure Marketplace
- Da Google Cloud SDK
- Utilizzando manualmente un programma di installazione su un host Linux nel tuo data center o cloud
- Utilizzare l'OVA fornito nel proprio ambiente VCenter.

Aggiornamenti dell'agente della console

NetApp aggiorna automaticamente il tuo agente ogni mese.

Accesso all'interfaccia utente

L'interfaccia utente è accessibile dalla console basata sul Web fornita tramite il livello SaaS.

Punto finale dell'API

Le chiamate API vengono effettuate al seguente endpoint: \ https://api.bluexp.netapp.com

Autenticazione

Autenticazione con accessi auth0 o NetApp Support Site (NSS). È disponibile la federazione delle identità.

Servizi dati supportati

Sono supportati tutti i servizi dati NetApp . "Scopri di più sui servizi dati NetApp" .

Opzioni di licenza supportate

Gli abbonamenti Marketplace e BYOL sono supportati con la modalità standard; tuttavia, le opzioni di licenza supportate dipendono dal servizio dati NetApp utilizzato. Consultare la documentazione di ciascun servizio per saperne di più sulle opzioni di licenza disponibili.

Come iniziare con la modalità standard

Vai al "NetApp Console" e iscriviti.

"Scopri come iniziare con la modalità standard" .

Modalità limitata

L'immagine seguente è un esempio di distribuzione in modalità limitata.



La console funziona come segue in modalità limitata:

Comunicazione in uscita

Un agente necessita di connettività in uscita al livello SaaS della console per servizi dati, aggiornamenti software, autenticazione e trasmissione di metadati.

Il livello SaaS della console non avvia la comunicazione con un agente. Gli agenti avviano tutte le comunicazioni con il livello SaaS della console, estraendo o inviando dati in base alle necessità.

È inoltre richiesta una connessione alle risorse del provider cloud all'interno della regione.

Posizione supportata per un agente

In modalità limitata, un agente è supportato nel cloud: in una regione governativa, sovrana o commerciale.

Installazione dell'agente della console

Puoi effettuare l'installazione da AWS o Azure Marketplace oppure manualmente sul tuo host Linux oppure tramite un OVA scaricabile nel tuo ambiente VCenter.

Aggiornamenti dell'agente della console

NetApp aggiorna automaticamente il software dell'agente con aggiornamenti mensili.

Accesso all'interfaccia utente

L'interfaccia utente è accessibile da una macchina virtuale agente distribuita nella tua regione cloud.

Punto finale dell'API

Le chiamate API vengono effettuate alla macchina virtuale dell'agente.

Autenticazione

L'autenticazione viene fornita tramite auth0. È disponibile anche la federazione delle identità.

Gestione dell'archiviazione e servizi dati supportati

I seguenti servizi di archiviazione e dati con modalità limitata:

Servizi supportati	Note
Azure NetApp Files	Supporto completo
Backup e ripristino	Supportato nelle regioni governative e commerciali con modalità limitata. Non supportato nelle regioni sovrane con modalità limitata. In modalità limitata, NetApp Backup and Recovery supporta solo il backup e il ripristino dei dati del volume ONTAP . "Visualizza l'elenco delle destinazioni di backup supportate per i dati ONTAP" Il backup e il ripristino dei dati delle applicazioni e dei dati delle macchine virtuali non sono supportati.
NetApp Data Classification	Supportato nelle regioni governative con modalità limitata. Non supportato nelle regioni commerciali o nelle regioni sovrane con modalità limitata.
Cloud Volumes ONTAP	Supporto completo

Servizi supportati	Note
Licenses and subscriptions	È possibile accedere alle informazioni sulla licenza e sull'abbonamento con le opzioni di licenza supportate elencate di seguito per la modalità con restrizioni.
Cluster ONTAP on-premise	Sono supportate sia la rilevazione con un agente Console sia la rilevazione senza un agente Console (rilevazione diretta). Quando si rileva un cluster locale senza un agente Console, la visualizzazione avanzata (System Manager) non è supportata.
Replicazione	Supportato nelle regioni governative con modalità limitata. Non supportato nelle regioni commerciali o nelle regioni sovrane con modalità limitata.

Opzioni di licenza supportate

Con la modalità limitata sono supportate le seguenti opzioni di licenza:

- Abbonamenti Marketplace (contratti orari e annuali)

  Notare quanto segue:

  - Per Cloud Volumes ONTAP, è supportata solo la licenza basata sulla capacità.
  - In Azure, i contratti annuali non sono supportati con le aree governative.
- BYOL

  Per Cloud Volumes ONTAP, con BYOL sono supportate sia le licenze basate sulla capacità che quelle basate sui nodi.

Come iniziare con la modalità limitata

Quando si crea l'organizzazione NetApp Console , è necessario abilitare la modalità limitata.

Se non hai ancora un'organizzazione, ti verrà chiesto di crearne una e di abilitare la modalità con restrizioni quando accedi alla Console per la prima volta da un agente della Console installato manualmente o creato dal marketplace del tuo provider cloud.

Non è possibile modificare l'impostazione della modalità limitata dopo aver creato l'organizzazione.

"Scopri come iniziare con la modalità limitata" .

Confronto tra servizi e funzionalità

La tabella seguente può aiutarti a identificare rapidamente quali servizi e funzionalità sono supportati dalla modalità con restrizioni.

Tieni presente che alcuni servizi potrebbero essere supportati con limitazioni. Per maggiori dettagli su come questi servizi sono supportati con la modalità limitata, fare riferimento alle sezioni precedenti.

Area di prodotto	Servizio o funzionalità dati NetApp	Modalità limitata
Archiviazione Questa parte della tabella elenca il supporto per la gestione dei sistemi di archiviazione dalla Console. Non indica le destinazioni di backup supportate per NetApp Backup and Recovery.	Amazon FSx per ONTAP	NO
	Amazon S3	NO
	Blob azzurro	NO
	Azure NetApp Files	SÌ
	Cloud Volumes ONTAP	SÌ
	Google Cloud NetApp Volumes	NO
	Google Cloud Storage	NO
	Cluster ONTAP on-premise	SÌ
	Serie E	NO
	StorageGRID	NO
Servizi dati	Backup e ripristino NetApp	SÌhttps://docs.netapp.com/us-en/data-services-backup-recovery/prev-ontap-protect-journey.html#support-for-sites-with-limited-internet-connectivity["Visualizza l’elenco delle destinazioni di backup supportate per i dati del volume ONTAP"^]
	NetApp Data Classification	SÌ
	NetApp Copy and Sync	NO
	NetApp Disaster Recovery	NO
	NetApp Ransomware Resilience	NO
	NetApp Replication	SÌ
	NetApp Cloud Tiering	NO
	Memorizzazione nella cache del volume NetApp	NO
	Fabbrica di carichi di lavoro NetApp	NO

Area di prodotto	Servizio o funzionalità dati NetApp	Modalità limitata
Caratteristiche	Avvisi	NO
	Digital Advisor	NO
	Gestione delle licenze e degli abbonamenti	SÌ
	Gestione dell'identità e degli accessi	SÌ
	Credenziali	SÌ
	Federazione	SÌ
	Pianificazione del ciclo di vita	NO
	Autenticazione multifattoriale	SÌ
	Conti NSS	SÌ
	Notifiche	SÌ
	Ricerca	SÌ
	Aggiornamenti software	NO
	Sostenibilità	NO
	Revisione contabile	SÌ

Inizia con l'assistente NetApp Console

Inizia a utilizzare l'assistente NetApp Console

Se sei un utente alle prime armi della NetApp Console con il ruolo di amministratore dell'organizzazione, puoi utilizzare l'assistente della console per ricevere assistenza durante il processo di configurazione iniziale. L'assistente ti aiuta ad aggiungere un account NetApp Support Site (NSS), un agente della console, un cluster e una licenza o un abbonamento, semplificando l'avvio della gestione dei tuoi dati.

Ruoli richiesti per accedere all'assistente della console

L'assistente della console è disponibile solo per gli utenti con ruolo di amministratore dell'organizzazione.

Quando appare l'assistente della console?

L'assistente della console è disponibile nella home page NetApp Console fino al completamento delle attività di configurazione obbligatorie.

Utilizza l'assistente per completare queste attività, alcune delle quali sono obbligatorie:

- Aggiungi un account NetApp Support Site (NSS).
- Connettiti al tuo spazio di archiviazione distribuendo un agente Console (passaggio obbligatorio).
- Gestisci il tuo sistema aggiungendo o scoprendo un cluster (passaggio obbligatorio).
- Aggiungi un abbonamento al marketplace o una licenza PAYGO.

- Link ai servizi dati aperti.

Abilita l'assistente della console

Per impostazione predefinita, la NetApp Console visualizza l'assistente della console nella home page per gli utenti che accedono per la prima volta e hanno il ruolo di amministratore dell'organizzazione.

Puoi licenziare l'assistente solo dopo che tu o qualcun altro avrete completato gli elementi obbligatori. Dopo aver completato gli elementi obbligatori, l'assistente verrà disattivato per tutti gli utenti della tua organizzazione e non verrà più visualizzato.

Utilizzare l'assistente della console per iniziare

L'assistente della console ti guida attraverso la configurazione del tuo ambiente NetApp Console con queste attività:

- Aggiungi un account NetApp Support Site (NSS).
- Connettiti al tuo spazio di archiviazione distribuendo un agente Console, in locale o nel cloud. È possibile distribuirlo manualmente o scaricando un file OVA. Questo passaggio è obbligatorio.
- Gestisci il tuo sistema aggiungendo o scoprendo un cluster. Questo passaggio è obbligatorio.
- Aggiungi un abbonamento al marketplace o una licenza PAYGO.
- Scopri di più sui servizi dati NetApp .

Inizia con la modalità standard

Flusso di lavoro introduttivo (modalità standard)

Per iniziare a utilizzare la NetApp Console in modalità standard, prepara la rete per la console, registrandoti e creando un account e, facoltativamente, creando un agente della console.

In modalità standard, si accede a una console basata sul Web ospitata come prodotto Software-as-a-service (SaaS) di NetApp. Prima di iniziare, assicurati di aver capito"modalità di distribuzione" E"Agenti della console" .

1 **"Preparare la rete per l'utilizzo della console NetApp"**

I computer che accedono alla console NetApp devono disporre di connessioni a endpoint specifici. Se la rete limita l'accesso in uscita, è necessario assicurarsi che questi endpoint siano consentiti.

2 **"Registrati e crea un'organizzazione"**

Vai al "Console NetApp" e iscriviti. Ti verrà data la possibilità di creare un'organizzazione, ma dovresti saltare questo passaggio se la tua azienda ne ha già una.

A questo punto, hai effettuato l'accesso e puoi iniziare a gestire l'archiviazione e a utilizzare servizi come Digital Advisor, Amazon FSx for ONTAP, Azure NetApp Files e altri ancora. "Scopri cosa puoi fare senza un agente Console" .

3 Creare un agente Console

Le funzionalità avanzate di gestione dello storage e alcuni servizi dati NetApp richiedono l'installazione di un agente Console. L'agente Console consente alla Console di gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente cloud ibrido.

Puoi creare un agente Console nel tuo cloud o nella tua rete locale.

- "Scopri di più su quando sono richiesti gli agenti della console e come funzionano"
- "Scopri come creare un agente Console in AWS"
- "Scopri come creare un agente Console in Azure"
- "Scopri come creare un agente Console in Google Cloud"
- "Scopri come creare un agente Console in locale"

Per utilizzare NetApp Intelligent Data Services per la gestione dell'archiviazione e dei dati in Google Cloud, assicurarsi che l'agente della console sia in esecuzione in Google Cloud.

4 "Iscriviti a NetApp Intelligent Services (facoltativo)"

Iscriviti a NetApp Intelligent Services tramite il tuo provider cloud per pagare a ore (PAYGO) o tramite un contratto annuale. I NetApp Intelligent Services includono NetApp Backup and Recovery, Cloud Volumes ONTAP, NetApp Cloud Tiering, NetApp Ransomware Resilience e NetApp Disaster Recovery. NetApp Data Classification è incluso nel tuo abbonamento senza costi aggiuntivi.

Preparare l'accesso alla rete per NetApp Console

NetApp Console, l'agente NetApp Console e i servizi dati NetApp richiedono l'accesso a Internet in uscita e la possibilità di contattare gli endpoint necessari.

Sarà necessario configurare l'accesso alla rete per quanto segue:

- Computer che accedono alla NetApp Console come software come servizio (SaaS)
- Posizioni di rete in cui distribuire gli agenti della console installati in locale o nel cloud.
- Endpoint aggiuntivi per determinati servizi dati NetApp , tra cui Cloud Volumes ONTAP.

> NetApp ha ridotto gli endpoint di rete richiesti per la Console e gli agenti della Console, migliorando la sicurezza e semplificando la distribuzione. È importante sottolineare che tutte le distribuzioni precedenti alla versione 4.0.0 continuano a essere pienamente supportate. Sebbene gli endpoint precedenti rimangano disponibili per gli agenti esistenti, NetApp consiglia vivamente di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti dopo aver confermato il corretto aggiornamento degli agenti."Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint."

Endpoint contattati dalla NetApp Console

Ogni computer che accede alla NetApp Console deve disporre di connessioni agli endpoint elencati di seguito.

Il sistema contatta questi endpoint in due scenari:

- Da un computer che accede al "NetApp Console" come software come servizio (SaaS).

- Da un computer che accede direttamente a un host agente della Console, per effettuare l'accesso e configurarlo oppure per accedere alla Console dall'host agente.

Punti finali	Scopo
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Preparare la rete per l'agente della console

L'agente Console può essere installato in locale o nel cloud e contatta gli endpoint per completare le azioni avviate dalla console.

Gli agenti della console devono avere accesso agli stessi endpoint della NetApp Console, oltre ad endpoint aggiuntivi a seconda di dove si installa l'agente.

Configurare l'accesso all'endpoint di rete prima di installare l'agente Console.

- "Configurare l'accesso alla rete AWS per un agente della console"

- "Configurare l’accesso alla rete di Azure per un agente della console"
- "Configurare l’accesso alla rete Google Cloud per un agente della console"
- "Configurare l’accesso alla rete locale per un agente della console"

Preparare la rete per Cloud Volumes ONTAP

Alcuni servizi dati NetApp e Cloud Volumes ONTAP richiedono che l’agente disponga di un accesso Internet in uscita aggiuntivo.

Endpoint per Cloud Volumes ONTAP

- "Endpoint per Cloud Volumes ONTAP in AWS"
- "Endpoint per Cloud Volumes ONTAP in Azure"
- "Endpoint per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"

"Fare riferimento alla documentazione dei rispettivi servizi dati NetApp ."

Registrati o accedi alla NetApp Console

La NetApp Console è accessibile tramite una console basata sul Web. Per iniziare a utilizzare la Console, il primo passo è registrarsi o accedere utilizzando le credenziali del sito di supporto NetApp oppure creando un account di accesso NetApp Console .

Informazioni su questo compito

Quando accedi alla Console per la prima volta, puoi registrarti o effettuare l’accesso utilizzando una delle seguenti opzioni:

Accesso NetApp Console

Puoi registrarti creando un login. Questo metodo di autenticazione richiede di specificare il tuo indirizzo email e una password. Dopo aver verificato il tuo indirizzo email, puoi effettuare l’accesso e creare un’organizzazione, se non ne fai già parte.

Credenziali del sito di supporto NetApp (NSS)

Se disponi già delle credenziali del sito di supporto NetApp , non è necessario registrarsi alla Console. Accedi utilizzando le tue credenziali NSS e la Console ti chiederà di creare un’organizzazione, se non ne fai già parte.

Ti verrà inviato un codice di accesso monouso (OTP) all’indirizzo e-mail registrato. A ogni tentativo di accesso viene generato un nuovo OTP.

Connessione federata

Se la tua azienda dispone già di un’istanza NetApp Console , l’amministratore della console potrebbe aver configurato l’accesso Single Sign-On per accedere utilizzando le credenziali della directory aziendale (identità federata).

"Scopri come utilizzare la federazione delle identità con la NetApp Console" .

Passi

1. Apri un browser web e vai su "NetApp Console"
2. Se disponi di un account NetApp Support Site o se hai già configurato la federazione delle identità, inserisci l’indirizzo e-mail associato al tuo account direttamente nella pagina **Accedi**.

In entrambi i casi, l'iscrizione alla Console avviene tramite questo accesso iniziale.

3. Se vuoi registrarti creando un login alla Console, seleziona **Registrati**.
   a. Nella pagina **Iscriviti**, inserisci le informazioni richieste e seleziona **Avanti**.

      Si prega di notare che nel modulo di registrazione sono ammessi solo caratteri inglesi.

   b. Controlla la tua casella di posta per trovare un'e-mail da NetApp che include le istruzioni per verificare il tuo indirizzo e-mail.

      Questo passaggio è obbligatorio prima di poter accedere alla Console.

4. Dopo aver effettuato l'accesso, leggere il Contratto di licenza con l'utente finale e accettare i termini.

   Se il tuo account utente non appartiene ancora a un'organizzazione Console, ti verrà chiesto di crearne una.

5. Nella pagina **Benvenuto**, inserisci un nome per l'organizzazione della tua Console.

   La Console definisce un'organizzazione ed è l'elemento di primo livello nella gestione dell'identità e dell'accesso (IAM) della Console. "Scopri di più su IAM" .

   Se la tua azienda ha già un'organizzazione e desideri unirti ad essa, chiudi la Console e chiedi all'amministratore dell'organizzazione di associarti all'organizzazione. Dopo essere stato aggiunto, potrai effettuare l'accesso e avrai accesso all'organizzazione Console. "Scopri come aggiungere membri a un'organizzazione esistente" .

6. Seleziona **Iniziamo**.

Creare un agente Console

AWS

Opzioni di installazione dell'agente console in AWS

Esistono diversi modi per creare un agente Console in AWS. Il metodo più comune è quello diretto dalla NetApp Console .

Sono disponibili le seguenti opzioni di installazione:

- "Crea l'agente Console direttamente dalla Console"(questa è l'opzione standard)

  Questa azione avvia un'istanza EC2 che esegue Linux e il software dell'agente Console in una VPC di tua scelta.

- "Creare un agente della console da AWS Marketplace"

  Questa azione avvia anche un'istanza EC2 che esegue Linux e il software dell'agente della console, ma la distribuzione viene avviata direttamente da AWS Marketplace anziché dalla console.

- "Scarica e installa manualmente il software sul tuo host Linux"

L'opzione di installazione scelta influisce sul modo in cui ci si prepara all'installazione. Ciò include il modo in cui fornisci alla Console le autorizzazioni necessarie per autenticare e gestire le risorse in AWS.

È possibile creare un agente Console in AWS direttamente dalla NetApp Console. Prima di creare un agente Console in AWS dalla Console, è necessario configurare la rete e preparare le autorizzazioni AWS.

Prima di iniziare

- Dovresti avere un"comprensione degli agenti della console" .
- Dovresti rivedere"Limitazioni dell'agente della console" .

Passaggio 1: configurare la rete per la distribuzione di un agente della console in AWS

Assicurarsi che il percorso di rete in cui si prevede di installare l'agente Console supporti i seguenti requisiti. Questi requisiti consentono all'agente della console di gestire risorse e processi nel cloud ibrido.

VPC e sottorete

Quando si crea l'agente Console, è necessario specificare la VPC e la subnet in cui deve risiedere.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • Formazione delle nuvole • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • Servizio di archiviazione semplice (S3)	Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS"
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .

Punti finali	Scopo
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Endpoint contattati dalla console NetApp

Utilizzando la NetApp Console basata sul Web fornita tramite il livello SaaS, questa contatta diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Sono inclusi gli endpoint contattati per distribuire l'agente della Console dalla Console.

"Visualizza l'elenco degli endpoint contattati dalla console NetApp" .

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Sarà necessario implementare questo requisito di rete dopo aver creato l'agente Console.

Passaggio 2: impostare le autorizzazioni AWS per l'agente della console

La Console deve autenticarsi con AWS prima di poter distribuire l'istanza dell'agente della Console nella VPC. Puoi scegliere uno di questi metodi di autenticazione:

- Consentire alla Console di assumere un ruolo IAM che disponga delle autorizzazioni richieste
- Fornire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste

In entrambe le opzioni, il primo passo è creare un criterio IAM. Questa policy contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare l'istanza dell'agente Console in AWS dalla Console.

Se necessario, è possibile limitare la policy IAM utilizzando l'IAM `Condition` elemento. "Documentazione AWS: Elemento Condizione"

Passi

1. Vai alla console AWS IAM.
2. Selezionare **Criteri > Crea criterio**.
3. Selezionare **JSON**.
4. Copia e incolla la seguente policy:

   Questa policy contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare l'istanza dell'agente Console in AWS dalla Console. Quando la Console crea l'agente della Console, applica un nuovo set di autorizzazioni all'istanza dell'agente della Console che consente all'agente della Console di gestire le risorse AWS. "Visualizza le autorizzazioni richieste per l'istanza dell'agente Console stessa" .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeKeyPairs",
            "ec2:DescribeRegions",
            "ec2:DescribeInstances",
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:DescribeImages",
            "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "ec2:DescribeLaunchTemplates",
            "ec2:CreateLaunchTemplate",
            "cloudformation:CreateStack",
            "cloudformation:DeleteStack",
            "cloudformation:DescribeStacks",
            "cloudformation:DescribeStackEvents",
            "cloudformation:ValidateTemplate",
            "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
            "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
            "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
            "iam:GetRole",
            "iam:TagRole",
            "kms:ListAliases",
            "cloudformation:ListStacks"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:TerminateInstances"
        ],
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
            }
        },
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
        ]
    }
  ]
}
```

5. Selezionare **Avanti** e aggiungere tag, se necessario.
6. Selezionare **Avanti** e immettere un nome e una descrizione.
7. Selezionare **Crea policy**.
8. È possibile associare il criterio a un ruolo IAM che la Console può assumere oppure a un utente IAM in

modo da poter fornire alla Console le chiavi di accesso:

- (Opzione 1) Impostare un ruolo IAM che la Console può assumere:
  i. Vai alla console AWS IAM nell'account di destinazione.
  ii. In Gestione accessi, seleziona **Ruoli > Crea ruolo** e segui i passaggi per creare il ruolo.
  iii. In **Tipo di entità attendibile**, seleziona **Account AWS**.
  iv. Seleziona **Un altro account AWS** e inserisci l'ID dell'account SaaS della console: 952013314444
  v. Seleziona la policy creata nella sezione precedente.
  vi. Dopo aver creato il ruolo, copia l'ARN del ruolo in modo da poterlo incollare nella Console quando crei l'agente della Console.
- (Opzione 2) Impostare le autorizzazioni per un utente IAM in modo da poter fornire alla Console le chiavi di accesso:
  i. Dalla console AWS IAM, seleziona **Utenti** e poi seleziona il nome utente.
  ii. Seleziona **Aggiungi autorizzazioni > Allega direttamente i criteri esistenti**.
  iii. Seleziona la policy che hai creato.
  iv. Selezionare **Avanti** e quindi **Aggiungi autorizzazioni**.
  v. Assicurati di disporre della chiave di accesso e della chiave segreta per l'utente IAM.

Risultato

Ora dovresti avere un ruolo IAM con le autorizzazioni richieste o un utente IAM con le autorizzazioni richieste. Quando si crea l'agente Console dalla Console, è possibile fornire informazioni sul ruolo o sulle chiavi di accesso.

Passaggio 3: creare l'agente della console

Creare l'agente Console direttamente dalla console basata sul Web.

Informazioni su questo compito

- La creazione dell'agente Console dalla Console distribuisce un'istanza EC2 in AWS utilizzando una configurazione predefinita. Non passare a un'istanza EC2 più piccola con meno CPU o meno RAM dopo aver creato l'agente Console. "Scopri la configurazione predefinita per l'agente Console" .
- Quando la Console crea l'agente Console, crea anche un ruolo IAM e un profilo istanza per l'istanza. Questo ruolo include autorizzazioni che consentono all'agente della console di gestire le risorse AWS. Assicurarsi che il ruolo venga aggiornato man mano che nelle versioni future verranno aggiunte nuove autorizzazioni. "Scopri di più sulla policy IAM per l'agente della console" .

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Un metodo di autenticazione AWS: un ruolo IAM o chiavi di accesso per un utente IAM con le autorizzazioni richieste.
- Una VPC e una subnet che soddisfano i requisiti di rete.
- Una coppia di chiavi per l'istanza EC2.
- Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.
- Impostare"requisiti di rete" .
- Impostare"Autorizzazioni AWS" .

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona **Distribuisci agente > AWS**
3. Per creare l'agente Console, seguire i passaggi della procedura guidata:
4. Nella pagina **Introduzione** viene fornita una panoramica del processo
5. Nella pagina **Credenziali AWS**, specifica la tua regione AWS e poi scegli un metodo di autenticazione, che può essere un ruolo IAM che la Console può assumere oppure una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.

   Se si sceglie **Assumi ruolo**, è possibile creare il primo set di credenziali dalla procedura guidata di distribuzione dell'agente della console. Ogni ulteriore set di credenziali deve essere creato dalla pagina Credenziali. Saranno quindi disponibili tramite la procedura guidata in un elenco a discesa. "Scopri come aggiungere credenziali aggiuntive" .

6. Nella pagina **Dettagli**, fornire i dettagli sull'agente della console.
   - Inserisci un nome per l'istanza.
   - Aggiungere tag personalizzati (metadati) all'istanza.
   - Scegli se desideri che la Console crei un nuovo ruolo con le autorizzazioni richieste oppure se desideri selezionare un ruolo esistente che hai impostato con"i permessi richiesti" .
   - Scegliere se si desidera crittografare i dischi EBS dell'agente Console. È possibile utilizzare la chiave di crittografia predefinita oppure una chiave personalizzata.
7. Nella pagina **Rete**, specifica una VPC, una subnet e una coppia di chiavi per l'istanza, scegli se abilitare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specifica una configurazione proxy.

   Assicurati di disporre della coppia di chiavi corretta per accedere alla macchina virtuale dell'agente Console. Senza una coppia di chiavi non è possibile accedervi.

8. Nella pagina **Gruppo di sicurezza**, scegliere se creare un nuovo gruppo di sicurezza o se selezionarne uno esistente che consenta le regole in entrata e in uscita richieste.

   "Visualizza le regole del gruppo di sicurezza per AWS" .

9. Rivedi le tue selezioni per verificare che la configurazione sia corretta.

   a. La casella di controllo **Convalida configurazione agente** è selezionata per impostazione predefinita affinché la Console convalidi i requisiti di connettività di rete durante la distribuzione. Se la Console non riesce a distribuire l'agente, fornisce un report per aiutarti a risolvere il problema. Se la distribuzione riesce, non viene fornito alcun report.

   Se stai ancora utilizzando il"punti finali precedenti" utilizzato per gli aggiornamenti degli agenti, la convalida fallisce con un errore. Per evitare ciò, deselezionare la casella di controllo per saltare il controllo di convalida.

10. Selezionare **Aggiungi**.

    La console prepara l'istanza in circa 10 minuti. Rimani sulla pagina fino al completamento del processo.

Risultato

Una volta completato il processo, l'agente della Console sarà disponibile per l'uso dalla Console.

Se la distribuzione non riesce, puoi scaricare un report e i registri dalla Console per aiutarti a risolvere i problemi."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

Se disponi di bucket Amazon S3 nello stesso account AWS in cui hai creato l'agente della console, vedrai apparire automaticamente un ambiente di lavoro Amazon S3 nella pagina **Sistemi**. "Scopri come gestire i bucket S3 dalla NetApp Console"

Creare un agente della console da AWS Marketplace

È possibile creare un agente Console in AWS direttamente da AWS Marketplace. Per creare un agente Console da AWS Marketplace, è necessario configurare la rete, preparare le autorizzazioni AWS, esaminare i requisiti dell'istanza e quindi creare l'agente Console.

Prima di iniziare

- Dovresti avere un"comprensione degli agenti della console" .
- Dovresti rivedere"Limitazioni dell'agente della console" .

Passaggio 1: configurare la rete

Assicurarsi che il percorso di rete per l'agente della console soddisfi i seguenti requisiti per gestire le risorse del cloud ibrido.

VPC e sottorete

Quando si crea l'agente Console, è necessario specificare la VPC e la subnet in cui deve risiedere.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • Formazione delle nuvole • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • Servizio di archiviazione semplice (S3)	Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS"
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server

proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Implementare questo accesso alla rete dopo aver creato l'agente Console.

Passaggio 2: impostare le autorizzazioni AWS

Per preparare la distribuzione di un marketplace, crea policy IAM in AWS e associale a un ruolo IAM. Quando si crea l'agente della console da AWS Marketplace, viene richiesto di selezionare il ruolo IAM.

Passi

1. Accedi alla console AWS e vai al servizio IAM.
2. Crea una policy:
   a. Selezionare **Criteri > Crea criterio**.
   b. Seleziona **JSON** e copia e incolla il contenuto del"Criterio IAM per l'agente della console" .
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare la policy.

      Potrebbe essere necessario creare una seconda policy basata sui servizi dati NetApp che si intende utilizzare. Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di dimensione dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sui criteri IAM per l'agente della console" .
3. Crea un ruolo IAM:
   a. Selezionare **Ruoli > Crea ruolo**.
   b. Selezionare **Servizio AWS > EC2**.
   c. Aggiungi autorizzazioni allegando la policy appena creata.
   d. Completa i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

Risultato

Ora disponi di un ruolo IAM che puoi associare all'istanza EC2 durante la distribuzione da AWS Marketplace.

Passaggio 3: rivedere i requisiti dell'istanza

Quando si crea l'agente Console, è necessario scegliere un tipo di istanza EC2 che soddisfi i seguenti requisiti.

processore

8 core o 8 vCPU

Memoria RAM

32 GB

Tipo di istanza AWS EC2

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM sopra indicati. Consigliamo t3.2xlarge.

Passaggio 4: creare l'agente della console

Crea l'agente della console direttamente da AWS Marketplace.

Informazioni su questo compito

La creazione dell'agente Console da AWS Marketplace distribuisce un'istanza EC2 in AWS utilizzando una configurazione predefinita. "Scopri la configurazione predefinita per l'agente Console" .

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Una VPC e una subnet che soddisfano i requisiti di rete.
- Un ruolo IAM con una policy associata che include le autorizzazioni richieste per l'agente della console.
- Autorizzazioni per iscriversi e annullare l'iscrizione ad AWS Marketplace per il tuo utente IAM.
- Una conoscenza dei requisiti di CPU e RAM per l'istanza.
- Una coppia di chiavi per l'istanza EC2.

Passi

1. Vai al "Elenco degli agenti NetApp Console su AWS Marketplace"
2. Nella pagina Marketplace, seleziona **Continua ad abbonarti**.
3. Per abbonarsi al software, selezionare **Accetta i termini**.

   Il processo di iscrizione può richiedere alcuni minuti.

4. Una volta completato il processo di sottoscrizione, seleziona **Continua alla configurazione**.
5. Nella pagina **Configura questo software**, assicurati di aver selezionato la regione corretta, quindi seleziona **Continua per avviare**.
6. Nella pagina **Avvia questo software**, in **Scegli azione**, seleziona **Avvia tramite EC2** e poi seleziona **Avvia**.

   Utilizzare la console EC2 per avviare l'istanza e associare un ruolo IAM. Ciò non è possibile con l'azione **Avvia dal sito Web**.

7. Seguire le istruzioni per configurare e distribuire l'istanza:

   - **Nome e tag**: inserisci un nome e dei tag per l'istanza.
   - **Immagini dell'applicazione e del sistema operativo**: saltare questa sezione. L'AMI dell'agente Console è già selezionata.
   - **Tipo di istanza**: a seconda della disponibilità regionale, scegli un tipo di istanza che soddisfi i requisiti di RAM e CPU (t3.2xlarge è preselezionato e consigliato).
   - **Coppia di chiavi (accesso)**: seleziona la coppia di chiavi che desideri utilizzare per connetterti in modo sicuro all'istanza.
   - **Impostazioni di rete**: modifica le impostazioni di rete secondo necessità:
     - Selezionare la VPC e la subnet desiderate.

- Specificare se l'istanza deve avere un indirizzo IP pubblico.
- Specificare le impostazioni del gruppo di sicurezza che abilitano i metodi di connessione richiesti per l'istanza dell'agente Console: SSH, HTTP e HTTPS.

  "Visualizza le regole del gruppo di sicurezza per AWS" .

◦ **Configura archiviazione**: mantieni le dimensioni e il tipo di disco predefiniti per il volume root.

Se si desidera abilitare la crittografia Amazon EBS sul volume root, selezionare **Avanzate**, espandere **Volume 1**, selezionare **Crittografato** e quindi scegliere una chiave KMS.

◦ **Dettagli avanzati**: in **Profilo istanza IAM**, seleziona il ruolo IAM che include le autorizzazioni richieste per l'agente della console.

◦ **Riepilogo**: rivedere il riepilogo e selezionare **Avvia istanza**.

AWS avvia l'agente della console con le impostazioni specificate e l'agente della console viene eseguito in circa dieci minuti.

Se l'installazione non riesce, è possibile visualizzare i registri e un report per risolvere il problema."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

8. Aprire un browser Web da un host che dispone di una connessione alla macchina virtuale dell'agente Console e all'URL dell'agente Console.
9. Dopo aver effettuato l'accesso, configura l'agente Console:
   a. Specificare l'organizzazione della console da associare all'agente della console.
   b. Inserisci un nome per il sistema.
   c. In **Stai utilizzando un ambiente protetto?** mantieni disattivata la modalità con restrizioni.

      Per utilizzare la Console in modalità standard, disattivare la modalità limitata. Dovresti abilitare la modalità limitata solo se disponi di un ambiente sicuro e desideri disconnettere questo account dai servizi backend della Console. Se è così,"segui i passaggi per iniziare a usare NetApp Console in modalità limitata" .

   d. Seleziona **Iniziamo**.

Risultato

L'agente Console è ora installato e configurato con la tua organizzazione Console.

Apri un browser web e vai su "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console con la Console.

Se disponi di bucket Amazon S3 nello stesso account AWS in cui hai creato l'agente della console, vedrai apparire automaticamente un ambiente di lavoro Amazon S3 nella pagina **Sistemi**. "Scopri come gestire i bucket S3 dalla NetApp Console"

Installa manualmente l'agente Console in AWS

È possibile installare manualmente un agente Console su un host Linux in esecuzione su AWS. Per installare manualmente l'agente Console sul tuo host Linux, devi esaminare i requisiti dell'host, configurare la rete, preparare le autorizzazioni AWS, installare l'agente Console e quindi fornire le autorizzazioni preparate.

Prima di iniziare

- Dovresti avere un"comprensione degli agenti della console" .
- Dovresti rivedere"Limitazioni dell'agente della console" .

Passaggio 1: rivedere i requisiti dell'host

Il software dell'agente Console deve essere eseguito su un host che soddisfi specifici requisiti del sistema operativo, requisiti di RAM, requisiti di porta e così via.

> L'agente della console riserva l'intervallo UID e GID da 19000 a 19200. Questo intervallo è fisso e non può essere modificato. Se un software di terze parti sul tuo host utilizza UID o GID compresi in questo intervallo, l'installazione dell'agente non andrà a buon fine. NetApp consiglia di utilizzare un host privo di software di terze parti per evitare conflitti.

Host dedicato

L'agente Console non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato. L'host può avere qualsiasi architettura che soddisfi i seguenti requisiti di dimensione:

- CPU: 8 core o 8 vCPU
- RAM: 32 GB
- Spazio su disco: si consigliano 165 GB per l'host, con i seguenti requisiti di partizione:
  - `/opt`: Devono essere disponibili 120 GiB di spazio

    L'agente utilizza `/opt` per installare il `/opt/application/netapp` directory e il suo contenuto.

  - `/var`: Devono essere disponibili 40 GiB di spazio

    L'agente della console richiede questo spazio in `/var` perché Docker o Podman sono progettati per creare i contenitori all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno contenitori nel `/var/lib/containers/storage` elenco. I montaggi esterni o i collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.

Ipervisore

È richiesto un hypervisor bare metal o hosted certificato per eseguire un sistema operativo supportato.

Requisiti del sistema operativo e del contenitore

L'agente Console è supportato con i seguenti sistemi operativi quando si utilizza la Console in modalità standard o in modalità limitata. Prima di installare l'agente è necessario uno strumento di orchestrazione dei container.

Sistema operativo	Versioni del sistema operativo supportate	Versioni dell'agente supportate	Strumento contenitore richiesto	SELinux a
Red Hat Enterprise Linux	da 9,1 a 9,4 da 8,6 a 8,10 • Solo versioni in lingua inglese. • L'host deve essere registrato presso Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione dell'agente.	3.9.50 o versione successiva con la Console in modalità standard o modalità limitata	Podman versione 4.6.1 o 4.9.4 Visualizza i requisiti di configurazione di Podman .	Supportato in modalità di applicazione o modalità permissiva • La gestione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP NON è supportata dagli agenti che hanno SELinux abilitato sul sistema operativo.
Ubuntu	24,04 LTS	3.9.45 o versione successiva con la NetApp Console in modalità standard o in modalità limitata	Docker Engine dalla versione 23.06 alla 28.0.0.	Non supportato

Tipo di istanza AWS EC2

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM sopra indicati. Consigliamo t3.2xlarge.

coppia di chiavi

Quando si crea l'agente Console, è necessario selezionare una coppia di chiavi EC2 da utilizzare con l'istanza.

Limite di hop di risposta PUT quando si utilizza IMDSv2

Se IMDSv2 è abilitato sull'istanza EC2 (questa è l'impostazione predefinita per le nuove istanze EC2), è necessario modificare il limite di hop della risposta PUT sull'istanza su 3. Se non modifichi il limite sull'istanza EC2, riceverai un errore di inizializzazione dell'interfaccia utente quando tenti di configurare l'agente.

- "Richiedere l'uso di IMDSv2 sulle istanze Amazon EC2"
- "Documentazione AWS: modifica del limite di hop della risposta PUT"

Spazio su disco in /opt

Devono essere disponibili 100 GiB di spazio

L'agente utilizza `/opt` per installare il `/opt/application/netapp` directory e il suo contenuto.

Spazio su disco in /var

Devono essere disponibili 20 GiB di spazio

L'agente della console richiede questo spazio in `/var` perché Docker o Podman sono progettati per creare i contenitori all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno contenitori nel `/var/lib/containers/storage` elenco. I montaggi esterni o i collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.

Passaggio 2: installare Podman o Docker Engine

A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare l'agente è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.

- Podman è richiesto per Red Hat Enterprise Linux 8 e 9.

  Visualizza le versioni di Podman supportate .

- Docker Engine è richiesto per Ubuntu.

  Visualizza le versioni supportate di Docker Engine .

Esempio 1. Passi

Podman

Per installare e configurare Podman, segui questi passaggi:

- Abilita e avvia il servizio podman.socket
- Installa python3
- Installa il pacchetto podman-compose versione 1.0.6
- Aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH
- Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi Aardvark DNS anziché CNI

Dopo aver installato l'agente, regolare la porta aardvark-dns (predefinita: 53) per evitare conflitti di porta DNS. Seguire le istruzioni per configurare la porta.

Passi

1. Rimuovere il pacchetto podman-docker se è installato sull'host.

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. Installa Podman.

   È possibile ottenere Podman dai repository ufficiali di Red Hat Enterprise Linux.

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

3. Abilitare e avviare il servizio podman.socket.

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. Installa python3.

```
sudo dnf install python3
```

5. Installa il pacchetto repository EPEL se non è già disponibile sul tuo sistema.
6. Se si utilizza Red Hat Enterprise:

   Questo passaggio è necessario perché podman-compose è disponibile nel repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
   ```

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
   ```

7. Installa il pacchetto podman-compose 1.0.6.

   ```
   sudo dnf install podman-compose-1.0.6
   ```

   > Utilizzando il `dnf install` il comando soddisfa il requisito per aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH. Il comando di installazione aggiunge podman-compose a /usr/bin, che è già incluso nel `secure_path` opzione sull'host.

8. Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi NetAvark con Aardvark DNS anziché CNI.

   a. Controlla se il tuo networkBackend è impostato su CNI eseguendo il seguente comando:

      ```
      podman info | grep networkBackend
      ```

   b. Se networkBackend è impostato su `CNI` , dovrai cambiarlo in `netavark` .

   c. Installare `netavark` E `aardvark-dns` utilizzando il seguente comando:

      ```
      dnf install aardvark-dns netavark
      ```

   d. Apri il `/etc/containers/containers.conf` file e modificare l'opzione network_backend per utilizzare "netavark" invece di "cni".

   Se `/etc/containers/containers.conf` non esiste, apportare le modifiche alla configurazione

/usr/share/containers/containers.conf .

9. Riavvia Podman.

```
systemctl restart podman
```

10. Verificare che networkBackend sia ora modificato in "netavark" utilizzando il seguente comando:

```
podman info | grep networkBackend
```

Motore Docker

Per installare Docker Engine, seguire la documentazione di Docker.

Passi

1. "Visualizza le istruzioni di installazione da Docker"

   Segui i passaggi per installare una versione supportata di Docker Engine. Non installare la versione più recente, poiché non è supportata dalla Console.

2. Verificare che Docker sia abilitato e in esecuzione.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Passaggio 3: configurazione della rete

Assicurarsi che il percorso di rete in cui si prevede di installare l'agente Console supporti i seguenti requisiti. Soddisfacendo questi requisiti, l'agente della console può gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente cloud ibrido.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dai computer quando si utilizza la NetApp Console basata sul Web

I computer che accedono alla Console da un browser Web devono avere la possibilità di contattare più endpoint. Sarà necessario utilizzare la Console per configurare l'agente della Console e per l'utilizzo quotidiano della Console.

"Preparare la rete per la console NetApp" .

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • Formazione delle nuvole • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • Servizio di archiviazione semplice (S3)	Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS"
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server

proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Passaggio 4: impostare le autorizzazioni AWS per la console

È necessario fornire le autorizzazioni AWS alla NetApp Console utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Opzione 1: creare policy IAM e associarle a un ruolo IAM che è possibile associare all'istanza EC2.
- Opzione 2: fornire alla Console la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste.

Seguire i passaggi per preparare le autorizzazioni per la Console.

Ruolo IAM

Passi

1. Accedi alla console AWS e vai al servizio IAM.
2. Crea una policy:
   a. Selezionare **Criteri > Crea criterio**.
   b. Seleziona **JSON** e copia e incolla il contenuto del"Criterio IAM per l'agente della console" .
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare la policy.

      A seconda dei servizi dati NetApp che intendi utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy. Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di dimensione dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sui criteri IAM per l'agente della console" .
3. Crea un ruolo IAM:
   a. Selezionare **Ruoli > Crea ruolo**.
   b. Selezionare **Servizio AWS > EC2**.
   c. Aggiungi autorizzazioni allegando la policy appena creata.
   d. Completa i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

Risultato

Ora disponi di un ruolo IAM che puoi associare all'istanza EC2 dopo aver installato l'agente Console.

Chiave di accesso AWS

Passi

1. Accedi alla console AWS e vai al servizio IAM.
2. Crea una policy:
   a. Selezionare **Criteri > Crea criterio**.
   b. Seleziona **JSON** e copia e incolla il contenuto del"Criterio IAM per l'agente della console" .
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare la policy.

      A seconda dei servizi dati NetApp che intendi utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

   Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di dimensione dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sui criteri IAM per l'agente della console" .
3. Associare i criteri a un utente IAM.
   - "Documentazione AWS: creazione di ruoli IAM"
   - "Documentazione AWS: aggiunta e rimozione di policy IAM"
4. Assicurarsi che l'utente disponga di una chiave di accesso che è possibile aggiungere alla NetApp Console dopo aver installato l'agente della console.

Risultato

Ora hai un utente IAM che ha le autorizzazioni richieste e una chiave di accesso che puoi fornire alla

Console.

Passaggio 5: installare l'agente della console

Una volta completati i prerequisiti, puoi installare manualmente il software sul tuo host Linux.

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Privilegi di root per installare l'agente Console.
- Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.

  Dopo l'installazione è possibile configurare un server proxy, ma per farlo è necessario riavviare l'agente della console.

- Un certificato firmato da una CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

> Non è possibile impostare un certificato per un server proxy trasparente durante l'installazione manuale dell'agente Console. Se è necessario impostare un certificato per un server proxy trasparente, è necessario utilizzare la Console di manutenzione dopo l'installazione. Scopri di più su"Console di manutenzione dell'agente" .

Informazioni su questo compito

Il programma di installazione disponibile sul sito di supporto NetApp potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, l'agente Console si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Passi

1. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione fallirà.

2. Scarica il software dell'agente Console da "Sito di supporto NetApp" e quindi copiarlo sull'host Linux.

   Dovresti scaricare il programma di installazione dell'agente "online" pensato per l'uso nella tua rete o nel cloud.

3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

   ```
   chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
   ```

   Dove <versione> è la versione dell'agente Console scaricato.

4. Se si esegue l'installazione in un ambiente Government Cloud, disattivare i controlli di configurazione."Scopri come disattivare i controlli di configurazione per le installazioni manuali."

5. Eseguire lo script di installazione.

```
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

Se la tua rete richiede un proxy per l'accesso a Internet, dovrai aggiungere le informazioni sul proxy. È possibile aggiungere un proxy trasparente o esplicito. I parametri --proxy e --cacert sono facoltativi e non ti verrà chiesto di aggiungerli. Se si dispone di un server proxy, sarà necessario immettere i parametri come mostrato.

Ecco un esempio di configurazione di un server proxy esplicito con un certificato firmato da una CA:

```
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

`--proxy`configura l'agente Console per utilizzare un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

- http://indirizzo:porta
- http://nome-utente:password@indirizzo:porta
- http://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta
- https://indirizzo:porta
- https://nome-utente:password@indirizzo:porta
- https://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta

  Notare quanto segue:

  - L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
  - Per un utente di dominio, è necessario utilizzare il codice ASCII per \ come mostrato sopra.
  - L'agente Console non supporta nomi utente o password che includono il carattere @.
  - Se la password include uno qualsiasi dei seguenti caratteri speciali, è necessario anteporre una barra rovesciata a tale carattere speciale: & o !

    Per esempio:

http://bxpproxyuser:netapp1\!@indirizzo:3128

`--cacert`specifica un certificato firmato da una CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra l'agente della console e il server proxy. Questo parametro è obbligatorio per i server proxy HTTPS, i server proxy di intercettazione e i server proxy trasparenti.

+ Ecco un esempio di configurazione di un server proxy trasparente. Quando si configura un proxy trasparente, non è necessario definire il server proxy. Aggiungi solo un certificato firmato da una CA all'host dell'agente della console:

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

1. Se hai utilizzato Podman, dovrai modificare la porta aardvark-dns.
   a. Eseguire l'SSH sulla macchina virtuale dell'agente Console.
   b. Aprire il file podman */usr/share/containers/containers.conf* e modificare la porta scelta per il servizio DNS Aardvark. Ad esempio, cambialo in 54.

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
...
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful
bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services
should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
...
Esc:wq
```

   c. Riavviare la macchina virtuale dell'agente Console.
2. Attendi il completamento dell'installazione.

   Al termine dell'installazione, il servizio agente della console (occm) viene riavviato due volte se è stato specificato un server proxy.

Se l'installazione non riesce, puoi visualizzare il report e i registri di installazione per aiutarti a risolvere i problemi."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

1. Aprire un browser Web da un host che dispone di una connessione alla macchina virtuale dell'agente Console e immettere il seguente URL:

   https://ipaddress

2. Dopo aver effettuato l'accesso, configura l'agente Console:
   a. Specificare l'organizzazione da associare all'agente Console.
   b. Inserisci un nome per il sistema.
   c. In **Stai utilizzando un ambiente protetto?** mantieni disattivata la modalità con restrizioni.

      È consigliabile disattivare la modalità limitata perché questi passaggi descrivono come utilizzare la Console in modalità standard. Dovresti abilitare la modalità limitata solo se disponi di un ambiente sicuro e desideri disconnettere questo account dai servizi backend. Se è così,"segui i passaggi per iniziare a utilizzare la NetApp Console in modalità limitata" .

   d. Seleziona **Iniziamo**.

Se disponi di bucket Amazon S3 nello stesso account AWS in cui hai creato l'agente della console, vedrai automaticamente un sistema di archiviazione Amazon S3 apparire nella pagina **Sistemi**. "Scopri come gestire i bucket S3 da NetApp ConsoleP"

Passaggio 6: fornire le autorizzazioni alla NetApp Console

Ora che hai installato l'agente Console, devi fornire alla Console le autorizzazioni AWS che hai precedentemente configurato. Fornendo le autorizzazioni, l'agente della console può gestire i dati e l'infrastruttura di archiviazione in AWS.

Ruolo IAM

Collegare il ruolo IAM creato in precedenza all'istanza EC2 dell'agente Console.

Passi

1. Vai alla console Amazon EC2.
2. Selezionare **Istanze**.
3. Selezionare l'istanza dell'agente Console.
4. Selezionare **Azioni > Sicurezza > Modifica ruolo IAM**.
5. Selezionare il ruolo IAM e selezionare **Aggiorna ruolo IAM**.

Vai al "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.

Chiave di accesso AWS

Fornire alla Console la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste.

Passi

1. Assicurarsi che nella Console sia attualmente selezionato l'agente Console corretto.
2. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
3. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
4. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
    a. **Posizione delle credenziali**: seleziona *Amazon Web Services > Agente.
    b. **Definisci credenziali**: inserisci una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
    c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
    d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Vai al "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.

Azzurro

Opzioni di installazione dell'agente console in Azure

Esistono diversi modi per creare un agente Console in Azure. Il metodo più comune è quello diretto dalla NetApp Console .

Sono disponibili le seguenti opzioni di installazione:

- "Crea un agente Console direttamente dalla NetApp Console"(questa è l'opzione standard)

  Questa azione avvia una macchina virtuale che esegue Linux e il software dell'agente Console in una rete virtuale di tua scelta.

- "Creare un agente console da Azure Marketplace"

  Questa azione avvia anche una macchina virtuale che esegue Linux e il software dell'agente della console, ma la distribuzione viene avviata direttamente da Azure Marketplace anziché dalla console.

- "Scarica e installa manualmente il software sul tuo host Linux"

L'opzione di installazione scelta influisce sul modo in cui ci si prepara all'installazione. Ciò include il modo in cui si forniscono all'agente della console le autorizzazioni necessarie per autenticare e gestire le risorse in Azure.

Creare un agente console in Azure dalla NetApp Console

Per creare un agente Console in Azure dalla NetApp Console, è necessario configurare la rete, preparare le autorizzazioni di Azure e quindi creare l'agente Console.

Prima di iniziare

- Dovresti avere un"comprensione degli agenti della console" .
- Dovresti rivedere"Limitazioni dell'agente della console" .

Passaggio 1: configurare la rete

Assicurarsi che il percorso di rete in cui si prevede di installare l'agente Console supporti i seguenti requisiti. Questi requisiti consentono all'agente Console di gestire le risorse cloud ibride.

Regione azzurra

Se si utilizza Cloud Volumes ONTAP, l'agente della console deve essere distribuito nella stessa regione di Azure dei sistemi Cloud Volumes ONTAP che gestisce oppure nella "Coppia di regioni di Azure" per i sistemi Cloud Volumes ONTAP . Questo requisito garantisce che venga utilizzata una connessione Azure Private Link tra Cloud Volumes ONTAP e i relativi account di archiviazione associati.

"Scopri come Cloud Volumes ONTAP utilizza un collegamento privato di Azure"

VNet e subnet

Quando si crea l'agente Console, è necessario specificare la rete virtuale e la subnet in cui deve risiedere.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni di Azure Cina.
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Endpoint contattati dalla console NetApp

Utilizzando la NetApp Console basata sul Web fornita tramite il livello SaaS, questa contatta diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Sono inclusi gli endpoint contattati per distribuire l'agente della Console dalla Console.

"Visualizza l'elenco degli endpoint contattati dalla console NetApp" .

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare

circostanze.

- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Dopo aver creato l'agente Console, è necessario implementare questo requisito di rete.

Passaggio 2: creare un criterio di distribuzione dell'agente della console (ruolo personalizzato)

È necessario creare un ruolo personalizzato che disponga delle autorizzazioni per distribuire l'agente Console in Azure.

Crea un ruolo personalizzato di Azure che puoi assegnare al tuo account Azure o a un'entità servizio Microsoft Entra. La console esegue l'autenticazione con Azure e utilizza queste autorizzazioni per creare l'istanza dell'agente della console per tuo conto.

La console distribuisce la macchina virtuale dell'agente console in Azure, abilita un "identità gestita assegnata dal sistema" , crea il ruolo richiesto e lo assegna alla VM. "Esaminare come la Console utilizza le autorizzazioni" .

Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

Passi

1. Copiare le autorizzazioni richieste per un nuovo ruolo personalizzato in Azure e salvarle in un file JSON.

   Questo ruolo personalizzato contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare la macchina virtuale dell'agente della console in Azure dalla console. Non utilizzare questa politica per altre situazioni. Quando la Console crea l'agente Console, applica un nuovo set di autorizzazioni alla VM dell'agente Console che consente all'agente Console di gestire le risorse di Azure.

```
{
    "Name": "Azure SetupAsService",
    "Actions": [
        "Microsoft.Compute/disks/delete",
        "Microsoft.Compute/disks/read",
        "Microsoft.Compute/disks/write",
```

```
        "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
        "Microsoft.Compute/operations/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
        "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
        "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
        "Microsoft.Network/locations/operations/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/write",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action",

"Microsoft.Network/locations/virtualNetworkAvailableEndpointServices/rea
d",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/ipConfigurations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/delete",
        "Microsoft.Resources/deployments/cancel/action",
        "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
        "Microsoft.Resources/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
```

```
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
        "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Azure SetupAsService",
    "IsCustom": "true"
}
```

2. Modifica il JSON aggiungendo l'ID della tua sottoscrizione Azure all'ambito assegnabile.

   Esempio

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz"
   ],
   ```

3. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

   I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

   a. Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.

   b. Carica il file JSON.



c. Immettere il seguente comando dell'interfaccia della riga di comando di Azure:

```
az role definition create --role-definition
Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
```

Ora hai un ruolo personalizzato denominato *Azure SetupAsService*. Puoi applicare questo ruolo personalizzato al tuo account utente o a un'entità servizio.

Passaggio 3: imposta l'autenticazione

Quando si crea l'agente della console dalla console, è necessario fornire un accesso che consenta alla console di autenticarsi con Azure e distribuire la macchina virtuale. Hai due opzioni:

1. Quando richiesto, Sign in con il tuo account Azure. Questo account deve disporre di autorizzazioni Azure specifiche. Questa è l'opzione predefinita.
2. Fornire dettagli su un'entità servizio Microsoft Entra. Anche questo servizio principale richiede autorizzazioni specifiche.

Seguire i passaggi per preparare uno di questi metodi di autenticazione da utilizzare con la Console.

Account Azure

Assegnare il ruolo personalizzato all'utente che distribuirà l'agente della Console dalla Console.

Passi

1. Nel portale di Azure, aprire il servizio **Sottoscrizioni** e selezionare la sottoscrizione dell'utente.
2. Fare clic su **Controllo accessi (IAM)**.
3. Fare clic su **Aggiungi** > **Aggiungi assegnazione ruolo** e quindi aggiungere le autorizzazioni:
   a. Selezionare il ruolo **Azure SetupAsService** e fare clic su **Avanti**.

      Azure SetupAsService è il nome predefinito fornito nei criteri di distribuzione dell'agente della console per Azure. Se hai scelto un nome diverso per il ruolo, seleziona quel nome.

   b. Mantieni selezionato **Utente, gruppo o entità servizio**.
   c. Fai clic su **Seleziona membri**, scegli il tuo account utente e fai clic su **Seleziona**.
   d. Fare clic su **Avanti**.
   e. Fare clic su **Revisiona + assegna**.

Principale del servizio

Invece di accedere con il tuo account Azure, puoi fornire alla Console le credenziali di un'entità servizio di Azure che dispone delle autorizzazioni necessarie.

Creare e configurare un'entità servizio in Microsoft Entra ID e ottenere le credenziali di Azure necessarie alla console.

Creare un'applicazione Microsoft Entra per il controllo degli accessi basato sui ruoli

1. Assicurati di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e per assegnare l'applicazione a un ruolo.

   Per i dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure: autorizzazioni richieste"

2. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.



3. Nel menu, seleziona **Registrazioni app**.
4. Selezionare **Nuova registrazione**.

5. Specificare i dettagli sull'applicazione:
   - **Nome**: inserisci un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: seleziona un tipo di account (qualsiasi funzionerà con la NetApp Console).
   - **URI di reindirizzamento**: puoi lasciare vuoto questo campo.
6. Seleziona **Registrati**.

   Hai creato l'applicazione AD e il servizio principale.

Assegna il ruolo personalizzato all'applicazione

1. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Sottoscrizioni**.
2. Seleziona l'abbonamento.
3. Fare clic su **Controllo accessi (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo**.
4. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e fai clic su **Avanti**.
5. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:

   a. Mantieni selezionato **Utente, gruppo o entità servizio**.

   b. Fare clic su **Seleziona membri**.



   c. Cerca il nome dell'applicazione.

   Ecco un esempio:



a. Selezionare l'applicazione e fare clic su **Seleziona**.

b. Fare clic su **Avanti**.

6. Fare clic su **Revisiona + assegna**.

   L'entità servizio ora dispone delle autorizzazioni di Azure necessarie per distribuire l'agente della console.

   Se si desidera gestire risorse in più sottoscrizioni di Azure, è necessario associare l'entità servizio a ciascuna di tali sottoscrizioni. Ad esempio, la Console consente di selezionare l'abbonamento che si desidera utilizzare durante la distribuzione Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere autorizzazioni API di gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Selezionare **Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione**.
3. In **API Microsoft**, seleziona **Azure Service Management**.



4. Selezionare **Accedi ad Azure Service Management come utenti dell'organizzazione** e quindi selezionare **Aggiungi autorizzazioni**.



Ottieni l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Copiare l'**ID applicazione (client)** e l'**ID directory (tenant)**.



Quando si aggiunge l'account Azure alla console, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. La console utilizza gli ID per effettuare l'accesso in modo programmatico.

Crea un segreto client

1. Aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.
2. Seleziona **Registrazioni app** e seleziona la tua applicazione.
3. Selezionare **Certificati e segreti > Nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Selezionare **Aggiungi**.
6. Copia il valore del segreto client.



Risultato

Il tuo service principal è ora configurato e dovresti aver copiato l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del segreto client. È necessario immettere queste informazioni nella Console quando si crea l'agente della Console.

Passaggio 4: creare l'agente della console

Creare l'agente Console direttamente dalla NetApp Console.

Informazioni su questo compito

- La creazione dell'agente Console dalla Console distribuisce una macchina virtuale in Azure utilizzando una configurazione predefinita. Non passare a un'istanza VM più piccola con meno CPU o meno RAM dopo aver creato l'agente Console. "Scopri la configurazione predefinita per l'agente Console" .
- Quando la Console distribuisce l'agente Console, crea un ruolo personalizzato e lo assegna alla VM dell'agente Console. Questo ruolo include autorizzazioni che consentono all'agente della console di gestire le risorse di Azure. È necessario assicurarsi che il ruolo venga mantenuto aggiornato man mano che vengono aggiunte nuove autorizzazioni nelle versioni successive. "Scopri di più sul ruolo personalizzato per l'agente della console" .

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Un abbonamento Azure.
- Una rete virtuale e una subnet nella regione Azure di tua scelta.
- Dettagli su un server proxy, se la tua organizzazione necessita di un proxy per tutto il traffico Internet in uscita:
  - indirizzo IP
  - Credenziali
  - Certificato HTTPS
- Una chiave pubblica SSH, se si desidera utilizzare tale metodo di autenticazione per la macchina virtuale dell'agente Console. L'altra opzione per il metodo di autenticazione è quella di utilizzare una password.

  "Scopri come connetterti a una VM Linux in Azure"

- Se non si desidera che la Console crei automaticamente un ruolo di Azure per l'agente della Console, sarà necessario crearne uno proprio"utilizzando la politica in questa pagina" .

  Queste autorizzazioni sono per l'istanza dell'agente Console stessa. Si tratta di un set di autorizzazioni diverso da quello configurato in precedenza per distribuire la VM dell'agente Console.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona **Distribuisci agente > Azure**
3. Nella pagina **Revisione**, rivedere i requisiti per la distribuzione di un agente. Tali requisiti sono descritti dettagliatamente anche sopra in questa pagina.
4. Nella pagina **Autenticazione macchina virtuale**, seleziona l'opzione di autenticazione che corrisponde alla configurazione delle autorizzazioni di Azure:

   - Seleziona **Accedi** per accedere al tuo account Microsoft, che dovrebbe disporre delle autorizzazioni necessarie.

     Il modulo è di proprietà e ospitato da Microsoft. Le tue credenziali non vengono fornite a NetApp.

     Se hai già effettuato l'accesso a un account Azure, la console utilizzerà automaticamente tale account. Se hai più account, potrebbe essere necessario prima disconnetterti per assicurarti di utilizzare l'account corretto.

   - Selezionare **Principio servizio Active Directory** per immettere le informazioni sul principio servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
     - ID applicazione (client)
     - ID directory (tenant)
     - Segreto del cliente

   Scopri come ottenere questi valori per un'entità di servizio .

5. Nella pagina **Autenticazione macchina virtuale**, scegli una sottoscrizione di Azure, una posizione, un nuovo gruppo di risorse o un gruppo di risorse esistente, quindi scegli un metodo di autenticazione per la macchina virtuale dell'agente della console che stai creando.

   Il metodo di autenticazione per la macchina virtuale può essere una password o una chiave pubblica SSH.

   "Scopri come connetterti a una VM Linux in Azure"

6. Nella pagina **Dettagli**, inserisci un nome per l'istanza, specifica i tag e scegli se desideri che la Console crei un nuovo ruolo con le autorizzazioni richieste o se desideri selezionare un ruolo esistente che hai impostato con"i permessi richiesti" .

   Tieni presente che puoi scegliere gli abbonamenti Azure associati a questo ruolo. Ogni sottoscrizione scelta fornisce all'agente della console le autorizzazioni per gestire le risorse in tale sottoscrizione (ad esempio, Cloud Volumes ONTAP).

7. Nella pagina **Rete**, seleziona una rete virtuale e una subnet, se abilitare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specifica una configurazione proxy.

   - Nella pagina **Gruppo di sicurezza**, scegliere se creare un nuovo gruppo di sicurezza o se selezionarne uno esistente che consenta le regole in entrata e in uscita richieste.

     "Visualizza le regole del gruppo di sicurezza per Azure" .

8. Rivedi le tue selezioni per verificare che la configurazione sia corretta.

   a. La casella di controllo **Convalida configurazione agente** è selezionata per impostazione predefinita affinché la Console convalidi i requisiti di connettività di rete durante la distribuzione. Se la Console non

riesce a distribuire l'agente, fornisce un report per aiutarti a risolvere il problema. Se la distribuzione riesce, non viene fornito alcun report.

Se stai ancora utilizzando il"punti finali precedenti" utilizzato per gli aggiornamenti degli agenti, la convalida fallisce con un errore. Per evitare ciò, deselezionare la casella di controllo per saltare il controllo di convalida.

9. Selezionare **Aggiungi**.

La console prepara l'istanza in circa 10 minuti. Rimani sulla pagina fino al completamento del processo.

Risultato

Una volta completato il processo, l'agente della Console sarà disponibile per l'uso dalla Console.

Se la distribuzione non riesce, puoi scaricare un report e i registri dalla Console per aiutarti a risolvere i problemi."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

Se si dispone di un archivio BLOB di Azure nella stessa sottoscrizione di Azure in cui è stato creato l'agente della console, nella pagina **Sistemi** verrà visualizzato automaticamente un sistema di archiviazione BLOB di Azure. "Scopri come gestire l'archiviazione BLOB di Azure dalla NetApp Console"

Creare un agente console da Azure Marketplace

È possibile creare un agente Console in Azure direttamente da Azure Marketplace. Per creare un agente Console da Azure Marketplace, è necessario configurare la rete, preparare le autorizzazioni di Azure, esaminare i requisiti dell'istanza e quindi creare l'agente Console.

Prima di iniziare

- Dovresti avere un"comprensione degli agenti della console" .
- Revisione"Limitazioni dell'agente della console" .

Passaggio 1: configurare la rete

Assicurati che il percorso di rete in cui intendi installare l'agente Console supporti i seguenti requisiti. Questi requisiti consentono all'agente Console di gestire le risorse nel tuo cloud ibrido.

Regione azzurra

Se si utilizza Cloud Volumes ONTAP, l'agente della console deve essere distribuito nella stessa regione di Azure dei sistemi Cloud Volumes ONTAP che gestisce oppure nella "Coppia di regioni di Azure" per i sistemi Cloud Volumes ONTAP . Questo requisito garantisce che venga utilizzata una connessione Azure Private Link tra Cloud Volumes ONTAP e i relativi account di archiviazione associati.

"Scopri come Cloud Volumes ONTAP utilizza un collegamento privato di Azure"

VNet e subnet

Quando si crea l'agente Console, è necessario specificare la rete virtuale e la subnet in cui deve risiedere.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i

sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni di Azure Cina.
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server

proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Implementare i requisiti di rete dopo aver creato l'agente Console.

Passaggio 2: rivedere i requisiti della VM

Quando si crea l'agente Console, scegliere un tipo di macchina virtuale che soddisfi i seguenti requisiti.

processore

8 core o 8 vCPU

Memoria RAM

32 GB

Dimensioni della VM di Azure

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM sopra indicati. Consigliamo Standard_D8s_v3.

Passaggio 3: impostare le autorizzazioni

È possibile concedere le autorizzazioni nei seguenti modi:

- Opzione 1: assegnare un ruolo personalizzato alla macchina virtuale di Azure utilizzando un'identità gestita assegnata dal sistema.
- Opzione 2: fornire alla console le credenziali per un'entità servizio di Azure che disponga delle autorizzazioni richieste.

Per impostare le autorizzazioni per la Console, seguire questi passaggi.

Ruolo personalizzato

Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

Passi

1. Se intendi installare manualmente il software sul tuo host, abilita un'identità gestita assegnata dal sistema sulla macchina virtuale, in modo da poter fornire le autorizzazioni di Azure richieste tramite un ruolo personalizzato.

   "Documentazione di Microsoft Azure: configurare le identità gestite per le risorse di Azure su una macchina virtuale tramite il portale di Azure"

2. Copia il contenuto del"autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" e salvarli in un file JSON.
3. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di sottoscrizione di Azure all'ambito assegnabile.

   Dovresti aggiungere l'ID per ogni sottoscrizione di Azure che desideri utilizzare con NetApp Console.

   Esempio

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

   I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

   a. Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.
   b. Carica il file JSON.



c. Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Principale del servizio

Creare e configurare un'entità servizio in Microsoft Entra ID e ottenere le credenziali di Azure necessarie alla console.

Creare un'applicazione Microsoft Entra per il controllo degli accessi basato sui ruoli

1. Assicurati di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e per assegnare l'applicazione a un ruolo.

   Per i dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure: autorizzazioni richieste"

2. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.



3. Nel menu, seleziona **Registrazioni app**.
4. Selezionare **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli sull'applicazione:

- **Nome**: inserisci un nome per l'applicazione.
- **Tipo di account**: seleziona un tipo di account (qualsiasi funzionerà con la NetApp Console).
- **URI di reindirizzamento**: puoi lasciare vuoto questo campo.

6. Seleziona **Registrati**.

   Hai creato l'applicazione AD e il servizio principale.

Assegnare l'applicazione a un ruolo

1. Crea un ruolo personalizzato:

   Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

   a. Copia il contenuto del"autorizzazioni di ruolo personalizzate per l'agente della console" e salvarli in un file JSON.

   b. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di sottoscrizione di Azure all'ambito assegnabile.

      È necessario aggiungere l'ID per ogni sottoscrizione di Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP .

      Esempio

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

      I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

      - Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.
      - Carica il file JSON.



- Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Ora dovresti avere un ruolo personalizzato denominato Operatore Console che puoi assegnare alla macchina virtuale dell'agente Console.

2. Assegnare l'applicazione al ruolo:

   a. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Sottoscrizioni**.
   b. Seleziona l'abbonamento.
   c. Selezionare **Controllo accessi (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo**.
   d. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e seleziona **Avanti**.
   e. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:

      - Mantieni selezionato **Utente, gruppo o entità servizio**.
      - Seleziona **Seleziona membri**.



- Cerca il nome dell'applicazione.

  Ecco un esempio:



- Selezionare l'applicazione e fare clic su **Seleziona**.
- Selezionare **Avanti**.

f. Seleziona **Revisiona + assegna**.

L'entità servizio ora dispone delle autorizzazioni di Azure necessarie per distribuire l'agente della console.

Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni di Azure, è necessario associare l'entità servizio a ciascuna di tali sottoscrizioni. Nella NetApp Console, puoi selezionare l'abbonamento che desideri utilizzare durante la distribuzione Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere autorizzazioni API di gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Selezionare **Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione**.

3. In **API Microsoft**, seleziona **Azure Service Management**.



4. Selezionare **Accedi ad Azure Service Management come utenti dell'organizzazione** e quindi selezionare **Aggiungi autorizzazioni**.



Ottieni l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Copiare l'**ID applicazione (client)** e l'**ID directory (tenant)**.



Quando si aggiunge l'account Azure alla console, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. La console utilizza gli ID per effettuare l'accesso in modo programmatico.

Crea un segreto client

1. Aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.
2. Seleziona **Registrazioni app** e seleziona la tua applicazione.
3. Selezionare **Certificati e segreti > Nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Selezionare **Aggiungi**.
6. Copia il valore del segreto client.



Passaggio 4: creare l'agente della console

Avviare l'agente Console direttamente da Azure Marketplace.

Informazioni su questo compito

La creazione dell'agente Console da Azure Marketplace imposta una macchina virtuale con una configurazione predefinita. "Scopri la configurazione predefinita per l'agente Console" .

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Un abbonamento Azure.
- Una rete virtuale e una subnet nella regione Azure di tua scelta.
- Dettagli su un server proxy, se la tua organizzazione necessita di un proxy per tutto il traffico Internet in uscita:
  - indirizzo IP
  - Credenziali
  - Certificato HTTPS
- Una chiave pubblica SSH, se si desidera utilizzare tale metodo di autenticazione per la macchina virtuale dell'agente Console. L'altra opzione per il metodo di autenticazione è quella di utilizzare una password.

  "Scopri come connetterti a una VM Linux in Azure"

- Se non si desidera che la Console crei automaticamente un ruolo di Azure per l'agente della Console, sarà necessario crearne uno proprio"utilizzando la politica in questa pagina" .

  Queste autorizzazioni sono per l'istanza dell'agente Console stessa. Si tratta di un set di autorizzazioni diverso da quello configurato in precedenza per distribuire la VM dell'agente Console.

Passi

1. Vai alla pagina della macchina virtuale dell'agente NetApp Console in Azure Marketplace.

   "Pagina di Azure Marketplace per le regioni commerciali"

2. Seleziona **Ottienilo ora** e poi seleziona **Continua**.
3. Dal portale di Azure, seleziona **Crea** e segui i passaggi per configurare la macchina virtuale.

   Durante la configurazione della VM, tenere presente quanto segue:

   - **Dimensioni VM**: scegli una dimensione VM che soddisfi i requisiti di CPU e RAM. Consigliamo

Standard_D8s_v3.

- **Dischi**: l'agente Console può funzionare in modo ottimale sia con dischi HDD che SSD.
- **Gruppo di sicurezza di rete**: l'agente della console richiede connessioni in entrata tramite SSH, HTTP e HTTPS.

  "Visualizza le regole del gruppo di sicurezza per Azure" .

- Identità*: in **Gestione**, seleziona **Abilita identità gestita assegnata dal sistema**.

  Questa impostazione è importante perché un'identità gestita consente alla macchina virtuale dell'agente della console di identificarsi con l'ID Microsoft Entra senza fornire alcuna credenziale. "Scopri di più sulle identità gestite per le risorse di Azure" .

4. Nella pagina **Revisiona + crea**, rivedi le tue selezioni e seleziona **Crea** per avviare la distribuzione.

   Azure distribuisce la macchina virtuale con le impostazioni specificate. Entro circa dieci minuti dovresti vedere la macchina virtuale e il software dell'agente della console in esecuzione.

   Se l'installazione non riesce, è possibile visualizzare i registri e un report per risolvere il problema."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

5. Aprire un browser Web da un host che dispone di una connessione alla macchina virtuale dell'agente Console e immettere il seguente URL:

   https://ipaddress

6. Dopo aver effettuato l'accesso, configura l'agente Console:
   a. Specificare l'organizzazione della console da associare all'agente della console.
   b. Inserisci un nome per il sistema.
   c. In **Stai utilizzando un ambiente protetto?** mantieni disattivata la modalità con restrizioni.

      Per utilizzare la Console in modalità standard, disattivare la modalità limitata. Dovresti abilitare la modalità limitata solo se disponi di un ambiente sicuro e desideri disconnettere questo account dai servizi backend della Console. Se è così,"segui i passaggi per iniziare a usare la Console in modalità limitata" .

   d. Seleziona **Iniziamo**.

Risultato

Ora hai installato l'agente Console e lo hai configurato con la tua organizzazione Console.

Se si dispone di un archivio BLOB di Azure nella stessa sottoscrizione di Azure in cui è stato creato l'agente della console, nella pagina **Sistemi** verrà visualizzato automaticamente un sistema di archiviazione BLOB di Azure. "Scopri come gestire l'archiviazione BLOB di Azure dalla console"

Passaggio 5: fornire le autorizzazioni all'agente della console

Ora che hai creato l'agente Console, devi fornirgli le autorizzazioni impostate in precedenza. La concessione delle autorizzazioni consente all'agente della console di gestire i dati e l'infrastruttura di archiviazione in Azure.

Ruolo personalizzato

Accedere al portale di Azure e assegnare il ruolo personalizzato di Azure alla macchina virtuale dell'agente della console per una o più sottoscrizioni.

Passi

1. Dal portale di Azure, apri il servizio **Sottoscrizioni** e seleziona la tua sottoscrizione.

   È importante assegnare il ruolo dal servizio **Abbonamenti** perché questo specifica l'ambito dell'assegnazione del ruolo a livello di abbonamento. L'*ambito* definisce l'insieme di risorse a cui si applica l'accesso. Se si specifica un ambito a un livello diverso (ad esempio, a livello di macchina virtuale), la possibilità di completare azioni dall'interno della NetApp Console ne risentirà.

   "Documentazione di Microsoft Azure: comprendere l'ambito di Azure RBAC"

2. Selezionare **Controllo accessi (IAM)** > **Aggiungi** > **Aggiungi assegnazione ruolo**.
3. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e seleziona **Avanti**.

   Console Operator è il nome predefinito fornito nel criterio. Se hai scelto un nome diverso per il ruolo, seleziona quel nome.

4. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:
   a. Assegna l'accesso a un'**identità gestita**.
   b. Selezionare **Seleziona membri**, selezionare l'abbonamento in cui è stata creata la macchina virtuale dell'agente Console, in **Identità gestita**, scegliere **Macchina virtuale**, quindi selezionare la macchina virtuale dell'agente Console.
   c. Seleziona **Seleziona**.
   d. Selezionare **Avanti**.
   e. Seleziona **Revisiona + assegna**.
   f. Se si desidera gestire risorse in sottoscrizioni Azure aggiuntive, passare a tale sottoscrizione e ripetere questi passaggi.

Cosa succederà ora?

Vai al "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.

Principale del servizio

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
   a. **Posizione delle credenziali**: selezionare **Microsoft Azure > Agente**.
   b. **Definisci credenziali**: immetti le informazioni sull'entità servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID applicazione (client)
      - ID directory (tenant)
      - Segreto del cliente
   c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.

d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Risultato

La console ora dispone delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per tuo conto.

Installare manualmente l'agente Console in Azure

Per installare manualmente l'agente Console sul tuo host Linux, devi esaminare i requisiti dell'host, configurare la rete, preparare le autorizzazioni di Azure, installare l'agente Console e quindi fornire le autorizzazioni preparate.

Prima di iniziare

- Dovresti avere un"comprensione degli agenti della console" .
- Dovresti rivedere"Limitazioni dell'agente della console" .

Passaggio 1: rivedere i requisiti dell'host

Il software dell'agente Console deve essere eseguito su un host che soddisfi specifici requisiti del sistema operativo, requisiti di RAM, requisiti di porta e così via.

L'agente della console riserva l'intervallo UID e GID da 19000 a 19200. Questo intervallo è fisso e non può essere modificato. Se un software di terze parti sul tuo host utilizza UID o GID compresi in questo intervallo, l'installazione dell'agente non andrà a buon fine. NetApp consiglia di utilizzare un host privo di software di terze parti per evitare conflitti.

Host dedicato

L'agente Console non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato. L'host può avere qualsiasi architettura che soddisfi i seguenti requisiti di dimensione:

- CPU: 8 core o 8 vCPU
- RAM: 32 GB
- Spazio su disco: si consigliano 165 GB per l'host, con i seguenti requisiti di partizione:
  - `/opt`: Devono essere disponibili 120 GiB di spazio

    L'agente utilizza `/opt` per installare il `/opt/application/netapp` directory e il suo contenuto.

  - `/var`: Devono essere disponibili 40 GiB di spazio

    L'agente della console richiede questo spazio in `/var` perché Docker o Podman sono progettati per creare i contenitori all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno contenitori nel `/var/lib/containers/storage` elenco. I montaggi esterni o i collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.

Ipervisore

È richiesto un hypervisor bare metal o hosted certificato per eseguire un sistema operativo supportato.

Requisiti del sistema operativo e del contenitore

L'agente Console è supportato con i seguenti sistemi operativi quando si utilizza la Console in modalità standard o in modalità limitata. Prima di installare l'agente è necessario uno strumento di orchestrazione dei

container.

Sistema operativo	Versioni del sistema operativo supportate	Versioni dell'agente supportate	Strumento contenitore richiesto	SELinux a
Red Hat Enterprise Linux	da 9,1 a 9,4 da 8,6 a 8,10 • Solo versioni in lingua inglese. • L'host deve essere registrato presso Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione dell'agente.	3.9.50 o versione successiva con la Console in modalità standard o modalità limitata	Podman versione 4.6.1 o 4.9.4 Visualizza i requisiti di configurazione di Podman .	Supportato in modalità di applicazione o modalità permissiva • La gestione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP NON è supportata dagli agenti che hanno SELinux abilitato sul sistema operativo.
Ubuntu	24,04 LTS	3.9.45 o versione successiva con la NetApp Console in modalità standard o in modalità limitata	Docker Engine dalla versione 23.06 alla 28.0.0.	Non supportato

Dimensioni della VM di Azure

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM sopra indicati. Consigliamo Standard_D8s_v3.

Spazio su disco in /opt

Devono essere disponibili 100 GiB di spazio

L'agente utilizza `/opt` per installare il `/opt/application/netapp` directory e il suo contenuto.

Spazio su disco in /var

Devono essere disponibili 20 GiB di spazio

L'agente della console richiede questo spazio in `/var` perché Docker o Podman sono progettati per creare i contenitori all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno contenitori nel `/var/lib/containers/storage` elenco. I montaggi esterni o i collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.

Passaggio 2: installare Podman o Docker Engine

A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare l'agente è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.

- Podman è richiesto per Red Hat Enterprise Linux 8 e 9.

  Visualizza le versioni di Podman supportate .

- Docker Engine è richiesto per Ubuntu.

  Visualizza le versioni supportate di Docker Engine .

Esempio 2. Passi

Podman

Per installare e configurare Podman, segui questi passaggi:

- Abilita e avvia il servizio podman.socket
- Installa python3
- Installa il pacchetto podman-compose versione 1.0.6
- Aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH
- Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi Aardvark DNS anziché CNI

Dopo aver installato l'agente, regolare la porta aardvark-dns (predefinita: 53) per evitare conflitti di porta DNS. Seguire le istruzioni per configurare la porta.

Passi

1. Rimuovere il pacchetto podman-docker se è installato sull'host.

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. Installa Podman.

   È possibile ottenere Podman dai repository ufficiali di Red Hat Enterprise Linux.

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

3. Abilitare e avviare il servizio podman.socket.

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. Installa python3.

```
sudo dnf install python3
```

5. Installa il pacchetto repository EPEL se non è già disponibile sul tuo sistema.
6. Se si utilizza Red Hat Enterprise:

   Questo passaggio è necessario perché podman-compose è disponibile nel repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
   ```

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
   ```

7. Installa il pacchetto podman-compose 1.0.6.

   ```
   sudo dnf install podman-compose-1.0.6
   ```

   > Utilizzando il `dnf install` il comando soddisfa il requisito per aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH. Il comando di installazione aggiunge podman-compose a /usr/bin, che è già incluso nel `secure_path` opzione sull'host.

8. Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi NetAvark con Aardvark DNS anziché CNI.

   a. Controlla se il tuo networkBackend è impostato su CNI eseguendo il seguente comando:

      ```
      podman info | grep networkBackend
      ```

   b. Se networkBackend è impostato su `CNI` , dovrai cambiarlo in `netavark` .

   c. Installare `netavark` E `aardvark-dns` utilizzando il seguente comando:

      ```
      dnf install aardvark-dns netavark
      ```

   d. Apri il `/etc/containers/containers.conf` file e modificare l'opzione network_backend per utilizzare "netavark" invece di "cni".

   Se `/etc/containers/containers.conf` non esiste, apportare le modifiche alla configurazione

```
/usr/share/containers/containers.conf .
```

9. Riavvia Podman.

```
systemctl restart podman
```

10. Verificare che networkBackend sia ora modificato in "netavark" utilizzando il seguente comando:

```
podman info | grep networkBackend
```

Motore Docker

Per installare Docker Engine, seguire la documentazione di Docker.

Passi

1. "Visualizza le istruzioni di installazione da Docker"

   Segui i passaggi per installare una versione supportata di Docker Engine. Non installare la versione più recente, poiché non è supportata dalla Console.

2. Verificare che Docker sia abilitato e in esecuzione.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Passaggio 3: configurazione della rete

Assicurarsi che il percorso di rete in cui si prevede di installare l'agente Console supporti i seguenti requisiti. Soddisfacendo questi requisiti, l'agente della console può gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente cloud ibrido.

Regione azzurra

Se si utilizza Cloud Volumes ONTAP, l'agente della console deve essere distribuito nella stessa regione di Azure dei sistemi Cloud Volumes ONTAP che gestisce oppure nella "Coppia di regioni di Azure" per i sistemi Cloud Volumes ONTAP . Questo requisito garantisce che venga utilizzata una connessione Azure Private Link tra Cloud Volumes ONTAP e i relativi account di archiviazione associati.

"Scopri come Cloud Volumes ONTAP utilizza un collegamento privato di Azure"

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dai computer quando si utilizza la NetApp Console basata sul Web

I computer che accedono alla Console da un browser Web devono avere la possibilità di contattare più endpoint. Sarà necessario utilizzare la Console per configurare l'agente della Console e per l'utilizzo quotidiano della Console.

"Preparare la rete per la console NetApp" .

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni di Azure Cina.
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server

proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Passaggio 4: impostare le autorizzazioni di distribuzione dell'agente della console

È necessario fornire le autorizzazioni di Azure all'agente della console utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Opzione 1: assegnare un ruolo personalizzato alla macchina virtuale di Azure utilizzando un'identità gestita assegnata dal sistema.
- Opzione 2: fornire all'agente della console le credenziali per un'entità servizio di Azure che disponga delle autorizzazioni richieste.

Seguire i passaggi per preparare le autorizzazioni per l'agente Console.

Crea un ruolo personalizzato per la distribuzione dell'agente della console

Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

Passi

1. Se intendi installare manualmente il software sul tuo host, abilita un'identità gestita assegnata dal sistema sulla macchina virtuale, in modo da poter fornire le autorizzazioni di Azure richieste tramite un ruolo personalizzato.

   "Documentazione di Microsoft Azure: configurare le identità gestite per le risorse di Azure su una macchina virtuale tramite il portale di Azure"

2. Copia il contenuto del"autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" e salvarli in un file JSON.
3. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di sottoscrizione di Azure all'ambito assegnabile.

   Dovresti aggiungere l'ID per ogni sottoscrizione di Azure che desideri utilizzare con NetApp Console.

   Esempio

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

   I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

   a. Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.
   b. Carica il file JSON.



c. Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Principale del servizio

Creare e configurare un'entità servizio in Microsoft Entra ID e ottenere le credenziali di Azure necessarie all'agente della console.

Creare un'applicazione Microsoft Entra per il controllo degli accessi basato sui ruoli

1. Assicurati di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e per assegnare l'applicazione a un ruolo.

   Per i dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure: autorizzazioni richieste"

2. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.



3. Nel menu, seleziona **Registrazioni app**.
4. Selezionare **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli sull'applicazione:

- **Nome**: inserisci un nome per l'applicazione.
- **Tipo di account**: seleziona un tipo di account (qualsiasi funzionerà con la NetApp Console).
- **URI di reindirizzamento**: puoi lasciare vuoto questo campo.

6. Seleziona **Registrati**.

   Hai creato l'applicazione AD e il servizio principale.

Assegnare l'applicazione a un ruolo

1. Crea un ruolo personalizzato:

   Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

   a. Copia il contenuto del"autorizzazioni di ruolo personalizzate per l'agente della console" e salvarli in un file JSON.

   b. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di sottoscrizione di Azure all'ambito assegnabile.

      È necessario aggiungere l'ID per ogni sottoscrizione di Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP .

      Esempio

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

      I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

      - Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.
      - Carica il file JSON.



- Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Ora dovresti avere un ruolo personalizzato denominato Operatore Console che puoi assegnare alla macchina virtuale dell'agente Console.

2. Assegnare l'applicazione al ruolo:

   a. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Sottoscrizioni**.
   b. Seleziona l'abbonamento.
   c. Selezionare **Controllo accessi (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo**.
   d. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e seleziona **Avanti**.
   e. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:

      - Mantieni selezionato **Utente, gruppo o entità servizio**.
      - Seleziona **Seleziona membri**.



- Cerca il nome dell'applicazione.

  Ecco un esempio:



- Selezionare l'applicazione e fare clic su **Seleziona**.
- Selezionare **Avanti**.

f. Seleziona **Revisiona + assegna**.

L'entità servizio ora dispone delle autorizzazioni di Azure necessarie per distribuire l'agente della console.

Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni di Azure, è necessario associare l'entità servizio a ciascuna di tali sottoscrizioni. Nella NetApp Console, puoi selezionare l'abbonamento che desideri utilizzare durante la distribuzione Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere autorizzazioni API di gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Selezionare **Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione**.

3. In **API Microsoft**, seleziona **Azure Service Management**.



4. Selezionare **Accedi ad Azure Service Management come utenti dell'organizzazione** e quindi selezionare **Aggiungi autorizzazioni**.



Ottieni l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Copiare l'**ID applicazione (client)** e l'**ID directory (tenant)**.



Quando si aggiunge l'account Azure alla console, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. La console utilizza gli ID per effettuare l'accesso in modo programmatico.

Crea un segreto client

1. Aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.
2. Seleziona **Registrazioni app** e seleziona la tua applicazione.
3. Selezionare **Certificati e segreti > Nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Selezionare **Aggiungi**.
6. Copia il valore del segreto client.

Risultato

Il tuo service principal è ora configurato e dovresti aver copiato l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del segreto client. Quando si aggiunge un account Azure, è necessario immettere queste informazioni nella Console.

Passaggio 5: installare l'agente della console

Una volta completati i prerequisiti, puoi installare manualmente il software sul tuo host Linux.

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Privilegi di root per installare l'agente Console.
- Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.

  Dopo l'installazione è possibile configurare un server proxy, ma per farlo è necessario riavviare l'agente della console.

- Un certificato firmato da una CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

> Non è possibile impostare un certificato per un server proxy trasparente durante l'installazione manuale dell'agente Console. Se è necessario impostare un certificato per un server proxy trasparente, è necessario utilizzare la Console di manutenzione dopo l'installazione. Scopri di più su"Console di manutenzione dell'agente" .

- Un'identità gestita abilitata sulla macchina virtuale in Azure, in modo da poter fornire le autorizzazioni di Azure richieste tramite un ruolo personalizzato.

  "Documentazione di Microsoft Azure: configurare le identità gestite per le risorse di Azure su una macchina virtuale tramite il portale di Azure"

Informazioni su questo compito

Il programma di installazione disponibile sul sito di supporto NetApp potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, l'agente Console si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Passi

1. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione fallirà.

2. Scarica il software dell'agente Console da "Sito di supporto NetApp" e quindi copiarlo sull'host Linux.

   Dovresti scaricare il programma di installazione dell'agente "online" pensato per l'uso nella tua rete o nel cloud.

3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

   ```
   chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
   ```

   Dove <versione> è la versione dell'agente Console scaricato.

4. Se si esegue l'installazione in un ambiente Government Cloud, disattivare i controlli di configurazione."Scopri come disattivare i controlli di configurazione per le installazioni manuali."
5. Eseguire lo script di installazione.

   ```
    ./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
   server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
   ```

   Se la tua rete richiede un proxy per l'accesso a Internet, dovrai aggiungere le informazioni sul proxy. È possibile aggiungere un proxy trasparente o esplicito. I parametri --proxy e --cacert sono facoltativi e non ti verrà chiesto di aggiungerli. Se si dispone di un server proxy, sarà necessario immettere i parametri come mostrato.

   Ecco un esempio di configurazione di un server proxy esplicito con un certificato firmato da una CA:

   ```
    ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy
   https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
   /tmp/cacert/certificate.cer
   ```

   `--proxy`configura l'agente Console per utilizzare un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

   - http://indirizzo:porta
   - http://nome-utente:password@indirizzo:porta
   - http://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta
   - https://indirizzo:porta
   - https://nome-utente:password@indirizzo:porta
   - https://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta

Notare quanto segue:

- L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
- Per un utente di dominio, è necessario utilizzare il codice ASCII per \ come mostrato sopra.
- L'agente Console non supporta nomi utente o password che includono il carattere @.
- Se la password include uno qualsiasi dei seguenti caratteri speciali, è necessario anteporre una barra rovesciata a tale carattere speciale: & o !

  Per esempio:

http://bxpproxyuser:netapp1\!@indirizzo:3128

`--cacert`specifica un certificato firmato da una CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra l'agente della console e il server proxy. Questo parametro è obbligatorio per i server proxy HTTPS, i server proxy di intercettazione e i server proxy trasparenti.

+ Ecco un esempio di configurazione di un server proxy trasparente. Quando si configura un proxy trasparente, non è necessario definire il server proxy. Aggiungi solo un certificato firmato da una CA all'host dell'agente della console:

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

1. Se hai utilizzato Podman, dovrai modificare la porta aardvark-dns.
   a. Eseguire l'SSH sulla macchina virtuale dell'agente Console.
   b. Aprire il file podman */usr/share/containers/containers.conf* e modificare la porta scelta per il servizio DNS Aardvark. Ad esempio, cambialo in 54.

      ```
      vi /usr/share/containers/containers.conf
      ...
      # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful
      bridge
      # mode and dns enabled.
      # Using an alternate port might be useful if other DNS services
      should
      # run on the machine.
      #
      dns_bind_port = 54
      ...
      Esc:wq
      ```

   c. Riavviare la macchina virtuale dell'agente Console.
2. Attendi il completamento dell'installazione.

   Al termine dell'installazione, il servizio agente della console (occm) viene riavviato due volte se è stato

specificato un server proxy.

Se l'installazione non riesce, puoi visualizzare il report e i registri di installazione per aiutarti a risolvere i problemi."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

1. Aprire un browser Web da un host che dispone di una connessione alla macchina virtuale dell'agente Console e immettere il seguente URL:

   https://ipaddress

2. Dopo aver effettuato l'accesso, configura l'agente Console:
   a. Specificare l'organizzazione da associare all'agente Console.
   b. Inserisci un nome per il sistema.
   c. In **Stai utilizzando un ambiente protetto?** mantieni disattivata la modalità con restrizioni.

      È consigliabile disattivare la modalità limitata perché questi passaggi descrivono come utilizzare la Console in modalità standard. Dovresti abilitare la modalità limitata solo se disponi di un ambiente sicuro e desideri disconnettere questo account dai servizi backend. Se è così,"segui i passaggi per iniziare a utilizzare la NetApp Console in modalità limitata" .

   d. Seleziona **Iniziamo**.

Se si dispone di un archivio BLOB di Azure nella stessa sottoscrizione di Azure in cui è stato creato l'agente della console, nella pagina **Sistemi** verrà visualizzato automaticamente un sistema di archiviazione BLOB di Azure. "Scopri come gestire l'archiviazione BLOB di Azure dalla NetApp Console"

Passaggio 6: fornire le autorizzazioni alla NetApp Console

Ora che hai installato l'agente Console, devi fornirgli le autorizzazioni di Azure configurate in precedenza. L'assegnazione delle autorizzazioni consente alla Console di gestire i dati e l'infrastruttura di archiviazione in Azure.

Ruolo personalizzato

Accedere al portale di Azure e assegnare il ruolo personalizzato di Azure alla macchina virtuale dell'agente della console per una o più sottoscrizioni.

Passi

1. Dal portale di Azure, apri il servizio **Sottoscrizioni** e seleziona la tua sottoscrizione.

   È importante assegnare il ruolo dal servizio **Abbonamenti** perché questo specifica l'ambito dell'assegnazione del ruolo a livello di abbonamento. L'*ambito* definisce l'insieme di risorse a cui si applica l'accesso. Se si specifica un ambito a un livello diverso (ad esempio, a livello di macchina virtuale), la possibilità di completare azioni dall'interno della NetApp Console ne risentirà.

   "Documentazione di Microsoft Azure: comprendere l'ambito di Azure RBAC"

2. Selezionare **Controllo accessi (IAM)** > **Aggiungi** > **Aggiungi assegnazione ruolo**.
3. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e seleziona **Avanti**.

   Console Operator è il nome predefinito fornito nel criterio. Se hai scelto un nome diverso per il ruolo, seleziona quel nome.

4. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:
   a. Assegna l'accesso a un'**identità gestita**.
   b. Selezionare **Seleziona membri**, selezionare l'abbonamento in cui è stata creata la macchina virtuale dell'agente Console, in **Identità gestita**, scegliere **Macchina virtuale**, quindi selezionare la macchina virtuale dell'agente Console.
   c. Seleziona **Seleziona**.
   d. Selezionare **Avanti**.
   e. Seleziona **Revisiona + assegna**.
   f. Se si desidera gestire risorse in sottoscrizioni Azure aggiuntive, passare a tale sottoscrizione e ripetere questi passaggi.

Cosa succederà ora?

Vai al "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.

Principale del servizio

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
   a. **Posizione delle credenziali**: selezionare **Microsoft Azure > Agente**.
   b. **Definisci credenziali**: immetti le informazioni sull'entità servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID applicazione (client)
      - ID directory (tenant)
      - Segreto del cliente
   c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.

d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Risultato

L'agente della console ora dispone delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per tuo conto.

Google Cloud

Opzioni di installazione dell'agente della console in Google Cloud

Esistono diversi modi per creare un agente Console in Google Cloud. Il metodo più comune è quello diretto dalla NetApp Console . ---

Sono disponibili le seguenti opzioni di installazione:

- "Crea l'agente Console direttamente dalla Console"(questa è l'opzione standard)

  Questa azione avvia un'istanza VM che esegue Linux e il software dell'agente Console in una VPC di tua scelta.

- "Crea l'agente della console utilizzando Google Platform"

  Questa azione avvia anche un'istanza VM che esegue Linux e il software dell'agente Console, ma la distribuzione viene avviata direttamente da Google Cloud, anziché dalla Console.

- "Scarica e installa manualmente il software sul tuo host Linux"

L'opzione di installazione scelta influisce sul modo in cui ci si prepara all'installazione. Ciò include il modo in cui fornisci alla Console le autorizzazioni necessarie per autenticare e gestire le risorse in Google Cloud.

Crea un agente Console in Google Cloud da NetApp Console

È possibile creare un agente Console in Google Cloud dalla Console. È necessario configurare la rete, preparare le autorizzazioni di Google Cloud, abilitare le API di Google Cloud e quindi creare l'agente della console.

Prima di iniziare

- Dovresti avere un"comprensione degli agenti della console" .
- Dovresti rivedere"Limitazioni dell'agente della console" .

Passaggio 1: configurare la rete

Configurare la rete per garantire che l'agente della console possa gestire le risorse, con connessioni alle reti di destinazione e accesso a Internet in uscita.

VPC e sottorete

Quando si crea l'agente Console, è necessario specificare la VPC e la subnet in cui deve risiedere.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1 \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com/v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Per gestire le risorse in Google Cloud.
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Endpoint contattati dalla console NetApp

Utilizzando la NetApp Console basata sul Web fornita tramite il livello SaaS, questa contatta diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Sono inclusi gli endpoint contattati per distribuire l'agente della Console dalla Console.

"Visualizza l'elenco degli endpoint contattati dalla console NetApp" .

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare

circostanze.

- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Implementare questo requisito di rete dopo aver creato l'agente Console.

Passaggio 2: impostare le autorizzazioni per creare l'agente della console

Prima di poter distribuire un agente Console dalla Console, è necessario impostare le autorizzazioni per l'utente di Google Platform che distribuisce la VM dell'agente Console.

Passi

1. Crea un ruolo personalizzato in Google Platform:

   a. Crea un file YAML che includa le seguenti autorizzazioni:

```
title: Console agent deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the Console agent
stage: GA
includedPermissions:
- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
```

```
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.list
```

b. Da Google Cloud, attiva Cloud Shell.

c. Carica il file YAML che include le autorizzazioni richieste.

d. Crea un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

L'esempio seguente crea un ruolo denominato "connectorDeployment" a livello di progetto:

```
gcloud iam roles create connectorDeployment --project=myproject --file=connector-deployment.yaml
```

"Documentazione di Google Cloud: creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Assegna questo ruolo personalizzato all'utente che distribuirà l'agente della Console dalla Console o tramite gcloud.

   "Documenti di Google Cloud: Concedi un singolo ruolo"

Passaggio 3: impostare le autorizzazioni per le operazioni dell'agente della console

È necessario un account di servizio Google Cloud per fornire all'agente della Console le autorizzazioni di cui la Console ha bisogno per gestire le risorse in Google Cloud. Quando si crea l'agente Console, è necessario associare questo account di servizio alla VM dell'agente Console.

È tua responsabilità aggiornare il ruolo personalizzato man mano che vengono aggiunte nuove autorizzazioni nelle versioni successive. Se saranno necessarie nuove autorizzazioni, queste saranno elencate nelle note di rilascio.

Passi

1. Crea un ruolo personalizzato in Google Cloud:

   a. Crea un file YAML che includa il contenuto del"autorizzazioni dell'account di servizio per l'agente della console" .

   b. Da Google Cloud, attiva Cloud Shell.

   c. Carica il file YAML che include le autorizzazioni richieste.

   d. Crea un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

      L'esempio seguente crea un ruolo denominato "connettore" a livello di progetto:

      ```
      gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
      ```

   "Documentazione di Google Cloud: creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Crea un account di servizio in Google Cloud e assegna il ruolo all'account di servizio:

   a. Dal servizio IAM e amministrazione, seleziona **Account di servizio > Crea account di servizio**.

   b. Inserisci i dettagli dell'account di servizio e seleziona **Crea e continua**.

   c. Seleziona il ruolo che hai appena creato.

   d. Completa i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

      "Documentazione di Google Cloud: creazione di un account di servizio"

3. Se si prevede di distribuire i sistemi Cloud Volumes ONTAP in progetti diversi da quello in cui risiede l'agente della console, sarà necessario fornire all'account di servizio dell'agente della console l'accesso a tali progetti.

   Ad esempio, supponiamo che l'agente Console si trovi nel progetto 1 e che si desideri creare sistemi Cloud Volumes ONTAP nel progetto 2. Sarà necessario concedere l'accesso all'account di servizio nel progetto 2.

   a. Dal servizio IAM e amministrazione, seleziona il progetto Google Cloud in cui desideri creare i sistemi Cloud Volumes ONTAP .

b. Nella pagina **IAM**, seleziona **Concedi accesso** e fornisci i dettagli richiesti.
   - Inserisci l'email dell'account di servizio dell'agente della console.
   - Selezionare il ruolo personalizzato dell'agente della console.
   - Seleziona **Salva**.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Google Cloud"

Passaggio 4: impostare le autorizzazioni VPC condivise

Se si utilizza una VPC condivisa per distribuire risorse in un progetto di servizio, sarà necessario preparare le autorizzazioni.

Questa tabella è di riferimento e il tuo ambiente dovrebbe riflettere la tabella delle autorizzazioni una volta completata la configurazione IAM.

Visualizza le autorizzazioni VPC condivise

Identità	Creatore	Ospitato in	Autorizzazioni del progetto di servizio	Autorizzazioni del progetto host	Scopo
Account Google per distribuire l'agente	Costume	Progetto di servizio	"Politica di distribuzione degli agenti"	compute.networkUser	Distribuzione dell'agente nel progetto di servizio
account di servizio agente	Costume	Progetto di servizio	"Politica dell'account del servizio agente"	compute.networkUser deploymentmanager.editor	Distribuzione e manutenzione di Cloud Volumes ONTAP e dei servizi nel progetto di servizio
Account di servizio Cloud Volumes ONTAP	Costume	Progetto di servizio	membro storage.admin: account di servizio NetApp Console come serviceAccount.user	N / A	(Facoltativo) Per NetApp Cloud Tiering e NetApp Backup and Recovery
Agente di servizio delle API di Google	Google Cloud	Progetto di servizio	(Predefinito) Editor	compute.networkUser	Interagisce con le API di Google Cloud per conto della distribuzione. Consente alla Console di utilizzare la rete condivisa.
Account di servizio predefinito di Google Compute Engine	Google Cloud	Progetto di servizio	(Predefinito) Editor	compute.networkUser	Distribuisce istanze di Google Cloud e infrastrutture di elaborazione per conto della distribuzione. Consente alla Console di utilizzare la rete condivisa.

Note:

1. deploymentmanager.editor è necessario nel progetto host solo se non si passano regole del firewall alla distribuzione e si sceglie di lasciare che la Console le crei per conto proprio. Se non è specificata alcuna regola, la NetApp Console crea una distribuzione nel progetto host che contiene la regola del firewall VPC0.
2. firewall.create e firewall.delete sono necessari solo se non si passano regole del firewall alla distribuzione e si sceglie di lasciare che la Console le crei per conto proprio. Queste autorizzazioni si trovano nel file .yaml dell'account Console. Se si distribuisce una coppia HA utilizzando una VPC condivisa, queste autorizzazioni verranno utilizzate per creare le regole del firewall per VPC1, 2 e 3. Per tutte le altre distribuzioni, queste autorizzazioni verranno utilizzate anche per creare regole per VPC0.
3. Per Cloud Tiering, l'account del servizio di tiering deve avere il ruolo serviceAccount.user sull'account

del servizio, non solo a livello di progetto. Attualmente, se si assegna serviceAccount.user a livello di progetto, le autorizzazioni non vengono visualizzate quando si esegue una query sull'account di servizio con getIAMPolicy.

Passaggio 5: abilita le API di Google Cloud

È necessario abilitare diverse API di Google Cloud prima di distribuire l'agente Console e Cloud Volumes ONTAP.

Fare un passo

1. Abilita le seguenti API di Google Cloud nel tuo progetto:
   - API di Cloud Deployment Manager V2
   - API di registrazione cloud
   - API di Cloud Resource Manager
   - API di Compute Engine
   - API di gestione dell'identità e dell'accesso (IAM)
   - API del servizio di gestione delle chiavi cloud (KMS)

     (Obbligatorio solo se si prevede di utilizzare NetApp Backup and Recovery con chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK))

"Documentazione di Google Cloud: abilitazione delle API"

Passaggio 6: creare l'agente della console

Crea un agente Console direttamente dalla Console.

Informazioni su questo compito

La creazione dell'agente Console distribuisce un'istanza di macchina virtuale in Google Cloud utilizzando una configurazione predefinita. Non passare a un'istanza VM più piccola con meno CPU o meno RAM dopo aver creato l'agente Console. "Scopri la configurazione predefinita per l'agente Console" .

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Le autorizzazioni Google Cloud richieste per creare l'agente Console e un account di servizio per la VM dell'agente Console.
- Una VPC e una subnet che soddisfano i requisiti di rete.
- Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona **Distribuisci agente > Google Cloud**
3. Nella pagina **Distribuzione di un agente**, rivedi i dettagli su ciò di cui avrai bisogno. Hai due opzioni:
   a. Selezionare **Continua** per preparare la distribuzione utilizzando la guida integrata nel prodotto. Ogni passaggio della guida integrata nel prodotto include le informazioni contenute in questa pagina della documentazione.

b. Seleziona **Vai alla distribuzione** se hai già effettuato la preparazione seguendo i passaggi indicati in questa pagina.

4. Per creare l'agente Console, seguire i passaggi della procedura guidata:
   - Se richiesto, accedi al tuo account Google, che dovrebbe disporre delle autorizzazioni necessarie per creare l'istanza della macchina virtuale.

     Il modulo è di proprietà e ospitato da Google. Le tue credenziali non vengono fornite a NetApp.

   - **Dettagli**: immettere un nome per l'istanza della macchina virtuale, specificare i tag, selezionare un progetto e quindi selezionare l'account di servizio che dispone delle autorizzazioni richieste (fare riferimento alla sezione precedente per i dettagli).
   - **Posizione**: specificare una regione, una zona, una VPC e una subnet per l'istanza.
   - **Rete**: scegliere se abilitare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specificare una configurazione proxy.
   - **Tag di rete**: aggiungere un tag di rete all'istanza dell'agente Console se si utilizza un proxy trasparente. I tag di rete devono iniziare con una lettera minuscola e possono contenere lettere minuscole, numeri e trattini. I tag devono terminare con una lettera minuscola o un numero. Ad esempio, potresti utilizzare il tag "console-agent-proxy".
   - **Criterio firewall**: scegliere se creare un nuovo criterio firewall o se selezionarne uno esistente che consenta le regole in entrata e in uscita richieste.

     "Regole del firewall in Google Cloud"

5. Rivedi le tue selezioni per verificare che la configurazione sia corretta.

   a. La casella di controllo **Convalida configurazione agente** è selezionata per impostazione predefinita affinché la Console convalidi i requisiti di connettività di rete durante la distribuzione. Se la Console non riesce a distribuire l'agente, fornisce un report per aiutarti a risolvere il problema. Se la distribuzione riesce, non viene fornito alcun report.

   Se stai ancora utilizzando il"punti finali precedenti" utilizzato per gli aggiornamenti degli agenti, la convalida fallisce con un errore. Per evitare ciò, deselezionare la casella di controllo per saltare il controllo di convalida.

6. Selezionare **Aggiungi**.

   L'istanza sarà pronta in circa 10 minuti; resta sulla pagina fino al completamento del processo.

Risultato

Una volta completato il processo, l'agente Console è disponibile per l'uso.

Se la distribuzione non riesce, puoi scaricare un report e i registri dalla Console per aiutarti a risolvere i problemi."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

Se disponi di bucket Google Cloud Storage nello stesso account Google Cloud in cui hai creato l'agente Console, vedrai automaticamente un sistema Google Cloud Storage apparire nella pagina **Sistemi**. "Scopri come gestire Google Cloud Storage dalla Console"

Per creare un agente Console in Google Cloud utilizzando Google Cloud, è necessario configurare la rete, preparare le autorizzazioni di Google Cloud, abilitare le API di Google Cloud e quindi creare l'agente Console.

Prima di iniziare

- Dovresti avere un"comprensione degli agenti della console" .
- Dovresti rivedere"Limitazioni dell'agente della console" .

Passaggio 1: configurare la rete

Configurare la rete per consentire all'agente della console di gestire le risorse e connettersi alle reti di destinazione e a Internet.

VPC e sottorete

Quando si crea l'agente Console, è necessario specificare la VPC e la subnet in cui deve risiedere.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1 \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com/v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Per gestire le risorse in Google Cloud.
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .

Punti finali	Scopo
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Endpoint contattati dalla console NetApp

Utilizzando la NetApp Console basata sul Web fornita tramite il livello SaaS, questa contatta diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Sono inclusi gli endpoint contattati per distribuire

l'agente della Console dalla Console.

"Visualizza l'elenco degli endpoint contattati dalla console NetApp" .

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Implementare questo requisito di rete dopo aver creato l'agente Console.

Passaggio 2: impostare le autorizzazioni per creare l'agente della console

Imposta le autorizzazioni per l'utente di Google Cloud per distribuire la VM dell'agente della console da Google Cloud.

Passi

1. Crea un ruolo personalizzato in Google Platform:

   a. Crea un file YAML che includa le seguenti autorizzazioni:

```
title: Console agent deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the NetApp Console
agent
```

```
stage: GA
includedPermissions:
- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
```

```
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.list
```

b. Da Google Cloud, attiva Cloud Shell.

c. Carica il file YAML che include le autorizzazioni richieste.

d. Crea un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

L'esempio seguente crea un ruolo denominato "connectorDeployment" a livello di progetto:

gcloud iam roles create connectorDeployment --project=myproject --file=connector-deployment.yaml

"Documentazione di Google Cloud: creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Assegna questo ruolo personalizzato all'utente che distribuisce l'agente Console da Google Cloud.

"Documenti di Google Cloud: Concedi un singolo ruolo"

Passaggio 3: impostare le autorizzazioni per le operazioni dell'agente della console

È necessario un account di servizio Google Cloud per fornire all'agente della Console le autorizzazioni di cui la Console ha bisogno per gestire le risorse in Google Cloud. Quando si crea l'agente Console, è necessario associare questo account di servizio alla VM dell'agente Console.

È tua responsabilità aggiornare il ruolo personalizzato man mano che vengono aggiunte nuove autorizzazioni nelle versioni successive. Se saranno necessarie nuove autorizzazioni, queste saranno elencate nelle note di rilascio.

Passi

1. Crea un ruolo personalizzato in Google Cloud:

a. Crea un file YAML che includa il contenuto del"autorizzazioni dell'account di servizio per l'agente della console" .

b. Da Google Cloud, attiva Cloud Shell.

c. Carica il file YAML che include le autorizzazioni richieste.

d. Crea un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

L'esempio seguente crea un ruolo denominato "connettore" a livello di progetto:

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
```

"Documentazione di Google Cloud: creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Crea un account di servizio in Google Cloud e assegna il ruolo all'account di servizio:
   a. Dal servizio IAM e amministrazione, seleziona **Account di servizio > Crea account di servizio**.
   b. Inserisci i dettagli dell'account di servizio e seleziona **Crea e continua**.
   c. Seleziona il ruolo che hai appena creato.
   d. Completa i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

      "Documentazione di Google Cloud: creazione di un account di servizio"

3. Se si prevede di distribuire i sistemi Cloud Volumes ONTAP in progetti diversi da quello in cui risiede l'agente della console, sarà necessario fornire all'account di servizio dell'agente della console l'accesso a tali progetti.

   Ad esempio, supponiamo che l'agente Console si trovi nel progetto 1 e che si desideri creare sistemi Cloud Volumes ONTAP nel progetto 2. Sarà necessario concedere l'accesso all'account di servizio nel progetto 2.

   a. Dal servizio IAM e amministrazione, seleziona il progetto Google Cloud in cui desideri creare i sistemi Cloud Volumes ONTAP .
   b. Nella pagina **IAM**, seleziona **Concedi accesso** e fornisci i dettagli richiesti.
      - Inserisci l'email dell'account di servizio dell'agente della console.
      - Selezionare il ruolo personalizzato dell'agente della console.
      - Seleziona **Salva**.

   Per maggiori dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Google Cloud"

Passaggio 4: impostare le autorizzazioni VPC condivise

Se si utilizza una VPC condivisa per distribuire risorse in un progetto di servizio, sarà necessario preparare le autorizzazioni.

Questa tabella è di riferimento e il tuo ambiente dovrebbe riflettere la tabella delle autorizzazioni una volta completata la configurazione IAM.

Visualizza le autorizzazioni VPC condivise

Identità	Creatore	Ospitato in	Autorizzazioni del progetto di servizio	Autorizzazioni del progetto host	Scopo
Account Google per distribuire l'agente	Costume	Progetto di servizio	"Politica di distribuzione degli agenti"	compute.networkUser	Distribuzione dell'agente nel progetto di servizio
account di servizio agente	Costume	Progetto di servizio	"Politica dell'account del servizio agente"	compute.networkUser deploymentmanager.editor	Distribuzione e manutenzione di Cloud Volumes ONTAP e dei servizi nel progetto di servizio
Account di servizio Cloud Volumes ONTAP	Costume	Progetto di servizio	membro storage.admin: account di servizio NetApp Console come serviceAccount.user	N / A	(Facoltativo) Per NetApp Cloud Tiering e NetApp Backup and Recovery
Agente di servizio delle API di Google	Google Cloud	Progetto di servizio	(Predefinito) Editor	compute.networkUser	Interagisce con le API di Google Cloud per conto della distribuzione. Consente alla Console di utilizzare la rete condivisa.
Account di servizio predefinito di Google Compute Engine	Google Cloud	Progetto di servizio	(Predefinito) Editor	compute.networkUser	Distribuisce istanze di Google Cloud e infrastrutture di elaborazione per conto della distribuzione. Consente alla Console di utilizzare la rete condivisa.

Note:

1. deploymentmanager.editor è necessario nel progetto host solo se non si passano regole del firewall alla distribuzione e si sceglie di lasciare che la Console le crei per conto proprio. Se non è specificata alcuna regola, la NetApp Console crea una distribuzione nel progetto host che contiene la regola del firewall VPC0.
2. firewall.create e firewall.delete sono necessari solo se non si passano regole del firewall alla distribuzione e si sceglie di lasciare che la Console le crei per conto proprio. Queste autorizzazioni si trovano nel file .yaml dell'account Console. Se si distribuisce una coppia HA utilizzando una VPC condivisa, queste autorizzazioni verranno utilizzate per creare le regole del firewall per VPC1, 2 e 3. Per tutte le altre distribuzioni, queste autorizzazioni verranno utilizzate anche per creare regole per VPC0.
3. Per Cloud Tiering, l'account del servizio di tiering deve avere il ruolo serviceAccount.user sull'account

del servizio, non solo a livello di progetto. Attualmente, se si assegna serviceAccount.user a livello di progetto, le autorizzazioni non vengono visualizzate quando si esegue una query sull'account di servizio con getIAMPolicy.

Passaggio 5: abilita le API di Google Cloud

Abilitare diverse API di Google Cloud prima di distribuire l'agente Console e Cloud Volumes ONTAP.

Fare un passo

1. Abilita le seguenti API di Google Cloud nel tuo progetto:
   - API di Cloud Deployment Manager V2
   - API di registrazione cloud
   - API di Cloud Resource Manager
   - API di Compute Engine
   - API di gestione dell'identità e dell'accesso (IAM)
   - API del servizio di gestione delle chiavi cloud (KMS)

     (Obbligatorio solo se si prevede di utilizzare NetApp Backup and Recovery con chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK))

"Documentazione di Google Cloud: abilitazione delle API"

Passaggio 6: creare l'agente della console

Crea un agente Console utilizzando Google Cloud.

La creazione dell'agente Console distribuisce un'istanza VM in Google Cloud con la configurazione predefinita. Non passare a un'istanza VM più piccola con meno CPU o meno RAM dopo aver creato l'agente Console. "Scopri la configurazione predefinita per l'agente Console" .

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Le autorizzazioni Google Cloud richieste per creare l'agente Console e un account di servizio per la VM dell'agente Console.
- Una VPC e una subnet che soddisfano i requisiti di rete.
- Comprensione dei requisiti delle istanze VM.
  - **CPU**: 8 core o 8 vCPU
  - **RAM**: 32 GB
  - **Tipo di macchina**: Consigliamo n2-standard-8.

    L'agente Console è supportato in Google Cloud su un'istanza VM con un sistema operativo che supporta le funzionalità Shielded VM.

Passi

1. Accedi a Google Cloud SDK utilizzando il metodo che preferisci.

In questo esempio viene utilizzata una shell locale con gcloud SDK installato, ma è possibile utilizzare anche Google Cloud Shell.

Per ulteriori informazioni su Google Cloud SDK, visitare il sito"Pagina della documentazione di Google Cloud SDK" .

2. Verifica di aver effettuato l'accesso come utente che dispone delle autorizzazioni richieste definite nella sezione precedente:

```
gcloud auth list
```

L'output dovrebbe mostrare quanto segue, dove * è l'account utente desiderato con cui effettuare l'accesso:

```
Credentialed Accounts
ACTIVE  ACCOUNT
     some_user_account@domain.com
*    desired_user_account@domain.com
To set the active account, run:
 $ gcloud config set account `ACCOUNT`
Updates are available for some Cloud SDK components. To install them,
please run:
$ gcloud components update
```

3. Esegui il `gcloud compute instances create` comando:

```
gcloud compute instances create <instance-name>
  --machine-type=n2-standard-8
  --image-project=netapp-cloudmanager
  --image-family=cloudmanager
  --scopes=cloud-platform
  --project=<project>
  --service-account=<service-account>
  --zone=<zone>
  --no-address
  --tags <network-tag>
  --network <network-path>
  --subnet <subnet-path>
  --boot-disk-kms-key <kms-key-path>
```

nome-istanza
: Nome dell'istanza desiderato per l'istanza VM.

progetto
: (Facoltativo) Il progetto in cui si desidera distribuire la VM.

account di servizio

L'account di servizio specificato nell'output del passaggio 2.

zona

La zona in cui si desidera distribuire la VM

senza indirizzo

(Facoltativo) Non viene utilizzato alcun indirizzo IP esterno (è necessario un NAT cloud o un proxy per instradare il traffico verso Internet pubblico)

tag di rete

(Facoltativo) Aggiungere il tagging di rete per collegare una regola del firewall utilizzando i tag all'istanza dell'agente della console

percorso di rete

(Facoltativo) Aggiungi il nome della rete in cui distribuire l'agente della console (per una VPC condivisa, è necessario il percorso completo)

percorso di sottorete

(Facoltativo) Aggiungi il nome della subnet in cui distribuire l'agente della console (per una VPC condivisa, è necessario il percorso completo)

percorso-chiave-kms

(Facoltativo) Aggiungere una chiave KMS per crittografare i dischi dell'agente della console (è necessario applicare anche le autorizzazioni IAM)

Per maggiori informazioni su queste bandiere, visita il"Documentazione dell'SDK di Google Cloud Compute" .

L'esecuzione del comando distribuisce l'agente Console. L'istanza dell'agente Console e il software dovrebbero essere in esecuzione entro circa cinque minuti.

4. Aprire un browser Web e immettere l'URL dell'host dell'agente della console:

   L'URL dell'host della console può essere un localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell'host. Ad esempio, se l'agente della console si trova nel cloud pubblico senza un indirizzo IP pubblico, è necessario immettere un indirizzo IP privato da un host che ha una connessione all'host dell'agente della console.

5. Dopo aver effettuato l'accesso, configura l'agente Console:
   a. Specificare l'organizzazione della console da associare all'agente della console.

      "Scopri di più sulla gestione dell'identità e degli accessi" .

   b. Inserisci un nome per il sistema.

Risultato

L'agente Console è ora installato e configurato con la tua organizzazione Console.

Apri un browser web e vai su "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.

Per installare manualmente l'agente Console sul tuo host Linux, devi esaminare i requisiti dell'host, configurare la rete, preparare le autorizzazioni di Google Cloud, abilitare le API di Google Cloud, installare la Console e quindi fornire le autorizzazioni preparate.

Prima di iniziare

- Dovresti avere un"comprensione degli agenti della console" .
- Dovresti rivedere"Limitazioni dell'agente della console" .

Passaggio 1: rivedere i requisiti dell'host

Il software dell'agente Console deve essere eseguito su un host che soddisfi specifici requisiti del sistema operativo, requisiti di RAM, requisiti di porta e così via.

L'agente della console riserva l'intervallo UID e GID da 19000 a 19200. Questo intervallo è fisso e non può essere modificato. Se un software di terze parti sul tuo host utilizza UID o GID compresi in questo intervallo, l'installazione dell'agente non andrà a buon fine. NetApp consiglia di utilizzare un host privo di software di terze parti per evitare conflitti.

Host dedicato

L'agente Console non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato. L'host può avere qualsiasi architettura che soddisfi i seguenti requisiti di dimensione:

- CPU: 8 core o 8 vCPU
- RAM: 32 GB
- Spazio su disco: si consigliano 165 GB per l'host, con i seguenti requisiti di partizione:
  - `/opt`: Devono essere disponibili 120 GiB di spazio

    L'agente utilizza `/opt` per installare il `/opt/application/netapp` directory e il suo contenuto.
  - `/var`: Devono essere disponibili 40 GiB di spazio

    L'agente della console richiede questo spazio in `/var` perché Docker o Podman sono progettati per creare i contenitori all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno contenitori nel `/var/lib/containers/storage` elenco. I montaggi esterni o i collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.

Ipervisore

È richiesto un hypervisor bare metal o hosted certificato per eseguire un sistema operativo supportato.

Requisiti del sistema operativo e del contenitore

L'agente Console è supportato con i seguenti sistemi operativi quando si utilizza la Console in modalità standard o in modalità limitata. Prima di installare l'agente è necessario uno strumento di orchestrazione dei container.

Sistema operativo	Versioni del sistema operativo supportate	Versioni dell'agente supportate	Strumento contenitore richiesto	SELinux a
Red Hat Enterprise Linux	da 9,1 a 9,4 da 8,6 a 8,10 • Solo versioni in lingua inglese. • L'host deve essere registrato presso Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione dell'agente.	3.9.50 o versione successiva con la Console in modalità standard o modalità limitata	Podman versione 4.6.1 o 4.9.4 Visualizza i requisiti di configurazione di Podman .	Supportato in modalità di applicazione o modalità permissiva • La gestione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP NON è supportata dagli agenti che hanno SELinux abilitato sul sistema operativo.
Ubuntu	24,04 LTS	3.9.45 o versione successiva con la NetApp Console in modalità standard o in modalità limitata	Docker Engine dalla versione 23.06 alla 28.0.0.	Non supportato

Tipo di macchina Google Cloud

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM sopra indicati. Consigliamo n2-standard-8.

L'agente Console è supportato in Google Cloud su un'istanza VM con un sistema operativo che supporta "Funzionalità della VM schermata"

Spazio su disco in /opt

Devono essere disponibili 100 GiB di spazio

L'agente utilizza `/opt` per installare il `/opt/application/netapp` directory e il suo contenuto.

Spazio su disco in /var

Devono essere disponibili 20 GiB di spazio

L'agente della console richiede questo spazio in `/var` perché Docker o Podman sono progettati per creare i contenitori all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno contenitori nel `/var/lib/containers/storage` elenco. I montaggi esterni o i collegamenti simbolici non funzionano

per questo spazio.

Passaggio 2: installare Podman o Docker Engine

A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare l'agente è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.

- Podman è richiesto per Red Hat Enterprise Linux 8 e 9.

  Visualizza le versioni di Podman supportate .

- Docker Engine è richiesto per Ubuntu.

  Visualizza le versioni supportate di Docker Engine .

Esempio 3. Passi

Podman

Per installare e configurare Podman, segui questi passaggi:

- Abilita e avvia il servizio podman.socket
- Installa python3
- Installa il pacchetto podman-compose versione 1.0.6
- Aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH
- Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi Aardvark DNS anziché CNI

Dopo aver installato l'agente, regolare la porta aardvark-dns (predefinita: 53) per evitare conflitti di porta DNS. Seguire le istruzioni per configurare la porta.

Passi

1. Rimuovere il pacchetto podman-docker se è installato sull'host.

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. Installa Podman.

   È possibile ottenere Podman dai repository ufficiali di Red Hat Enterprise Linux.

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

3. Abilitare e avviare il servizio podman.socket.

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. Installa python3.

```
sudo dnf install python3
```

5. Installa il pacchetto repository EPEL se non è già disponibile sul tuo sistema.
6. Se si utilizza Red Hat Enterprise:

   Questo passaggio è necessario perché podman-compose è disponibile nel repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
   ```

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
   ```

7. Installa il pacchetto podman-compose 1.0.6.

   ```
   sudo dnf install podman-compose-1.0.6
   ```

   > Utilizzando il `dnf install` il comando soddisfa il requisito per aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH. Il comando di installazione aggiunge podman-compose a /usr/bin, che è già incluso nel `secure_path` opzione sull'host.

8. Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi NetAvark con Aardvark DNS anziché CNI.

   a. Controlla se il tuo networkBackend è impostato su CNI eseguendo il seguente comando:

      ```
      podman info | grep networkBackend
      ```

   b. Se networkBackend è impostato su `CNI` , dovrai cambiarlo in `netavark` .

   c. Installare `netavark` E `aardvark-dns` utilizzando il seguente comando:

      ```
      dnf install aardvark-dns netavark
      ```

   d. Apri il `/etc/containers/containers.conf` file e modificare l'opzione network_backend per utilizzare "netavark" invece di "cni".

   Se `/etc/containers/containers.conf` non esiste, apportare le modifiche alla configurazione

/usr/share/containers/containers.conf .

9. Riavvia Podman.

```
systemctl restart podman
```

10. Verificare che networkBackend sia ora modificato in "netavark" utilizzando il seguente comando:

```
podman info | grep networkBackend
```

Motore Docker

Per installare Docker Engine, seguire la documentazione di Docker.

Passi

1. "Visualizza le istruzioni di installazione da Docker"

   Segui i passaggi per installare una versione supportata di Docker Engine. Non installare la versione più recente, poiché non è supportata dalla Console.

2. Verificare che Docker sia abilitato e in esecuzione.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Passaggio 3: configurazione della rete

Configura la tua rete in modo che l'agente della console possa gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente cloud ibrido. Ad esempio, è necessario assicurarsi che le connessioni siano disponibili per le reti di destinazione e che sia disponibile l'accesso a Internet in uscita.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dai computer quando si utilizza la NetApp Console basata sul Web

I computer che accedono alla Console da un browser Web devono avere la possibilità di contattare più endpoint. Sarà necessario utilizzare la Console per configurare l'agente della Console e per l'utilizzo quotidiano della Console.

"Preparare la rete per la console NetApp" .

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1 \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com/v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Per gestire le risorse in Google Cloud.
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server

proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Passaggio 4: impostare le autorizzazioni per l'agente della console

È necessario un account di servizio Google Cloud per fornire all'agente della Console le autorizzazioni di cui la Console ha bisogno per gestire le risorse in Google Cloud. Quando si crea l'agente Console, è necessario associare questo account di servizio alla VM dell'agente Console.

È tua responsabilità aggiornare il ruolo personalizzato man mano che vengono aggiunte nuove autorizzazioni nelle versioni successive. Se saranno necessarie nuove autorizzazioni, queste saranno elencate nelle note di rilascio.

Passi

1. Crea un ruolo personalizzato in Google Cloud:

   a. Crea un file YAML che includa il contenuto del"autorizzazioni dell'account di servizio per l'agente della console" .

   b. Da Google Cloud, attiva Cloud Shell.

   c. Carica il file YAML che include le autorizzazioni richieste.

   d. Crea un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

      L'esempio seguente crea un ruolo denominato "connettore" a livello di progetto:

      ```
      gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
      ```

   "Documentazione di Google Cloud: creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Crea un account di servizio in Google Cloud e assegna il ruolo all'account di servizio:

   a. Dal servizio IAM e amministrazione, seleziona **Account di servizio > Crea account di servizio**.

   b. Inserisci i dettagli dell'account di servizio e seleziona **Crea e continua**.

   c. Seleziona il ruolo che hai appena creato.

   d. Completa i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

      "Documentazione di Google Cloud: creazione di un account di servizio"

3. Se si prevede di distribuire i sistemi Cloud Volumes ONTAP in progetti diversi da quello in cui risiede l'agente della console, sarà necessario fornire all'account di servizio dell'agente della console l'accesso a tali progetti.

   Ad esempio, supponiamo che l'agente Console si trovi nel progetto 1 e che si desideri creare sistemi Cloud Volumes ONTAP nel progetto 2. Sarà necessario concedere l'accesso all'account di servizio nel progetto 2.

   a. Dal servizio IAM e amministrazione, seleziona il progetto Google Cloud in cui desideri creare i sistemi

Cloud Volumes ONTAP .

b. Nella pagina **IAM**, seleziona **Concedi accesso** e fornisci i dettagli richiesti.
   - Inserisci l'email dell'account di servizio dell'agente della console.
   - Selezionare il ruolo personalizzato dell'agente della console.
   - Seleziona **Salva**.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Google Cloud"

Passaggio 5: impostare le autorizzazioni VPC condivise

Se si utilizza una VPC condivisa per distribuire risorse in un progetto di servizio, sarà necessario preparare le autorizzazioni.

Questa tabella è di riferimento e il tuo ambiente dovrebbe riflettere la tabella delle autorizzazioni una volta completata la configurazione IAM.

Visualizza le autorizzazioni VPC condivise

Identità	Creatore	Ospitato in	Autorizzazioni del progetto di servizio	Autorizzazioni del progetto host	Scopo
Account Google per distribuire l'agente	Costume	Progetto di servizio	"Politica di distribuzione degli agenti"	compute.networkUser	Distribuzione dell'agente nel progetto di servizio
account di servizio agente	Costume	Progetto di servizio	"Politica dell'account del servizio agente"	compute.networkUser deploymentmanager.editor	Distribuzione e manutenzione di Cloud Volumes ONTAP e dei servizi nel progetto di servizio
Account di servizio Cloud Volumes ONTAP	Costume	Progetto di servizio	membro storage.admin: account di servizio NetApp Console come serviceAccount.user	N / A	(Facoltativo) Per NetApp Cloud Tiering e NetApp Backup and Recovery
Agente di servizio delle API di Google	Google Cloud	Progetto di servizio	(Predefinito) Editor	compute.networkUser	Interagisce con le API di Google Cloud per conto della distribuzione. Consente alla Console di utilizzare la rete condivisa.
Account di servizio predefinito di Google Compute Engine	Google Cloud	Progetto di servizio	(Predefinito) Editor	compute.networkUser	Distribuisce istanze di Google Cloud e infrastrutture di elaborazione per conto della distribuzione. Consente alla Console di utilizzare la rete condivisa.

Note:

1. deploymentmanager.editor è necessario nel progetto host solo se non si passano regole del firewall alla distribuzione e si sceglie di lasciare che la Console le crei per conto proprio. Se non è specificata alcuna regola, la NetApp Console crea una distribuzione nel progetto host che contiene la regola del firewall VPC0.
2. firewall.create e firewall.delete sono necessari solo se non si passano regole del firewall alla distribuzione e si sceglie di lasciare che la Console le crei per conto proprio. Queste autorizzazioni si trovano nel file .yaml dell'account Console. Se si distribuisce una coppia HA utilizzando una VPC condivisa, queste autorizzazioni verranno utilizzate per creare le regole del firewall per VPC1, 2 e 3. Per tutte le altre distribuzioni, queste autorizzazioni verranno utilizzate anche per creare regole per VPC0.
3. Per Cloud Tiering, l'account del servizio di tiering deve avere il ruolo serviceAccount.user sull'account

del servizio, non solo a livello di progetto. Attualmente, se si assegna serviceAccount.user a livello di progetto, le autorizzazioni non vengono visualizzate quando si esegue una query sull'account di servizio con getIAMPolicy.

Passaggio 6: abilita le API di Google Cloud

Prima di poter distribuire i sistemi Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud, è necessario abilitare diverse API di Google Cloud.

Fare un passo

1. Abilita le seguenti API di Google Cloud nel tuo progetto:
   - API di Cloud Deployment Manager V2
   - API di registrazione cloud
   - API di Cloud Resource Manager
   - API di Compute Engine
   - API di gestione dell'identità e dell'accesso (IAM)
   - API del servizio di gestione delle chiavi cloud (KMS)

     (Obbligatorio solo se si prevede di utilizzare NetApp Backup and Recovery con chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK))

"Documentazione di Google Cloud: abilitazione delle API"

Passaggio 7: installare l'agente della console

Una volta completati i prerequisiti, puoi installare manualmente il software sul tuo host Linux.

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Privilegi di root per installare l'agente Console.
- Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.

  Dopo l'installazione è possibile configurare un server proxy, ma per farlo è necessario riavviare l'agente della console.

- Un certificato firmato da una CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

> Non è possibile impostare un certificato per un server proxy trasparente durante l'installazione manuale dell'agente Console. Se è necessario impostare un certificato per un server proxy trasparente, è necessario utilizzare la Console di manutenzione dopo l'installazione. Scopri di più su"Console di manutenzione dell'agente" .

Informazioni su questo compito

Il programma di installazione disponibile sul sito di supporto NetApp potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, l'agente Console si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Passi

1. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione fallirà.

2. Scarica il software dell'agente Console da "Sito di supporto NetApp" e quindi copiarlo sull'host Linux.

   Dovresti scaricare il programma di installazione dell'agente "online" pensato per l'uso nella tua rete o nel cloud.

3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

   Dove <versione> è la versione dell'agente Console scaricato.

4. Se si esegue l'installazione in un ambiente Government Cloud, disattivare i controlli di configurazione."Scopri come disattivare i controlli di configurazione per le installazioni manuali."
5. Eseguire lo script di installazione.

```
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   Se la tua rete richiede un proxy per l'accesso a Internet, dovrai aggiungere le informazioni sul proxy. È possibile aggiungere un proxy trasparente o esplicito. I parametri --proxy e --cacert sono facoltativi e non ti verrà chiesto di aggiungerli. Se si dispone di un server proxy, sarà necessario immettere i parametri come mostrato.

   Ecco un esempio di configurazione di un server proxy esplicito con un certificato firmato da una CA:

```
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   `--proxy`configura l'agente Console per utilizzare un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

   - http://indirizzo:porta
   - http://nome-utente:password@indirizzo:porta
   - http://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta
   - https://indirizzo:porta
   - https://nome-utente:password@indirizzo:porta

◦ https://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta

Notare quanto segue:

- L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
- Per un utente di dominio, è necessario utilizzare il codice ASCII per \ come mostrato sopra.
- L'agente Console non supporta nomi utente o password che includono il carattere @.
- Se la password include uno qualsiasi dei seguenti caratteri speciali, è necessario anteporre una barra rovesciata a tale carattere speciale: & o !

Per esempio:

http://bxpproxyuser:netapp1\!@indirizzo:3128

`--cacert`specifica un certificato firmato da una CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra l'agente della console e il server proxy. Questo parametro è obbligatorio per i server proxy HTTPS, i server proxy di intercettazione e i server proxy trasparenti.

+ Ecco un esempio di configurazione di un server proxy trasparente. Quando si configura un proxy trasparente, non è necessario definire il server proxy. Aggiungi solo un certificato firmato da una CA all'host dell'agente della console:

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

1. Se hai utilizzato Podman, dovrai modificare la porta aardvark-dns.
   a. Eseguire l'SSH sulla macchina virtuale dell'agente Console.
   b. Aprire il file podman */usr/share/containers/containers.conf* e modificare la porta scelta per il servizio DNS Aardvark. Ad esempio, cambialo in 54.

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
...
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful
bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services
should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
...
Esc:wq
```

   c. Riavviare la macchina virtuale dell'agente Console.
2. Attendi il completamento dell'installazione.

Al termine dell'installazione, il servizio agente della console (occm) viene riavviato due volte se è stato specificato un server proxy.

Se l'installazione non riesce, puoi visualizzare il report e i registri di installazione per aiutarti a risolvere i problemi."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

1. Aprire un browser Web da un host che dispone di una connessione alla macchina virtuale dell'agente Console e immettere il seguente URL:

   https://ipaddress

2. Dopo aver effettuato l'accesso, configura l'agente Console:

   a. Specificare l'organizzazione da associare all'agente Console.

   b. Inserisci un nome per il sistema.

   c. In **Stai utilizzando un ambiente protetto?** mantieni disattivata la modalità con restrizioni.

      È consigliabile disattivare la modalità limitata perché questi passaggi descrivono come utilizzare la Console in modalità standard. Dovresti abilitare la modalità limitata solo se disponi di un ambiente sicuro e desideri disconnettere questo account dai servizi backend. Se è così,"segui i passaggi per iniziare a utilizzare la NetApp Console in modalità limitata" .

   d. Seleziona **Iniziamo**.

      Se l'installazione non riesce, è possibile visualizzare i registri e un report per risolvere il problema."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

Se disponi di bucket Google Cloud Storage nello stesso account Google Cloud in cui hai creato l'agente Console, vedrai automaticamente un sistema Google Cloud Storage apparire nella pagina **Sistemi**. "Scopri come gestire Google Cloud Storage dalla NetApp Console"

Passaggio 8: fornire le autorizzazioni all'agente della console

È necessario fornire all'agente della console le autorizzazioni Google Cloud configurate in precedenza. Fornendo le autorizzazioni, l'agente della console può gestire i dati e l'infrastruttura di archiviazione in Google Cloud.

Passi

1. Vai al portale di Google Cloud e assegna l'account di servizio all'istanza VM dell'agente Console.

   "Documentazione di Google Cloud: modifica dell'account di servizio e degli ambiti di accesso per un'istanza"

2. Se desideri gestire le risorse in altri progetti Google Cloud, concedi l'accesso aggiungendo l'account di servizio con il ruolo di agente della console a quel progetto. Sarà necessario ripetere questo passaggio per ogni progetto.

Installa un agente in locale

Installare manualmente un agente Console in locale

Installa un agente Console in locale, quindi accedi e configuralo per farlo funzionare con

la tua organizzazione Console.

Se sei un utente VMWare, puoi utilizzare un OVA per installare un agente Console nel tuo VCenter."Scopri di più sull'installazione di un agente in un VCenter."

Prima di procedere all'installazione, è necessario assicurarsi che l'host (VM o host Linux) soddisfi i requisiti e che l'agente della console abbia accesso in uscita a Internet e alle reti di destinazione. Se intendi utilizzare i servizi dati NetApp o le opzioni di archiviazione cloud come Cloud Volumes ONTAP, dovrai creare credenziali nel tuo provider cloud da aggiungere alla Console, in modo che l'agente della Console possa eseguire azioni nel cloud per tuo conto.

Prepararsi all'installazione dell'agente Console

Prima di installare un agente Console, è necessario assicurarsi di disporre di un computer host che soddisfi i requisiti di installazione. Sarà inoltre necessario collaborare con l'amministratore di rete per garantire che l'agente della console abbia accesso in uscita agli endpoint richiesti e alle connessioni alle reti di destinazione.

Requisiti dell'host dell'agente della console di revisione

Eseguire l'agente Console su un host x86 che soddisfi i requisiti di sistema operativo, RAM e porta. Prima di installare l'agente Console, assicurati che il tuo host soddisfi questi requisiti.

L'agente della console riserva l'intervallo UID e GID da 19000 a 19200. Questo intervallo è fisso e non può essere modificato. Se un software di terze parti sul tuo host utilizza UID o GID compresi in questo intervallo, l'installazione dell'agente non andrà a buon fine. NetApp consiglia di utilizzare un host privo di software di terze parti per evitare conflitti.

Host dedicato

L'agente Console non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato. L'host può avere qualsiasi architettura che soddisfi i seguenti requisiti di dimensione:

- CPU: 8 core o 8 vCPU
- RAM: 32 GB
- Spazio su disco: si consigliano 165 GB per l'host, con i seguenti requisiti di partizione:
  - `/opt`: Devono essere disponibili 120 GiB di spazio

    L'agente utilizza `/opt` per installare il `/opt/application/netapp` directory e il suo contenuto.

  - `/var`: Devono essere disponibili 40 GiB di spazio

    L'agente della console richiede questo spazio in `/var` perché Docker o Podman sono progettati per creare i contenitori all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno contenitori nel `/var/lib/containers/storage` elenco. I montaggi esterni o i collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.

Ipervisore

È richiesto un hypervisor bare metal o hosted certificato per eseguire un sistema operativo supportato.

Requisiti del sistema operativo e del contenitore

L'agente Console è supportato con i seguenti sistemi operativi quando si utilizza la Console in modalità standard o in modalità limitata. Prima di installare l'agente è necessario uno strumento di orchestrazione dei

container.

Sistema operativo	Versioni del sistema operativo supportate	Versioni dell'agente supportate	Strumento contenitore richiesto	SELinux a
Red Hat Enterprise Linux	da 9,1 a 9,4 da 8,6 a 8,10 • Solo versioni in lingua inglese. • L'host deve essere registrato presso Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione dell'agente.	3.9.50 o versione successiva con la Console in modalità standard o modalità limitata	Podman versione 4.6.1 o 4.9.4 Visualizza i requisiti di configurazione di Podman .	Supportato in modalità di applicazione o modalità permissiva • La gestione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP NON è supportata dagli agenti che hanno SELinux abilitato sul sistema operativo.
Ubuntu	24,04 LTS	3.9.45 o versione successiva con la NetApp Console in modalità standard o in modalità limitata	Docker Engine dalla versione 23.06 alla 28.0.0.	Non supportato

Configurare l'accesso alla rete per l'agente della console

Configurare l'accesso alla rete per garantire che l'agente della console possa gestire le risorse. Richiede connessioni alle reti di destinazione e accesso Internet in uscita a endpoint specifici.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dai computer quando si utilizza la NetApp Console basata sul Web

I computer che accedono alla Console da un browser Web devono avere la possibilità di contattare più endpoint. Sarà necessario utilizzare la Console per configurare l'agente della Console e per l'utilizzo quotidiano della Console.

"Preparare la rete per la console NetApp" .

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Un agente Console installato in sede non può gestire le risorse in Google Cloud. Se vuoi gestire le risorse di Google Cloud, devi installare un agente in Google Cloud.

AWS

Quando l'agente Console è installato in locale, necessita dell'accesso di rete ai seguenti endpoint AWS per gestire i sistemi NetApp (ad esempio Cloud Volumes ONTAP) distribuiti in AWS.

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • Formazione delle nuvole • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • Servizio di archiviazione semplice (S3)	Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS"
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Azzurro

Quando l'agente Console è installato in locale, necessita dell'accesso di rete ai seguenti endpoint di Azure per gestire i sistemi NetApp (ad esempio Cloud Volumes ONTAP) distribuiti in Azure.

Punti finali	Scopo
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni di Azure Cina.
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .

Punti finali	Scopo
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è

necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Crea autorizzazioni cloud per l'agente della console per AWS o Azure

Se si desidera utilizzare i servizi dati NetApp in AWS o Azure con un agente Console locale, è necessario configurare le autorizzazioni nel provider cloud e quindi aggiungere le credenziali all'agente Console dopo averlo installato.

Per gestire tutte le risorse presenti in Google Cloud, è necessario installare l'agente Console.

AWS

Quando l'agente Console è installato in locale, è necessario fornire alla Console le autorizzazioni AWS aggiungendo le chiavi di accesso per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste.

È necessario utilizzare questo metodo di autenticazione se l'agente Console è installato in locale. Non è possibile utilizzare un ruolo IAM.

Passi

1. Accedi alla console AWS e vai al servizio IAM.
2. Crea una policy:

   a. Selezionare **Criteri > Crea criterio**.

   b. Seleziona **JSON** e copia e incolla il contenuto del"Criterio IAM per l'agente della console" .

   c. Completare i passaggi rimanenti per creare la policy.

      A seconda dei servizi dati NetApp che intendi utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

   Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di dimensione dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sui criteri IAM per l'agente della console" .

3. Associare i criteri a un utente IAM.
   - "Documentazione AWS: creazione di ruoli IAM"
   - "Documentazione AWS: aggiunta e rimozione di policy IAM"
4. Assicurarsi che l'utente disponga di una chiave di accesso che è possibile aggiungere alla NetApp Console dopo aver installato l'agente della console.

Risultato

Ora dovresti avere le chiavi di accesso per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste. Dopo aver installato l'agente Console, associare queste credenziali all'agente Console dalla Console.

Azzurro

Quando l'agente Console è installato in locale, è necessario fornire all'agente Console le autorizzazioni di Azure impostando un'entità servizio in Microsoft Entra ID e ottenendo le credenziali di Azure necessarie all'agente Console.

Creare un'applicazione Microsoft Entra per il controllo degli accessi basato sui ruoli

1. Assicurati di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e per assegnare l'applicazione a un ruolo.

   Per i dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure: autorizzazioni richieste"

2. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.



3. Nel menu, seleziona **Registrazioni app**.
4. Selezionare **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli sull'applicazione:
   - **Nome**: inserisci un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: seleziona un tipo di account (qualsiasi funzionerà con la NetApp Console).
   - **URI di reindirizzamento**: puoi lasciare vuoto questo campo.
6. Seleziona **Registrati**.

   Hai creato l'applicazione AD e il servizio principale.

Assegnare l'applicazione a un ruolo

1. Crea un ruolo personalizzato:

   Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

   a. Copia il contenuto del"autorizzazioni di ruolo personalizzate per l'agente della console" e salvarli in un file JSON.

   b. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di sottoscrizione di Azure all'ambito assegnabile.

      È necessario aggiungere l'ID per ogni sottoscrizione di Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP .

      Esempio

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

      I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

- Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.
- Carica il file JSON.



- Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Ora dovresti avere un ruolo personalizzato denominato Operatore Console che puoi assegnare alla macchina virtuale dell'agente Console.

2. Assegnare l'applicazione al ruolo:

   a. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Sottoscrizioni**.
   b. Seleziona l'abbonamento.
   c. Selezionare **Controllo accessi (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo**.
   d. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e seleziona **Avanti**.
   e. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:

      - Mantieni selezionato **Utente, gruppo o entità servizio**.
      - Seleziona **Seleziona membri**.



- Cerca il nome dell'applicazione.

  Ecco un esempio:



- Selezionare l'applicazione e fare clic su **Seleziona**.
- Selezionare **Avanti**.

f. Seleziona **Revisiona + assegna**.

L'entità servizio ora dispone delle autorizzazioni di Azure necessarie per distribuire l'agente della console.

Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni di Azure, è necessario associare l'entità servizio a ciascuna di tali sottoscrizioni. Nella NetApp Console, puoi selezionare l'abbonamento che desideri utilizzare durante la distribuzione Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere autorizzazioni API di gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Selezionare **Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione**.

3. In **API Microsoft**, seleziona **Azure Service Management**.



4. Selezionare **Accedi ad Azure Service Management come utenti dell'organizzazione** e quindi selezionare **Aggiungi autorizzazioni**.



Ottieni l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Copiare l'**ID applicazione (client)** e l'**ID directory (tenant)**.



Quando si aggiunge l'account Azure alla console, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. La console utilizza gli ID per effettuare l'accesso in modo programmatico.

Crea un segreto client

1. Aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.
2. Seleziona **Registrazioni app** e seleziona la tua applicazione.
3. Selezionare **Certificati e segreti > Nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Selezionare **Aggiungi**.
6. Copia il valore del segreto client.



Installare manualmente un agente Console

Quando si installa manualmente un agente Console, è necessario preparare l'ambiente della macchina in modo che soddisfi i requisiti. Avrai bisogno di un computer Linux e dovrai installare Podman o Docker, a seconda del tuo sistema operativo Linux.

Installa Podman o Docker Engine

A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare l'agente è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.

- Podman è richiesto per Red Hat Enterprise Linux 8 e 9.

  Visualizza le versioni di Podman supportate .

- Docker Engine è richiesto per Ubuntu.

  Visualizza le versioni supportate di Docker Engine .

Esempio 4. Passi

Podman

Per installare e configurare Podman, segui questi passaggi:

- Abilita e avvia il servizio podman.socket
- Installa python3
- Installa il pacchetto podman-compose versione 1.0.6
- Aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH
- Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi Aardvark DNS anziché CNI

Dopo aver installato l'agente, regolare la porta aardvark-dns (predefinita: 53) per evitare conflitti di porta DNS. Seguire le istruzioni per configurare la porta.

Passi

1. Rimuovere il pacchetto podman-docker se è installato sull'host.

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. Installa Podman.

   È possibile ottenere Podman dai repository ufficiali di Red Hat Enterprise Linux.

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

3. Abilitare e avviare il servizio podman.socket.

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. Installa python3.

```
sudo dnf install python3
```

5. Installa il pacchetto repository EPEL se non è già disponibile sul tuo sistema.
6. Se si utilizza Red Hat Enterprise:

   Questo passaggio è necessario perché podman-compose è disponibile nel repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
   ```

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
   ```

7. Installa il pacchetto podman-compose 1.0.6.

   ```
   sudo dnf install podman-compose-1.0.6
   ```

   > Utilizzando il `dnf install` il comando soddisfa il requisito per aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH. Il comando di installazione aggiunge podman-compose a /usr/bin, che è già incluso nel `secure_path` opzione sull'host.

8. Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi NetAvark con Aardvark DNS anziché CNI.

   a. Controlla se il tuo networkBackend è impostato su CNI eseguendo il seguente comando:

      ```
      podman info | grep networkBackend
      ```

   b. Se networkBackend è impostato su `CNI` , dovrai cambiarlo in `netavark` .

   c. Installare `netavark` E `aardvark-dns` utilizzando il seguente comando:

      ```
      dnf install aardvark-dns netavark
      ```

   d. Apri il `/etc/containers/containers.conf` file e modificare l'opzione network_backend per utilizzare "netavark" invece di "cni".

   Se `/etc/containers/containers.conf` non esiste, apportare le modifiche alla configurazione

```
/usr/share/containers/containers.conf .
```

9. Riavvia Podman.

```
systemctl restart podman
```

10. Verificare che networkBackend sia ora modificato in "netavark" utilizzando il seguente comando:

```
podman info | grep networkBackend
```

Motore Docker

Per installare Docker Engine, seguire la documentazione di Docker.

Passi

1. "Visualizza le istruzioni di installazione da Docker"

   Segui i passaggi per installare una versione supportata di Docker Engine. Non installare la versione più recente, poiché non è supportata dalla Console.

2. Verificare che Docker sia abilitato e in esecuzione.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Installare manualmente l'agente Console

Scarica e installa il software dell'agente Console su un host Linux esistente in locale.

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Privilegi di root per installare l'agente Console.
- Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.

  Dopo l'installazione è possibile configurare un server proxy, ma per farlo è necessario riavviare l'agente della console.

- Un certificato firmato da una CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

> Non è possibile impostare un certificato per un server proxy trasparente durante l'installazione manuale dell'agente Console. Se è necessario impostare un certificato per un server proxy trasparente, è necessario utilizzare la Console di manutenzione dopo l'installazione. Scopri di più su"Console di manutenzione dell'agente" .

Informazioni su questo compito

Il programma di installazione disponibile sul sito di supporto NetApp potrebbe essere una versione precedente.

Dopo l'installazione, l'agente Console si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Passi

1. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione fallirà.

2. Scarica il software dell'agente Console da "Sito di supporto NetApp" e quindi copiarlo sull'host Linux.

   Dovresti scaricare il programma di installazione dell'agente "online" pensato per l'uso nella tua rete o nel cloud.

3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

   Dove <versione> è la versione dell'agente Console scaricato.

4. Se si esegue l'installazione in un ambiente Government Cloud, disattivare i controlli di configurazione."Scopri come disattivare i controlli di configurazione per le installazioni manuali."
5. Eseguire lo script di installazione.

```
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   Se la tua rete richiede un proxy per l'accesso a Internet, dovrai aggiungere le informazioni sul proxy. È possibile aggiungere un proxy trasparente o esplicito. I parametri --proxy e --cacert sono facoltativi e non ti verrà chiesto di aggiungerli. Se si dispone di un server proxy, sarà necessario immettere i parametri come mostrato.

   Ecco un esempio di configurazione di un server proxy esplicito con un certificato firmato da una CA:

```
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   `--proxy`configura l'agente Console per utilizzare un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

   - http://indirizzo:porta
   - http://nome-utente:password@indirizzo:porta
   - http://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta

- https://indirizzo:porta
- https://nome-utente:password@indirizzo:porta
- https://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta

  Notare quanto segue:

  - L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
  - Per un utente di dominio, è necessario utilizzare il codice ASCII per \ come mostrato sopra.
  - L'agente Console non supporta nomi utente o password che includono il carattere @.
  - Se la password include uno qualsiasi dei seguenti caratteri speciali, è necessario anteporre una barra rovesciata a tale carattere speciale: & o !

    Per esempio:

http://bxpproxyuser:netapp1\!@indirizzo:3128

`--cacert`specifica un certificato firmato da una CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra l'agente della console e il server proxy. Questo parametro è obbligatorio per i server proxy HTTPS, i server proxy di intercettazione e i server proxy trasparenti.

+ Ecco un esempio di configurazione di un server proxy trasparente. Quando si configura un proxy trasparente, non è necessario definire il server proxy. Aggiungi solo un certificato firmato da una CA all'host dell'agente della console:

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

1. Se hai utilizzato Podman, dovrai modificare la porta aardvark-dns.
   a. Eseguire l'SSH sulla macchina virtuale dell'agente Console.
   b. Aprire il file podman */usr/share/containers/containers.conf* e modificare la porta scelta per il servizio DNS Aardvark. Ad esempio, cambialo in 54.

      ```
      vi /usr/share/containers/containers.conf
      ...
      # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful
      bridge
      # mode and dns enabled.
      # Using an alternate port might be useful if other DNS services
      should
      # run on the machine.
      #
      dns_bind_port = 54
      ...
      Esc:wq
      ```

c. Riavviare la macchina virtuale dell'agente Console.

Cosa succederà adesso?

Sarà necessario registrare l'agente Console nella NetApp Console.

Registrare l'agente della console con NetApp Console

Accedi alla Console e associa l'agente della Console alla tua organizzazione. La modalità di accesso dipende dalla modalità in cui si utilizza la Console. Se si utilizza la Console in modalità standard, è possibile effettuare l'accesso tramite il sito Web SaaS. Se si utilizza la Console in modalità limitata, è necessario effettuare l'accesso localmente dall'host dell'agente della Console.

Passi

1. Aprire un browser Web e immettere l'URL dell'host dell'agente della console:

   L'URL dell'host della console può essere un localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell'host. Ad esempio, se l'agente della console si trova nel cloud pubblico senza un indirizzo IP pubblico, è necessario immettere un indirizzo IP privato da un host che ha una connessione all'host dell'agente della console.

2. Registrati o accedi.
3. Dopo aver effettuato l'accesso, configura la Console:
   a. Specificare l'organizzazione della console da associare all'agente della console.
   b. Inserisci un nome per il sistema.
   c. In **Stai utilizzando un ambiente protetto?** mantieni disattivata la modalità con restrizioni.

      La modalità limitata non è supportata quando l'agente Console è installato in locale.

   d. Seleziona **Iniziamo**.

Fornire le credenziali del provider cloud alla NetApp Console

Dopo aver installato e configurato l'agente Console, aggiungi le tue credenziali cloud in modo che l'agente Console disponga delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS o Azure.

AWS

Prima di iniziare

Se hai appena creato queste credenziali AWS, potrebbero volerci alcuni minuti prima che siano disponibili. Attendi qualche minuto prima di aggiungere le credenziali alla Console.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
   a. **Posizione delle credenziali**: seleziona *Amazon Web Services > Agente.
   b. **Definisci credenziali**: inserisci una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
   c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Ora puoi andare al "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.

Azzurro

Prima di iniziare

Se hai appena creato queste credenziali di Azure, potrebbero volerci alcuni minuti prima che siano disponibili. Attendi qualche minuto prima di aggiungere le credenziali all'agente della console.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
   a. **Posizione delle credenziali**: selezionare **Microsoft Azure > Agente**.
   b. **Definisci credenziali**: immetti le informazioni sull'entità servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID applicazione (client)
      - ID directory (tenant)
      - Segreto del cliente
   c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Risultato

L'agente della console ora dispone delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per tuo conto. Ora puoi andare al "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.

Installa un agente Console in locale utilizzando VCenter

Se sei un utente VMWare, puoi utilizzare un OVA per installare un agente Console nel tuo VCenter. Il download dell'OVA o l'URL sono disponibili tramite la NetApp Console.

Quando si installa un agente Console con gli strumenti VCenter, è possibile utilizzare la console Web della VM per eseguire attività di manutenzione."Scopri di più sulla console VM per l'agente."

Prepararsi all'installazione dell'agente Console

Prima dell'installazione, assicurati che l'host della VM soddisfi i requisiti e che l'agente della console possa accedere a Internet e alle reti di destinazione. Per utilizzare i servizi dati NetApp o Cloud Volumes ONTAP, creare le credenziali del provider cloud affinché l'agente della console esegua azioni per tuo conto.

Requisiti dell'host dell'agente della console di revisione

Prima di installare l'agente Console, assicurarsi che il computer host soddisfi i requisiti di installazione.

- CPU: 8 core o 8 vCPU
- RAM: 32 GB
- Spazio su disco: 165 GB (con provisioning spesso)
- vSphere 7.0 o versione successiva
- Host ESXi 7.03 o superiore

Installare l'agente in un ambiente vCenter anziché direttamente su un host ESXi.

Configurare l'accesso alla rete per l'agente della console

Collaborare con l'amministratore di rete per garantire che l'agente della console abbia accesso in uscita agli endpoint richiesti e alle connessioni alle reti di destinazione.

Connessioni alle reti di destinazione

L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.

Endpoint contattati dai computer quando si utilizza la NetApp Console basata sul Web

I computer che accedono alla Console da un browser Web devono avere la possibilità di contattare più endpoint. Sarà necessario utilizzare la Console per configurare l'agente della Console e per l'utilizzo quotidiano della Console.

"Preparare la rete per la console NetApp" .

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Non è possibile gestire le risorse in Google Cloud con un agente Console installato in sede. Per gestire le risorse di Google Cloud, installa un agente in Google Cloud.

AWS

Quando l'agente Console è installato in locale, necessita dell'accesso di rete ai seguenti endpoint AWS per gestire i sistemi NetApp (ad esempio Cloud Volumes ONTAP) distribuiti in AWS.

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.

Punti finali	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • Formazione delle nuvole • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • Servizio di archiviazione semplice (S3)	Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS"
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Azzurro

Quando l'agente Console è installato in locale, necessita dell'accesso di rete ai seguenti endpoint di Azure per gestire i sistemi NetApp (ad esempio Cloud Volumes ONTAP) distribuiti in Azure.

Punti finali	Scopo
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni di Azure Cina.
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .

Punti finali	Scopo
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è

necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Crea autorizzazioni cloud per l'agente della console per AWS o Azure

Se si desidera utilizzare i servizi dati NetApp in AWS o Azure con un agente Console locale, è necessario configurare le autorizzazioni nel provider cloud in modo da poter aggiungere le credenziali all'agente Console dopo averlo installato.

Non è possibile gestire le risorse in Google Cloud con un agente Console installato in sede. Se vuoi gestire le risorse di Google Cloud, devi installare un agente in Google Cloud.

AWS

Per gli agenti della console in locale, fornire le autorizzazioni AWS aggiungendo le chiavi di accesso utente IAM.

Utilizzare le chiavi di accesso utente IAM per gli agenti della console locale; i ruoli IAM non sono supportati per gli agenti della console locale.

Passi

1. Accedi alla console AWS e vai al servizio IAM.
2. Crea una policy:

   a. Selezionare **Criteri > Crea criterio**.

   b. Seleziona **JSON** e copia e incolla il contenuto del"Criterio IAM per l'agente della console" .

   c. Completare i passaggi rimanenti per creare la policy.

      A seconda dei servizi dati NetApp che intendi utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

   Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di dimensione dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sui criteri IAM per l'agente della console" .

3. Associare i criteri a un utente IAM.
   - "Documentazione AWS: creazione di ruoli IAM"
   - "Documentazione AWS: aggiunta e rimozione di policy IAM"
4. Assicurarsi che l'utente disponga di una chiave di accesso che è possibile aggiungere alla NetApp Console dopo aver installato l'agente della console.

Risultato

Ora dovresti disporre delle chiavi di accesso utente IAM con le autorizzazioni richieste. Dopo aver installato l'agente Console, associa queste credenziali all'agente Console dalla Console.

Azzurro

Quando l'agente Console è installato in locale, è necessario concedere all'agente Console le autorizzazioni di Azure impostando un'entità servizio in Microsoft Entra ID e ottenendo le credenziali di Azure necessarie all'agente Console.

Creare un'applicazione Microsoft Entra per il controllo degli accessi basato sui ruoli

1. Assicurati di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e per assegnare l'applicazione a un ruolo.

   Per i dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure: autorizzazioni richieste"

2. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.



3. Nel menu, seleziona **Registrazioni app**.
4. Selezionare **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli sull'applicazione:
   - **Nome**: inserisci un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: seleziona un tipo di account (qualsiasi funzionerà con la NetApp Console).
   - **URI di reindirizzamento**: puoi lasciare vuoto questo campo.
6. Seleziona **Registrati**.

   Hai creato l'applicazione AD e il servizio principale.

Assegnare l'applicazione a un ruolo

1. Crea un ruolo personalizzato:

   Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

   a. Copia il contenuto del"autorizzazioni di ruolo personalizzate per l'agente della console" e salvarli in un file JSON.

   b. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di sottoscrizione di Azure all'ambito assegnabile.

      È necessario aggiungere l'ID per ogni sottoscrizione di Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP .

      Esempio

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

      I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

- Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.
- Carica il file JSON.



- Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Ora dovresti avere un ruolo personalizzato denominato Operatore Console che puoi assegnare alla macchina virtuale dell'agente Console.

2. Assegnare l'applicazione al ruolo:

   a. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Sottoscrizioni**.
   b. Seleziona l'abbonamento.
   c. Selezionare **Controllo accessi (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo**.
   d. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e seleziona **Avanti**.
   e. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:

      - Mantieni selezionato **Utente, gruppo o entità servizio**.
      - Seleziona **Seleziona membri**.



- Cerca il nome dell'applicazione.

  Ecco un esempio:



- Selezionare l'applicazione e fare clic su **Seleziona**.
- Selezionare **Avanti**.

f. Seleziona **Revisiona + assegna**.

L'entità servizio ora dispone delle autorizzazioni di Azure necessarie per distribuire l'agente della console.

Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni di Azure, è necessario associare l'entità servizio a ciascuna di tali sottoscrizioni. Nella NetApp Console, puoi selezionare l'abbonamento che desideri utilizzare durante la distribuzione Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere autorizzazioni API di gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Selezionare **Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione**.

3. In **API Microsoft**, seleziona **Azure Service Management**.



4. Selezionare **Accedi ad Azure Service Management come utenti dell'organizzazione** e quindi selezionare **Aggiungi autorizzazioni**.



Ottieni l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Copiare l'**ID applicazione (client)** e l'**ID directory (tenant)**.



Quando si aggiunge l'account Azure alla console, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. La console utilizza gli ID per effettuare l'accesso in modo programmatico.

Crea un segreto client

1. Aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.
2. Seleziona **Registrazioni app** e seleziona la tua applicazione.
3. Selezionare **Certificati e segreti > Nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Selezionare **Aggiungi**.
6. Copia il valore del segreto client.



Installa un agente Console nel tuo ambiente VCenter

NetApp supporta l'installazione dell'agente Console nel tuo ambiente VCenter. Il file OVA include un'immagine VM preconfigurata che puoi distribuire nel tuo ambiente VMware. È possibile scaricare un file o distribuire un URL direttamente dalla NetApp Console. Include il software dell'agente Console e un certificato autofirmato.

Scarica l'OVA o copia l'URL

Scarica l'OVA o copia l'URL dell'OVA direttamente dalla NetApp Console.

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona **Distribuisci agente > In locale**.
3. Seleziona **Con OVA**.
4. Scegli se scaricare l'OVA o copiare l'URL da utilizzare in VCenter.

Distribuisci l'agente nel tuo VCenter

Accedi al tuo ambiente VCenter per distribuire l'agente.

Passi

1. Carica il certificato autofirmato tra i tuoi certificati attendibili se il tuo ambiente lo richiede. Dopo l'installazione, sostituire questo certificato."Scopri come sostituire il certificato autofirmato."
2. Distribuire l'OVA dalla libreria dei contenuti o dal sistema locale.

Dal sistema locale	Dalla libreria dei contenuti
a. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Distribuisci modello OVF…**. b. Scegliere il file OVA dall'URL o andare alla sua posizione, quindi selezionare **Avanti**.	a. Vai alla tua libreria di contenuti e seleziona l'OVA dell'agente Console. b. Seleziona **Azioni** > **Nuova VM da questo modello**

3. Completare la procedura guidata Distribuisci modello OVF per distribuire l'agente della console.
4. Selezionare un nome e una cartella per la VM, quindi selezionare **Avanti**.
5. Selezionare una risorsa di elaborazione, quindi selezionare **Avanti**.
6. Esaminare i dettagli del modello, quindi selezionare **Avanti**.
7. Accettare il contratto di licenza, quindi selezionare **Avanti**.
8. Scegli il tipo di configurazione proxy che desideri utilizzare: proxy esplicito, proxy trasparente o nessun proxy.
9. Selezionare il datastore in cui si desidera distribuire la VM, quindi selezionare **Avanti**. Assicurati che

soddisfi i requisiti dell'host.

10. Selezionare la rete a cui si desidera connettere la VM, quindi selezionare **Avanti**. Assicurarsi che la rete sia IPv4 e che disponga di accesso Internet in uscita verso gli endpoint richiesti.
11. nella finestra **Personalizza modello**, compila i seguenti campi:
    - **Informazioni proxy**
      - Se hai selezionato un proxy esplicito, inserisci il nome host o l'indirizzo IP del server proxy e il numero di porta, nonché il nome utente e la password.
      - Se hai selezionato un proxy trasparente, carica il relativo certificato.
    - **Configurazione della macchina virtuale**
      - **Salta controllo configurazione**: questa casella di controllo è deselezionata per impostazione predefinita, il che significa che l'agente esegue un controllo della configurazione per convalidare l'accesso alla rete.
        - NetApp consiglia di lasciare questa casella deselezionata in modo che l'installazione includa un controllo della configurazione dell'agente. Il controllo della configurazione verifica che l'agente abbia accesso alla rete agli endpoint richiesti. Se la distribuzione non riesce a causa di problemi di connettività, è possibile accedere al report di convalida e ai registri dall'host dell'agente. In alcuni casi, se sei sicuro che l'agente abbia accesso alla rete, puoi scegliere di saltare il controllo. Ad esempio, se stai ancora utilizzando il"punti finali precedenti" utilizzato per gli aggiornamenti degli agenti, la convalida fallisce con un errore. Per evitare ciò, selezionare la casella di controllo per installare senza controllo di convalida. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" .
      - **Password di manutenzione**: Imposta la password per `maint` utente che consente l'accesso alla console di manutenzione dell'agente.
      - **Server NTP**: specificare uno o più server NTP per la sincronizzazione dell'ora.
      - **Nome host**: imposta il nome host per questa VM. Non deve includere il dominio di ricerca. Ad esempio, un FQDN di console10.searchdomain.company.com dovrebbe essere inserito come console10.
      - **DNS primario**: specifica il server DNS primario da utilizzare per la risoluzione dei nomi.
      - **DNS secondario**: specifica il server DNS secondario da utilizzare per la risoluzione dei nomi.
      - Domini di ricerca: specifica il nome del dominio di ricerca da utilizzare durante la risoluzione del nome host. Ad esempio, se il nome di dominio completo è console10.searchdomain.company.com, immettere searchdomain.company.com.
      - **Indirizzo IPv4**: l'indirizzo IP mappato sul nome host.
      - **Maschera di sottorete IPv4**: la maschera di sottorete per l'indirizzo IPv4.
      - **Indirizzo gateway IPv4**: l'indirizzo gateway per l'indirizzo IPv4.
12. Selezionare **Avanti**.
13. Rivedi i dettagli nella finestra **Pronto per il completamento**, seleziona **Fine**.

    La barra delle applicazioni di vSphere mostra l'avanzamento della distribuzione dell'agente della console.

14. Accendere la macchina virtuale.

> Se la distribuzione non riesce, è possibile accedere al report di convalida e ai registri dall'host dell'agente."Scopri come risolvere i problemi di installazione."

Registrare l’agente della console con NetApp Console

Accedi alla Console e associa l’agente della Console alla tua organizzazione. La modalità di accesso dipende dalla modalità in cui si utilizza la Console. Se si utilizza la Console in modalità standard, è possibile effettuare l’accesso tramite il sito Web SaaS. Se si utilizza la Console in modalità riservata o privata, è necessario effettuare l’accesso localmente dall’host dell’agente della Console.

Passi

1. Aprire un browser Web e immettere l’URL dell’host dell’agente della console:

   L’URL dell’host della console può essere un localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell’host. Ad esempio, se l’agente della console si trova nel cloud pubblico senza un indirizzo IP pubblico, è necessario immettere un indirizzo IP privato da un host che ha una connessione all’host dell’agente della console.

2. Registrati o accedi.
3. Dopo aver effettuato l’accesso, configura la Console:
   a. Specificare l’organizzazione della console da associare all’agente della console.
   b. Inserisci un nome per il sistema.
   c. In **Stai utilizzando un ambiente protetto?** mantieni disattivata la modalità con restrizioni.

      La modalità limitata non è supportata quando l’agente Console è installato in locale.

   d. Seleziona **Iniziamo**.

Aggiungere le credenziali del provider cloud alla console

Dopo aver installato e configurato l’agente Console, aggiungi le tue credenziali cloud in modo che l’agente Console disponga delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS o Azure.

AWS

Prima di iniziare

Se hai appena creato queste credenziali AWS, potrebbero volerci alcuni minuti prima che siano disponibili. Attendi qualche minuto prima di aggiungere le credenziali alla Console.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
   a. **Posizione delle credenziali**: seleziona *Amazon Web Services > Agente.
   b. **Definisci credenziali**: inserisci una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
   c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Ora puoi andare al "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.

Azzurro

Prima di iniziare

Se hai appena creato queste credenziali di Azure, potrebbero volerci alcuni minuti prima che siano disponibili. Attendi qualche minuto prima di aggiungere le credenziali all'agente della console.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
   a. **Posizione delle credenziali**: selezionare **Microsoft Azure > Agente**.
   b. **Definisci credenziali**: immetti le informazioni sull'entità servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID applicazione (client)
      - ID directory (tenant)
      - Segreto del cliente
   c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Risultato

L'agente della console ora dispone delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per tuo conto. Ora puoi andare al "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.

Iscriviti a NetApp Intelligent Services (modalità standard)

Abbonati a NetApp Intelligent Services dal marketplace del tuo provider cloud per pagare i servizi dati a una tariffa oraria (PAYGO) o tramite un contratto annuale. Se hai acquistato una licenza da NetApp (BYOL), devi anche abbonarti all'offerta del

marketplace. L’addebito avviene sempre per primo sulla tua licenza, ma ti verrà addebitata la tariffa oraria se superi la capacità consentita o se scade il termine della licenza.

Un abbonamento al marketplace consente di addebitare i seguenti servizi dati NetApp :

- NetApp Backup and Recovery
- Cloud Volumes ONTAP
- NetApp Cloud Tiering
- NetApp Ransomware Resilience
- NetApp Disaster Recovery

NetApp Data Classification è abilitato tramite l’abbonamento, ma l’utilizzo della classificazione è gratuito.

Prima di iniziare

Per potersi iscrivere ai servizi dati, è necessario aver già distribuito un agente Console. È necessario associare un abbonamento al marketplace alle credenziali cloud connesse a un agente della console.

AWS

Il seguente video mostra i passaggi per abbonarsi a NetApp Intelligent Services da AWS Marketplace:

Iscriviti a NetApp Intelligent Services da AWS Marketplace

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali associate a un agente della console, quindi selezionare **Configura abbonamento**.

   È necessario selezionare le credenziali associate a un agente Console. Non è possibile associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate alla NetApp Console.



4. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, seleziona l'abbonamento dall'elenco a discesa e seleziona **Configura**.
5. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > Continua** e segui i passaggi indicati in AWS Marketplace:

   a. Seleziona **Visualizza opzioni di acquisto**.

   b. Seleziona **Iscriviti**.

   c. Seleziona **Configura il tuo account**.

      Verrai reindirizzato alla NetApp Console.

   d. Dalla pagina **Assegnazione abbonamento**:

      - Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.
      - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

        La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

   Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.

- Seleziona **Salva**.

Azzurro

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali associate a un agente della console, quindi selezionare **Configura abbonamento**.

   È necessario selezionare le credenziali associate a un agente Console. Non è possibile associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate alla NetApp Console.

4. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, seleziona l'abbonamento dall'elenco a discesa e seleziona **Configura**.
5. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > Continua** e segui i passaggi in Azure Marketplace:

   a. Se richiesto, accedi al tuo account Azure.
   b. Seleziona **Iscriviti**.
   c. Compila il modulo e seleziona **Iscriviti**.
   d. Una volta completato il processo di sottoscrizione, seleziona **Configura account ora**.

      Verrai reindirizzato alla NetApp Console.

   e. Dalla pagina **Assegnazione abbonamento**:

      - Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.
      - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

        La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

      Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.

      - Seleziona **Salva**.

        Il video seguente mostra i passaggi per abbonarsi da Azure Marketplace:

   Iscriviti a NetApp Intelligent Services da Azure Marketplace

Google Cloud

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > *Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.

3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali associate a un agente della console, quindi selezionare **Configura abbonamento**. +necessario nuovo screenshot
(TS)



4. Per configurare un abbonamento esistente con le credenziali selezionate, seleziona un progetto Google Cloud e un abbonamento dall'elenco a discesa, quindi seleziona **Configura**.



5. Se non hai ancora un abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > Continua** e segui i passaggi indicati in Google Cloud Marketplace.

Prima di completare i passaggi seguenti, assicurati di disporre sia dei privilegi di amministratore della fatturazione nel tuo account Google Cloud sia di un accesso alla NetApp Console .

a. Dopo essere stato reindirizzato al "Pagina NetApp Intelligent Services su Google Cloud Marketplace" , assicurati che nel menu di navigazione in alto sia selezionato il progetto corretto.



b. Seleziona **Iscriviti**.
c. Seleziona l'account di fatturazione appropriato e accetta i termini e le condizioni.
d. Seleziona **Iscriviti**.

   Questo passaggio invia la richiesta di trasferimento a NetApp.

e. Nella finestra di dialogo pop-up, seleziona **Registrati con NetApp, Inc.**

   Questo passaggio deve essere completato per collegare l'abbonamento a Google Cloud all'organizzazione o all'account della Console. Il processo di collegamento di un abbonamento non sarà completato finché non verrai reindirizzato da questa pagina e non accederai alla Console.



f. Completa i passaggi nella pagina **Assegnazione abbonamento**:

> Se qualcuno della tua organizzazione ha già un abbonamento al marketplace dal tuo account di fatturazione, verrai reindirizzato a "la pagina Cloud Volumes ONTAP nella NetApp Console" Invece. Se ciò non è previsto, contatta il team di vendita NetApp . Google consente un solo abbonamento per account di fatturazione Google.

- Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.
- Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

  La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.

- Seleziona **Salva**.

  Il seguente video mostra i passaggi per abbonarsi da Google Cloud Marketplace:

Iscriviti da Google Cloud Marketplace

a. Una volta completato questo processo, torna alla pagina Credenziali nella Console e seleziona questo nuovo abbonamento.



Informazioni correlate

- "Gestisci le licenze basate sulla capacità BYOL per Cloud Volumes ONTAP"
- "Gestire le licenze BYOL per i servizi dati"
- "Gestisci le credenziali e gli abbonamenti AWS"
- "Gestisci le credenziali e gli abbonamenti di Azure"
- "Gestisci le credenziali e gli abbonamenti di Google Cloud"

Cosa puoi fare dopo (modalità standard)

Ora che hai effettuato l'accesso e configurato NetApp Console in modalità standard, gli utenti possono creare e scoprire sistemi di storage e utilizzare i servizi dati NetApp .

Se hai installato un agente Console in AWS, Microsoft Azure o Google Cloud, la Console rileva automaticamente informazioni sui bucket Amazon S3, Azure Blob Storage o Google Cloud Storage nella posizione in cui è installato l'agente. Questi sistemi vengono aggiunti automaticamente alla pagina **Sistemi**.

Per assistenza, vai a "home page per la documentazione NetApp Console" per visualizzare la documentazione NetApp Console .

Informazioni correlate

"Modalità di distribuzione NetApp Console"

Inizia con la modalità limitata

Flusso di lavoro introduttivo (modalità limitata)

Inizia a utilizzare la NetApp Console in modalità limitata preparando l'ambiente e distribuendo l'agente della console.

La modalità limitata è in genere utilizzata da enti governativi statali e locali e da aziende regolamentate,

comprese le distribuzioni nelle regioni AWS GovCloud e Azure Government. Prima di iniziare, assicurati di aver compreso"Agenti della console" E"modalità di distribuzione" .

1 "Prepararsi per la distribuzione"

1. Preparare un host Linux dedicato che soddisfi i requisiti di CPU, RAM, spazio su disco, strumento di orchestrazione dei container e altro ancora.
2. Impostare una rete che fornisca l'accesso alle reti di destinazione, l'accesso a Internet in uscita per le installazioni manuali e l'accesso a Internet in uscita per l'accesso quotidiano.
3. Imposta le autorizzazioni nel tuo provider cloud in modo da poterle associare all'istanza dell'agente Console dopo averla distribuita.

2 "Distribuisci l'agente della console"

1. Installa l'agente Console dal marketplace del tuo provider cloud oppure installa manualmente il software sul tuo host Linux.
2. Per configurare la NetApp Console , apri un browser Web e inserisci l'indirizzo IP dell'host Linux.
3. Fornire all'agente della console le autorizzazioni precedentemente impostate.

3 "Iscriviti a NetApp Intelligent Services (facoltativo)"

Facoltativo: abbonati a NetApp Intelligent Services dal marketplace del tuo provider cloud per pagare i servizi dati a una tariffa oraria (PAYGO) o tramite un contratto annuale. I NetApp Intelligent Services includono NetApp Backup and Recovery, Cloud Volumes ONTAP, NetApp Cloud Tiering, NetApp Ransomware Resilience e NetApp Disaster Recovery. NetApp Data Classification è incluso nel tuo abbonamento senza costi aggiuntivi.

Prepararsi per la distribuzione in modalità limitata

Preparare l'ambiente prima di distribuire NetApp Console in modalità limitata. È necessario esaminare i requisiti dell'host, preparare la rete, impostare le autorizzazioni e altro ancora.

Passaggio 1: comprendere come funziona la modalità con restrizioni

Prima di iniziare, è necessario comprendere il funzionamento della NetApp Console in modalità limitata.

Utilizzare l'interfaccia basata su browser disponibile localmente dall'agente NetApp Console installato. Non è possibile accedere alla NetApp Console dalla console basata sul Web fornita tramite il livello SaaS.

Inoltre, non tutte le funzionalità della Console e i servizi dati NetApp sono disponibili.

"Scopri come funziona la modalità con restrizioni" .

Passaggio 2: rivedere le opzioni di installazione

In modalità limitata, è possibile installare l'agente Console solo nel cloud. Sono disponibili le seguenti opzioni di installazione:

- Dal Marketplace AWS
- Da Azure Marketplace
- Installazione manuale dell'agente Console sul tuo host Linux in esecuzione su AWS, Azure o Google Cloud

Passaggio 3: rivedere i requisiti dell'host

Per eseguire l'agente Console, un host deve soddisfare requisiti specifici di sistema operativo, RAM e porta.

Quando si distribuisce l'agente Console da AWS o Azure Marketplace, l'immagine include i componenti software e del sistema operativo richiesti. Devi semplicemente scegliere un tipo di istanza che soddisfi i requisiti di CPU e RAM.

Host dedicato

L'agente Console non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato. L'host può avere qualsiasi architettura che soddisfi i seguenti requisiti di dimensione:

- CPU: 8 core o 8 vCPU
- RAM: 32 GB
- Spazio su disco: si consigliano 165 GB per l'host, con i seguenti requisiti di partizione:
  - `/opt`: Devono essere disponibili 120 GiB di spazio

    L'agente utilizza `/opt` per installare il `/opt/application/netapp` directory e il suo contenuto.

  - `/var`: Devono essere disponibili 40 GiB di spazio

    L'agente della console richiede questo spazio in `/var` perché Docker o Podman sono progettati per creare i contenitori all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno contenitori nel `/var/lib/containers/storage` elenco. I montaggi esterni o i collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.

Ipervisore

È richiesto un hypervisor bare metal o hosted certificato per eseguire un sistema operativo supportato.

Requisiti del sistema operativo e del contenitore

L'agente Console è supportato con i seguenti sistemi operativi quando si utilizza la Console in modalità standard o in modalità limitata. Prima di installare l'agente è necessario uno strumento di orchestrazione dei container.

Sistema operativo	Versioni del sistema operativo supportate	Versioni dell'agente supportate	Strumento contenitore richiesto	SELinux a
Red Hat Enterprise Linux	da 9,1 a 9,4 da 8,6 a 8,10 • Solo versioni in lingua inglese. • L'host deve essere registrato presso Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione dell'agente.	3.9.50 o versione successiva con la Console in modalità standard o modalità limitata	Podman versione 4.6.1 o 4.9.4 Visualizza i requisiti di configurazione di Podman .	Supportato in modalità di applicazione o modalità permissiva • La gestione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP NON è supportata dagli agenti che hanno SELinux abilitato sul sistema operativo.
Ubuntu	24,04 LTS	3.9.45 o versione successiva con la NetApp Console in modalità standard o in modalità limitata	Docker Engine dalla versione 23.06 alla 28.0.0.	Non supportato

Tipo di istanza AWS EC2

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM sopra indicati. Consigliamo t3.2xlarge.

Dimensioni della VM di Azure

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM sopra indicati. Consigliamo Standard_D8s_v3.

Tipo di macchina Google Cloud

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM sopra indicati. Consigliamo n2-standard-8.

L'agente Console è supportato in Google Cloud su un'istanza VM con un sistema operativo che supporta "Funzionalità della VM schermata"

Spazio su disco in /opt

Devono essere disponibili 100 GiB di spazio

L'agente utilizza `/opt` per installare il `/opt/application/netapp` directory e il suo contenuto.

Spazio su disco in /var

Devono essere disponibili 20 GiB di spazio

L'agente della console richiede questo spazio in `/var` perché Docker o Podman sono progettati per creare i contenitori all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno contenitori nel `/var/lib/containers/storage` elenco. I montaggi esterni o i collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.

Passaggio 4: installare Podman o Docker Engine

Per installare manualmente l'agente Console, preparare l'host installando Podman o Docker Engine.

A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare l'agente è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.

- Podman è richiesto per Red Hat Enterprise Linux 8 e 9.

  Visualizza le versioni di Podman supportate .

- Docker Engine è richiesto per Ubuntu.

  Visualizza le versioni supportate di Docker Engine .

Esempio 5. Passi

Podman

Per installare e configurare Podman, segui questi passaggi:

- Abilita e avvia il servizio podman.socket
- Installa python3
- Installa il pacchetto podman-compose versione 1.0.6
- Aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH
- Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi Aardvark DNS anziché CNI

Dopo aver installato l'agente, regolare la porta aardvark-dns (predefinita: 53) per evitare conflitti di porta DNS. Seguire le istruzioni per configurare la porta.

Passi

1. Rimuovere il pacchetto podman-docker se è installato sull'host.

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. Installa Podman.

   È possibile ottenere Podman dai repository ufficiali di Red Hat Enterprise Linux.

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

   Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .

3. Abilitare e avviare il servizio podman.socket.

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. Installa python3.

```
sudo dnf install python3
```

5. Installa il pacchetto repository EPEL se non è già disponibile sul tuo sistema.
6. Se si utilizza Red Hat Enterprise:

   Questo passaggio è necessario perché podman-compose è disponibile nel repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).

   Per Red Hat Enterprise Linux 9:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
   ```

   Per Red Hat Enterprise Linux 8:

   ```
   sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
   ```

7. Installa il pacchetto podman-compose 1.0.6.

   ```
   sudo dnf install podman-compose-1.0.6
   ```

   > Utilizzando il `dnf install` il comando soddisfa il requisito per aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH. Il comando di installazione aggiunge podman-compose a /usr/bin, che è già incluso nel `secure_path` opzione sull'host.

8. Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi NetAvark con Aardvark DNS anziché CNI.

   a. Controlla se il tuo networkBackend è impostato su CNI eseguendo il seguente comando:

      ```
      podman info | grep networkBackend
      ```

   b. Se networkBackend è impostato su `CNI` , dovrai cambiarlo in `netavark` .

   c. Installare `netavark` E `aardvark-dns` utilizzando il seguente comando:

      ```
      dnf install aardvark-dns netavark
      ```

   d. Apri il `/etc/containers/containers.conf` file e modificare l'opzione network_backend per utilizzare "netavark" invece di "cni".

   Se `/etc/containers/containers.conf` non esiste, apportare le modifiche alla configurazione

```
/usr/share/containers/containers.conf .
```

9. Riavvia Podman.

```
systemctl restart podman
```

10. Verificare che networkBackend sia ora modificato in "netavark" utilizzando il seguente comando:

```
podman info | grep networkBackend
```

Motore Docker

Per installare Docker Engine, seguire la documentazione di Docker.

Passi

1. "Visualizza le istruzioni di installazione da Docker"

   Segui i passaggi per installare una versione supportata di Docker Engine. Non installare la versione più recente, poiché non è supportata dalla Console.

2. Verificare che Docker sia abilitato e in esecuzione.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Passaggio 5: preparare l'accesso alla rete

Configura l'accesso alla rete in modo che l'agente della console possa gestire le risorse nel tuo cloud pubblico. Oltre a disporre di una rete virtuale e di una subnet per l'agente della console, è necessario assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti.

Connessioni alle reti di destinazione

Assicurarsi che l'agente della console disponga di una connessione di rete alle posizioni di archiviazione. Ad esempio, la VPC o la VNet in cui si prevede di distribuire Cloud Volumes ONTAP oppure il data center in cui risiedono i cluster ONTAP locali.

Preparare la rete per l'accesso degli utenti alla NetApp Console

In modalità limitata, gli utenti accedono alla Console dalla VM dell'agente Console. L'agente della console contatta alcuni endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Questi endpoint vengono contattati dal computer di un utente quando vengono completate azioni specifiche dalla Console.

Gli agenti della console precedenti alla versione 4.0.0 necessitano di endpoint aggiuntivi. Se hai eseguito l'aggiornamento alla versione 4.0.0 o successiva, puoi rimuovere i vecchi endpoint dall'elenco consentito."Scopri di più sull'accesso alla rete richiesto per le versioni precedenti alla 4.0.0."

+

Punti finali	Scopo
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
\ https://cdn.auth0.com \ https://services.cloud.netapp.com	Il browser Web si connette a questi endpoint per l'autenticazione centralizzata degli utenti tramite la NetApp Console.

Accesso a Internet in uscita per le operazioni quotidiane

La posizione di rete dell'agente della console deve disporre di accesso a Internet in uscita. Deve essere in grado di raggiungere i servizi SaaS della NetApp Console e gli endpoint all'interno del rispettivo ambiente cloud pubblico.

Punti finali	Scopo
Ambienti AWS	Servizi AWS (amazonaws.com): • Formazione delle nuvole • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione dell'identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • Servizio di archiviazione semplice (S3)
Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS"	**Ambienti Azure**
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
\ https://management.usgovcloudapi.net \ https://login.microsoftonline.us \ https://blob.core.usgovcloudapi.net \ https://core.usgovcloudapi.net	Per gestire le risorse nelle aree di Azure Government.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni di Azure Cina.

Punti finali	Scopo
Ambienti Google Cloud	\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1 \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com/v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects
Per gestire le risorse in Google Cloud.	• Endpoint NetApp Console *
\ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.

Punti finali	Scopo
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. • Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi"punti finali precedenti" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida. Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. "Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint" . • Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Indirizzo IP pubblico in Azure

Se si desidera utilizzare un indirizzo IP pubblico con la macchina virtuale dell'agente Console in Azure, l'indirizzo IP deve utilizzare uno SKU di base per garantire che la Console utilizzi questo indirizzo IP pubblico.



Se invece si utilizza un indirizzo IP SKU standard, la Console utilizza l'indirizzo IP *privato* dell'agente della Console, anziché l'IP pubblico. Se il computer che stai utilizzando per accedere alla Console non ha accesso a quell'indirizzo IP privato, le azioni dalla Console non riusciranno.

"Documentazione di Azure: SKU IP pubblico"

Server proxy

NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.

- indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

porti

Non c'è traffico in entrata verso l'agente della console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp .

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.

  Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Abilita NTP

Se si prevede di utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le origini dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della console sia sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione dei dati NetApp"

Se intendi creare un agente Console dal marketplace del tuo provider cloud, implementa questo requisito di rete dopo aver creato l'agente Console.

Passaggio 6: preparare le autorizzazioni cloud

L'agente Console richiede le autorizzazioni del provider cloud per distribuire Cloud Volumes ONTAP in una rete virtuale e per utilizzare i servizi dati NetApp . È necessario impostare le autorizzazioni nel provider cloud e quindi associare tali autorizzazioni all'agente Console.

Per visualizzare i passaggi richiesti, seleziona l'opzione di autenticazione da utilizzare per il tuo provider cloud.

Ruolo AWS IAM

Utilizzare un ruolo IAM per fornire autorizzazioni all'agente della console.

Se stai creando l'agente della console da AWS Marketplace, ti verrà chiesto di selezionare quel ruolo IAM quando avvii l'istanza EC2.

Se si installa manualmente l'agente Console sul proprio host Linux, associare il ruolo all'istanza EC2.

Passi

1. Accedi alla console AWS e vai al servizio IAM.
2. Crea una policy:
   a. Selezionare **Criteri > Crea criterio**.
   b. Seleziona **JSON** e copia e incolla il contenuto del"Criterio IAM per l'agente della console" .
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare la policy.
3. Crea un ruolo IAM:
   a. Selezionare **Ruoli > Crea ruolo**.
   b. Selezionare **Servizio AWS > EC2**.
   c. Aggiungi autorizzazioni allegando la policy appena creata.
   d. Completa i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

Risultato

Ora disponi di un ruolo IAM per l'istanza EC2 dell'agente Console.

Chiave di accesso AWS

Imposta le autorizzazioni e una chiave di accesso per un utente IAM. Dopo aver installato l'agente della Console e configurato la Console, sarà necessario fornire alla Console la chiave di accesso AWS.

Passi

1. Accedi alla console AWS e vai al servizio IAM.
2. Crea una policy:
   a. Selezionare **Criteri > Crea criterio**.
   b. Seleziona **JSON** e copia e incolla il contenuto del"Criterio IAM per l'agente della console" .
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare la policy.

      A seconda dei servizi dati NetApp che intendi utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

   Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di dimensione dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sui criteri IAM per l'agente della console" .
3. Associare i criteri a un utente IAM.
   - "Documentazione AWS: creazione di ruoli IAM"
   - "Documentazione AWS: aggiunta e rimozione di policy IAM"
4. Assicurarsi che l'utente disponga di una chiave di accesso che è possibile aggiungere alla NetApp

Console dopo aver installato l'agente della console.

Ruolo di Azure

Creare un ruolo personalizzato di Azure con le autorizzazioni richieste. Assegnerai questo ruolo alla VM dell'agente Console.

Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

Passi

1. Se intendi installare manualmente il software sul tuo host, abilita un'identità gestita assegnata dal sistema sulla macchina virtuale, in modo da poter fornire le autorizzazioni di Azure richieste tramite un ruolo personalizzato.

   "Documentazione di Microsoft Azure: configurare le identità gestite per le risorse di Azure su una macchina virtuale tramite il portale di Azure"

2. Copia il contenuto del"autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" e salvarli in un file JSON.
3. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di sottoscrizione di Azure all'ambito assegnabile.

   Dovresti aggiungere l'ID per ogni sottoscrizione di Azure che desideri utilizzare con NetApp Console.

   Esempio

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

   I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

   a. Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.

   b. Carica il file JSON.



c. Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Entità del servizio di Azure

Creare e configurare un'entità servizio in Microsoft Entra ID e ottenere le credenziali di Azure necessarie alla console. Dopo aver installato l'agente Console, è necessario fornire queste credenziali alla Console.

Creare un'applicazione Microsoft Entra per il controllo degli accessi basato sui ruoli

1. Assicurati di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e per assegnare l'applicazione a un ruolo.

   Per i dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure: autorizzazioni richieste"

2. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.



3. Nel menu, seleziona **Registrazioni app**.
4. Selezionare **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli sull'applicazione:

- **Nome**: inserisci un nome per l'applicazione.
- **Tipo di account**: seleziona un tipo di account (qualsiasi funzionerà con la NetApp Console).
- **URI di reindirizzamento**: puoi lasciare vuoto questo campo.

6. Seleziona **Registrati**.

   Hai creato l'applicazione AD e il servizio principale.

Assegnare l'applicazione a un ruolo

1. Crea un ruolo personalizzato:

   Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

   a. Copia il contenuto del"autorizzazioni di ruolo personalizzate per l'agente della console" e salvarli in un file JSON.

   b. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di sottoscrizione di Azure all'ambito assegnabile.

      È necessario aggiungere l'ID per ogni sottoscrizione di Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP .

      Esempio

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

      I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

      - Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.
      - Carica il file JSON.



- Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Ora dovresti avere un ruolo personalizzato denominato Operatore Console che puoi assegnare alla macchina virtuale dell'agente Console.

2. Assegnare l'applicazione al ruolo:

   a. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Sottoscrizioni**.
   b. Seleziona l'abbonamento.
   c. Selezionare **Controllo accessi (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo**.
   d. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e seleziona **Avanti**.
   e. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:

      - Mantieni selezionato **Utente, gruppo o entità servizio**.
      - Seleziona **Seleziona membri**.



- Cerca il nome dell'applicazione.

  Ecco un esempio:



- Selezionare l'applicazione e fare clic su **Seleziona**.
- Selezionare **Avanti**.

f. Seleziona **Revisiona + assegna**.

L'entità servizio ora dispone delle autorizzazioni di Azure necessarie per distribuire l'agente della console.

Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni di Azure, è necessario associare l'entità servizio a ciascuna di tali sottoscrizioni. Nella NetApp Console, puoi selezionare l'abbonamento che desideri utilizzare durante la distribuzione Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere autorizzazioni API di gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Selezionare **Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione**.

3. In **API Microsoft**, seleziona **Azure Service Management**.



4. Selezionare **Accedi ad Azure Service Management come utenti dell'organizzazione** e quindi selezionare **Aggiungi autorizzazioni**.



Ottieni l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Copiare l'**ID applicazione (client)** e l'**ID directory (tenant)**.



Quando si aggiunge l'account Azure alla console, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. La console utilizza gli ID per effettuare l'accesso in modo programmatico.

Crea un segreto client

1. Aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.
2. Seleziona **Registrazioni app** e seleziona la tua applicazione.
3. Selezionare **Certificati e segreti > Nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Selezionare **Aggiungi**.
6. Copia il valore del segreto client.

Risultato

Il tuo service principal è ora configurato e dovresti aver copiato l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del segreto client. Quando si aggiunge un account Azure, è necessario immettere queste informazioni nella Console.

Account di servizio Google Cloud

Crea un ruolo e applicalo a un account di servizio che utilizzerai per l'istanza della VM dell'agente Console.

Passi

1. Crea un ruolo personalizzato in Google Cloud:

   a. Creare un file YAML che includa le autorizzazioni definite in"Criterio dell'agente della console per Google Cloud" .

   b. Da Google Cloud, attiva Cloud Shell.

   c. Carica il file YAML che include le autorizzazioni richieste per l'agente della console.

   d. Crea un ruolo personalizzato utilizzando `gcloud iam roles create` comando.

      L'esempio seguente crea un ruolo denominato "connettore" a livello di progetto:

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

   +
   "Documentazione di Google Cloud: creazione e gestione di ruoli personalizzati"

2. Crea un account di servizio in Google Cloud:

   a. Dal servizio IAM e amministrazione, seleziona **Account di servizio > Crea account di servizio**.

   b. Inserisci i dettagli dell'account di servizio e seleziona **Crea e continua**.

   c. Seleziona il ruolo che hai appena creato.

   d. Completa i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

      "Documentazione di Google Cloud: creazione di un account di servizio"

Risultato

Ora disponi di un account di servizio che puoi assegnare all'istanza VM dell'agente Console.

Passaggio 7: abilita le API di Google Cloud

Per distribuire Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud sono necessarie diverse API.

Fare un passo

1. "Abilita le seguenti API di Google Cloud nel tuo progetto"
    - API di Cloud Deployment Manager V2
    - API di registrazione cloud
    - API di Cloud Resource Manager
    - API di Compute Engine
    - API di gestione dell'identità e dell'accesso (IAM)
    - API del servizio di gestione delle chiavi cloud (KMS)

      (Obbligatorio solo se si prevede di utilizzare NetApp Backup and Recovery con chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK))

Distribuisci l'agente della console in modalità limitata

Distribuisci l'agente Console in modalità limitata in modo da poter utilizzare la NetApp Console con connettività in uscita limitata. Per iniziare, installa l'agente Console, configura la Console accedendo all'interfaccia utente in esecuzione sull'agente Console, quindi fornisci le autorizzazioni cloud configurate in precedenza.

Passaggio 1: installare l'agente della console

Installa l'agente Console dal marketplace del tuo provider cloud oppure manualmente su un host Linux.

AWS Commercial Marketplace

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Una VPC e una subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

- Un ruolo IAM con una policy associata che include le autorizzazioni richieste per l'agente della console.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS"

- Autorizzazioni per iscriversi e annullare l'iscrizione ad AWS Marketplace per il tuo utente IAM.
- Una conoscenza dei requisiti di CPU e RAM per l'istanza.

  "Esaminare i requisiti dell'istanza" .

- Una coppia di chiavi per l'istanza EC2.

Passi

1. Vai al "Elenco degli agenti NetApp Console su AWS Marketplace"
2. Nella pagina Marketplace, seleziona **Continua ad abbonarti**.
3. Per abbonarsi al software, selezionare **Accetta i termini**.

   Il processo di iscrizione può richiedere alcuni minuti.

4. Una volta completato il processo di sottoscrizione, seleziona **Continua alla configurazione**.
5. Nella pagina **Configura questo software**, assicurati di aver selezionato la regione corretta, quindi seleziona **Continua per avviare**.
6. Nella pagina **Avvia questo software**, in **Scegli azione**, seleziona **Avvia tramite EC2** e poi seleziona **Avvia**.

   Utilizzare la console EC2 per avviare l'istanza e associare un ruolo IAM. Ciò non è possibile con l'azione **Avvia dal sito Web**.

7. Seguire le istruzioni per configurare e distribuire l'istanza:
   - **Nome e tag**: inserisci un nome e dei tag per l'istanza.
   - **Immagini dell'applicazione e del sistema operativo**: saltare questa sezione. L'AMI dell'agente Console è già selezionata.
   - **Tipo di istanza**: a seconda della disponibilità regionale, scegli un tipo di istanza che soddisfi i requisiti di RAM e CPU (t3.2xlarge è preselezionato e consigliato).
   - **Coppia di chiavi (accesso)**: seleziona la coppia di chiavi che desideri utilizzare per connetterti in modo sicuro all'istanza.
   - **Impostazioni di rete**: modifica le impostazioni di rete secondo necessità:
     - Selezionare la VPC e la subnet desiderate.
     - Specificare se l'istanza deve avere un indirizzo IP pubblico.

        - Specificare le impostazioni del gruppo di sicurezza che abilitano i metodi di connessione richiesti per l'istanza dell'agente Console: SSH, HTTP e HTTPS.

          "Visualizza le regole del gruppo di sicurezza per AWS" .

    - **Configura archiviazione**: mantieni le dimensioni e il tipo di disco predefiniti per il volume root.

      Se si desidera abilitare la crittografia Amazon EBS sul volume root, selezionare **Avanzate**, espandere **Volume 1**, selezionare **Crittografato** e quindi scegliere una chiave KMS.

    - **Dettagli avanzati**: in **Profilo istanza IAM**, seleziona il ruolo IAM che include le autorizzazioni richieste per l'agente della console.
    - **Riepilogo**: rivedere il riepilogo e selezionare **Avvia istanza**.

Risultato

AWS avvia il software con le impostazioni specificate. L'istanza dell'agente Console e il software vengono eseguiti in circa cinque minuti.

Cosa succederà ora?

Configurare la NetApp Console.

AWS Gov Marketplace

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Una VPC e una subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

- Un ruolo IAM con una policy associata che include le autorizzazioni richieste per l'agente della console.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS"

- Autorizzazioni per iscriversi e annullare l'iscrizione ad AWS Marketplace per il tuo utente IAM.
- Una coppia di chiavi per l'istanza EC2.

Passi

1. Vai all'offerta dell'agente NetApp Console in AWS Marketplace.
    a. Aprire il servizio EC2 e selezionare **Avvia istanza**.
    b. Seleziona **AWS Marketplace**.
    c. Cerca NetApp Console e seleziona l'offerta.



d. Selezionare **Continua**.

2. Seguire le istruzioni per configurare e distribuire l'istanza:

   - **Scegli un tipo di istanza**: a seconda della disponibilità nella regione, scegli uno dei tipi di istanza supportati (si consiglia t3.2xlarge).

     "Esaminare i requisiti dell'istanza" .

   - **Configura i dettagli dell'istanza**: seleziona una VPC e una subnet, scegli il ruolo IAM creato nel passaggio 1, abilita la protezione dalla terminazione (consigliato) e scegli qualsiasi altra opzione di configurazione che soddisfi i tuoi requisiti.



   - **Aggiungi spazio di archiviazione**: mantieni le opzioni di archiviazione predefinite.
   - **Aggiungi tag**: se lo desideri, inserisci i tag per l'istanza.
   - **Configura gruppo di sicurezza**: specifica i metodi di connessione richiesti per l'istanza dell'agente Console: SSH, HTTP e HTTPS.
   - **Revisione**: rivedi le tue selezioni e seleziona **Avvia**.

Risultato

AWS avvia il software con le impostazioni specificate. L'istanza dell'agente Console e il software vengono eseguiti in circa cinque minuti.

Cosa succederà ora?

Configurare la console.

Azure Gov Marketplace

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Una rete virtuale e una sottorete che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

- Un ruolo personalizzato di Azure che include le autorizzazioni richieste per l'agente della console.

  "Scopri come configurare le autorizzazioni di Azure"

Passi

1. Vai alla pagina della macchina virtuale dell'agente NetApp Console in Azure Marketplace.
   - "Pagina di Azure Marketplace per le regioni commerciali"
   - "Pagina di Azure Marketplace per le regioni di Azure Government"
2. Seleziona **Ottienilo ora** e poi seleziona **Continua**.
3. Dal portale di Azure, seleziona **Crea** e segui i passaggi per configurare la macchina virtuale.

   Durante la configurazione della VM, tenere presente quanto segue:

   - **Dimensioni VM**: scegli una dimensione VM che soddisfi i requisiti di CPU e RAM. Consigliamo Standard_D8s_v3.
   - **Dischi**: l'agente Console può funzionare in modo ottimale sia con dischi HDD che SSD.
   - **IP pubblico**: se si desidera utilizzare un indirizzo IP pubblico con la VM dell'agente della console, l'indirizzo IP deve utilizzare uno SKU di base per garantire che la console utilizzi questo indirizzo IP pubblico.



   Se invece si utilizza un indirizzo IP SKU standard, la Console utilizza l'indirizzo IP *privato*

dell'agente della Console, anziché l'IP pubblico. Se il computer che stai utilizzando per accedere alla Console non ha accesso a quell'indirizzo IP privato, le azioni dalla Console non riusciranno.

"Documentazione di Azure: SKU IP pubblico"

- **Gruppo di sicurezza di rete**: l'agente della console richiede connessioni in entrata tramite SSH, HTTP e HTTPS.

  "Visualizza le regole del gruppo di sicurezza per Azure" .

- **Identità**: in **Gestione**, seleziona **Abilita identità gestita assegnata dal sistema**.

  Questa impostazione è importante perché un'identità gestita consente alla macchina virtuale dell'agente della console di identificarsi con l'ID Microsoft Entra senza fornire alcuna credenziale. "Scopri di più sulle identità gestite per le risorse di Azure" .

4. Nella pagina **Revisiona + crea**, rivedi le tue selezioni e seleziona **Crea** per avviare la distribuzione.

Risultato

Azure distribuisce la macchina virtuale con le impostazioni specificate. La macchina virtuale e il software dell'agente della console dovrebbero essere in esecuzione entro circa cinque minuti.

Cosa succederà ora?

Configurare la NetApp Console.

Installazione manuale

Prima di iniziare

Dovresti avere quanto segue:

- Privilegi di root per installare l'agente Console.
- Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.

  Dopo l'installazione è possibile configurare un server proxy, ma per farlo è necessario riavviare l'agente della console.

- Un certificato firmato da una CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

  Non è possibile impostare un certificato per un server proxy trasparente durante l'installazione manuale dell'agente Console. Se è necessario impostare un certificato per un server proxy trasparente, è necessario utilizzare la Console di manutenzione dopo l'installazione. Scopri di più su"Console di manutenzione dell'agente" .

- È necessario disattivare il controllo della configurazione che verifica la connettività in uscita durante l'installazione. L'installazione manuale fallisce se questo controllo non è disabilitato."Scopri come disattivare i controlli di configurazione per le installazioni manuali."
- A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare l'agente Console è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.

Informazioni su questo compito

Il programma di installazione disponibile sul sito di supporto NetApp potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, l'agente Console si aggiorna automaticamente se è disponibile una

nuova versione.

Passi

1. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione fallirà.

2. Scarica il software dell'agente Console da "Sito di supporto NetApp" e quindi copiarlo sull'host Linux.

   Dovresti scaricare il programma di installazione dell'agente "online" pensato per l'uso nella tua rete o nel cloud.

3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

   Dove <versione> è la versione dell'agente Console scaricato.

4. Se si esegue l'installazione in un ambiente Government Cloud, disattivare i controlli di configurazione."Scopri come disattivare i controlli di configurazione per le installazioni manuali."
5. Eseguire lo script di installazione.

```
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   Se la tua rete richiede un proxy per l'accesso a Internet, dovrai aggiungere le informazioni sul proxy. È possibile aggiungere un proxy trasparente o esplicito. I parametri --proxy e --cacert sono facoltativi e non ti verrà chiesto di aggiungerli. Se si dispone di un server proxy, sarà necessario immettere i parametri come mostrato.

   Ecco un esempio di configurazione di un server proxy esplicito con un certificato firmato da una CA:

```
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   `--proxy`configura l'agente Console per utilizzare un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

   - http://indirizzo:porta
   - http://nome-utente:password@indirizzo:porta
   - http://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta

- https://indirizzo:porta
- https://nome-utente:password@indirizzo:porta
- https://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta

  Notare quanto segue:

  - L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
  - Per un utente di dominio, è necessario utilizzare il codice ASCII per \ come mostrato sopra.
  - L'agente Console non supporta nomi utente o password che includono il carattere @.
  - Se la password include uno qualsiasi dei seguenti caratteri speciali, è necessario anteporre una barra rovesciata a tale carattere speciale: & o !

    Per esempio:

http://bxpproxyuser:netapp1\!@indirizzo:3128

`--cacert`specifica un certificato firmato da una CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra l'agente della console e il server proxy. Questo parametro è obbligatorio per i server proxy HTTPS, i server proxy di intercettazione e i server proxy trasparenti.

+ Ecco un esempio di configurazione di un server proxy trasparente. Quando si configura un proxy trasparente, non è necessario definire il server proxy. Aggiungi solo un certificato firmato da una CA all'host dell'agente della console:

+

```
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

1. Se hai utilizzato Podman, dovrai modificare la porta aardvark-dns.
   a. Eseguire l'SSH sulla macchina virtuale dell'agente Console.
   b. Aprire il file podman */usr/share/containers/containers.conf* e modificare la porta scelta per il servizio DNS Aardvark. Ad esempio, cambialo in 54.

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
...
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful
bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services
should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
...
Esc:wq
```

c. Riavviare la macchina virtuale dell'agente Console.

Risultato

L'agente Console è ora installato. Al termine dell'installazione, il servizio agente della console (occm) viene riavviato due volte se è stato specificato un server proxy.

Cosa succederà ora?

Configurare la NetApp Console.

Passaggio 2: configurare NetApp Console

Quando si accede alla console per la prima volta, viene richiesto di scegliere un'organizzazione per l'agente della console e di abilitare la modalità con restrizioni.

Prima di iniziare

La persona che configura l'agente della Console deve accedere alla Console utilizzando un account di accesso che non appartenga già a un'organizzazione della Console.

Se il tuo login è associato a un'altra organizzazione, dovrai registrarti con un nuovo login. Altrimenti non vedrai l'opzione per abilitare la modalità limitata nella schermata di configurazione.

Passi

1. Aprire un browser Web da un host che dispone di una connessione all'istanza dell'agente Console e immettere il seguente URL dell'agente Console installato.
2. Registrati o accedi alla NetApp Console.
3. Dopo aver effettuato l'accesso, configura la Console:

   a. Immettere un nome per l'agente della console.

   b. Immettere un nome per una nuova organizzazione della Console.

   c. Seleziona **Stai lavorando in un ambiente protetto?**

   d. Seleziona **Abilita la modalità con restrizioni su questo account**.

      Tieni presente che non puoi modificare questa impostazione dopo aver creato l'account. Non potrai abilitare la modalità con restrizioni in un secondo momento, né potrai disabilitarla in un secondo

momento.

Se hai distribuito l'agente Console in una regione governativa, la casella di controllo è già abilitata e non può essere modificata. Questo perché la modalità limitata è l'unica supportata nelle regioni governative.

a. Seleziona **Iniziamo**.

Risultato

L'agente Console è ora installato e configurato con la tua organizzazione Console. Tutti gli utenti devono accedere alla Console utilizzando l'indirizzo IP dell'istanza dell'agente della Console.

Cosa succederà ora?

Fornisci alla Console le autorizzazioni precedentemente impostate.

Passaggio 3: fornire le autorizzazioni alla NetApp Console

Se hai distribuito l'agente Console da Azure Marketplace o se hai installato manualmente il software dell'agente Console, devi fornire le autorizzazioni configurate in precedenza.

Questi passaggi non si applicano se hai distribuito l'agente della console da AWS Marketplace perché hai scelto il ruolo IAM richiesto durante la distribuzione.

"Scopri come preparare le autorizzazioni cloud" .

Ruolo AWS IAM

Collega il ruolo IAM creato in precedenza all'istanza EC2 in cui hai installato l'agente Console.

Questi passaggi sono validi solo se hai installato manualmente l'agente Console in AWS. Per le distribuzioni di AWS Marketplace, hai già associato l'istanza dell'agente della console a un ruolo IAM che include le autorizzazioni richieste.

Passi

1. Vai alla console Amazon EC2.
2. Selezionare **Istanze**.
3. Selezionare l'istanza dell'agente Console.
4. Selezionare **Azioni > Sicurezza > Modifica ruolo IAM**.
5. Selezionare il ruolo IAM e selezionare **Aggiorna ruolo IAM**.

Chiave di accesso AWS

Fornire alla NetApp Console la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
   a. **Posizione delle credenziali**: seleziona *Amazon Web Services > Agente.
   b. **Definisci credenziali**: inserisci una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
   c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Ruolo di Azure

Accedere al portale di Azure e assegnare il ruolo personalizzato di Azure alla macchina virtuale dell'agente della console per una o più sottoscrizioni.

Passi

1. Dal portale di Azure, apri il servizio **Sottoscrizioni** e seleziona la tua sottoscrizione.

   È importante assegnare il ruolo dal servizio **Abbonamenti** perché questo specifica l'ambito dell'assegnazione del ruolo a livello di abbonamento. L'*ambito* definisce l'insieme di risorse a cui si applica l'accesso. Se si specifica un ambito a un livello diverso (ad esempio, a livello di macchina virtuale), la possibilità di completare azioni dall'interno della NetApp Console ne risentirà.

   "Documentazione di Microsoft Azure: comprendere l'ambito di Azure RBAC"

2. Selezionare **Controllo accessi (IAM)** > **Aggiungi** > **Aggiungi assegnazione ruolo**.
3. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e seleziona **Avanti**.

   Console Operator è il nome predefinito fornito nel criterio. Se hai scelto un nome diverso per il ruolo, seleziona quel nome.

4. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:
    a. Assegna l'accesso a un'**identità gestita**.
    b. Selezionare **Seleziona membri**, selezionare l'abbonamento in cui è stata creata la macchina virtuale dell'agente Console, in **Identità gestita**, scegliere **Macchina virtuale**, quindi selezionare la macchina virtuale dell'agente Console.
    c. Seleziona **Seleziona**.
    d. Selezionare **Avanti**.
    e. Seleziona **Revisiona + assegna**.
    f. Se si desidera gestire risorse in sottoscrizioni Azure aggiuntive, passare a tale sottoscrizione e ripetere questi passaggi.

Entità del servizio di Azure

Fornire alla NetApp Console le credenziali per l'entità servizio di Azure configurata in precedenza.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
    a. **Posizione delle credenziali**: selezionare **Microsoft Azure > Agente**.
    b. **Definisci credenziali**: immetti le informazioni sull'entità servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
        - ID applicazione (client)
        - ID directory (tenant)
        - Segreto del cliente
    c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
    d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Risultato

la NetApp Console ora dispone delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per tuo conto.

Account di servizio Google Cloud

Associare l'account di servizio alla VM dell'agente Console.

Passi

1. Vai al portale di Google Cloud e assegna l'account di servizio all'istanza VM dell'agente Console.

    "Documentazione di Google Cloud: modifica dell'account di servizio e degli ambiti di accesso per un'istanza"

2. Se si desidera gestire le risorse in altri progetti, concedere l'accesso aggiungendo l'account di servizio con il ruolo di agente della console a quel progetto. Sarà necessario ripetere questo passaggio per ogni progetto.

Iscriviti a NetApp Intelligent Services (modalità limitata)

Abbonati a NetApp Intelligent Services dal marketplace del tuo provider cloud per pagare i servizi dati a una tariffa oraria (PAYGO) o tramite un contratto annuale. Se hai acquistato una licenza da NetApp (BYOL), devi anche abbonarti all'offerta del marketplace. L'addebito avviene sempre per primo sulla tua licenza, ma ti verrà addebitata la tariffa oraria se superi la capacità consentita o se scade il termine della licenza.

Un abbonamento al marketplace consente di addebitare i seguenti servizi dati con modalità limitata:

- NetApp Backup and Recovery
- Cloud Volumes ONTAP
- NetApp Cloud Tiering
- NetApp Ransomware Resilience
- NetApp Disaster Recovery

NetApp Data Classification è abilitato tramite l'abbonamento, ma l'utilizzo della classificazione è gratuito.

Prima di iniziare

Per potersi iscrivere ai servizi dati, è necessario aver già distribuito un agente Console. È necessario associare un abbonamento al marketplace alle credenziali cloud connesse a un agente della console.

AWS

Il seguente video mostra i passaggi per abbonarsi a NetApp Intelligent Services da AWS Marketplace:

Iscriviti a NetApp Intelligent Services da AWS Marketplace

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali associate a un agente della console, quindi selezionare **Configura abbonamento**.

   È necessario selezionare le credenziali associate a un agente Console. Non è possibile associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate alla NetApp Console.



4. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, seleziona l'abbonamento dall'elenco a discesa e seleziona **Configura**.
5. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > Continua** e segui i passaggi indicati in AWS Marketplace:

   a. Seleziona **Visualizza opzioni di acquisto**.

   b. Seleziona **Iscriviti**.

   c. Seleziona **Configura il tuo account**.

      Verrai reindirizzato alla NetApp Console.

   d. Dalla pagina **Assegnazione abbonamento**:

      - Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.
      - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

        La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

   Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.

◦ Seleziona **Salva**.

Azzurro

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali associate a un agente della console, quindi selezionare **Configura abbonamento**.

   È necessario selezionare le credenziali associate a un agente Console. Non è possibile associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate alla NetApp Console.

4. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, seleziona l'abbonamento dall'elenco a discesa e seleziona **Configura**.
5. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > Continua** e segui i passaggi in Azure Marketplace:

   a. Se richiesto, accedi al tuo account Azure.
   b. Seleziona **Iscriviti**.
   c. Compila il modulo e seleziona **Iscriviti**.
   d. Una volta completato il processo di sottoscrizione, seleziona **Configura account ora**.

      Verrai reindirizzato alla NetApp Console.

   e. Dalla pagina **Assegnazione abbonamento**:

      - Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.
      - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

        La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

      Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.

      - Seleziona **Salva**.

        Il video seguente mostra i passaggi per abbonarsi da Azure Marketplace:

   Iscriviti a NetApp Intelligent Services da Azure Marketplace

Google Cloud

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > *Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.

3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali associate a un agente della console, quindi selezionare **Configura abbonamento**. +necessario nuovo screenshot
(TS)



4. Per configurare un abbonamento esistente con le credenziali selezionate, seleziona un progetto Google Cloud e un abbonamento dall'elenco a discesa, quindi seleziona **Configura**.



5. Se non hai ancora un abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > Continua** e segui i passaggi indicati in Google Cloud Marketplace.

Prima di completare i passaggi seguenti, assicurati di disporre sia dei privilegi di amministratore della fatturazione nel tuo account Google Cloud sia di un accesso alla NetApp Console .

a. Dopo essere stato reindirizzato al "Pagina NetApp Intelligent Services su Google Cloud Marketplace" , assicurati che nel menu di navigazione in alto sia selezionato il progetto corretto.



b. Seleziona **Iscriviti**.
c. Seleziona l'account di fatturazione appropriato e accetta i termini e le condizioni.
d. Seleziona **Iscriviti**.

   Questo passaggio invia la richiesta di trasferimento a NetApp.

e. Nella finestra di dialogo pop-up, seleziona **Registrati con NetApp, Inc.**

   Questo passaggio deve essere completato per collegare l'abbonamento a Google Cloud all'organizzazione o all'account della Console. Il processo di collegamento di un abbonamento non sarà completato finché non verrai reindirizzato da questa pagina e non accederai alla Console.



f. Completa i passaggi nella pagina **Assegnazione abbonamento**:

> Se qualcuno della tua organizzazione ha già un abbonamento al marketplace dal tuo account di fatturazione, verrai reindirizzato a "la pagina Cloud Volumes ONTAP nella NetApp Console" Invece. Se ciò non è previsto, contatta il team di vendita NetApp . Google consente un solo abbonamento per account di fatturazione Google.

- Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.
- Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

  La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.

- Seleziona **Salva**.

  Il seguente video mostra i passaggi per abbonarsi da Google Cloud Marketplace:

Iscriviti da Google Cloud Marketplace

a. Una volta completato questo processo, torna alla pagina Credenziali nella Console e seleziona questo nuovo abbonamento.



Informazioni correlate

- "Gestisci le licenze basate sulla capacità BYOL per Cloud Volumes ONTAP"
- "Gestire le licenze BYOL per i servizi dati"
- "Gestisci le credenziali e gli abbonamenti AWS"
- "Gestisci le credenziali e gli abbonamenti di Azure"
- "Gestisci le credenziali e gli abbonamenti di Google Cloud"

Cosa puoi fare dopo (modalità limitata)

Dopo aver iniziato a utilizzare NetApp Console in modalità limitata, puoi iniziare a utilizzare i servizi supportati da tale modalità.

Per assistenza, fare riferimento alla documentazione di questi servizi:

- "Documentazione Azure NetApp Files"
- "Documenti di backup e ripristino"
- "Documenti di classificazione"
- "Documentazione Cloud Volumes ONTAP"
- "Documenti del portafoglio digitale"
- "Documentazione del cluster ONTAP locale"
- "Documenti di replicazione"

Informazioni correlate

"Modalità di distribuzione NetApp Console"

Inizia con l'interfaccia legacy BlueXP (modalità privata)

Flusso di lavoro introduttivo (modalità privata BlueXP)

La modalità privata BlueXP (interfaccia BlueXP legacy) viene in genere utilizzata con ambienti locali privi di connessione Internet e con regioni cloud sicure, tra cui AWS Secret Cloud, AWS Top Secret Cloud e Azure IL6. NetApp continua a supportare questi ambienti con l'interfaccia legacy BlueXP .

"Documentazione PDF per la modalità privata BlueXP"

Funzionalità e servizi dati supportati con la modalità privata

La tabella seguente può aiutarti a identificare rapidamente quali servizi e funzionalità BlueXP sono supportati in modalità privata.

Tieni presente che alcuni servizi potrebbero essere supportati con limitazioni.

Area di prodotto	Servizio o funzionalità BlueXP	Modalità privata
Ambienti di lavoro Questa parte della tabella elenca il supporto per la gestione dell'ambiente di lavoro dalla tela BlueXP . Non indica le destinazioni di backup supportate per il BlueXP backup and recovery.	Amazon FSx per ONTAP	NO
	Amazon S3	NO
	Blob azzurro	NO
	Azure NetApp Files	NO
	Cloud Volumes ONTAP	SÌ
	Google Cloud NetApp Volumes	NO
	Google Cloud Storage	NO
	Cluster ONTAP on-premise	SÌ
	Serie E	NO
	StorageGRID	NO

Area di prodotto	Servizio o funzionalità BlueXP	Modalità privata
Servizi	Avvisi	NO
	Backup e ripristino	SÌhttps://docs.netapp.com/us-en/data-services-backup-recovery/prev-ontap-protect-journey.html#support-for-sites-with-no-internet-connectivity["Visualizza l'elenco delle destinazioni di backup supportate per i dati del volume ONTAP"^]
	Classificazione	SÌ
	Copia e sincronizza	NO
	Consulente digitale	NO
	Portafoglio digitale	SÌ
	Ripristino dopo un disastro	NO
	Efficienza economica	NO
	Protezione dal ransomware	NO
	Replicazione	SÌ
	Aggiornamenti software	NO
	Sostenibilità	NO
	Livelli	NO
	Memorizzazione nella cache del volume	NO
	Fabbrica del carico di lavoro	NO
Caratteristiche	Gestione dell'identità e degli accessi	SÌ
	Credenziali	SÌ
	Federazione	NO
	Autenticazione multifattoriale	NO
	Conti NSS	NO
	Notifiche	NO
	Ricerca	NO
	Cronologia	SÌ

Utilizzare la NetApp Console

Accedi alla NetApp Console

La modalità di accesso alla NetApp Console dipende dalla modalità di distribuzione utilizzata.

Verrai disconnesso automaticamente dopo 24 ore o se chiudi il browser.

"Scopri di più sulle modalità di distribuzione della console" .

Modalità standard

Dopo esserti registrato alla NetApp Console, puoi accedere dalla console basata sul Web per iniziare a gestire la tua infrastruttura di dati e storage.

Informazioni su questo compito

È possibile accedere alla NetApp Console utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Le tue credenziali NSS (NetApp Support Site) esistenti
- Un account NetApp Console utilizzando il tuo indirizzo email e una password
- Una connessione federata

  È possibile utilizzare l'accesso Single Sign-On per effettuare l'accesso utilizzando le credenziali della directory aziendale (identità federata). "Scopri come impostare la federazione delle identità" .

Passi

1. Apri un browser web e vai su "NetApp Console"
2. Nella pagina **Accedi**, inserisci l'indirizzo email associato al tuo accesso.
3. A seconda del metodo di autenticazione associato al tuo accesso, ti verrà richiesto di inserire le tue credenziali:
   - Credenziali cloud NetApp : inserisci la tua password
   - Utente federato: inserisci le credenziali della tua identità federata
   - Account del sito di supporto NetApp : inserisci le credenziali del tuo sito di supporto NetApp

Risultato

Ora hai effettuato l'accesso e puoi iniziare a utilizzare la gestione della tua infrastruttura multi-cloud ibrida.

Modalità limitata

Quando si utilizza la Console in modalità limitata, è necessario accedere alla Console dall'interfaccia utente eseguita localmente sull'agente.

Informazioni su questo compito

La Console supporta l'accesso con una delle seguenti opzioni quando è in modalità limitata:

- Un accesso NetApp Console utilizzando il tuo indirizzo email e una password
- Una connessione federata

  È possibile utilizzare l'accesso Single Sign-On per effettuare l'accesso utilizzando le credenziali della directory aziendale (identità federata). "Scopri come utilizzare la federazione delle identità" .

Passi

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP in cui è installato l'agente.
2. Inserisci il tuo nome utente e la password per effettuare l'accesso.

Visualizza le metriche nella home page NetApp Console

Monitorando lo stato di salute del tuo spazio di archiviazione, sarai a conoscenza di eventuali problemi di protezione e potrai adottare misure per risolverli. Utilizzando la home page NetApp Console , puoi visualizzare lo stato dei backup e dei ripristini da NetApp Backup and Recovery e il numero di carichi di lavoro a rischio di attacco ransomware o protetti, come indicato da NetApp Ransomware Resilience. È possibile esaminare la capacità di archiviazione per singoli cluster e Cloud Volumes ONTAP, gli avvisi ONTAP , la capacità delle prestazioni di archiviazione per cluster o sistema Cloud Volumes ONTAP , i diversi tipi di licenze in uso e altro ancora.

Tutti i riquadri della home page mostrano i dati a livello di organizzazione. I riquadri Capacità di archiviazione e Prestazioni di archiviazione mostrano i sistemi associati ai progetti a cui l'utente può accedere in base alle autorizzazioni IAM.

Il sistema aggiorna i dati nella home page ogni cinque minuti. La memorizzazione nella cache potrebbe far sì che i dati presenti in questa pagina differiscano dai valori reali per un massimo di 15 minuti.

Per ottenere metriche precise nella home page sono necessari agenti della console opportunamente dimensionati e configurati.

Ruoli richiesti NetApp Console

Ogni riquadro nella home page richiede ruoli utente diversi:

- **Riquadro Capacità di archiviazione**: possibilità di visualizzare la pagina Sistemi NetApp Console
- * Riquadro avvisi ONTAP *: Amministratore cartella o progetto, Analista supporto operativo, Amministratore organizzazione, Visualizzatore organizzazione, Super amministratore, Super visualizzatore
- **Riquadro Capacità delle prestazioni di storage**: possibilità di visualizzare la pagina Sistemi NetApp Console
- * Riquadro Licenses and subscriptions *: Amministratore cartella o progetto, Amministratore organizzazione, Visualizzatore organizzazione, Super amministratore, Super visualizzatore
- **Riquadro Ransomware Resilience**: Amministratore cartella o progetto, Amministratore organizzazione, Amministratore Ransomware Resilience, Visualizzatore Ransomware Resilience, Super amministratore, Super visualizzatore
- **Riquadro Backup e ripristino**: Amministratore di backup e ripristino, Super amministratore di backup e ripristino, Visualizzatore di backup e ripristino, Amministratore di clonazione di backup e ripristino, Amministratore di cartelle o progetti, Amministratore dell'organizzazione, Amministratore di ripristino e backup, Super amministratore, Super visualizzatore

Se non si dispone delle autorizzazioni per accedere a un riquadro, nel riquadro viene visualizzato un messaggio che indica che non si dispone delle autorizzazioni per utilizzarlo.

"Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console ." .

Passi

1. Dal menu NetApp Console , selezionare **Home**.

   Se si dispone del ruolo di amministratore dell'organizzazione e non è configurato alcun agente o sistema di

archiviazione, nella home page vengono visualizzate le informazioni introduttive.



Se hai già configurato la NetApp Console, almeno un agente della console è abilitato e almeno un cluster o un sistema Cloud Volumes ONTAP è stato aggiunto a tale agente, la pagina Home mostra le metriche relative al tuo ambiente di storage.



Abilita la visualizzazione delle metriche nella home page

È possibile visualizzare le metriche nella Home page quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Hai effettuato l'accesso a un'istanza SaaS della NetApp Console.
- Appartieni a un'organizzazione con risorse di archiviazione esistenti (agente e cluster o sistema Cloud Volumes ONTAP).
- È abilitato almeno un agente Console.
- Almeno un cluster o un sistema Cloud Volumes ONTAP è stato aggiunto a quell'agente.

Per consentire la visualizzazione delle metriche nella home page, completare le seguenti attività:

- Abilitare almeno un agente Console.
- Aggiungere almeno un cluster o un Cloud Volumes ONTAP utilizzando quell'agente.

Visualizza la capacità di archiviazione complessiva

Il riquadro Capacità di archiviazione fornisce le seguenti informazioni sui cluster ONTAP e sui sistemi Cloud Volumes ONTAP :

- Numero di sistemi ONTAP rilevati nella Console
- Numero di sistemi Cloud Volumes ONTAP rilevati nella Console
- Utilizzo della capacità per cluster

L'ordine dei cluster o dei sistemi Cloud Volumes ONTAP si basa sulla quantità di capacità utilizzata. Per facilitarne l'identificazione, il cluster o il sistema con la capacità più elevata viene visualizzato per primo.

Gli indicatori di avviso indicano cluster all'80% della capacità, con dati aggiornati ogni cinque minuti.

Se hai più progetti, potresti visualizzare dati diversi nel riquadro Capacità di archiviazione rispetto alla pagina Sistemi. Ciò avviene perché la pagina Sistemi mostra informazioni basate sul livello di progetto, mentre il riquadro Capacità di archiviazione mostra informazioni a livello di organizzazione. Inoltre, i dati in questo riquadro potrebbero differire dai valori reali per un massimo di 15 minuti, perché i dati vengono memorizzati nella cache per tale periodo di tempo per ottimizzare le prestazioni.

Passi

1. Dal menu NetApp Console , esaminare il riquadro Capacità di archiviazione.
2. Nel riquadro Capacità di archiviazione, selezionare **Visualizza** per andare alla pagina Sistemi console.
3. Nella pagina Sistemi, seleziona il progetto contenente il cluster che desideri visualizzare.
4. Nella pagina Sistemi, seleziona un cluster per visualizzare maggiori dettagli su di esso.

Visualizza gli avvisi ONTAP

Visualizza i problemi o i potenziali rischi nei tuoi ambienti ONTAP locali NetApp . Puoi visualizzare alcuni avvisi non EMS e alcuni avvisi EMS.

I dati vengono aggiornati ogni 5 minuti.

È possibile visualizzare gli avvisi ONTAP con questi livelli di gravità:

- Critico
- Avvertimento
- Informativo

È possibile visualizzare gli avvisi ONTAP per queste aree di impatto:

- Capacità
- Prestazione
- Protezione
- Disponibilità
- Sicurezza

La memorizzazione nella cache ottimizza le prestazioni, ma potrebbe causare differenze nei dati in questo riquadro rispetto ai valori effettivi per un massimo di 15 minuti.

Sistemi supportati

- È supportato un sistema ONTAP NAS o SAN locale.
- I sistemi Cloud Volumes ONTAP non sono supportati.

Fonti dati supportate

Visualizza gli avvisi relativi a determinati eventi che si verificano in ONTAP. Si tratta di una combinazione di avvisi EMS e basati su parametri.

Per i dettagli sugli avvisi ONTAP , fare riferimento a "Informazioni sugli avvisi ONTAP" .

Per un elenco degli avvisi che potresti visualizzare, fai riferimento a "Visualizza i potenziali rischi nell'archiviazione ONTAP" .

Passi

1. Dal menu NetApp Console , esaminare il riquadro degli avvisi ONTAP .
2. Facoltativamente, filtra gli avvisi selezionando il livello di gravità oppure modifica il filtro per visualizzare gli avvisi in base all'area di impatto.
3. Nel riquadro Avvisi ONTAP , selezionare **Visualizza** per andare alla pagina Avvisi della console.

Visualizza la capacità delle prestazioni di archiviazione

Esaminare la capacità di prestazioni di archiviazione utilizzata per cluster o sistema Cloud Volumes ONTAP per determinare in che modo la capacità di prestazioni, la latenza e gli IOPS influiscono sui carichi di lavoro. Ad esempio, potresti scoprire di dover spostare i carichi di lavoro per ridurre al minimo la latenza e massimizzare IOPS e throughput per i carichi di lavoro critici.

Il sistema organizza i cluster e i sistemi in base alla capacità prestazionale, elencando per primi quelli con la capacità più elevata per facilitarne l'identificazione.

La memorizzazione nella cache ottimizza le prestazioni, ma potrebbe causare differenze nei dati in questo riquadro rispetto ai valori effettivi per un massimo di 15 minuti.

Passi

1. Dal menu NetApp Console , esaminare il riquadro Prestazioni di archiviazione.
2. Nel riquadro Prestazioni di archiviazione, seleziona **Visualizza** per accedere alla pagina Prestazioni in cui sono elencati tutti i cluster e i dati dei sistemi Cloud Volumes ONTAP per capacità di prestazioni, IOPS e latenza.
3. Selezionare un cluster per visualizzarne i dettagli in System Manager.

Visualizza le licenze e gli abbonamenti che possiedi

Esaminare le seguenti informazioni nel riquadro Licenses and subscriptions :

- Il numero totale di licenze e abbonamenti di cui disponi.
- Il numero di ogni tipo di licenza e abbonamento di cui disponi (licenza diretta, contratto annuale o PAYGO).
- Numero di licenze e abbonamenti attivi, che richiedono un intervento o che stanno per scadere.
- Il sistema visualizza degli indicatori accanto ai tipi di licenza che richiedono un intervento o che stanno per scadere.

I dati vengono aggiornati ogni 5 minuti.

La memorizzazione nella cache ottimizza le prestazioni, ma potrebbe causare differenze nei dati in questo riquadro rispetto ai valori effettivi per un massimo di 15 minuti.

Passi

1. Dal menu NetApp Console , esaminare il riquadro Licenses and subscriptions .
2. Nel riquadro Licenses and subscriptions , seleziona **Visualizza** per andare alla pagina Licenses and subscriptions della console.

Visualizza lo stato di resilienza del ransomware

Scopri se i carichi di lavoro sono a rischio di attacchi ransomware o protetti con il servizio dati NetApp Ransomware Resilience . È possibile esaminare la quantità totale di dati protetti, visualizzare il numero di azioni consigliate e visualizzare il numero di avvisi relativi alla protezione dal ransomware.

I dati vengono aggiornati ogni 5 minuti e corrispondono ai dati mostrati nella NetApp Ransomware Resilience Dashboard.

"Scopri di più sulla NetApp Ransomware Resilience" .

Passi

1. Dal menu NetApp Console , esaminare il riquadro Ransomware Resilience.
2. Nel riquadro Ransomware Resilience, esegui una delle seguenti operazioni:
   - Selezionare **Visualizza** per accedere alla dashboard NetApp Ransomware Resilience . Per i dettagli, fare riferimento a "Monitora lo stato del carico di lavoro utilizzando la dashboard NetApp Ransomware Resilience" .
   - Consultare le "Azioni consigliate" nella dashboard NetApp Ransomware Resilience . Per i dettagli, fare riferimento a "Esaminare i consigli di protezione sulla dashboard NetApp Ransomware Resilience" .
   - Selezionare il collegamento agli avvisi per rivedere gli avvisi nella pagina Avvisi NetApp Ransomware Resilience . Per i dettagli, fare riferimento "Gestisci gli avvisi ransomware rilevati con NetApp Ransomware Resilience" .

Visualizza lo stato di backup e ripristino

Esamina lo stato generale dei tuoi backup e ripristini da NetApp Backup and Recovery. È possibile visualizzare il numero di risorse protette e non protette. Puoi anche visualizzare la percentuale di backup e operazioni di ripristino per la protezione dei tuoi carichi di lavoro. Una percentuale più alta indica una migliore protezione dei dati.

I dati vengono aggiornati ogni 5 minuti.

La memorizzazione nella cache ottimizza le prestazioni, ma potrebbe causare differenze nei dati in questo riquadro rispetto ai valori effettivi per un massimo di 15 minuti.

Passi

1. Dal menu NetApp Console , esaminare il riquadro Backup e ripristino.
2. Selezionare **Visualizza** per accedere alla dashboard NetApp Backup and Recovery . Per i dettagli, fare riferimento a "Documentazione NetApp Backup and Recovery" .

Gestisci le impostazioni utente NetApp Console

Puoi modificare il tuo profilo della Console, ad esempio cambiando la password, abilitando l'autenticazione a più fattori (MFA) e verificando chi è l'amministratore della Console.

All'interno della Console, ogni utente ha un profilo che contiene informazioni sull'utente e sulle sue impostazioni. Puoi visualizzare e modificare le impostazioni del tuo profilo.

Cambia il tuo nome visualizzato

Puoi modificare il nome visualizzato nella Console, che viene utilizzato per identificarti ed è visibile agli altri utenti. Il nome visualizzato non è lo stesso del nome utente o dell'indirizzo email, che non possono essere modificati.

Passi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della Console per visualizzare il pannello Impostazioni utente.
2. Seleziona l'icona **Modifica** accanto al tuo nome.
3. Inserisci il tuo nuovo nome visualizzato nel campo **Nome**.

Configurare l'autenticazione a più fattori

Configurare l'autenticazione a più fattori (MFA) per migliorare la sicurezza richiedendo un secondo metodo di verifica.

Gli utenti che utilizzano l'accesso Single Sign-On con un provider di identità esterno o il sito di supporto NetApp non possono abilitare MFA. Se una di queste due condizioni è vera per te, non vedrai l'opzione per abilitare MFA nelle impostazioni del tuo profilo.

Non abilitare MFA se il tuo account utente viene utilizzato per l'accesso API. L'autenticazione a più fattori interrompe l'accesso all'API quando è abilitata per un account utente. Utilizzare account di servizio per tutti gli accessi API.

Prima di iniziare

- Devi aver già scaricato sul tuo dispositivo un'app di autenticazione, come Google Authenticator o Microsoft Authenticator.
- Per impostare l'MFA ti servirà la password.

Se non hai accesso alla tua app di autenticazione o perdi il codice di ripristino, contatta l'amministratore della console per ricevere assistenza.

Passi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della Console per visualizzare il pannello Impostazioni utente.
2. Selezionare **Configura** accanto all'intestazione **Autenticazione a più fattori**.
3. Segui le istruzioni per impostare l'MFA per il tuo account.
4. Al termine, ti verrà chiesto di salvare il codice di recupero. Scegli se copiare il codice o scaricare un file di testo contenente il codice. Conserva questo codice in un luogo sicuro. Il codice di ripristino è necessario se perdi l'accesso all'app di autenticazione.

   Dopo aver configurato l'MFA, la Console ti chiederà di immettere un codice monouso dall'app di autenticazione ogni volta che accedi.

Rigenera il tuo codice di ripristino MFA

Puoi utilizzare i codici di recupero una sola volta. Se ne usi uno o lo perdi, creane uno nuovo.

Passi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della Console per visualizzare il pannello Impostazioni utente.
2. Selezionare ••• accanto all'intestazione **Autenticazione a più fattori**.
3. Seleziona **Rigenera codice di recupero**.
4. Copia il codice di ripristino generato e salvalo in un luogo sicuro.

Elimina la tua configurazione MFA

Per interrompere l'utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) per l'accesso, elimina la configurazione MFA. In questo modo non sarà più necessario immettere un codice monouso dall'app di autenticazione quando si effettua l'accesso.

Se non riesci ad accedere all'app di autenticazione o al codice di ripristino, dovrai contattare l'amministratore della tua organizzazione per reimpostare la configurazione MFA.

Passi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della Console per visualizzare il pannello Impostazioni utente.
2. Selezionare ••• accanto all'intestazione **Autenticazione a più fattori**.
3. Seleziona **Elimina**.

Contatta l’amministratore della tua organizzazione

Se hai bisogno di contattare l’amministratore della tua organizzazione, puoi inviargli un’e-mail direttamente dalla Console. L’amministratore gestisce gli account utente e le autorizzazioni all’interno della tua organizzazione.

Per utilizzare la funzione **Contatta gli amministratori**, è necessario che sul browser sia configurata un’applicazione di posta elettronica predefinita.

Passi

1. Selezionare l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra della Console per visualizzare il pannello Impostazioni utente.
2. Seleziona **Contatta gli amministratori** per inviare un’e-mail all’amministratore della tua organizzazione.
3. Seleziona l’applicazione di posta elettronica da utilizzare.
4. Completa l’e-mail e seleziona **Invia**.

Configura la modalità scura (tema scuro)

È possibile impostare la Console in modo che venga visualizzata in modalità scura.

Passi

1. Selezionare l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra della Console per visualizzare il pannello Impostazioni utente.
2. Spostare il cursore **Tema scuro** per abilitarlo.

Amministrare la NetApp Console

Gestione dell’identità e degli accessi

Scopri di più sulla gestione dell’identità e degli accessi NetApp Console

La gestione delle identità e degli accessi (IAM) all’interno della NetApp Console consente di organizzare e controllare l’accesso alle risorse NetApp . Puoi organizzare le tue risorse in base alla gerarchia della tua organizzazione. Ad esempio, è possibile organizzare le risorse in base alla posizione geografica, al sito o all’unità aziendale. È quindi possibile assegnare ruoli IAM ai membri in parti specifiche della gerarchia, impedendo così l’accesso alle risorse in altre parti della gerarchia.

- "Scopri di più sulle modalità di distribuzione della console"

Come funziona IAM

IAM consente di concedere l’accesso alle risorse assegnando agli utenti ruoli di accesso a parti specifiche della gerarchia. Ad esempio, a un membro può essere assegnato il ruolo di amministratore di cartella o di progetto per un progetto con cinque risorse.

Quando si utilizza IAM, si gestiscono i seguenti componenti:

- L’organizzazione
- Cartelle
- Progetti
- Risorse
- Membri
- Ruoli e permessi
- Agenti della console

Le risorse sono organizzate gerarchicamente:

- L’organizzazione è il vertice della gerarchia.
- Le cartelle sono elementi figlio dell’organizzazione o di un’altra cartella.
- I progetti sono figli dell’organizzazione o di una cartella.
- Le risorse sono associate a una o più cartelle o progetti.

L’immagine seguente illustra questa gerarchia a livello di base.



Organizzazione

Un'*organizzazione* è il livello più alto del sistema Console IAM e in genere rappresenta la tua azienda. La tua organizzazione è composta da cartelle, progetti, membri, ruoli e risorse. Gli agenti sono associati a progetti specifici nell'organizzazione.

Cartelle

Una *cartella* consente di raggruppare progetti correlati e di separarli dagli altri progetti nella tua organizzazione. Ad esempio, una cartella potrebbe rappresentare una posizione geografica (UE o Stati Uniti orientali), una sede (Londra o Toronto) o un'unità aziendale (ingegneria o marketing).

È possibile organizzare le cartelle in modo che contengano progetti, altre cartelle o entrambi. Sono facoltativi.

Progetti

Un *progetto* rappresenta un'area di lavoro nella Console a cui i membri dell'organizzazione accedono dalla pagina **Sistemi** per gestire le risorse. Ad esempio, un progetto può includere un sistema Cloud Volumes ONTAP , un cluster ONTAP locale o un file system FSx for ONTAP .

Un'organizzazione può avere uno o più progetti. Un progetto può risiedere direttamente sotto l'organizzazione o all'interno di una cartella.

Risorse

Una *risorsa* è un sistema che hai creato o scoperto nella Console.

Quando si crea o si scopre una risorsa, la risorsa viene associata al progetto attualmente selezionato. Potrebbe essere l'unico progetto a cui vuoi associare questa risorsa. Ma puoi scegliere di associare la risorsa

ad altri progetti nella tua organizzazione.

Ad esempio, potresti associare un sistema Cloud Volumes ONTAP a un progetto aggiuntivo o a tutti i progetti della tua organizzazione. Il modo in cui associare una risorsa dipende dalle esigenze della tua organizzazione.

Gli agenti possono anche essere associati a più di un progetto. Scopri di più sull'utilizzo degli agenti con IAM .

Quando associare una risorsa a una cartella

È anche possibile associare una risorsa a una cartella, ma questa opzione è facoltativa e soddisfa le esigenze di un caso d'uso specifico.

Un *amministratore dell'organizzazione* può associare una risorsa a una cartella in modo che un *amministratore della cartella o del progetto* possa collegarla ai progetti appropriati nella cartella.

Ad esempio, supponiamo di avere una cartella che contiene due progetti:



L'*amministratore dell'organizzazione* può associare una risorsa alla cartella:



L'associazione di una risorsa a una cartella non la rende accessibile a tutti i progetti; solo l'amministratore della cartella o del progetto può vederla. L'amministratore della cartella o del progetto decide quali progetti possono accedervi e associa la risorsa ai progetti appropriati.

In questo esempio, l'amministratore associa la risorsa al Progetto A:



I membri che dispongono delle autorizzazioni per il progetto A possono ora accedere alla risorsa.

Membri

I membri della tua organizzazione sono account utente o account di servizio. Un account di servizio viene solitamente utilizzato da un'applicazione per completare attività specifiche senza l'intervento umano.

Ogni organizzazione include almeno un utente con il ruolo di *Amministratore organizzazione* (la Console assegna automaticamente questo ruolo all'utente che crea l'organizzazione). È possibile aggiungere altri membri all'organizzazione e assegnare autorizzazioni diverse ai diversi livelli della gerarchia delle risorse.

Ruoli e permessi

Non è possibile concedere autorizzazioni direttamente ai membri dell'organizzazione. Invece, si assegna un ruolo a ciascun membro. Un ruolo contiene un insieme di autorizzazioni che consentono a un membro di eseguire azioni specifiche a un livello specifico della gerarchia delle risorse.

L'assegnazione di ruoli a livello gerarchico limita l'accesso alle risorse e ai servizi di cui un membro ha bisogno.

Dove puoi assegnare ruoli nella gerarchia

Quando si associa un membro a un ruolo, è necessario selezionare l'intera organizzazione, una cartella specifica o un progetto specifico. Il ruolo selezionato conferisce a un membro le autorizzazioni per le risorse nella parte selezionata della gerarchia.

Ereditarietà dei ruoli

Quando si assegna un ruolo, il ruolo viene ereditato lungo la gerarchia dell'organizzazione:

Organizzazione
: Concedere a un membro un ruolo di accesso a livello di organizzazione gli conferisce le autorizzazioni per tutte le cartelle, i progetti e le risorse.

Cartelle
: Quando si concede un ruolo di accesso a livello di cartella, tutte le cartelle, i progetti e le risorse nella cartella ereditano quel ruolo.

Ad esempio, se assegni un ruolo a livello di cartella e quella cartella contiene tre progetti, il membro avrà le autorizzazioni per quei tre progetti e per tutte le risorse associate.

Progetti

Quando si concede un ruolo di accesso a livello di progetto, tutte le risorse associate a quel progetto ereditano quel ruolo.

Ruoli multipli

È possibile assegnare a ciascun membro dell'organizzazione un ruolo a diversi livelli della gerarchia organizzativa. Può trattarsi dello stesso ruolo o di un ruolo diverso. Ad esempio, è possibile assegnare il ruolo di membro A al progetto 1 e al progetto 2. Oppure puoi assegnare a un membro il ruolo A per il progetto 1 e il ruolo B per il progetto 2.

Ruoli di accesso

La Console fornisce ruoli di accesso che puoi assegnare ai membri della tua organizzazione.

"Scopri di più sui ruoli di accesso" .

Agenti della console

Quando un *amministratore dell'organizzazione* crea un agente della Console, la Console associa automaticamente tale agente all'organizzazione e al progetto attualmente selezionato. L'*amministratore dell'organizzazione* ha automaticamente accesso a quell'agente da qualsiasi punto dell'organizzazione. Tuttavia, se nella tua organizzazione ci sono altri membri con ruoli diversi, questi membri potranno accedere a quell'agente solo dal progetto in cui è stato creato, a meno che tu non associ quell'agente ad altri progetti.

È possibile rendere disponibile un agente Console per un altro progetto nei seguenti casi:

- Desideri consentire ai membri della tua organizzazione di utilizzare un agente esistente per creare o scoprire sistemi aggiuntivi in un altro progetto
- Hai associato una risorsa esistente a un altro progetto e tale risorsa è gestita da un agente della console

  Se una risorsa associata a un progetto aggiuntivo viene rilevata tramite un agente Console, è necessario associare l'agente anche al progetto a cui la risorsa è ora associata. In caso contrario, l'agente e la risorsa associata non saranno accessibili dalla pagina **Sistemi** dai membri che non dispongono del ruolo di *Amministratore organizzazione*.

È possibile creare un'associazione dalla pagina **Agenti** all'interno della Console IAM:

- Associa un agente Console a un progetto

  Quando si associa un agente Console a un progetto, tale agente è accessibile dalla pagina **Sistemi** quando si visualizza il progetto.

- Associa un agente Console a una cartella

  L'associazione di un agente Console a una cartella non rende automaticamente quell'agente accessibile da tutti i progetti nella cartella. I membri dell'organizzazione non possono accedere a un agente della console da un progetto finché non si associa l'agente a quel progetto specifico.

  Un *amministratore dell'organizzazione* potrebbe associare un agente della console a una cartella in modo che l'*amministratore della cartella o del progetto* possa decidere di associare tale agente ai progetti

appropriati che risiedono nella cartella.

Esempi IAM

Questi esempi mostrano come potresti impostare la tua organizzazione.

Organizzazione semplice

Il diagramma seguente mostra un semplice esempio di un'organizzazione che utilizza il progetto predefinito e nessuna cartella. Un singolo membro gestisce l'intera organizzazione.



Organizzazione avanzata

Il diagramma seguente mostra un'organizzazione che utilizza cartelle per organizzare i progetti per ogni sede geografica dell'azienda. Ogni progetto ha il suo set di risorse associate. I membri includono un amministratore dell'organizzazione e un amministratore per ogni cartella dell'organizzazione.



Cosa puoi fare con IAM

Gli esempi seguenti descrivono come è possibile utilizzare IAM per gestire l'organizzazione della Console:

- Assegna ruoli specifici a membri specifici in modo che possano completare solo le attività richieste.
- Modificare i permessi dei membri perché hanno cambiato reparto o perché hanno responsabilità aggiuntive.
- Rimuovere un utente che ha lasciato l'azienda.
- Aggiungi cartelle o progetti alla tua gerarchia perché una nuova unità aziendale ha aggiunto storage NetApp .
- Associa una risorsa a un altro progetto perché quella risorsa ha una capacità che un altro team può utilizzare.

- Visualizza le risorse a cui un membro può accedere.
- Visualizza i membri e le risorse associati a un progetto specifico.

Dove andare dopo

- "Introduzione a IAM nella NetApp Console"
- "Organizza le tue risorse in NetApp Console con cartelle e progetti"
- "Gestisci i membri NetApp Console e le relative autorizzazioni"
- "Gestisci la gerarchia delle risorse nella tua organizzazione NetApp Console"
- "Associare agenti a cartelle e progetti"
- "Passare tra progetti e organizzazioni NetApp Console"
- "Rinomina l'organizzazione NetApp Console"
- "Monitorare o verificare l'attività IAM"
- "Ruoli di accesso NetApp Console"
- "Scopri di più sull'API per NetApp Console IAM"

Inizia con l'identità e l'accesso nella NetApp Console

Quando ti registri alla NetApp Console, ti verrà chiesto di creare una nuova organizzazione. L'organizzazione comprende un membro (un amministratore dell'organizzazione) e un progetto predefinito. Per configurare la gestione delle identità e degli accessi (IAM) in base alle esigenze aziendali, è necessario personalizzare la gerarchia dell'organizzazione, aggiungere altri membri, aggiungere o scoprire risorse e associare tali risorse all'interno della gerarchia.

Per amministrare l'identità e l'accesso per l'intera organizzazione, è necessario disporre delle autorizzazioni di **Amministratore dell'organizzazione**. Se disponi delle autorizzazioni di **Amministratore cartella o progetto**, puoi amministrare solo le cartelle e i progetti per i quali disponi delle autorizzazioni.

Per creare una nuova organizzazione, segui questi passaggi. L'ordine può variare in base alle esigenze della tua organizzazione.

1 **Modifica il progetto predefinito o aggiungilo alla gerarchia della tua organizzazione**

Utilizza il progetto predefinito oppure crea progetti e cartelle aggiuntivi in base alla gerarchia aziendale.

"Scopri come organizzare le tue risorse con cartelle e progetti" .

2 **Associare i membri alla tua organizzazione**

Collega gli account utente alla tua organizzazione e assegna le autorizzazioni. Hai anche la possibilità di aggiungere account di servizio alla tua organizzazione.

"Scopri come gestire i membri e i loro permessi" .

3 Aggiungi o scopri risorse

Aggiungere o scoprire risorse (sistemi) nella Console. I membri dell'organizzazione gestiscono i sistemi dall'interno di un progetto.

Scopri come creare o scoprire risorse:

- "Amazon FSx for NetApp ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Cloud Volumes ONTAP"
- "Sistemi della serie E"
- "Cluster ONTAP on-premise"
- "StorageGRID"

4 Associare risorse a progetti aggiuntivi

L'aggiunta o la scoperta di un sistema nella Console associa automaticamente la risorsa al progetto attualmente selezionato. Per rendere quella risorsa disponibile per un altro progetto nella tua organizzazione, associala al rispettivo progetto. Se per gestire la risorsa viene utilizzato un agente Console, associare l'agente Console al rispettivo progetto.

- "Scopri come gestire la gerarchia delle risorse della tua organizzazione" .
- "Scopri come associare un agente Console a una cartella o a un progetto" .

Informazioni correlate

- "Scopri di più sulla gestione dell'identità e degli accessi nella NetApp Console"
- "Scopri di più sull'API per l'identità e l'accesso"

Organizza le risorse NetApp Console con cartelle e progetti

All'interno della NetApp Console puoi organizzare le tue risorse NetApp utilizzando progetti e cartelle. Un *progetto* rappresenta un'area di lavoro nella Console a cui i membri dell'organizzazione accedono per gestire le *risorse* (ad esempio, un sistema Cloud Volumes ONTAP). Una *cartella* raggruppa insieme progetti correlati. Dopo aver organizzato le risorse in cartelle e progetti, puoi concedere un accesso granulare alle risorse fornendo ai membri dell'organizzazione autorizzazioni per cartelle e progetti specifici.

Aggiungi una cartella o un progetto

Quando crei la tua organizzazione, questa include un singolo progetto. Aggiungi progetti per gestire risorse e cartelle per raggruppare progetti correlati.

La gerarchia delle risorse della tua organizzazione può avere fino a sette livelli, con le cartelle annidate a sei livelli di profondità e i progetti al settimo.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Organizzazione**.
3. Dalla pagina **Organizzazione**, seleziona **Aggiungi cartella o progetto**.
4. Selezionare **Cartella** o **Progetto**.
5. Fornisci dettagli sulla cartella o sul progetto:

   - **Nome e posizione**: inserisci un nome e scegli una posizione nella gerarchia per la cartella o il progetto. Una cartella o un progetto possono trovarsi direttamente sotto l'organizzazione o all'interno di una cartella.
   - **Risorse**: seleziona le risorse che desideri associare a questa cartella o progetto.

     È possibile selezionare le risorse associate alla cartella padre o al progetto.

     "Scopri quando associare una risorsa a una cartella" .
   - **Accesso**: visualizza i membri che avranno accesso alla cartella o al progetto in base alle autorizzazioni esistenti già definite nella gerarchia delle risorse.

     Seleziona **Aggiungi un membro** per assegnare l'accesso e un ruolo ad altri membri. Un ruolo definisce le autorizzazioni che i membri hanno per la cartella o il progetto.

   "Scopri di più sui ruoli di accesso" .
6. Selezionare **Aggiungi**.

Rinomina una cartella o un progetto

Se necessario, puoi modificare il nome delle tue cartelle e dei tuoi progetti.

Passi

1. Dalla pagina **Organizzazione**, vai a un progetto o a una cartella nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Modifica cartella** o **Modifica progetto**.
2. Nella pagina **Modifica**, inserisci un nuovo nome e seleziona **Applica**.

Elimina una cartella o un progetto

Elimina le cartelle e i progetti di cui non hai più bisogno.

Prima di iniziare

- Assicurarsi che la cartella o il progetto non abbiano risorse associate. Scopri come dissociare le risorse .
- Assicurati che la cartella o il progetto non abbiano risorse associate.

Passi

1. Dalla pagina **Organizzazione**, vai a un progetto o a una cartella nella tabella, seleziona ••• e quindi seleziona **Elimina**.
2. Conferma che vuoi eliminare la cartella o il progetto.

Visualizza le risorse associate a una cartella o a un progetto

Visualizza quali risorse e membri sono associati a una cartella o a un progetto.

Passi

1. Dalla pagina **Organizzazione**, vai a un progetto o a una cartella nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Modifica cartella** o **Modifica progetto**.

2. Nella pagina **Modifica**, puoi visualizzare i dettagli sulla cartella o sul progetto selezionato espandendo le sezioni **Risorse** o **Accesso**.
   - Selezionare **Risorse** per visualizzare le risorse associate. Nella tabella, la colonna **Stato** identifica le risorse associate alla cartella o al progetto.



Modificare le risorse associate a una cartella o a un progetto

I membri con autorizzazioni per una cartella o un progetto possono accedere alle risorse associate.

Prima di iniziare

"Scopri quando associare una risorsa a una cartella" .

Passi

1. Dalla pagina **Organizzazione**, vai a un progetto o a una cartella nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Modifica cartella** o **Modifica progetto**.
2. Nella pagina **Modifica**, seleziona **Risorse**.

   Nella tabella, la colonna **Stato** identifica le risorse associate alla cartella o al progetto.
3. Seleziona le risorse che desideri associare o dissociare.
4. A seconda delle risorse selezionate, seleziona **Associa al progetto** o **Disassocia dal progetto**.



5. Seleziona **Applica**

Visualizza i membri associati a una cartella o a un progetto

- Selezionare **Accesso** per visualizzare i membri che hanno accesso alla cartella o al progetto.



Modificare l’accesso dei membri a una cartella o a un progetto

Modificare l’accesso dei membri per garantire che solo i membri autorizzati possano accedere alle risorse associate.

L’accesso dei membri concesso a un livello gerarchico superiore non può essere modificato a livelli inferiori. Aggiornare le autorizzazioni dei membri al livello gerarchico superiore per modificare l’accesso. In alternativa, puoi"gestire i permessi dalla pagina Membri" .

"Scopri di più sull’ereditarietà dei ruoli" .

Passi

1. Dalla pagina **Organizzazione**, vai a un progetto o a una cartella nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Modifica cartella** o **Modifica progetto**.
2. Nella pagina **Modifica**, seleziona **Accesso** per visualizzare l'elenco dei membri che hanno accesso alla cartella o al progetto selezionato.
3. Modifica l'accesso dei membri:
   - **Aggiungi un membro**: seleziona il membro che desideri aggiungere alla cartella o al progetto e assegnagli un ruolo.
   - **Modifica il ruolo di un membro**: per tutti i membri con un ruolo diverso da Amministratore dell'organizzazione, seleziona il ruolo esistente e poi scegli un nuovo ruolo.
   - **Rimuovi accesso membro**: puoi rimuovere l'accesso ai membri che hanno un ruolo definito nella cartella o nel progetto che stai visualizzando.
4. Selezionare **Applica**.

Informazioni correlate

- "Scopri di più su identità e accesso nella NetApp Console"
- "Inizia con identità e accesso"
- "Scopri di più sull'API di identità e accesso"

Aggiungi membri e account di servizio alla NetApp Console

All'interno della Console puoi aggiungere utenti e account di servizio alla tua organizzazione e assegnare loro uno o più ruoli nella gerarchia delle risorse. Un *ruolo* contiene un insieme di autorizzazioni che consentono a un membro (account utente o di servizio) di eseguire azioni specifiche a un livello specifico della gerarchia delle risorse.

Per gestire utenti e autorizzazioni è necessario uno dei seguenti ruoli:

- Amministratore dell'organizzazione

  Gli utenti con questo ruolo possono gestire tutti i membri

- Amministratore di cartelle o progetti

  Gli utenti con questo ruolo possono gestire solo i membri di una cartella o di un progetto designato

  L'amministratore di cartelle o progetti può visualizzare tutti i membri nella pagina **Membri**, ma può gestire le autorizzazioni solo per le cartelle e i progetti a cui ha accesso. "Scopri di più sulle azioni che un *amministratore di cartella o di progetto* può completare" .

Aggiungi membri alla tua organizzazione

Puoi aggiungere due tipi di membri alla tua organizzazione: un account utente e un account di servizio. Le applicazioni utilizzano account di servizio per eseguire attività API senza intervento umano. In genere, una persona utilizza un account utente per accedere e gestire le risorse.

Gli utenti devono registrarsi alla NetApp Console prima di poterli aggiungere a un'organizzazione o assegnare loro un ruolo. È possibile creare account di servizio direttamente dalla Console.

Per gestire gli utenti e le relative autorizzazioni, è necessario disporre del ruolo di **Amministratore organizzazione** o del ruolo di **Amministratore cartella o progetto**. Ricorda che gli utenti con il ruolo di **Amministratore cartella o progetto** possono gestire solo i membri della cartella o dei progetti per i quali dispongono dei permessi di amministratore.

Aggiungi un account utente

Sebbene gli utenti si iscrivano autonomamente alla NetApp Console , per accedere alle risorse nella Console devono essere aggiunti esplicitamente a un'organizzazione o a cartelle o progetti specifici.

Passi

1. Indirizzare l'utente a visitare "NetApp Console" per iscriversi.

   Una volta registrati, gli utenti completano la pagina **Registrati**, controllano la posta elettronica e accedono. Se la Console chiede agli utenti di creare un'organizzazione, la chiudono e ti avvisano della creazione del loro account. Puoi quindi aggiungere l'utente alla tua organizzazione esistente.

   "Scopri come registrarti alla NetApp Console" .

2. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
3. Seleziona **Membri**.
4. Seleziona **Aggiungi un membro**.
5. Per **Tipo di membro**, mantenere selezionato **Utente**.
6. Per **Email dell'utente**, inserisci l'indirizzo email dell'utente associato all'accesso che ha creato.
7. Utilizzare la sezione **Seleziona un'organizzazione, una cartella o un progetto** per scegliere il livello della gerarchia delle risorse per il quale il membro deve disporre delle autorizzazioni.

   Notare quanto segue:

   - Puoi selezionare solo le cartelle e i progetti per i quali disponi delle autorizzazioni.
   - Selezionando un'organizzazione o una cartella, al membro vengono concesse autorizzazioni su tutti i suoi contenuti.
   - È possibile assegnare il ruolo di **Amministratore organizzazione** solo a livello di organizzazione.

8. **Seleziona una categoria**, quindi seleziona un **Ruolo** che fornisca al membro le autorizzazioni per le risorse associate all'organizzazione, alla cartella o al progetto selezionato.

   "Scopri di più sui ruoli di accesso" .

9. Facoltativo: seleziona un ruolo o un progetto aggiuntivo. Se desideri fornire l'accesso a cartelle o progetti aggiuntivi all'interno della tua organizzazione o concedere all'utente ruoli aggiuntivi nell'area selezionata, seleziona **Aggiungi ruolo**, specifica un'altra cartella o progetto oppure una categoria di ruolo diversa, quindi scegli un ruolo.
10. Selezionare **Aggiungi**.

    La Console invia all'utente un'e-mail con le istruzioni.

Aggiungi un account di servizio

È possibile automatizzare le attività e integrarle con le API della console in modo sicuro con gli account di servizio. Quando crei un account di servizio, puoi scegliere tra due metodi di autenticazione: tramite ID client e

segreto oppure tramite autenticazione JWT (JSON Web Token). Il metodo basato su ID client e segreto è adatto a configurazioni semplici, mentre l'autenticazione JWT offre una maggiore sicurezza per ambienti automatizzati o cloud-native. Scegli l'opzione più adatta alle tue esigenze di sicurezza e al modo in cui intendi utilizzare la Console.

Se si desidera utilizzare l'autenticazione JWT, è necessario avere a disposizione la chiave pubblica o il certificato.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Membri**.
3. Seleziona **Aggiungi un membro**.
4. Per **Tipo di membro**, seleziona **Account di servizio**.
5. Inserisci un nome per l'account di servizio.
6. Se desideri utilizzare l'autenticazione JWT, seleziona **Usa autenticazione JWT con chiave privata** e carica la tua chiave RSA pubblica o il certificato. Salta questo passaggio se vuoi utilizzare un ID client e un segreto.

   Il tuo certificato X.509. Deve essere in formato PEM, CRT o CER.

7. Utilizzare la sezione **Seleziona un'organizzazione, una cartella o un progetto** per scegliere il livello della gerarchia delle risorse per il quale il membro deve disporre delle autorizzazioni.

   Notare quanto segue:

   - Puoi selezionare solo le cartelle e i progetti per i quali disponi delle autorizzazioni.
   - Selezionando un'organizzazione o una cartella, al membro vengono concesse autorizzazioni su tutti i suoi contenuti.
   - È possibile assegnare il ruolo di **Amministratore organizzazione** solo a livello di organizzazione.

8. Seleziona una **Categoria**, quindi seleziona un **Ruolo** che fornisca al membro le autorizzazioni per le risorse associate all'organizzazione, alla cartella o al progetto selezionato.

   "Scopri di più sui ruoli di accesso" .

9. Facoltativo: seleziona un ruolo o un progetto aggiuntivo. Se desideri fornire l'accesso a cartelle o progetti aggiuntivi all'interno della tua organizzazione o concedere all'utente ruoli aggiuntivi nell'area selezionata, seleziona **Aggiungi ruolo**, specifica un'altra cartella o progetto oppure una categoria di ruolo diversa, quindi scegli un ruolo.
10. Se non hai scelto di utilizzare l'autenticazione JWT, scarica o copia l'ID client e il segreto client. + La console mostra il segreto del client solo una volta. Copialo in modo sicuro: potrai ricrearlo in seguito, se necessario.
11. Se hai scelto l'autenticazione JWT, scarica o copia l'ID client e il pubblico JWT. Queste informazioni vengono mostrate una sola volta e non possono essere recuperate in seguito.
12. Selezionare **Chiudi**.

Visualizza i membri dell'organizzazione

Per capire quali risorse e autorizzazioni sono disponibili per un membro, puoi visualizzare i ruoli assegnati al membro ai diversi livelli della gerarchia delle risorse della tua organizzazione."Scopri come utilizzare i ruoli per controllare l'accesso alle risorse della Console."

È possibile visualizzare sia gli account utente che gli account di servizio dalla pagina **Membri**.

È anche possibile visualizzare tutti i membri associati a una cartella o a un progetto specifico. "Saperne di più" .

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Membri**.

   Nella tabella **Membri** sono elencati i membri della tua organizzazione.

3. Dalla pagina **Membri**, vai a un membro nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Visualizza dettagli**.

Rimuovi un membro dalla tua organizzazione

Potrebbe essere necessario rimuovere un membro dalla tua organizzazione, ad esempio se lascia l'azienda.

Il sistema rimuove le autorizzazioni del membro, ma conserva i suoi account Console e NetApp Support Site.

Passi

1. Dalla pagina **Membri**, vai a un membro nella tabella, seleziona ••• quindi seleziona **Elimina utente**.
2. Conferma che desideri rimuovere il membro dalla tua organizzazione.

Ricreare le credenziali per un account di servizio

Crea nuove credenziali se le perdi o devi aggiornarle.

Quando si ricreano le credenziali, si eliminano le credenziali esistenti per l'account di servizio e ne vengono create di nuove. Non è possibile utilizzare le credenziali precedenti.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Membri**.
3. Nella tabella **Membri**, vai a un account di servizio, seleziona ••• e poi seleziona **Ricrea segreti**.
4. Seleziona **Ricrea**.
5. Scarica o copia l'ID client e il segreto client. + Il segreto del client viene visualizzato solo una volta. Copialo o scaricalo e conservalo in modo sicuro.

Gestire l'autenticazione a più fattori (MFA) di un utente

Se un utente perde l'accesso al proprio dispositivo MFA, è possibile rimuovere o disabilitare la configurazione MFA.

Dopo la rimozione, gli utenti devono riconfigurare MFA al momento dell'accesso. Se l'utente ha perso l'accesso al proprio dispositivo MFA solo temporaneamente, può utilizzare il codice di ripristino salvato durante la configurazione di MFA per effettuare l'accesso.

Se non hanno il codice di ripristino, disattivare temporaneamente l'MFA per consentire l'accesso. Quando si disattiva l'MFA per un utente, questa viene disattivata solo per otto ore e poi riattivata automaticamente. All'utente è consentito un solo accesso durante tale periodo senza MFA. Dopo otto ore, l'utente deve utilizzare MFA per effettuare l'accesso.

Per gestire l'autenticazione a più fattori di un utente, è necessario disporre di un indirizzo email nello stesso dominio dell'utente interessato.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Membri**.

   Nella tabella **Membri** sono elencati i membri della tua organizzazione.

3. Dalla pagina **Membri**, vai a un membro nella tabella, seleziona ••• e quindi seleziona **Gestisci autenticazione a più fattori**.
4. Scegliere se rimuovere o disabilitare la configurazione MFA dell'utente.

Utilizzare i ruoli per gestire l'accesso degli utenti alle risorse NetApp Console

All'interno della Console è possibile assegnare ruoli agli utenti in base a cosa devono fare e dove.

Gli utenti con il ruolo di **Amministratore dell'organizzazione** o di **Amministratore della cartella o del progetto** hanno la responsabilità di assegnare ruoli ad altri utenti. È possibile assegnare ruoli di accesso in base al progetto o alla cartella. Ad esempio, è possibile assegnare a un utente il ruolo di amministratore della protezione ransomware per un progetto e il ruolo di amministratore SnapCenter per un altro progetto. In alternativa, se un utente necessita del ruolo di amministratore di classificazione per tutti i progetti all'interno di una cartella specifica, è possibile assegnargli questo ruolo a livello di cartella.

Utilizzare i ruoli di accesso per assegnare l'accesso alle risorse di archiviazione in base alle attività specifiche che gli utenti devono eseguire. Ad esempio, se un utente deve interagire con i servizi di protezione ransomware, gli deve essere concesso un ruolo di accesso che includa autorizzazioni di visualizzazione o amministrative per il servizio di protezione ransomware per il progetto per cui è concesso il ruolo di accesso.

Assegna ruoli agli utenti in base alla tua strategia IAM per una maggiore sicurezza. I ruoli IAM garantiscono che gli utenti abbiano solo l'accesso di cui hanno bisogno.

Ricorda che non puoi concedere direttamente l'accesso alle risorse. Assegnare prima le risorse ai progetti. Prima di assegnare l'accesso agli utenti, è opportuno impostare la gerarchia delle risorse."Scopri come organizzare le tue risorse con cartelle e progetti."

Visualizza i ruoli assegnati a un membro

Quando aggiungi un membro alla tua organizzazione, ti verrà chiesto di assegnargli un ruolo. Puoi consentire ai membri di verificare quali ruoli sono attualmente assegnati loro.

Se si dispone del ruolo di *Amministratore cartella o progetto*, la pagina visualizza tutti i membri dell'organizzazione. Tuttavia, puoi visualizzare e gestire le autorizzazioni dei membri solo per le cartelle e i progetti per i quali disponi delle autorizzazioni. "Scopri di più sulle azioni che un *amministratore di cartella o di progetto* può completare" .

1. Dalla pagina **Membri**, vai a un membro nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Visualizza dettagli**.
2. Nella tabella, espandi la riga corrispondente all'organizzazione, alla cartella o al progetto in cui desideri visualizzare il ruolo assegnato al membro e seleziona **Visualizza** nella colonna **Ruolo**.

Aggiungere un ruolo di accesso a un membro

Solitamente si assegna un ruolo quando si aggiunge un membro all'organizzazione, ma è possibile aggiornarlo in qualsiasi momento rimuovendo o aggiungendo ruoli.

Puoi assegnare a un utente un ruolo di accesso per la tua organizzazione, cartella o progetto.

I membri possono ricoprire più ruoli all'interno dello stesso progetto e in progetti diversi. Ad esempio, le organizzazioni più piccole potrebbero assegnare tutti i ruoli di accesso disponibili allo stesso utente, mentre le organizzazioni più grandi potrebbero far svolgere agli utenti attività più specializzate. In alternativa, è anche possibile assegnare a un utente il ruolo di amministratore della protezione ransomware per un'organizzazione. In questo esempio, l'utente sarebbe in grado di eseguire attività di protezione dal ransomware su tutti i progetti all'interno della tua organizzazione.

La strategia del ruolo di accesso deve essere in linea con il modo in cui hai organizzato le tue risorse NetApp .

A un membro a cui è assegnato il ruolo di amministratore dell'organizzazione non possono essere assegnati altri ruoli. Hanno già le autorizzazioni per l'intera organizzazione. A un membro con il ruolo Cartella o Progetto non possono essere assegnati altri ruoli all'interno della cartella o del progetto in cui ha già quel ruolo. Entrambi i ruoli forniscono accesso a tutti i servizi nell'ambito a loro assegnato.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona il menu azioni ••• accanto al membro a cui vuoi assegnare un ruolo e seleziona **Aggiungi un ruolo**.
3. Per aggiungere un ruolo, completare i passaggi nella finestra di dialogo:
   - **Seleziona un'organizzazione, una cartella o un progetto**: scegli il livello della gerarchia delle risorse per il quale il membro deve avere le autorizzazioni.

     Se selezioni l'organizzazione o una cartella, il membro avrà autorizzazioni per tutto ciò che risiede all'interno dell'organizzazione o della cartella.

   - **Seleziona una categoria**: Scegli una categoria di ruolo. "Scopri di più sui ruoli di accesso" .
   - Seleziona un **Ruolo**: scegli un ruolo che fornisca al membro le autorizzazioni per le risorse associate all'organizzazione, alla cartella o al progetto selezionato.
   - **Aggiungi ruolo**: se desideri concedere l'accesso a cartelle o progetti aggiuntivi all'interno della tua organizzazione, seleziona **Aggiungi ruolo**, specifica un'altra cartella, un altro progetto o una categoria di ruolo, quindi seleziona una categoria di ruolo e un ruolo corrispondente.
4. Seleziona **Aggiungi nuovi ruoli**.

Modificare il ruolo assegnato a un membro

È possibile modificare i ruoli assegnati a un membro qualora fosse necessario modificare l'accesso di un utente.

Agli utenti deve essere assegnato almeno un ruolo. Non è possibile rimuovere tutti i ruoli da un utente. Se devi rimuovere tutti i ruoli, devi eliminare l'utente dalla tua organizzazione.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Dalla pagina **Membri**, vai a un membro nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Visualizza dettagli**.
3. Nella tabella, espandi la riga corrispondente all'organizzazione, alla cartella o al progetto in cui desideri modificare il ruolo assegnato al membro e seleziona **Visualizza** nella colonna **Ruolo** per visualizzare i ruoli assegnati a questo membro.
4. È possibile modificare un ruolo esistente per un membro o rimuovere un ruolo.
   a. Per modificare il ruolo di un membro, seleziona **Modifica** accanto al ruolo che desideri modificare. È possibile modificare un ruolo solo in un ruolo all'interno della stessa categoria di ruoli. Ad esempio, è possibile passare da un ruolo di servizio dati a un altro. Conferma la modifica.
   b. Per annullare l'assegnazione del ruolo a un membro, selezionare 🗑 accanto al ruolo per annullare l'assegnazione del ruolo corrispondente al membro. Ti verrà chiesto di confermare la rimozione.

Gestisci la gerarchia delle risorse nella tua organizzazione NetApp Console

Quando si utilizza l'opzione Associa un membro alla propria organizzazione, si forniscono autorizzazioni a livello di organizzazione, cartella o progetto. Per garantire che tali membri abbiano le autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse corrette, è necessario gestire la gerarchia delle risorse della propria organizzazione associando le risorse a progetti e cartelle specifici. Una *risorsa* è un sistema di archiviazione o un agente della Console che la Console già gestisce o di cui è a conoscenza.

Visualizza le risorse nella tua organizzazione

Puoi visualizzare sia le risorse scoperte che quelle non scoperte associate alla tua organizzazione. Le risorse non scoperte sono risorse di archiviazione identificate ma non ancora aggiunte alla Console.

ⓘ NOTA: la pagina Risorse esclude le risorse Amazon FSx for NetApp ONTAP perché gli utenti non possono associarle a un ruolo. Visualizzali nella pagina Sistemi o da Carichi di lavoro.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare **Risorse**.
3. Seleziona **Ricerca avanzata e filtri**.
4. Utilizza una qualsiasi delle opzioni disponibili per trovare la risorsa che stai cercando:
   - **Cerca per nome della risorsa**: inserisci una stringa di testo e seleziona **Aggiungi**.
   - **Piattaforma**: seleziona una o più piattaforme, ad esempio Amazon Web Services.
   - **Risorse**: seleziona una o più risorse, ad esempio Cloud Volumes ONTAP.
   - **Organizzazione, cartella o progetto**: seleziona l'intera organizzazione, una cartella specifica o un progetto specifico.
5. Seleziona **Cerca**.

Associare una risorsa a cartelle e progetti

Associa una risorsa a una cartella o a un progetto per renderla disponibile.

Prima di iniziare

Dovresti capire come funziona l'associazione delle risorse. "Scopri di più sulle risorse, incluso quando associare una risorsa a una cartella" .

Passi

1. Dalla pagina **Risorse**, vai a una risorsa nella tabella, seleziona ••• e quindi seleziona **Associa a cartelle o progetti**.
2. Seleziona una cartella o un progetto, quindi seleziona **Accetta**.
3. Per associare una cartella o un progetto aggiuntivo, seleziona **Aggiungi cartella o progetto** e poi seleziona la cartella o il progetto.

   Tieni presente che puoi selezionare solo le cartelle e i progetti per i quali disponi dei permessi di amministratore.

4. Seleziona **Risorse associate**.
   - Se hai associato la risorsa a dei progetti, i membri che dispongono delle autorizzazioni per tali progetti ora possono accedere alla risorsa dalla Console.
   - Se hai associato la risorsa a una cartella, un *amministratore di cartella o di progetto* può ora accedere alla risorsa e associarla a un progetto all'interno della cartella. "Scopri come associare una risorsa a una cartella" .

Dopo aver finito

Se si individua una risorsa utilizzando un agente Console, associare l'agente Console al progetto per concedere l'accesso. In caso contrario, l'agente della console e la risorsa associata non saranno accessibili ai membri senza il ruolo di *Amministratore organizzazione*.

"Scopri come associare un agente Console a una cartella o a un progetto" .

Visualizza le cartelle e i progetti associati a una risorsa

È possibile visualizzare le cartelle e i progetti associati a una determinata risorsa.

Se hai bisogno di scoprire quali membri dell'organizzazione hanno accesso alla risorsa, puoi"visualizzare i membri che hanno accesso alle cartelle e ai progetti associati alla risorsa" .

Passi

1. Dalla pagina **Risorse**, vai a una risorsa nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Visualizza dettagli**.

L'esempio seguente mostra una risorsa associata a un progetto.



Se è necessario determinare quali membri dell'organizzazione hanno accesso alla risorsa, è possibile"visualizzare i membri che hanno accesso alle cartelle e ai progetti associati alla risorsa" .

Rimuovere una risorsa da una cartella o da un progetto

Per rimuovere una risorsa da una cartella o da un progetto, è necessario rimuovere l'associazione tra la cartella o il progetto e la risorsa. Quando si rimuove l'associazione, si impedisce ai membri di gestire la risorsa nella cartella o nel progetto.

Per rimuovere una risorsa rilevata dall'intera organizzazione, rimuovere il sistema dalla pagina **Sistemi**.

Passi

1. Dalla pagina **Risorse**, vai a una risorsa nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Visualizza dettagli**.
2. Per la cartella o il progetto per cui si desidera rimuovere la risorsa, selezionare 🗑
3. Conferma di voler rimuovere l'associazione selezionando **Elimina**.

Informazioni correlate

- "Scopri di più su identità e accesso nella NetApp Console"
- "Inizia con l'identità e l'accesso nella NetApp Console"
- "Scopri di più sull'API per l'identità e l'accesso"

Associare un agente Console ad altre cartelle e progetti

Quando un *amministratore dell'organizzazione* crea un agente della console, l'agente della console viene automaticamente associato al progetto attualmente selezionato all'interno dell'organizzazione. Sebbene qualcuno con il ruolo di *Amministratore organizzazione* possa accedere a quell'agente della Console da qualsiasi punto dell'organizzazione. Gli altri membri della tua organizzazione possono accedere a quell'agente Console solo dal progetto in cui è stato creato, a meno che tu non associ quell'agente Console ad altri progetti.

Prima di iniziare

Esaminare il funzionamento dell'associazione degli agenti della console. "Scopri come utilizzare l'agente Console con Identity and Access" .

Informazioni su questo compito

Un *amministratore di cartella o di progetto* può visualizzare tutti gli agenti della console nella pagina **Agente**, ma può associare gli agenti della console solo alle cartelle e ai progetti per i quali dispone delle autorizzazioni. "Scopri di più sulle azioni che un *amministratore di cartella o di progetto* può completare" .

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso** > **Agenti**.
2. Nella tabella, trova l'agente Console che desideri associare.

   Utilizzare la ricerca sopra la tabella per trovare un agente Console specifico o filtrare la tabella in base alla

gerarchia delle risorse.

3. Per visualizzare le cartelle e i progetti collegati all'agente Console, selezionare ••• e poi seleziona **Visualizza dettagli**.

   La pagina visualizza i dettagli sulle cartelle e sui progetti associati all'agente Console.

4. Seleziona **Associa a cartella o progetto**.
5. Seleziona una cartella o un progetto, quindi seleziona **Accetta**.
6. Per associare l'agente Console a una cartella o a un progetto aggiuntivo, selezionare **Aggiungi una cartella o un progetto**, quindi selezionare la cartella o il progetto.
7. Selezionare **Agente associato**.

Dopo aver finito

Associare le risorse dell'agente Console alle stesse cartelle e progetti dalla pagina **Risorse**.

"Scopri come associare una risorsa a cartelle e progetti" .

Informazioni correlate

- "Scopri di più sugli agenti NetApp Console"
- "Scopri di più sulla gestione dell'identità e degli accessi NetApp Console"
- "Inizia con identità e accesso"
- "Scopri di più sull'API per la gestione dell'identità e degli accessi"

Passare tra organizzazioni, progetti e agenti della console

Potresti appartenere a più organizzazioni della Console o avere le autorizzazioni per accedere a più progetti o agenti all'interno di un'organizzazione. Quando necessario, puoi passare facilmente da un'organizzazione, un progetto o un agente della console all'altro per accedere alle risorse associate a tale organizzazione, progetto o agente.

Potresti appartenere a più organizzazioni se un'altra organizzazione ti invita a unirti o se ne crei una tu stesso. È possibile creare un'organizzazione aggiuntiva utilizzando l'API. "Scopri come creare una nuova organizzazione"

Passare da un'organizzazione all'altra

Se sei membro di più organizzazioni, puoi passare da una all'altra in qualsiasi momento.

Passi

1. Nell'intestazione superiore della Console, seleziona **Organizzazione**.



2. Se hai delle organizzazioni partner, seleziona la scheda **Partnership** per visualizzare le organizzazioni partner disponibili.

+ La scheda **Partnership** non viene visualizzata se non hai organizzazioni partner.

1. Seleziona un'altra organizzazione e poi seleziona **Cambia**.

+ Se hai delle organizzazioni partner, seleziona la scheda **Partnership** per visualizzare le organizzazioni partner disponibili.

Passa da un progetto all'altro

Se la tua organizzazione comprende più progetti e hai accesso a tali progetti, puoi passare da uno all'altro in qualsiasi momento.

Non è possibile passare a un altro progetto mentre si visualizza una qualsiasi delle pagine **Identità e accesso**.

Passi

1. Nell'intestazione superiore della Console, seleziona **Progetto**.
2. Sfoglia le cartelle e i progetti nella tua organizzazione, seleziona il progetto che desideri, quindi seleziona **Cambia**.



Passare da un agente della console all'altro

Se si dispone di più agenti Console, è possibile passare da uno all'altro per visualizzare i sistemi associati a un agente specifico.

Passi

1. Nell'intestazione superiore della Console, seleziona l'icona Agente.
2. Seleziona un altro agente e poi seleziona **Cambia**.

Informazioni correlate

"Associare agenti a cartelle e progetti" .

Informazioni correlate

- "Scopri di più su identità e accesso nella NetApp Console"
- "Inizia con identità e accesso"
- "Scopri di più sull'API per l'identità e l'accesso"

ID organizzazione e progetto

L'organizzazione NetApp Console ha un nome e un ID. Puoi scegliere un nome per la tua organizzazione che ti aiuti a identificarla. Potrebbe essere necessario recuperare anche l'ID dell'organizzazione per determinate integrazioni.

Rinomina la tua organizzazione

Puoi rinominare la tua organizzazione. Questa funzione è utile se si supporta più di un'organizzazione.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Organizzazione**.
3. Dalla pagina **Organizzazione**, vai alla prima riga della tabella, seleziona ••• e quindi seleziona **Modifica organizzazione**.



4. Inserisci un nuovo nome per l'organizzazione e seleziona **Applica**.

Ottieni l'ID dell'organizzazione

L'ID organizzazione viene utilizzato per determinate integrazioni con la Console.

Puoi visualizzare l'ID dell'organizzazione dalla pagina Organizzazioni e copiarlo negli appunti per le tue esigenze.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso** > **Organizzazione**.
2. Nella pagina **Organizzazione**, cerca l'ID della tua organizzazione nella barra di riepilogo e copialo negli appunti. Puoi salvarlo per utilizzarlo in seguito oppure copiarlo direttamente dove ti serve.

Ottieni l’ID per un progetto

Se utilizzi l’API, dovrai ottenere l’ID per un progetto. Ad esempio, quando si crea un sistema Cloud Volumes ONTAP .

Passi

1. Dalla pagina **Organizzazione**, vai a un progetto nella tabella e seleziona •••

   Viene visualizzato l’ID del progetto.

2. Per copiare l’ID, selezionare il pulsante Copia.



Informazioni correlate

- "Scopri di più sulla gestione dell’identità e degli accessi"
- "Inizia con identità e accesso"
- "Scopri di più sull’API per l’identità e l’accesso"

Monitorare o verificare l’attività IAM

Se è necessario monitorare o verificare un’azione completata relativa all’identità e all’accesso, è possibile visualizzare i dettagli dalla pagina Verifica. Ad esempio, potresti voler verificare chi ha aggiunto un membro a un’organizzazione o che un progetto sia stato eliminato correttamente.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Audit**.
2. Nella pagina **Audit**, utilizzare i filtri per restringere i risultati. Selezionare **Servizio** e quindi **Affitto**.
3. Utilizza uno qualsiasi degli altri filtri per modificare le azioni da visualizzare nella tabella.

   Ad esempio, puoi utilizzare il filtro **Utente** per visualizzare le azioni relative a un account utente specifico.

Ruoli di accesso NetApp Console

Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console

La gestione delle identità e degli accessi (IAM) nella NetApp Console fornisce ruoli predefiniti che puoi assegnare ai membri della tua organizzazione nei diversi livelli della gerarchia delle risorse. Prima di assegnare questi ruoli, è necessario comprendere le autorizzazioni incluse in ciascun ruolo. I ruoli rientrano nelle seguenti categorie: piattaforma, applicazione e servizio dati.

Ruoli della piattaforma

I ruoli della piattaforma concedono autorizzazioni di amministrazione NetApp Console , tra cui l'assegnazione dei ruoli e la gestione degli utenti. La console ha diversi ruoli di piattaforma.

Ruolo della piattaforma	Responsabilità
"Amministratore dell'organizzazione"	Consente all'utente l'accesso illimitato a tutti i progetti e le cartelle all'interno di un'organizzazione, di aggiungere membri a qualsiasi progetto o cartella, nonché di eseguire qualsiasi attività e utilizzare qualsiasi servizio dati a cui non sia associato un ruolo esplicito. Gli utenti con questo ruolo gestiscono la tua organizzazione creando cartelle e progetti, assegnando ruoli, aggiungendo utenti e gestendo i sistemi, se dispongono delle credenziali appropriate. Questo è l'unico ruolo di accesso che può creare agenti Console.
"Amministratore di cartelle o progetti"	Consente all'utente l'accesso illimitato ai progetti e alle cartelle assegnati. Possono aggiungere membri alle cartelle o ai progetti che gestiscono, nonché eseguire qualsiasi attività e utilizzare qualsiasi servizio dati o applicazione sulle risorse all'interno della cartella o del progetto a loro assegnato. Gli amministratori di cartelle o progetti non possono creare agenti della console.
"Amministratore della Federazione"	Consente a un utente di creare e gestire federazioni con la Console, che abilita l'accesso singolo (SSO).
"Visualizzatore della federazione"	Consente a un utente di visualizzare le federazioni esistenti con la Console. Non è possibile creare o gestire federazioni.
"Amministratore della partnership"	Consente all'utente di creare e gestire partnership.
"Visualizzatore di partnership"	Consente all'utente di visualizzare le partnership esistenti. Non è possibile creare o gestire partnership.
"Super amministratore"	Fornisce all'utente un sottoinsieme di ruoli amministrativi. Questo ruolo è pensato per le organizzazioni più piccole che potrebbero non aver bisogno di distribuire le responsabilità della console tra più utenti.
"Super spettatore"	Assegna all'utente un sottoinsieme di ruoli di visualizzazione. Questo ruolo è pensato per le organizzazioni più piccole che potrebbero non aver bisogno di distribuire le responsabilità della console tra più utenti.

Ruoli applicativi

Di seguito è riportato un elenco dei ruoli nella categoria applicazione. Ogni ruolo concede autorizzazioni specifiche nell'ambito designato. Gli utenti che non possiedono il ruolo di piattaforma o applicazione richiesto

non possono accedere alla rispettiva applicazione.

Ruolo applicativo	Responsabilità
"Amministratore di Google Cloud NetApp Volumes"	Gli utenti con il ruolo Google Cloud NetApp Volumes possono scoprire e gestire Google Cloud NetApp Volumes.
"Amministratore Keystone"	Gli utenti con il ruolo di amministratore Keystone possono creare richieste di servizio. Consente agli utenti di monitorare e visualizzare l'utilizzo, le risorse e i dettagli amministrativi all'interno del tenant Keystone a cui accedono.
"Visualizzatore Keystone"	Gli utenti con il ruolo di visualizzatore Keystone NON POSSONO creare richieste di servizio. Consente agli utenti di monitorare e visualizzare i consumi, le risorse e le informazioni amministrative all'interno del tenant Keystone a cui accedono.
Ruolo di configurazione del mediatore ONTAP	Gli account di servizio con il ruolo di configurazione ONTAP Mediator possono creare richieste di servizio. Questo ruolo è richiesto in un account di servizio per configurare un'istanza di"Mediatore cloud ONTAP" .
"Analista di supporto operativo"	Fornisce accesso ad avvisi e strumenti di monitoraggio e la possibilità di inserire e gestire casi di supporto.
"Amministratore di archiviazione"	Gestire le funzioni di governance e integrità dello storage, individuare le risorse di storage e modificare ed eliminare i sistemi esistenti.
"Visualizzatore di archiviazione"	Visualizza le funzioni di governance e di integrità dello storage, nonché le risorse di storage precedentemente scoperte. Impossibile scoprire, modificare o eliminare i sistemi di archiviazione esistenti.
"Specialista in salute del sistema"	Gestire le funzioni di archiviazione, integrità e governance; tutte le autorizzazioni dell'amministratore di archiviazione, tranne quella di non poter modificare o eliminare i sistemi esistenti.

Ruoli del servizio dati

Di seguito è riportato un elenco dei ruoli nella categoria dei servizi dati. Ogni ruolo concede autorizzazioni specifiche nell'ambito designato. Gli utenti che non dispongono del ruolo di servizio dati richiesto o di un ruolo di piattaforma non potranno accedere al servizio dati.

Ruolo del servizio dati	Responsabilità
"Super amministratore di backup e ripristino"	Eseguire qualsiasi azione in NetApp Backup and Recovery.
"Amministratore di backup e ripristino"	Eseguire backup su snapshot locali, replicare su storage secondario ed eseguire backup su storage di oggetti.
"Backup e ripristino ripristino amministratore"	Ripristinare i carichi di lavoro nel backup e nel ripristino.
"Amministratore clone di backup e ripristino"	Clona applicazioni e dati nel Backup e Ripristino.
"Visualizzatore di backup e ripristino"	Visualizza le informazioni di backup e ripristino.

Ruolo del servizio dati	Responsabilità
"Amministratore del ripristino di emergenza"	Eseguire qualsiasi azione nel servizio NetApp Disaster Recovery .
"Amministratore del failover del ripristino di emergenza"	Eseguire failover e migrazioni.
"Amministratore dell'applicazione Disaster Recovery"	Crea piani di replicazione, modifica i piani di replicazione e avvia i failover di prova.
"Visualizzatore di Disaster Recovery"	Visualizza solo le informazioni.
Visualizzatore di classificazione	Consente agli utenti di visualizzare i risultati della scansione NetApp Data Classification . Gli utenti con questo ruolo possono visualizzare le informazioni sulla conformità e generare report per le risorse per le quali hanno l'autorizzazione ad accedere. Questi utenti non possono abilitare o disabilitare la scansione di volumi, bucket o schemi di database. La classificazione non ha un ruolo di visualizzazione.
"Amministratore di Ransomware Resilience"	Gestisci le azioni nelle schede Proteggi, Avvisi, Ripristina, Impostazioni e Report di NetApp Ransomware Resilience.
"Visualizzatore di resilienza ransomware"	Visualizza i dati del carico di lavoro, visualizza i dati degli avvisi, scarica i dati di ripristino e scarica i report in Ransomware Resilience.
"Comportamento utente di Ransomware Resilience amministratore"	Configura, gestisci e visualizza il rilevamento, gli avvisi e il monitoraggio dei comportamenti sospetti degli utenti in Ransomware Resilience.
"Visualizzatore del comportamento dell'utente di Ransomware Resilience"	Visualizza avvisi e approfondimenti sui comportamenti sospetti degli utenti in Ransomware Resilience.
Amministratore SnapCenter	Offre la possibilità di eseguire il backup di snapshot da cluster ONTAP locali utilizzando NetApp Backup and Recovery per le applicazioni. Un membro che ha questo ruolo può completare le seguenti azioni: * Completare qualsiasi azione da Backup e ripristino > Applicazioni * Gestire tutti i sistemi nei progetti e nelle cartelle per i quali dispone delle autorizzazioni * Utilizzare tutti i servizi NetApp Console SnapCenter non ha un ruolo di visualizzatore.

Link correlati

- "Scopri di più sulla gestione dell'identità e degli accessi NetApp Console"
- "Inizia con NetApp Console IAM"
- "Gestisci i membri NetApp Console e le relative autorizzazioni"
- "Scopri di più sull'API per NetApp Console IAM"

Ruoli di accesso alla piattaforma NetApp Console

Assegna ruoli di piattaforma agli utenti per concedere autorizzazioni per gestire la NetApp Console, assegnare ruoli, aggiungere utenti, creare agenti della console e gestire federazioni.

Esempio di ruoli organizzativi per una grande organizzazione multinazionale

XYZ Corporation organizza l'accesso all'archiviazione dei dati per regione (Nord America, Europa e Asia-Pacifico), garantendo un controllo regionale con supervisione centralizzata.

L'**amministratore dell'organizzazione** nella console di XYZ Corporation crea un'organizzazione iniziale e cartelle separate per ogni regione. L'**amministratore della cartella o del progetto** di ogni regione organizza i progetti (con le risorse associate) all'interno della cartella della regione.

Gli amministratori regionali con il ruolo di **Amministratore cartella o progetto** gestiscono attivamente le proprie cartelle aggiungendo risorse e utenti. Questi amministratori regionali possono anche aggiungere, rimuovere o rinominare le cartelle e i progetti che gestiscono. L'**amministratore dell'organizzazione** eredita le autorizzazioni per tutte le nuove risorse, mantenendo la visibilità dell'utilizzo dello spazio di archiviazione nell'intera organizzazione.

All'interno della stessa organizzazione, a un utente viene assegnato il ruolo di **Amministratore federazione** per gestire la federazione dell'organizzazione con il proprio IdP aziendale. Questo utente può aggiungere o rimuovere organizzazioni federate, ma non può gestire utenti o risorse all'interno dell'organizzazione. L'**amministratore dell'organizzazione** assegna a un utente il ruolo di **Visualizzatore federazione** per controllare lo stato della federazione e visualizzare le organizzazioni federate.

Le tabelle seguenti indicano le azioni che ciascun ruolo della piattaforma Console può eseguire.

Ruoli di amministrazione dell'organizzazione

Compito	Amministratore dell'organizzazione	Amministratore di cartelle o progetti
Crea agenti	SÌ	NO
Crea, modifica o elimina sistemi dalla Console (aggiungi o scopri sistemi)	SÌ	SÌ
Crea cartelle e progetti, inclusa l'eliminazione	SÌ	NO
Rinomina cartelle e progetti esistenti	SÌ	SÌ
Assegna ruoli e aggiungi utenti	SÌ	SÌ
Associare risorse a cartelle e progetti	SÌ	SÌ
Associare agenti a cartelle e progetti	SÌ	NO
Rimuovere gli agenti dalle cartelle e dai progetti	SÌ	NO
Gestire gli agenti (modificare certificati, impostazioni e così via)	SÌ	NO
Gestisci le credenziali da Amministrazione > Credenziali	SÌ	SÌ
Crea, gestisci e visualizza le federazioni	SÌ	NO
Registrati per ricevere supporto e invia casi tramite la Console	SÌ	SÌ
Utilizzare servizi dati non associati a un ruolo di accesso esplicito	SÌ	SÌ
Visualizza la pagina Audit e le notifiche	SÌ	SÌ

Ruoli della Federazione

Compito	Amministratore della Federazione	Visualizzatore della federazione
Creare una federazione	SÌ	NO
Verificare un dominio	SÌ	NO
Aggiungere un dominio a una federazione	SÌ	NO
Disattivare ed eliminare le federazioni	SÌ	NO
Federazioni di prova	SÌ	NO
Visualizza le federazioni e i loro dettagli	SÌ	SÌ

Ruoli di partnership

Compito	Amministratore della partnership	Visualizzatore di partnership
Può creare una partnership	SÌ	NO
Assegnare ruoli ai membri partner	SÌ	NO
Può aggiungere membri a una partnership	SÌ	NO
Può visualizzare i dettagli della partnership dell'organizzazione	SÌ	SÌ

Ruoli di super amministratore e visualizzatore

Il ruolo di **Super amministratore** fornisce accesso completo alla gestione delle funzionalità della Console, dell'archiviazione e dei servizi dati. Questo ruolo è adatto a coloro che supervisionano l'amministrazione e la governance. Al contrario, il ruolo **Super viewer** offre un accesso di sola lettura, ideale per revisori o stakeholder che necessitano di visibilità senza apportare modifiche.

Le organizzazioni dovrebbero utilizzare l'accesso **Super amministratore** con parsimonia per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e allinearsi al principio del privilegio minimo. La maggior parte delle organizzazioni dovrebbe assegnare ruoli ben definiti, con solo le autorizzazioni necessarie, per ridurre i rischi e migliorare la verificabilità.

Esempio per i ruoli super

ABC Corporation dispone di un piccolo team di cinque persone che sfrutta la NetApp Console per la gestione dei servizi dati e dello storage. Invece di distribuire più ruoli, assegnano il ruolo di **Super amministratore** a due membri senior del team che gestiscono tutte le attività amministrative, tra cui la gestione degli utenti e la configurazione delle risorse. Ai restanti tre membri del team viene assegnato il ruolo di **Super visualizzatore**, che consente loro di monitorare lo stato dell'archiviazione e del servizio dati senza la possibilità di modificare le impostazioni.

Ruolo	Ruoli ereditati
Super amministratore	• Amministratore dell'organizzazione • Amministratore di cartelle o progetti • Amministratore della Federazione • Amministratore della partnership • Amministratore di Ransomware Resilience • Amministratore del ripristino di emergenza • Super amministratore di backup • Amministratore di archiviazione • Amministratore Keystone • Amministratore di Google Cloud NetApp Volumes
Super spettatore	• Visualizzatore dell'organizzazione • Visualizzatore della federazione • Visualizzatore di partnership • Visualizzatore di resilienza ransomware • Visualizzatore di ripristino di emergenza • Visualizzatore di backup • Visualizzatore di archiviazione • Visualizzatore Keystone • Visualizzatore Google Cloud NetApp Volumes

Ruoli applicativi

Ruoli Google Cloud NetApp Volumes nella NetApp Console

È possibile assegnare il seguente ruolo agli utenti per consentire loro di accedere a Google Cloud NetApp Volumes nella NetApp Console.

Google Cloud NetApp Volumes utilizza il seguente ruolo:

- * Amministratore Google Cloud NetApp Volumes *: scopri e gestisci Google Cloud NetApp Volumes nella Console.

Ruoli di accesso Keystone nella NetApp Console

I ruoli Keystone forniscono l'accesso alle dashboard Keystone e consentono agli utenti di visualizzare e gestire il proprio abbonamento Keystone . Esistono due ruoli Keystone : amministratore Keystone e visualizzatore Keystone . La differenza principale tra i due ruoli riguarda le azioni che possono intraprendere in Keystone. Il ruolo di amministratore Keystone è l'unico a cui è consentito creare richieste di servizio o modificare abbonamenti.

Esempio di ruoli Keystone nella NetApp Console

XYZ Corporation dispone di quattro tecnici di archiviazione provenienti da reparti diversi che visualizzano le informazioni sugli abbonamenti Keystone . Sebbene tutti questi utenti debbano monitorare l'abbonamento Keystone , solo il responsabile del team è autorizzato a effettuare richieste di assistenza. A tre membri del team viene assegnato il ruolo di * Keystone viewer*, mentre al responsabile del team viene assegnato il ruolo di * Keystone admin*, in modo che vi sia un punto di controllo sulle richieste di servizio per l'azienda.

La tabella seguente indica le azioni che ciascun ruolo Keystone può eseguire.

Caratteristica e azione	Amministratore Keystone	Visualizzatore Keystone
Visualizza le seguenti schede: Abbonamento, Risorse, Monitoraggio e Amministrazione	SÌ	SÌ
* Pagina di abbonamento Keystone *:		
Visualizza gli abbonamenti	SÌ	SÌ
Modificare o rinnovare gli abbonamenti	SÌ	NO
* Pagina delle risorse Keystone *:		
Visualizza risorse	SÌ	SÌ
Gestire le risorse	SÌ	NO
* Pagina degli avvisi Keystone *:		
Visualizza avvisi	SÌ	SÌ
Gestisci gli avvisi	SÌ	NO
Crea avvisi per te stesso	SÌ	SÌ
* Licenses and subscriptions*:		
Può visualizzare licenze e abbonamenti	SÌ	SÌ
* Pagina dei report Keystone *:		

Caratteristica e azione	Amministratore Keystone	Visualizzatore Keystone
Scarica i report	SÌ	SÌ
Gestisci i report	SÌ	SÌ
Crea report per te stesso	SÌ	SÌ
Richieste di servizio:		
Crea richieste di servizio	SÌ	NO
Visualizza le richieste di servizio create da qualsiasi utente all'interno dell'organizzazione	SÌ	SÌ

Ruolo di accesso dell'analista del supporto operativo per NetApp Console

È possibile assegnare agli utenti il seguente ruolo per consentire loro di accedere agli avvisi e al monitoraggio. Gli utenti con questo ruolo possono anche aprire casi di supporto.

Analista di supporto operativo

Compito	Può eseguire
Gestisci le tue credenziali utente da Impostazioni > Credenziali	SÌ
Visualizza le risorse scoperte	SÌ
Registrati per ricevere supporto e invia casi tramite la Console	SÌ
SÌ	Visualizza la pagina Audit e le notifiche
SÌ	Visualizza, scarica e configura gli avvisi

Ruoli di accesso all'archiviazione per NetApp Console

È possibile assegnare i seguenti ruoli agli utenti per consentire loro di accedere alle funzionalità di gestione dello storage nella NetApp Console. È possibile assegnare agli utenti un ruolo amministrativo per gestire l'archiviazione o un ruolo di visualizzatore per il monitoraggio.

Questi ruoli non sono disponibili dall'API di partnership NetApp Console .

Gli amministratori possono assegnare ruoli di archiviazione agli utenti per le seguenti risorse e funzionalità di archiviazione:

Risorse di archiviazione:

- Cluster ONTAP on-premise
- StorageGRID
- Serie E

Servizi e funzionalità della console:

- Consulente digitale
- Aggiornamenti software
- Pianificazione del ciclo di vita
- Sostenibilità

Esempio di ruoli di archiviazione nella NetApp Console

XYZ Corporation, una multinazionale, dispone di un ampio team di ingegneri e amministratori di storage. Consentono a questo team di gestire le risorse di archiviazione per le proprie regioni, limitando al contempo l'accesso alle attività principali della Console, come la gestione degli utenti, la creazione degli agenti e la gestione delle licenze.

All'interno di un team di 12 persone, a due utenti viene assegnato il ruolo di **Visualizzatore di archiviazione**, che consente loro di monitorare le risorse di archiviazione associate ai progetti della Console a cui sono assegnati. Ai restanti nove viene assegnato il ruolo di **Amministratore di storage**, che include la possibilità di gestire gli aggiornamenti software, accedere a ONTAP System Manager tramite la Console e scoprire le risorse di storage (aggiungere sistemi). A una persona del team viene assegnato il ruolo di **Specialista dell'integrità del sistema**, in modo che possa gestire l'integrità delle risorse di storage nella propria regione, ma non modificare o eliminare alcun sistema. Questa persona può anche eseguire aggiornamenti software sulle risorse di archiviazione per i progetti a lei assegnati.

L'organizzazione dispone di altri due utenti con il ruolo di **Amministratore organizzazione** che possono gestire tutti gli aspetti della Console, tra cui la gestione degli utenti, la creazione degli agenti e la gestione delle licenze, nonché di diversi utenti con il ruolo di **Amministratore cartella o progetto** che possono eseguire attività di amministrazione della Console per le cartelle e i progetti a cui sono assegnati.

Nella tabella seguente vengono illustrate le azioni eseguite da ciascun ruolo di archiviazione.

Caratteristica e azione	Amministratore di archiviazione	Specialista in salute del sistema	Visualizzatore di archiviazione
Gestione dell'archiviazione:			
Scoprire nuove risorse (creare sistemi)	SÌ	SÌ	NO
Visualizza i sistemi scoperti	SÌ	SÌ	NO
Elimina i sistemi dalla Console	SÌ	NO	NO
Modificare i sistemi	SÌ	NO	NO
Crea agenti	NO	NO	NO
Consulente digitale			

Caratteristica e azione	Amministratore di archiviazione	Specialista in salute del sistema	Visualizzatore di archiviazione
Visualizza tutte le pagine e le funzioni	SÌ	SÌ	SÌ
* Licenses and subscriptions*			
Visualizza tutte le pagine e le funzioni	NO	NO	NO
Aggiornamenti software			
Visualizza la landing page e i consigli	SÌ	SÌ	SÌ
Esaminare le potenziali raccomandazioni sulla versione e i principali vantaggi	SÌ	SÌ	SÌ
Visualizza i dettagli di aggiornamento per un cluster	SÌ	SÌ	SÌ
Esegui controlli pre-aggiornamento e scarica il piano di aggiornamento	SÌ	SÌ	SÌ
Installa gli aggiornamenti software	SÌ	SÌ	NO
Pianificazione del ciclo di vita			
Esaminare lo stato di pianificazione della capacità	SÌ	SÌ	SÌ
Scegli l’azione successiva (migliore pratica, livello)	SÌ	NO	NO
Trasferisci i dati inattivi nell’archiviazione cloud e libera spazio di archiviazione	SÌ	SÌ	NO
Imposta promemoria	SÌ	SÌ	SÌ
Sostenibilità			
Visualizza dashboard e consigli	SÌ	SÌ	SÌ
Scarica i dati del report	SÌ	SÌ	SÌ
Modifica la percentuale di mitigazione del carbonio	SÌ	SÌ	NO
Correggi le raccomandazioni	SÌ	SÌ	NO
Rinviare le raccomandazioni	SÌ	SÌ	NO
Accesso al gestore del sistema			
Può inserire le credenziali	SÌ	SÌ	NO
Credenziali			

Caratteristica e azione	Amministratore di archiviazione	Specialista in salute del sistema	Visualizzatore di archiviazione
Credenziali utente	SÌ	SÌ	NO

Ruoli dei servizi dati

Ruoli NetApp Backup and Recovery nella NetApp Console

È possibile assegnare i seguenti ruoli agli utenti per consentire loro di accedere a NetApp Backup and Recovery all'interno della Console. I ruoli di backup e ripristino offrono la flessibilità di assegnare agli utenti un ruolo specifico per le attività che devono svolgere all'interno della tua organizzazione. Il modo in cui si assegnano i ruoli dipende dalle proprie pratiche aziendali e di gestione dell'archiviazione.

Il servizio utilizza i seguenti ruoli specifici di NetApp Backup and Recovery.

- **Super amministratore di Backup e Recovery**: esegue qualsiasi azione in NetApp Backup and Recovery.
- **Amministratore di backup e ripristino**: esegue backup su snapshot locali, replica su storage secondario ed esegue il backup su azioni di storage di oggetti in NetApp Backup and Recovery.
- **Amministratore di Backup e ripristino**: ripristina i carichi di lavoro utilizzando NetApp Backup and Recovery.
- **Amministratore di backup e ripristino Clone**: clona applicazioni e dati utilizzando NetApp Backup and Recovery.
- **Visualizzatore di backup e ripristino**: visualizza le informazioni in NetApp Backup and Recovery, ma non esegue alcuna azione.

Per i dettagli su tutti i ruoli di accesso NetApp Console , vedere "la documentazione di configurazione e amministrazione della console" .

Ruoli utilizzati per azioni comuni

La tabella seguente indica le azioni che ciascun ruolo NetApp Backup and Recovery può eseguire per tutti i carichi di lavoro.

Caratteristica e azione	Super amministratore di backup e ripristino	Backup e ripristino amministratore del backup	Backup e ripristino ripristino amministratore	Amministratore clone di backup e ripristino	Visualizzatore di backup e ripristino
Aggiungi, modifica o elimina host	SÌ	NO	NO	NO	NO
Installa i plugin	SÌ	NO	NO	NO	NO
Aggiungi credenziali (host, istanza, vCenter)	SÌ	NO	NO	NO	NO

Caratteristica e azione	Super amministratore di backup e ripristino	Backup e ripristino amministratore del backup	Backup e ripristino ripristino amministratore	Amministratore clone di backup e ripristino	Visualizzatore di backup e ripristino
Visualizza la dashboard e tutte le schede	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Inizia la prova gratuita	SÌ	NO	NO	NO	NO
Avviare la scoperta dei carichi di lavoro	NO	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Visualizza le informazioni sulla licenza	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Attiva la licenza	SÌ	NO	NO	NO	NO
Visualizza gli host	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Orari:					
Attivare gli orari	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Sospendere gli orari	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Politiche e protezione:					
Visualizza i piani di protezione	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Creare, modificare o eliminare piani di protezione	SÌ	SÌ	NO	NO	NO
Ripristinare i carichi di lavoro	SÌ	NO	SÌ	NO	NO
Crea, dividi o elimina cloni	SÌ	NO	NO	SÌ	NO
Crea, modifica o elimina una policy	SÌ	SÌ	NO	NO	NO
Segnalazioni:					
Visualizza i report	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Crea report	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Elimina i report	SÌ	NO	NO	NO	NO

Caratteristica e azione	Super amministratore di backup e ripristino	Backup e ripristino amministratore del backup	Backup e ripristino ripristino amministratore	Amministratore clone di backup e ripristino	Visualizzatore di backup e ripristino
Importa da SnapCenter e gestisci l'host:					
Visualizza i dati SnapCenter importati	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Importa dati da SnapCenter	SÌ	SÌ	NO	NO	NO
Gestisci (migra) l'host	SÌ	SÌ	NO	NO	NO
Configura impostazioni:					
Configurare la directory dei registri	SÌ	SÌ	SÌ	NO	NO
Associare o rimuovere le credenziali dell'istanza	SÌ	SÌ	SÌ	NO	NO
Secchi:					
Visualizza i bucket	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Crea, modifica o elimina bucket	SÌ	SÌ	NO	NO	NO

Ruoli utilizzati per azioni specifiche del carico di lavoro

La tabella seguente indica le azioni che ciascun ruolo NetApp Backup and Recovery può eseguire per carichi di lavoro specifici.

Carichi di lavoro Kubernetes

Questa tabella indica le azioni che ciascun ruolo NetApp Backup and Recovery può eseguire per azioni specifiche dei carichi di lavoro Kubernetes.

Caratteristica e azione	Super amministratore di backup e ripristino	Backup e ripristino amministratore del backup	Backup e ripristino ripristino amministratore	Visualizzatore di backup e ripristino
Visualizza cluster, namespace, classi di archiviazione e risorse API	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Aggiungi nuovi cluster Kubernetes	SÌ	SÌ	NO	NO

Caratteristica e azione	Super amministratore di backup e ripristino	Backup e ripristino amministratore del backup	Backup e ripristino ripristino amministratore	Visualizzatore di backup e ripristino
Aggiorna le configurazioni del cluster	SÌ	NO	NO	NO
Rimuovere i cluster dalla gestione	SÌ	NO	NO	NO
Visualizza le applicazioni	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Creare e definire nuove applicazioni	SÌ	SÌ	NO	NO
Aggiorna le configurazioni dell'applicazione	SÌ	SÌ	NO	NO
Rimuovere le applicazioni dalla gestione	SÌ	SÌ	NO	NO
Visualizza le risorse protette e lo stato del backup	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Crea backup e proteggi le applicazioni con policy	SÌ	SÌ	NO	NO
Rimuovi la protezione dalle app ed elimina i backup	SÌ	SÌ	NO	NO
Visualizza i punti di ripristino e i risultati del visualizzatore delle risorse	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Ripristina le applicazioni dai punti di ripristino	SÌ	NO	SÌ	NO
Visualizza le policy di backup di Kubernetes	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Creare policy di backup di Kubernetes	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Aggiorna i criteri di backup	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Elimina i criteri di backup	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Visualizza gli hook di esecuzione e le sorgenti degli hook	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

Caratteristica e azione	Super amministratore di backup e ripristino	Backup e ripristino amministratore del backup	Backup e ripristino ripristino amministratore	Visualizzatore di backup e ripristino
Creare hook di esecuzione e sorgenti di hook	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Aggiorna gli hook di esecuzione e le sorgenti degli hook	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Eliminare gli hook di esecuzione e le sorgenti degli hook	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Visualizza i modelli di hook di esecuzione	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Creare modelli di hook di esecuzione	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Aggiorna i modelli di hook di esecuzione	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Elimina i modelli di hook di esecuzione	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Visualizza i dashboard di riepilogo e analisi del carico di lavoro	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Visualizza i bucket StorageGRID e le destinazioni di archiviazione	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

Ruoli NetApp Disaster Recovery nella NetApp Console

È possibile assegnare i seguenti ruoli agli utenti per consentire loro di accedere a NetApp Disaster Recovery all'interno della Console. I ruoli di Disaster Recovery offrono la flessibilità di assegnare agli utenti un ruolo specifico per le attività che devono svolgere all'interno della tua organizzazione. Il modo in cui si assegnano i ruoli dipende dalle proprie pratiche aziendali e di gestione dell'archiviazione.

Il ripristino di emergenza utilizza i seguenti ruoli:

- **Amministratore del ripristino di emergenza**: Esegui qualsiasi azione.
- **Amministratore failover di disaster recovery**: esegue failover e migrazioni.
- **Amministratore dell'applicazione di ripristino di emergenza**: crea piani di replica. Modificare i piani di replicazione. Avviare i failover di prova.
- **Visualizzatore di ripristino di emergenza**: visualizza solo le informazioni.

La tabella seguente indica le azioni che ciascun ruolo può eseguire.

Caratteristica e azione	Amministratore del ripristino di emergenza	Amministratore del failover del ripristino di emergenza	Amministratore dell'applicazione di ripristino di emergenza	Visualizzatore di ripristino di emergenza
Visualizza la dashboard e tutte le schede	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Inizia la prova gratuita	SÌ	NO	NO	NO
Avviare la scoperta dei carichi di lavoro	SÌ	NO	NO	NO
Visualizza le informazioni sulla licenza	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Attiva la licenza	SÌ	NO	SÌ	NO
Nella scheda Siti:				
Visualizza i siti	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Aggiungere, modificare o eliminare siti	SÌ	NO	NO	NO
Nella scheda Piani di replicazione:				
Visualizza i piani di replicazione	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Visualizza i dettagli del piano di replicazione	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Creare o modificare piani di replicazione	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Crea report	SÌ	NO	NO	NO
Visualizza istantanee	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Eseguire test di failover	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Eseguire failover	SÌ	SÌ	NO	NO
Eseguire failback	SÌ	SÌ	NO	NO
Eseguire migrazioni	SÌ	SÌ	NO	NO
Nella scheda Gruppi di risorse:				
Visualizza gruppi di risorse	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Crea, modifica o elimina gruppi di risorse	SÌ	NO	SÌ	NO

Caratteristica e azione	Amministratore del ripristino di emergenza	Amministratore del failover del ripristino di emergenza	Amministratore dell'applicazione di ripristino di emergenza	Visualizzatore di ripristino di emergenza
Nella scheda Monitoraggio lavori:				
Visualizza i lavori	SÌ	NO	SÌ	SÌ
Annulla lavori	SÌ	SÌ	SÌ	NO

Ruoli di accesso alla resilienza ransomware per NetApp Console

I ruoli di Ransomware Resilience forniscono agli utenti l'accesso a NetApp Ransomware Resilience. I due ruoli sono amministratore della protezione ransomware e visualizzatore della protezione ransomware. La differenza principale tra i due ruoli riguarda le azioni che possono intraprendere in Ransomware Resilience.

La tabella seguente mostra le azioni che ciascun ruolo può eseguire.

Caratteristica e azione	Amministratore di Ransomware Resilience	Visualizzatore di resilienza ransomware	Comportamento utente di Ransomware Resilience amministratore	Visualizzatore del comportamento dell'utente di Ransomware Resilience
Visualizza la dashboard e tutte le schede	SÌ	SÌ	NO	NO
Nella dashboard, aggiorna lo stato della raccomandazione	SÌ	NO	NO	NO
Inizia la prova gratuita	SÌ	NO	NO	NO
Avviare la scoperta dei carichi di lavoro	SÌ	NO	NO	NO
Avviare la riscoperta dei carichi di lavoro	SÌ	NO	NO	NO
Nella scheda Proteggi:				
Aggiungere, modificare o eliminare piani di protezione	SÌ	NO	NO	NO
Proteggere i carichi di lavoro	SÌ	NO	NO	NO
Identificare l'esposizione ai dati sensibili	SÌ	NO	NO	NO
Elencare i piani di protezione e i dettagli	SÌ	SÌ	NO	NO

Caratteristica e azione	Amministratore di Ransomware Resilience	Visualizzatore di resilienza ransomware	Comportamento utente di Ransomware Resilience amministratore	Visualizzatore del comportamento dell'utente di Ransomware Resilience
Elenca i gruppi di protezione	SÌ	SÌ	NO	NO
Visualizza i dettagli del gruppo di protezione	SÌ	SÌ	NO	NO
Crea, modifica o elimina un gruppo di protezione	SÌ	NO	NO	NO
Scarica i dati	SÌ	SÌ	NO	NO
Nella scheda Avvisi:				
Visualizza avvisi e dettagli degli avvisi	SÌ	SÌ	NO	NO
Modifica lo stato dell'incidente	SÌ	NO	NO	NO
Segnala avviso per il recupero	SÌ	NO	NO	NO
Visualizza i dettagli dell'incidente	SÌ	SÌ	NO	NO
Ignorare o risolvere gli incidenti	SÌ	NO	NO	NO
Blocca utente	SÌ	NO	NO	NO
Ottieni l'elenco completo dei file interessati	SÌ	NO	NO	NO
Scarica i dati degli avvisi	SÌ	SÌ	NO	NO
Visualizza attività utente sospette	NO	NO	SÌ	SÌ
Nella scheda Recupera:				
Scarica i file interessati	SÌ	NO	NO	NO
Ripristinare il carico di lavoro	SÌ	NO	NO	NO
Scarica i dati di recupero	SÌ	SÌ	NO	NO
Scarica i report	SÌ	SÌ	NO	NO
Nella scheda Impostazioni:				

Caratteristica e azione	Amministratore di Ransomware Resilience	Visualizzatore di resilienza ransomware	Comportamento utente di Ransomware Resilience amministratore	Visualizzatore del comportamento dell'utente di Ransomware Resilience
Aggiungere o modificare le destinazioni di backup	SÌ	NO	NO	NO
Elenca le destinazioni di backup	SÌ	SÌ	NO	NO
Visualizza gli obiettivi SIEM connessi	SÌ	SÌ	NO	NO
Aggiungere o modificare gli obiettivi SIEM	SÌ	NO	NO	NO
Configurare l'esercitazione di preparazione	SÌ	NO	NO	NO
Inizia l'esercitazione di preparazione	SÌ	NO	NO	NO
Esercitazione di preparazione al reset	SÌ	NO	NO	NO
Esercitazione di preparazione alla modifica	SÌ	NO	NO	NO
Esaminare lo stato di preparazione dell'esercitazione	SÌ	SÌ	NO	NO
Aggiorna la configurazione di rilevamento	SÌ	NO	NO	NO
Visualizza la configurazione di rilevamento	SÌ	SÌ	NO	NO
Configurare le impostazioni relative al comportamento sospetto degli utenti	NO	NO	SÌ	NO
Nella scheda Report:				
Scarica i report	SÌ	SÌ	NO	NO

Organizzazioni partner

Partnership nella NetApp Console

Creando partnership tra organizzazioni, la NetApp Console consente ai partner di gestire in modo sicuro le risorse NetApp oltre i confini aziendali, semplificando la collaborazione e migliorando la sicurezza.

Ruoli richiesti

Amministratore della partnership"Scopri di più sui ruoli di accesso."

Le partnership consentono una gestione sicura delle risorse NetApp tra le organizzazioni utilizzando relazioni basate sui ruoli nella Console. L'organizzazione che avvia l'operazione concede l'accesso alle proprie risorse, mentre l'organizzazione che accetta fornisce gli utenti o gli account di servizio a cui concedere l'accesso. Le partnership vengono stabilite tramite un flusso di lavoro self-service, che offre all'organizzazione che le avvia il controllo completo sulle risorse condivise, sui ruoli assegnati e sulla possibilità di integrare, gestire o revocare l'accesso dei partner in base alle necessità.

I clienti possono autorizzare MSP o rivenditori a gestire gli ambienti NetApp senza dover eseguire configurazioni complesse. I clienti possono controllare a quali cluster i partner possono accedere e quali ruoli hanno, e possono revocare l'accesso in qualsiasi momento per mantenere la sicurezza e la conformità.

In qualità di partner, ottieni visibilità e controllo centralizzati su tutti gli ambienti dei clienti. È possibile passare facilmente all'organizzazione di un cliente per gestire le risorse, eseguire servizi dati e monitorare lo stato entro limiti definiti, riducendo gli strumenti personalizzati e garantendo l'allineamento con le policy di ciascun cliente.

1 **Assegnare a uno o più utenti il ruolo di amministratore della partnership**

Assegnare a uno o più utenti, sia nell'organizzazione di avvio che in quella di ricezione, il ruolo di amministratore della partnership per creare e gestire le partnership. È possibile assegnare il ruolo di visualizzatore della partnership agli utenti che devono solo visualizzare le partnership e non gestirle.

2 **Condividi l'ID della tua organizzazione con l'organizzazione che ha avviato l'operazione**

Per avviare una partnership, l'iniziatore deve conoscere l'ID dell'organizzazione di destinazione. Solo la rispettiva organizzazione può accedere a questo ID organizzazione. Condividilo direttamente con l'organizzazione che lo ha avviato al di fuori della NetApp Console tramite e-mail o un altro metodo.

L'organizzazione che avvia l'iniziativa è l'organizzazione che concede l'accesso alle proprie risorse.



3 Avviare la partnership all'interno di NetApp Console

L'organizzazione che avvia la partnership lo fa dall'interno della NetApp Console inviando una richiesta di partnership.



4 Approvare la partnership

L'organizzazione ricevente deve accettare la richiesta.

L'organizzazione ricevente è l'organizzazione a cui viene concesso l'accesso alle risorse.

5 Assegnare gli utenti alla partnership

L'organizzazione ricevente assegna utenti o account di servizio specifici dalla tua organizzazione alla partnership. L'organizzazione che avvia l'operazione assegna i ruoli a questi utenti.



6 Concedi agli utenti assegnati l'accesso alle risorse

Se sei l'organizzazione che avvia la partnership, puoi concedere l'accesso a risorse specifiche agli utenti assegnati alla partnership. Puoi revocare l'accesso in qualsiasi momento.

Ciò è possibile assegnando ruoli a progetti o cartelle specifici all'interno della propria organizzazione.



Gestisci le partnership nella NetApp Console

Crea partnership per stabilire connessioni sicure e gestite tra la tua organizzazione e partner fidati per una gestione collaborativa delle risorse NetApp .

Le partnership consentono di gestire in modo sicuro le risorse NetApp oltre i confini, con relazioni basate sui ruoli nella Console. L'organizzazione che avvia l'operazione concede l'accesso alle proprie risorse, mentre l'organizzazione che accetta fornisce gli utenti o gli account di servizio a cui concedere l'accesso. Le partnership vengono stabilite tramite un flusso di lavoro self-service, che offre all'organizzazione che le avvia il controllo completo sulle risorse condivise, sui ruoli assegnati e sulla possibilità di integrare, gestire o revocare l'accesso dei partner in base alle necessità.

Ruoli richiesti

Il ruolo di **Amministratore partnership** è necessario per creare e gestire le partnership. Il **Visualizzatore partnership** può visualizzare la pagina Partnership."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Avviare una partnership organizzativa

Puoi richiedere una partnership con un'altra organizzazione se conosci il suo ID organizzazione. L'organizzazione ricevente approva la richiesta prima che la partnership possa procedere.

Prima di iniziare, assicurati di avere l'ID organizzazione dell'organizzazione partner e di aver ricevuto il ruolo di **Amministratore della partnership**.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare la scheda **Partnership**.
3. Seleziona **Aggiungi partnership**.
4. Nella finestra di dialogo **Crea partnership**, immettere l'ID dell'organizzazione partner del partner richiesto e selezionare **Aggiungi**.

   La richiesta di partnership viene inviata all'organizzazione partner per l'approvazione. Puoi visualizzare lo stato della richiesta di partnership nella pagina **Partnership**.

Approvare una partnership organizzativa

La richiesta di partenariato tra organizzazioni deve essere accettata dall'organizzazione ricevente prima che il partenariato possa procedere. Per approvare e gestire le partnership è necessario disporre del ruolo di **Amministratore partnership**.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Partnership**.
3. Selezionare la scheda **Partnership ricevuta**.
4. Passare alla partnership ricevuta che si desidera approvare e selezionare ••• e quindi seleziona **Approva**.
5. Esaminare i dettagli della partnership, tra cui il nome e l'ID dell'organizzazione che ha richiesto la partnership, quindi selezionare **Avanti.**
6. Facoltativo, aggiungi i membri dell'organizzazione alla partnership e seleziona **Applica**.

Puoi aggiungere altri membri in qualsiasi momento tramite la pagina **Partnership**.

> Tutti i membri aggiunti diventano visibili nell'organizzazione del partner, dove il partner può assegnarli alle risorse.

Risultato

La partnership che hai approvato ora mostra lo stato **Costituita**. Gli utenti con i ruoli **Amministratore partnership** o **Visualizzatore partnership** in entrambe le organizzazioni possono visualizzare la partnership.

Visualizza lo stato della partnership

Visualizza lo stato delle tue partnership.

Ruolo richiesto

Amministratore della partnership, Visualizzatore della partnership."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare **Partnership**.
3. Selezionare la scheda **Partnership avviate** o **Partnership ricevute**.
4. Esaminare la tabella corrispondente che mostra le partnership e i relativi stati.

Disattivare una partnership organizzativa

Per disattivare una partnership è necessario essere membri dell'organizzazione che ha avviato la collaborazione. La disattivazione di una partnership revoca immediatamente l'accesso a tutte le risorse della tua organizzazione che erano condivise con l'organizzazione partner.

Ruolo richiesto

Amministratore della partnership."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare **Partnership**.
3. Selezionare la scheda **Partnership avviate**.
4. Esaminare la tabella corrispondente che mostra le partnership e i relativi stati.
5. Passare alla partnership avviata che si desidera disattivare e selezionare ••• e quindi seleziona **Disabilita**.

Gestire i membri di un'organizzazione di partnership

È possibile aggiungere utenti a una partnership aggiungendoli all'organizzazione partner. Dopo aver aggiunto gli utenti, l'organizzazione partner è tenuta ad assegnare loro ruoli per risorse specifiche nella propria organizzazione.

Ruoli richiesti

Il ruolo di **Amministratore partnership** è necessario per creare e gestire le partnership. Il **Visualizzatore partnership** può visualizzare la pagina Partnership."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Puoi rimuovere gli utenti da una partnership in qualsiasi momento. La rimozione di un utente da una partnership revoca immediatamente il suo accesso a tutte le risorse nell'organizzazione partner.

Aggiungere membri a una partnership

Quando si aggiungono membri a una partnership, l'**amministratore della partnership** dell'organizzazione partner deve assegnare loro ruoli per risorse specifiche nella propria organizzazione prima che possano accedere a tali risorse.

Dopo aver aggiunto membri a una partnership, i membri vengono visualizzati come membri nell'organizzazione partner, dove il partner può assegnarli alle risorse.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Partnership**.
3. Selezionare la scheda **Partnership ricevuta**.
4. Seleziona il menu azioni ••• accanto alla partnership consolidata di cui vuoi aggiungere i membri e seleziona **Aggiungi membri**.
5. Scegli uno o più membri da aggiungere alla partnership e seleziona **Aggiungi**.

Rimuovere i membri da una partnership

Puoi rimuovere i membri da una partnership in qualsiasi momento. La rimozione di un utente da una partnership revoca immediatamente il suo accesso a tutte le risorse nell'organizzazione partner.

Se si desidera modificare il ruolo di un membro o le risorse a cui può accedere, l'amministratore della partnership dell'organizzazione partner deve apportare tali modifiche.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Partnership**.
3. Selezionare la scheda **Partnership ricevuta**.
4. Seleziona il menu azioni ••• accanto al membro che vuoi rimuovere e seleziona **Rimuovi associazione**.
5. Confermare l'azione selezionando **Rimuovi** nella finestra di dialogo.

Visualizza le informazioni sul ruolo di un utente

È possibile visualizzare il ruolo assegnato a un utente e le risorse associate.

Non è possibile modificare il ruolo associato a un utente. In caso di domande sulle risorse o sul ruolo fornito, contattare l'amministratore dell'organizzazione partner.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Partnership**.
3. Selezionare la scheda **Partnership ricevuta**.
4. Dalla pagina **Membri**, vai a un membro nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Visualizza dettagli**.
5. Nella tabella, espandi la riga corrispondente all'organizzazione, alla cartella o al progetto in cui desideri visualizzare il ruolo assegnato al membro e seleziona il numero nella colonna **Ruolo**.

Fornire l’accesso alle risorse agli utenti della partnership

Puoi concedere l’accesso agli utenti partner assegnando loro ruoli specifici per cartelle e progetti all’interno della tua organizzazione.

Ruoli richiesti

Amministratore della partnership."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Un’organizzazione partner deve prima aggiungere membri alla partnership prima che tu possa assegnare loro ruoli per le risorse nella tua organizzazione."Scopri come aggiungere membri a una partnership."

Comprendere i ruoli degli utenti della partnership

Puoi gestire i ruoli dei membri delle organizzazioni partner nello stesso modo in cui gestisci i tuoi. Tuttavia, non tutti i ruoli sono disponibili per gli utenti in partnership. In particolare, non è possibile concedere agli utenti partner un ruolo che consenta gli aggiornamenti software. L’aggiornamento del software ONTAP richiede in genere l’accesso diretto alla rete.

È possibile assegnare i seguenti ruoli agli utenti partner:

- "Amministratore dell’organizzazione"
- "Amministratore di cartelle o progetti"
- "Amministratore della Federazione"
- "Visualizzatore della federazione"
- "Amministratore di backup e ripristino"
- "Visualizzatore di backup"
- "Ripristina amministratore"
- "Clona amministratore"
- "Amministratore del ripristino di emergenza"
- "Amministratore del failover del ripristino di emergenza"
- "Amministratore dell’applicazione di ripristino di emergenza"
- "Visualizzatore di ripristino di emergenza"
- "Analista di supporto alle operazioni"
- "Visualizzatore di classificazione"

"Scopri di più sui ruoli predefiniti"

Aggiungere un ruolo a un utente partner

Puoi fornire l’accesso alle risorse della tua organizzazione aggiungendo un ruolo a un membro. Quando si assegna un ruolo, si specifica una risorsa e un ruolo. È possibile assegnare più di un ruolo a un utente.

Ad esempio, se si dispone di due progetti e si desidera che lo stesso utente abbia il ruolo di amministratore di backup e ripristino per entrambi, è necessario assegnare il ruolo all’utente per ciascun progetto. Allo stesso modo, se si desidera assegnare a un utente due ruoli diversi per lo stesso progetto, è necessario assegnare ciascun ruolo separatamente.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Partnership**.
3. Selezionare la scheda **Partnership avviata**.
4. Seleziona il menu azioni ••• accanto alla partnership consolidata che desideri visualizzare e seleziona **Visualizza dettagli**.

   L'elenco **Membro** mostra i membri che l'organizzazione partner ha aggiunto alla partnership.

5. Seleziona il menu azioni ••• accanto al membro a cui vuoi assegnare un ruolo e seleziona **Aggiungi un ruolo**.
6. Per aggiungere un ruolo, completare i passaggi nella finestra di dialogo:
   - **Seleziona un'organizzazione, una cartella o un progetto**: scegli il livello della gerarchia delle risorse per il quale il membro deve avere le autorizzazioni.

     Se selezioni l'organizzazione o una cartella, il membro avrà autorizzazioni per tutto ciò che risiede all'interno dell'organizzazione o della cartella.

   - **Seleziona una categoria**: Scegli una categoria di ruolo. "Scopri di più sui ruoli di accesso" .
   - Seleziona un **Ruolo**: scegli un ruolo che fornisca al membro le autorizzazioni per le risorse associate all'organizzazione, alla cartella o al progetto selezionato.
   - **Aggiungi ruolo**: se desideri concedere l'accesso a cartelle o progetti aggiuntivi all'interno della tua organizzazione, seleziona **Aggiungi ruolo**, specifica un'altra cartella, un altro progetto o una categoria di ruolo, quindi seleziona una categoria di ruolo e un ruolo corrispondente.
7. Seleziona **Aggiungi nuovi ruoli**.

Modificare o rimuovere un ruolo da un utente partner

Puoi modificare o rimuovere un ruolo assegnato a un membro di un'organizzazione partner.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Seleziona **Partnership**.
3. Selezionare la scheda **Partnership avviata**.
4. Seleziona il menu azioni ••• accanto alla partnership consolidata che desideri visualizzare e seleziona **Visualizza dettagli**.

   L'elenco **Membro** mostra i membri che l'organizzazione partner ha aggiunto alla partnership.

5. Dalla pagina **Membri**, vai a un membro nella tabella, seleziona ••• e poi seleziona **Visualizza dettagli**.
6. Nella tabella, espandi la riga corrispondente all'organizzazione, alla cartella o al progetto in cui desideri modificare il ruolo assegnato al membro e seleziona **Visualizza** nella colonna **Ruolo** per visualizzare i ruoli assegnati a questo membro.
7. È possibile modificare un ruolo esistente per un membro o rimuovere un ruolo.
   a. Per modificare il ruolo di un membro, seleziona **Modifica** accanto al ruolo che desideri modificare. È possibile modificare un ruolo solo in un ruolo all'interno della stessa categoria di ruoli. Ad esempio, è possibile passare da un ruolo di servizio dati a un altro. Conferma la modifica.
   b. Per annullare l'assegnazione del ruolo a un membro, selezionare 🗑 accanto al ruolo per annullare l'assegnazione del ruolo corrispondente al membro. Ti verrà chiesto di confermare la rimozione.

Lavorare in un’organizzazione partner

Una volta assegnato un ruolo in un’organizzazione partner, puoi passare a quell’organizzazione ed eseguire le azioni per cui sei autorizzato a farlo.

Utilizza il menu Organizzazione per passare dalla tua organizzazione a qualsiasi organizzazione partner a cui hai accesso."Scopri di più sul passaggio da un’organizzazione all’altra e da un progetto all’altro."

Potrai visualizzare le risorse che sono state condivise con te nell’organizzazione partner ed eseguire azioni in base al ruolo che ti è stato assegnato. Collabora con l’amministratore della tua partnership per assicurarti di avere il ruolo appropriato per le risorse a cui devi accedere.

Federazione delle identità

Abilita l’accesso singolo utilizzando la federazione delle identità con NetApp Console

L’accesso Single Sign-On (federazione) semplifica il processo di accesso e migliora la sicurezza consentendo agli utenti di accedere alla NetApp Console utilizzando le proprie credenziali aziendali. Puoi abilitare l’accesso Single Sign-On (SSO) con il tuo provider di identità (IdP) o con il sito di supporto NetApp .

Ruolo richiesto

Amministratore dell’organizzazione, amministratore della federazione, visualizzatore della federazione."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Federazione delle identità con il sito di supporto NetApp

La federazione con il sito di supporto NetApp consente agli utenti di accedere alla console, Active IQ Digital Advisor e ad altre app associate utilizzando le stesse credenziali.

Se esegui la federazione con il sito di supporto NetApp , non puoi eseguirla anche con il tuo provider di gestione dell’identità aziendale. Scegli quello più adatto alla tua organizzazione.

Passi

1. Scarica e completa il "Modulo di richiesta di federazione NetApp" .
2. Inviare il modulo all’indirizzo email specificato nel modulo.

   Il team di supporto NetApp esamina ed elabora la tua richiesta.

Imposta una connessione federata con il tuo provider di identità

È possibile impostare una connessione federata con il proprio provider di identità per abilitare l’accesso Single Sign-On (SSO) per la Console. Il processo prevede la configurazione del provider di identità in modo che consideri NetApp affidabile come fornitore di servizi e la successiva creazione della connessione nella Console.

Se in precedenza hai configurato la federazione utilizzando NetApp Cloud Central (un’applicazione esterna alla Console), devi importare la federazione utilizzando la pagina Federazione per gestirla all’interno della Console."Scopri come importare la tua federazione."

Provider di identità supportati

NetApp supporta i seguenti protocolli e provider di identità per la federazione:

Protocolli

- Provider di identità Security Assertion Markup Language (SAML)
- Servizi federativi di Active Directory (AD FS)

Fornitori di identità

- ID di accesso Microsoft
- PingFederate

Federazione con flusso di lavoro NetApp Console

NetApp supporta solo SSO avviato dal provider di servizi (SP). Per prima cosa è necessario configurare il provider di identità in modo che consideri attendibile NetApp come fornitore di servizi. Quindi, è possibile creare una connessione nella Console che utilizzi la configurazione del provider di identità.

Puoi effettuare la federazione con il tuo dominio di posta elettronica o con un dominio diverso di tua proprietà. Per federarti con un dominio diverso dal tuo dominio di posta elettronica, verifica innanzitutto di essere il proprietario del dominio.

Verifica il tuo dominio (se non stai utilizzando il tuo dominio di posta elettronica)

Per federarti con un dominio diverso dal tuo dominio di posta elettronica, verifica di esserne il proprietario. Puoi federare il tuo dominio di posta elettronica senza ulteriori passaggi.

Configura il tuo IdP in modo che consideri NetApp come fornitore di servizi attendibile

Configura il tuo provider di identità in modo che si fidi NetApp creando una nuova applicazione e fornendo dettagli come l'URL ACS, l'ID entità o altre informazioni sulle credenziali. Le informazioni sul fornitore di servizi variano a seconda del fornitore di identità, pertanto per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione del proprio fornitore di identità specifico. Per completare questo passaggio dovrai collaborare con l'amministratore dell'IdP.

Crea la connessione federata nella Console

Fornisci l'URL o il file dei metadati SAML dal tuo provider di identità per creare la connessione. Queste informazioni vengono utilizzate per stabilire la relazione di trust tra la Console e il tuo provider di identità. Le informazioni fornite dipendono dall'IdP utilizzato. Ad esempio, se si utilizza l'ID Microsoft Entra, è necessario fornire l'ID client, il segreto e il dominio.

Prova la tua federazione nella Console

Testa la tua connessione federata prima di abilitarla. Utilizzare l'opzione di test nella pagina Federazione nella Console per verificare che l'utente di prova possa autenticarsi correttamente. Se il test ha esito positivo, è possibile abilitare la connessione.

5 Abilita la tua connessione nella Console

Dopo aver abilitato la connessione, gli utenti potranno accedere alla Console utilizzando le proprie credenziali aziendali.

Per iniziare, rivedi l'argomento relativo al tuo protocollo o IdP:

- "Impostare una connessione federata con AD FS"
- "Imposta una connessione federata con Microsoft Entra ID"
- "Imposta una connessione federata con PingFederate"
- "Impostare una connessione federata con un provider di identità SAML"

Verifica del dominio

Verifica il dominio email per la tua connessione federata

Se desideri federarti con un dominio diverso dal tuo dominio di posta elettronica, devi prima verificare di essere il proprietario del dominio. Per la federazione è possibile utilizzare solo domini verificati.

Ruoli richiesti

Il ruolo di amministratore della federazione è necessario per creare e gestire le federazioni. Il visualizzatore della Federazione può visualizzare la pagina della Federazione."Scopri di più sui ruoli di accesso."

La verifica del tuo dominio comporta l'aggiunta di un record TXT alle impostazioni DNS del tuo dominio. Questo record viene utilizzato per dimostrare che sei il proprietario del dominio e consente alla NetApp Console di considerare attendibile il dominio per la federazione. Potrebbe essere necessario coordinarsi con l'amministratore IT o di rete per completare questo passaggio.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare **Federazione** per visualizzare la pagina **Federazioni**.
3. Selezionare **Configura nuova federazione**.
4. Seleziona **Verifica la proprietà del dominio**.
5. Inserisci il dominio che vuoi verificare e seleziona **Continua**.
6. Copiare il record TXT fornito.
7. Vai alle impostazioni DNS del tuo dominio e configura il valore TXT fornito come record TXT per il tuo dominio. Se necessario, collaborare con l'amministratore IT o di rete.
8. Dopo aver aggiunto il record TXT, tornare alla Console e selezionare **Verifica**.

Configurare le federazioni

Federare la NetApp Console con Active Directory Federation Services (AD FS)

Federa i tuoi servizi di federazione di Active Directory (AD FS) con la NetApp Console per abilitare l'accesso singolo (SSO) per la NetApp Console. Ciò consente agli utenti di accedere alla Console utilizzando le proprie credenziali aziendali.

Ruoli richiesti

Il ruolo di amministratore della federazione è necessario per creare e gestire le federazioni. Il visualizzatore della Federazione può visualizzare la pagina della Federazione."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Puoi federarti con il tuo IdP aziendale o con il sito di supporto NetApp . NetApp consiglia di scegliere l'una o l'altra opzione, ma non entrambe.

NetApp supporta solo SSO avviato dal provider di servizi (SP). Per prima cosa, configura il provider di identità in modo che consideri attendibile la NetApp Console come provider di servizi. Quindi, crea una connessione nella Console utilizzando la configurazione del tuo provider di identità.

È possibile configurare la federazione con il server AD FS per abilitare l'accesso Single Sign-On (SSO) per NetApp Console. Il processo prevede la configurazione di AD FS in modo che consideri attendibile la Console come fornitore di servizi e quindi la creazione della connessione nella NetApp Console.

Prima di iniziare

- È richiesto un account IdP con privilegi amministrativi. Coordinati con l'amministratore dell'IdP per completare i passaggi.
- Identifica il dominio che vuoi utilizzare per la federazione. Puoi utilizzare il tuo dominio di posta elettronica o un dominio diverso di tua proprietà. Se desideri utilizzare un dominio diverso dal tuo dominio di posta elettronica, devi prima verificare il dominio nella Console. Puoi farlo seguendo i passaggi indicati in"Verifica il tuo dominio nella NetApp Console" argomento.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare **Federazione** per visualizzare la pagina **Federazioni**.
3. Selezionare **Configura nuova federazione**.
4. Inserisci i dettagli del tuo dominio:
   a. Scegli se vuoi utilizzare un dominio verificato o il tuo dominio di posta elettronica. Il dominio di posta elettronica è il dominio associato all'account con cui hai effettuato l'accesso.
   b. Inserisci il nome della federazione che stai configurando.
   c. Se scegli un dominio verificato, seleziona il dominio dall'elenco.
5. Selezionare **Avanti**.
6. Per il metodo di connessione, seleziona **Protocollo** e poi seleziona **Active Directory Federation Services (AD FS)**.
7. Selezionare **Avanti**.
8. Crea un trust della relying party nel tuo server AD FS. È possibile utilizzare PowerShell o configurarlo manualmente sul server AD FS. Per informazioni dettagliate su come creare un trust relying party, consultare la documentazione di AD FS.
   a. Creare il trust utilizzando PowerShell utilizzando il seguente script:

```
(new-object Net.WebClient -property @{Encoding = [Text.Encoding]
::UTF8}).DownloadString("https://raw.github.com/auth0/AD FS-
auth0/master/AD FS.ps1") | iex
AddRelyingParty "urn:auth0:netapp-cloud-account" "https://netapp-
cloud-account.auth0.com/login/callback"
```

b. In alternativa, è possibile creare manualmente il trust nella console di gestione di AD FS. Utilizzare i seguenti valori NetApp Console durante la creazione del trust:

   - Quando si crea il Relying Trust Identifier, utilizzare il valore **YOUR_TENANT**: `netapp-cloud-account`
   - Quando selezioni **Abilita supporto per WS-Federation**, usa il valore **YOUR_AUTH0_DOMAIN**: `netapp-cloud-account.auth0.com`

c. Dopo aver creato il trust, copia l'URL dei metadati dal tuo server AD FS o scarica il file dei metadati della federazione. Questo URL o file ti servirà per completare la connessione nella Console.

NetApp consiglia di utilizzare l'URL dei metadati per consentire alla NetApp Console di recuperare automaticamente la configurazione AD FS più recente. Se scarichi il file dei metadati della federazione, dovrai aggiornarlo manualmente nella NetApp Console ogni volta che vengono apportate modifiche alla configurazione di AD FS.

9. Torna alla Console e seleziona **Avanti** per creare la connessione.
10. Creare la connessione con AD FS.
    a. Inserisci l'URL di AD FS copiato dal server AD FS nel passaggio precedente oppure carica il file dei metadati di federazione scaricato dal server AD FS.
11. Seleziona **Crea connessione**. La creazione della connessione potrebbe richiedere alcuni secondi.
12. Selezionare **Avanti**.
13. Seleziona **Test connessione** per testare la tua connessione. Verrai indirizzato a una pagina di accesso per il tuo server IdP. Accedi con le tue credenziali IdP per completare il test e torna alla Console per abilitare la connessione.
14. Selezionare **Avanti**.
15. Nella pagina **Abilita federazione**, rivedere i dettagli della federazione e quindi selezionare **Abilita federazione**.
16. Selezionare **Fine** per completare il processo.

Dopo aver abilitato la federazione, gli utenti possono accedere alla NetApp Console utilizzando le proprie credenziali aziendali.

Federare la NetApp Console con l'ID Microsoft Entra

Federati con il tuo provider IdP Microsoft Entra ID per abilitare l'accesso Single Sign-On (SSO) per NetApp Console. Ciò consente agli utenti di accedere utilizzando le proprie credenziali aziendali.

Ruoli richiesti

Il ruolo di amministratore della federazione è necessario per creare e gestire le federazioni. Il visualizzatore della Federazione può visualizzare la pagina della Federazione."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Puoi federarti con il tuo IdP aziendale o con il sito di supporto NetApp . NetApp consiglia di scegliere l'una o l'altra opzione, ma non entrambe.

NetApp supporta solo SSO avviato dal provider di servizi (SP). Per prima cosa è necessario configurare il provider di identità in modo che consideri attendibile NetApp come fornitore di servizi. Quindi, è possibile creare una connessione nella Console che utilizzi la configurazione del provider di identità.

È possibile impostare una connessione federata con Microsoft Entra ID per abilitare l'accesso Single Sign-On (SSO) per la Console. Il processo prevede la configurazione del tuo ID Microsoft Entra in modo che consideri attendibile la Console come fornitore di servizi e quindi la creazione della connessione nella Console.

Prima di iniziare

- È richiesto un account IdP con privilegi amministrativi. Coordinati con l'amministratore dell'IdP per completare i passaggi.
- Identifica il dominio che vuoi utilizzare per la federazione. Puoi utilizzare il tuo dominio di posta elettronica o un dominio diverso di tua proprietà. Se desideri utilizzare un dominio diverso dal tuo dominio di posta elettronica, devi prima verificare il dominio nella Console. Puoi farlo seguendo i passaggi indicati in"Verifica il tuo dominio nella NetApp Console" argomento.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare **Federazione** per visualizzare la pagina **Federazioni**.
3. Selezionare **Configura nuova federazione**.

Dettagli del dominio

1. Inserisci i dettagli del tuo dominio:
   a. Scegli se vuoi utilizzare un dominio verificato o il tuo dominio di posta elettronica. Il dominio di posta elettronica è il dominio associato all'account con cui hai effettuato l'accesso.
   b. Inserisci il nome della federazione che stai configurando.
   c. Se scegli un dominio verificato, seleziona il dominio dall'elenco.
2. Selezionare **Avanti**.

Metodo di connessione

1. Per il metodo di connessione, seleziona **Provider** e poi seleziona **Microsoft Entra ID**.
2. Selezionare **Avanti**.

Istruzioni di configurazione

1. Configura il tuo ID Microsoft Entra per considerare NetApp attendibile come fornitore di servizi. Devi eseguire questo passaggio sul tuo server Microsoft Entra ID.
   a. Utilizzare i seguenti valori durante la registrazione dell'app Microsoft Entra ID per considerare attendibile la console:
      - Per l'URL di reindirizzamento, utilizzare `https://services.cloud.netapp.com`
      - Per l'**URL di risposta**, usa `https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback`
   b. Crea un segreto client per la tua app Microsoft Entra ID. Per completare la federazione sarà necessario fornire l'ID client, il segreto client e il nome di dominio ID Entra.

2. Torna alla Console e seleziona **Avanti** per creare la connessione.

Crea connessione

1. Crea la connessione con Microsoft Entra ID
   a. Inserisci l'ID client e il segreto client creati nel passaggio precedente.
   b. Inserisci il nome di dominio dell'ID Microsoft Entra.
2. Seleziona **Crea connessione**. Il sistema crea la connessione in pochi secondi.

Testare e abilitare la connessione

1. Selezionare **Avanti**.
2. Seleziona **Test connessione** per testare la tua connessione. Verrai indirizzato a una pagina di accesso per il tuo server IdP. Accedi con le tue credenziali IdP per completare il test e torna alla Console per abilitare la connessione.
3. Selezionare **Avanti**.
4. Nella pagina **Abilita federazione**, rivedere i dettagli della federazione e quindi selezionare **Abilita federazione**.
5. Selezionare **Fine** per completare il processo.

Dopo aver abilitato la federazione, gli utenti possono accedere alla NetApp Console utilizzando le proprie credenziali aziendali.

Federare la NetApp Console con PingFederate

Federati con il tuo provider IdP PingFederate per abilitare l'accesso singolo (SSO) per la NetApp Console. Ciò consente agli utenti di accedere utilizzando le proprie credenziali aziendali.

Ruoli richiesti

Il ruolo di amministratore della federazione è necessario per creare e gestire le federazioni. Il visualizzatore della Federazione può visualizzare la pagina della Federazione."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Puoi federarti con il tuo IdP aziendale o con il sito di supporto NetApp . NetApp consiglia di scegliere l'una o l'altra opzione, ma non entrambe.

NetApp supporta solo SSO avviato dal provider di servizi (SP). Per prima cosa è necessario configurare il provider di identità in modo che consideri attendibile NetApp come fornitore di servizi. Quindi, è possibile creare una connessione nella Console che utilizzi la configurazione del provider di identità.

È possibile impostare una connessione federata con PingFederate per abilitare l'accesso singolo (SSO) per la Console. Il processo prevede la configurazione del server PingFederate in modo che consideri attendibile la Console come fornitore di servizi e quindi la creazione della connessione nella Console.

Prima di iniziare

- È richiesto un account IdP con privilegi amministrativi. Coordinati con l'amministratore dell'IdP per completare i passaggi.
- Identifica il dominio che vuoi utilizzare per la federazione. Puoi utilizzare il tuo dominio di posta elettronica o un dominio diverso di tua proprietà. Se desideri utilizzare un dominio diverso dal tuo dominio di posta

elettronica, devi prima verificare il dominio nella Console. Puoi farlo seguendo i passaggi indicati in"Verifica il tuo dominio nella NetApp Console" argomento.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare **Federazione** per visualizzare la pagina **Federazioni**.
3. Selezionare **Configura nuova federazione**.
4. Inserisci i dettagli del tuo dominio:
   a. Scegli se vuoi utilizzare un dominio verificato o il tuo dominio di posta elettronica. Il dominio di posta elettronica è il dominio associato all'account con cui hai effettuato l'accesso.
   b. Inserisci il nome della federazione che stai configurando.
   c. Se scegli un dominio verificato, seleziona il dominio dall'elenco.
5. Selezionare **Avanti**.
6. Per il metodo di connessione, seleziona **Provider** e poi seleziona **PingFederate**.
7. Selezionare **Avanti**.
8. Configura il tuo server PingFederate in modo che consideri NetApp affidabile come fornitore di servizi. Devi eseguire questo passaggio sul tuo server PingFederate.
   a. Utilizzare i seguenti valori quando si configura PingFederate per considerare attendibile la NetApp Console:
      - Per l'URL di risposta o l'URL del servizio consumatori di asserzione (ACS), utilizzare `https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback`
      - Per l'URL di disconnessione, utilizzare `https://netapp-cloud-account.auth0.com/logout`
      - Per **ID pubblico/entità**, utilizzare `urn:auth0:netapp-cloud-account:<fed-domain-name-saml>` dove <fed-domain-name-pingfederate> è il nome di dominio della federazione. Ad esempio, se il tuo dominio è `example.com` , l'ID Pubblico/Entità sarebbe `urn:auth0:netappcloud-account:fed-example-com-pingfederate` .
   b. Copia l'URL del server PingFederate. Questo URL sarà necessario quando si crea la connessione nella Console.
   c. Scarica il certificato X.509 dal tuo server PingFederate. Deve essere in formato PEM codificato in Base64 (.pem, .crt, .cer).
9. Torna alla Console e seleziona **Avanti** per creare la connessione.
10. Crea la connessione con PingFederate
    a. Inserisci l'URL del server PingFederate che hai copiato nel passaggio precedente.
    b. Carica il certificato di firma X.509. Il certificato deve essere in formato PEM, CER o CRT.
11. Seleziona **Crea connessione**. Il sistema crea la connessione in pochi secondi.
12. Selezionare **Avanti**.
13. Seleziona **Test connessione** per testare la tua connessione. Verrai indirizzato a una pagina di accesso per il tuo server IdP. Accedi con le tue credenziali IdP per completare il test e torna alla Console per abilitare la connessione.
14. Selezionare **Avanti**.
15. Nella pagina **Abilita federazione**, rivedere i dettagli della federazione e quindi selezionare **Abilita**

federazione.

16. Selezionare **Fine** per completare il processo.

Dopo aver abilitato la federazione, gli utenti possono accedere alla NetApp Console utilizzando le proprie credenziali aziendali.

Federare con un provider di identità SAML

Federati con il tuo provider IdP SAML 2.0 per abilitare l'accesso Single Sign-On (SSO) per la console NEtApp. Ciò consente agli utenti di accedere utilizzando le proprie credenziali aziendali.

Ruolo richiesto

Il ruolo di amministratore della federazione è necessario per creare e gestire le federazioni. Il visualizzatore della Federazione può visualizzare la pagina della Federazione."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Puoi federarti con il tuo IdP aziendale o con il sito di supporto NetApp . Non è possibile federarsi con entrambi.

NetApp supporta solo SSO avviato dal provider di servizi (SP). Per prima cosa è necessario configurare il provider di identità in modo che consideri attendibile NetApp come fornitore di servizi. Quindi, è possibile creare una connessione nella Console che utilizzi la configurazione del provider di identità.

È possibile impostare una connessione federata con il provider SAML 2.0 per abilitare l'accesso Single Sign-On (SSO) per la Console. Il processo prevede la configurazione del provider in modo che consideri attendibile NetApp come fornitore di servizi e la successiva creazione della connessione nella Console.

Prima di iniziare

- È richiesto un account IdP con privilegi amministrativi. Coordinati con l'amministratore dell'IdP per completare i passaggi.
- Identifica il dominio che vuoi utilizzare per la federazione. Puoi utilizzare il tuo dominio di posta elettronica o un dominio diverso di tua proprietà. Se desideri utilizzare un dominio diverso dal tuo dominio di posta elettronica, devi prima verificare il dominio nella Console. Puoi farlo seguendo i passaggi indicati in"Verifica il tuo dominio nella NetApp Console" argomento.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare **Federazione** per visualizzare la pagina **Federazioni**.
3. Selezionare **Configura nuova federazione**.
4. Inserisci i dettagli del tuo dominio:
    a. Scegli se vuoi utilizzare un dominio verificato o il tuo dominio di posta elettronica. Il dominio di posta elettronica è il dominio associato all'account con cui hai effettuato l'accesso.
    b. Inserisci il nome della federazione che stai configurando.
    c. Se scegli un dominio verificato, seleziona il dominio dall'elenco.
5. Selezionare **Avanti**.
6. Per il metodo di connessione, seleziona **Protocollo** e poi seleziona **Provider di identità SAML**.
7. Selezionare **Avanti**.

8. Configura il tuo provider di identità SAML in modo che consideri attendibile NetApp come fornitore di servizi. È necessario eseguire questo passaggio sul server del provider SAML.
   a. Assicurati che il tuo IdP abbia l'attributo `email` impostato sull'indirizzo email dell'utente. Ciò è necessario affinché la Console identifichi correttamente gli utenti:

```
<saml:AttributeStatement
xmlns:x500="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:attribute:X500"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <saml:Attribute Name="email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:X509SubjectName">
        <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
email@domain.com</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

   b. Utilizzare i seguenti valori quando si registra l'applicazione SAML con la Console:
      - Per l'URL di risposta o l'URL del servizio consumatori di asserzione (ACS), utilizzare `https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback`
      - Per l'URL di disconnessione, utilizzare `https://netapp-cloud-account.auth0.com/logout`
      - Per **ID pubblico/entità**, utilizzare `urn:auth0:netapp-cloud-account:<fed-domain-name-saml>` dove <fed-domain-name-saml> è il nome di dominio che si desidera utilizzare per la federazione. Ad esempio, se il tuo dominio è `example.com` , l'ID Pubblico/Entità sarebbe `urn:auth0:netapp-cloud-account:fed-example-com-samlp` .
   c. Dopo aver creato il trust, copia i seguenti valori dal server del tuo provider SAML:
      - URL di accesso
      - URL di disconnessione (facoltativo)
   d. Scarica il certificato X.509 dal server del tuo provider SAML. Deve essere in formato PEM, CER o CRT.
9. Torna alla Console e seleziona **Avanti** per creare la connessione.
10. Creare la connessione con SAML.
    a. Inserisci l'**URL di accesso** del tuo server SAML.
    b. Carica il certificato X.509 che hai scaricato dal server del tuo provider SAML.
    c. Facoltativamente, inserisci l'**URL di disconnessione** del tuo server SAML.
11. Seleziona **Crea connessione**. Il sistema crea la connessione in pochi secondi.
12. Selezionare **Avanti**.
13. Seleziona **Test connessione** per testare la tua connessione. Verrai indirizzato a una pagina di accesso per il tuo server IdP. Accedi con le tue credenziali IdP per completare il test e torna alla Console per abilitare la connessione.
14. Selezionare **Avanti**.
15. Nella pagina **Abilita federazione**, rivedere i dettagli della federazione e quindi selezionare **Abilita**

federazione.

16. Selezionare **Fine** per completare il processo.

Dopo aver abilitato la federazione, gli utenti possono accedere alla NetApp Console utilizzando le proprie credenziali aziendali.

Gestisci le federazioni nella NetApp Console

Puoi gestire la tua federazione nella NetApp Console. Puoi disattivarlo, aggiornare le credenziali scadute e anche disattivarlo se non ti serve più.

Se hai configurato la federazione utilizzando NetApp Cloud Central, importala tramite la pagina **Federazione** per gestirla nella Console."Scopri come importare la tua federazione"

Puoi anche aggiungere un dominio verificato a una federazione esistente, il che ti consente di utilizzare più domini per la tua connessione federata.

Gli eventi di gestione della federazione, come l'abilitazione, la disabilitazione e l'aggiornamento delle federazioni, vengono visualizzati nella sequenza temporale."Scopri di più sulle operazioni di monitoraggio nella NetApp Console."

Ruoli richiesti

Il ruolo di amministratore della federazione è necessario per creare e gestire le federazioni. Il visualizzatore della Federazione può visualizzare la pagina della Federazione."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Abilitare una federazione

Se hai creato una federazione ma non è abilitata, puoi abilitarla tramite la pagina **Federazione**. L'abilitazione di una federazione consente agli utenti associati alla federazione di accedere alla Console utilizzando le proprie credenziali aziendali. Creare e testare correttamente la federazione prima di abilitarla.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare la scheda **Federazione**.
3. Seleziona il menu azioni ••• accanto alla federazione che vuoi abilitare e seleziona **Abilita**.

Aggiungi un dominio verificato a una federazione esistente

È possibile aggiungere un dominio verificato a una federazione esistente nella Console per utilizzare più domini con lo stesso provider di identità (IdP).

Prima di poterlo aggiungere a una federazione, è necessario aver già verificato il dominio nella Console. Se non hai ancora verificato il dominio, puoi farlo seguendo i passaggi in"Verifica il tuo dominio nella Console" .

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare la scheda **Federazione**.
3. Seleziona il menu azioni ⋮ accanto alla federazione a cui vuoi aggiungere un dominio verificato e seleziona **Aggiorna domini**. Nella finestra di dialogo **Aggiorna domini** viene visualizzato il dominio già associato a questa federazione.

4. Seleziona un dominio verificato dall'elenco dei domini disponibili.
5. Selezionare **Aggiorna**. I nuovi utenti del dominio possono ottenere l'accesso alla Console federata entro 30 secondi.

Aggiornamento di una connessione federata in scadenza

È possibile aggiornare i dettagli di una federazione nella Console. Ad esempio, sarà necessario aggiornare la federazione se le credenziali, come un certificato o un segreto client, scadono. Se necessario, aggiorna la data di notifica per ricordarti di aggiornare la connessione prima che scada.

Aggiornare prima la Console prima di aggiornare l'IdP per evitare problemi di accesso. Rimani connesso alla Console durante il processo.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare la scheda **Federazione**.
3. Selezionare il menu azioni (tre punti verticali) accanto alla federazione che si desidera aggiornare e selezionare **Aggiorna federazione**.
4. Aggiornare i dettagli della federazione secondo necessità.
5. Selezionare **Aggiorna**.

Testare una federazione esistente

Testare la connessione di una federazione esistente per verificarne il funzionamento. Ciò può aiutarti a identificare eventuali problemi con la federazione e a risolverli.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare la scheda **Federazione**.
3. Seleziona il menu azioni accanto alla federazione a cui vuoi aggiungere un dominio verificato e seleziona **Test connessione**.
4. Selezionare **Test**. Il sistema ti chiederà di accedere con le tue credenziali aziendali. Se la connessione riesce, verrai reindirizzato alla NetApp Console. Se la connessione fallisce, viene visualizzato un messaggio di errore che indica il problema con la federazione.
5. Selezionare **Fine** per tornare alla scheda **Federazione**.

Disattivare una federazione

Se non hai più bisogno di una federazione, puoi disattivarla. Ciò impedisce agli utenti associati alla federazione di accedere alla Console utilizzando le proprie credenziali aziendali. Se necessario, potrai riattivare la federazione in un secondo momento.

Disattivare una federazione prima di eliminarla, ad esempio quando si dismette l'IdP o si interrompe la federazione. Ciò consente di riattivarlo in seguito, se necessario.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare la scheda **Federazione**.

3. Seleziona il menu azioni ⋮ accanto alla federazione a cui vuoi aggiungere un dominio verificato e seleziona **Disabilita**.

Elimina una federazione

Se non hai più bisogno di una federazione, puoi eliminarla. In questo modo si rimuove la federazione e si impedisce agli utenti ad essa associati di accedere alla Console utilizzando le proprie credenziali aziendali. Ad esempio, se l'IdP viene dismesso o se la federazione non è più necessaria.

Non è possibile recuperare una federazione dopo averla eliminata. Devi creare una nuova federazione.

ⓘ È necessario disattivare una federazione prima di poterla eliminare. Non è possibile ripristinare una federazione dopo averla eliminata.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare **Federazioni** per visualizzare la pagina **Federazioni**.
3. Seleziona il menu azioni ⋮ accanto alla federazione a cui vuoi aggiungere un dominio verificato e seleziona **Elimina**.

Importa la tua federazione nella NetApp Console

Se in precedenza hai configurato la federazione tramite NetApp Cloud Central (un'applicazione esterna alla NetApp Console), la pagina Federazione ti chiederà di importare la tua connessione federata esistente nella Console, in modo da poterla gestire nella nuova interfaccia. Potrai quindi sfruttare i miglioramenti più recenti senza dover ricreare la tua connessione federata.

ⓘ Dopo aver importato la federazione esistente, puoi gestirla dalla pagina **Federazioni**."Scopri di più sulla gestione delle federazioni."

Ruolo richiesto

Amministratore dell'organizzazione o amministratore della federazione."Scopri di più sui ruoli di accesso."

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Identità e accesso**.
2. Selezionare la scheda **Federazione**.
3. Selezionare **Importa federazione**.

Agenti della console

Gestire la macchina virtuale dell'agente della console e il sistema operativo

La manutenzione del sistema operativo sull'host dell'agente della console è responsabilità del cliente. Ad esempio, tu (il cliente) dovresti applicare gli aggiornamenti di sicurezza al sistema operativo sull'host dell'agente seguendo le procedure standard della tua azienda per la distribuzione del sistema operativo.

Se hai già un agente, dovresti esserne a conoscenza"modifiche ai sistemi operativi Linux supportati" .

Patch del sistema operativo e agente

Applica le patch di sicurezza del sistema operativo senza interrompere i servizi host dell'agente.

Tipo di VM o istanza

Se si crea un agente Console dalla Console, questo distribuisce un'istanza VM nel provider cloud con una configurazione predefinita. Dopo aver creato l'agente, non passare a un'istanza VM più piccola con meno CPU o RAM.

Nella tabella seguente sono elencati i requisiti di CPU e RAM:

processore
8 core o 8 vCPU

Memoria RAM
32 GB

"Scopri la configurazione predefinita per l'agente" .

Monitorare l'agente

La console ti avvisa quando la macchina virtuale dell'agente non è integro, compresi problemi di spazio su disco, RAM e CPU. Monitora queste notifiche nel Centro notifiche all'interno della Console oppure configura le notifiche e-mail. È normale che si verifichino occasionalmente aumenti dello spazio su disco, della memoria o dell'utilizzo della CPU, ma se ciò accade frequentemente, è opportuno adottare misure per risolverlo.

Ad esempio, la Console ti avvisa quando una risorsa agente (CPU, RAM o spazio su disco) supera il 90% della sua capacità totale per 30 minuti consecutivi. Successivamente, se l'utilizzo delle risorse scende al di sotto di tale soglia, la notifica viene visualizzata come risolta (verde) nel Centro notifiche.

Per domande sulla modifica della VM dell'agente, contattare l'assistenza NetApp .

"Saperne di più."

Notifica	Azione necessaria
Lo spazio su disco è troppo alto	"Rivedi l'articolo della Knowledge Base NetApp" .
L'utilizzo della CPU è troppo elevato	Aumenta le dimensioni della CPU della VM dell'agente nel tuo provider cloud o in locale, a seconda di dove l'hai installata. In alternativa, è possibile creare agenti aggiuntivi e distribuire il carico di lavoro tra più agenti. L'utilizzo della RAM può variare in base all'ambiente, ai carichi di lavoro ONTAP , al numero di sistemi Cloud Volumes ONTAP e ai servizi dati utilizzati.

Notifica	Azione necessaria
L'utilizzo della RAM è troppo elevato	Aumenta la RAM della VM dell'agente nel tuo provider cloud o in locale, a seconda di dove l'hai installata. In alternativa, è possibile creare agenti aggiuntivi e distribuire il carico di lavoro tra più agenti. L'utilizzo della RAM può variare in base all'ambiente, ai carichi di lavoro ONTAP , al numero di sistemi Cloud Volumes ONTAP e ai servizi dati utilizzati.

Arresto e avvio della VM dell'agente

Se necessario, arrestare e avviare la VM dell'agente tramite la console del provider cloud o le procedure standard in sede.

"Tieni presente che l'agente della console deve essere sempre operativo" .

Connettiti alla VM Linux

Se devi connetterti alla VM Linux su cui è in esecuzione l'agente, utilizza le opzioni di connettività del tuo provider cloud.

AWS

Quando si crea l'istanza dell'agente in AWS, fornire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta. È possibile utilizzare questa coppia di chiavi per connettersi tramite SSH all'istanza. Utilizzare il nome utente 'ubuntu' per l'istanza EC2 Linux. Per gli agenti creati prima di maggio 2023, utilizzare il nome utente 'ec2-user'.

"Documentazione AWS: connettiti alla tua istanza Linux"

Azzurro

Quando si crea la macchina virtuale dell'agente in Azure, si specifica un nome utente e si sceglie di autenticarsi con una password o una chiave pubblica SSH. Utilizza il metodo di autenticazione scelto per connetterti alla VM.

"Documentazione di Azure: accesso SSH alla macchina virtuale"

Google Cloud

Non è possibile specificare un metodo di autenticazione quando si crea un agente in Google Cloud. Tuttavia, puoi connetterti all'istanza della VM Linux tramite Google Cloud Console o Google Cloud CLI (gcloud).

"Google Cloud Docs: connessione alle VM Linux"

Cambiare l'indirizzo IP di un agente

Se necessario, puoi modificare gli indirizzi IP interni e pubblici dell'istanza dell'agente assegnata dal tuo provider cloud.

Passi

1. Segui le istruzioni del tuo provider cloud per modificare l'indirizzo IP locale o l'indirizzo IP pubblico (o entrambi) per l'istanza dell'agente.
2. Riavviare l'istanza dell'agente per registrare un nuovo indirizzo IP pubblico con la console.

3. Se hai modificato l'indirizzo IP privato, aggiorna il percorso di backup per i file di configurazione Cloud Volumes ONTAP in modo che i backup vengano inviati al nuovo indirizzo IP privato sull'agente.

   Aggiornare la posizione di backup per ciascun sistema Cloud Volumes ONTAP .

   a. Dalla CLI Cloud Volumes ONTAP , impostare il livello di privilegio su avanzato:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Eseguire il seguente comando per visualizzare la destinazione di backup corrente:

      ```
      system configuration backup settings show
      ```

   c. Eseguire il seguente comando per aggiornare l'indirizzo IP della destinazione di backup:

      ```
      system configuration backup settings modify -destination <target-
      location>
      ```

Modificare gli URI di un agente

È possibile aggiungere e rimuovere l'Uniform Resource Identifier (URI) per un agente.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona il menu azioni per un agente della console e seleziona **Modifica agente**.

   Per modificarlo, l'agente della console deve essere attivo.

3. Espandi la barra **URI agente** per visualizzare gli URI agente.
4. Aggiungi e rimuovi gli URI, quindi seleziona **Applica**.

Gestire un host VCenter o ESXi per l'agente della console

Dopo aver distribuito l'agente della console, è possibile apportare modifiche all'host VCenter o ESXi esistente. Ad esempio, è possibile aumentare la CPU o la RAM dell'istanza VM che ospita l'agente Console.

Eseguire queste attività di manutenzione utilizzando la console Web della VM:

- Aumentare la dimensione del disco
- Riavviare l'agente
- Aggiorna percorsi statici
- Aggiorna i domini di ricerca

Limitazioni

L'aggiornamento dell'agente tramite la console non è ancora supportato. Inoltre, è possibile visualizzare solo informazioni sull'indirizzo IP, DNS e gateway.

Accedi alla console di manutenzione della VM

È possibile accedere alla console di manutenzione dal client VSphere.

Passi

1. Apri il client VSphere e accedi al tuo VCenter.
2. Selezionare l'istanza della VM che ospita l'agente della console.
3. Selezionare **Avvia Web Console**.
4. Accedi all'istanza della VM utilizzando il nome utente e la password specificati al momento della creazione dell'istanza della VM. Il nome utente è `maint` e la password è quella specificata quando hai creato l'istanza della VM.

Cambia la password dell'utente principale

Puoi cambiare la password per `maint` utente.

Passi

1. Apri il client VSphere e accedi al tuo VCenter.
2. Selezionare l'istanza della VM che ospita l'agente della console.
3. Selezionare **Avvia Web Console**.
4. Accedi all'istanza della VM utilizzando il nome utente e la password specificati al momento della creazione dell'istanza della VM. Il nome utente è `maint` e la password è quella specificata quando hai creato l'istanza della VM.
5. Entra `1` per visualizzare il `System Configuration` menu.
6. Entra `1` per modificare la password dell'utente addetto alla manutenzione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aumentare la CPU o la RAM dell'istanza della VM

È possibile aumentare la CPU o la RAM dell'istanza VM che ospita l'agente Console.

Modifica le impostazioni dell'istanza VM nell'host VCenter o ESXi, quindi utilizza la console di manutenzione per applicare le modifiche.

Passaggi nel client VSphere

1. Apri il client VSphere e accedi al tuo VCenter.
2. Selezionare l'istanza della VM che ospita l'agente della console.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza della VM e selezionare **Modifica impostazioni**.
4. Aumentare lo spazio sul disco rigido utilizzato per /opt o per la partizione /var.
   a. Selezionare **Disco rigido 2** per aumentare lo spazio sul disco rigido utilizzato per /opt.
   b. Selezionare **Disco rigido 3** per aumentare lo spazio sul disco rigido utilizzato per /var.
5. Salva le modifiche.

Passaggi nella console di manutenzione

1. Apri il client VSphere e accedi al tuo VCenter.
2. Selezionare l'istanza della VM che ospita l'agente della console.
3. Selezionare **Avvia Web Console**.
4. Accedi all'istanza della VM utilizzando il nome utente e la password specificati al momento della creazione dell'istanza della VM. Il nome utente è `maint` e la password è quella specificata quando hai creato l'istanza della VM.
5. Entra `1 to view the `System Configuration` menu.
6. Entra `2` e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. La console esegue la scansione per trovare nuove impostazioni e aumenta le dimensioni delle partizioni.

Visualizza le impostazioni di rete per la VM dell'agente

Visualizzare le impostazioni di rete per la VM dell'agente nel client VSphere per confermare o risolvere i problemi di rete. È possibile visualizzare (non aggiornare) solo le seguenti impostazioni di rete: indirizzo IP e dettagli DNS.

Passi

1. Apri il client VSphere e accedi al tuo VCenter.
2. Selezionare l'istanza della VM che ospita l'agente della console.
3. Selezionare **Avvia Web Console**.
4. Accedi all'istanza della VM utilizzando il nome utente e la password specificati al momento della creazione dell'istanza della VM. Il nome utente è `maint` e la password è quella specificata quando hai creato l'istanza della VM.
5. Entra `2` per visualizzare il `Network Configuration` menu.
6. Immettere un numero compreso tra 1 e 6 per visualizzare le impostazioni di rete corrispondenti.

Aggiornare le route statiche per la VM dell'agente

Aggiungere, aggiornare o rimuovere percorsi statici per la VM dell'agente in base alle esigenze.

Passi

1. Apri il client VSphere e accedi al tuo VCenter.
2. Selezionare l'istanza della VM che ospita l'agente della console.
3. Selezionare **Avvia Web Console**.
4. Accedi all'istanza della VM utilizzando il nome utente e la password specificati al momento della creazione dell'istanza della VM. Il nome utente è `maint` e la password è quella specificata quando hai creato l'istanza della VM.
5. Entra `2` per visualizzare il `Network Configuration` menu.
6. Entra `7` per aggiornare i percorsi statici e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
7. Premere Invio.
8. Facoltativamente, apportare ulteriori modifiche.
9. Entra `9` per confermare le modifiche.

Aggiorna le impostazioni di ricerca del dominio per la VM dell'agente

È possibile aggiornare le impostazioni del dominio di ricerca per la VM dell'agente.

Passi

1. Apri il client VSphere e accedi al tuo VCenter.
2. Selezionare l'istanza della VM che ospita l'agente della console.
3. Selezionare **Avvia Web Console**.
4. Accedi all'istanza della VM utilizzando il nome utente e la password specificati al momento della creazione dell'istanza della VM. Il nome utente è `maint` e la password è quella specificata quando hai creato l'istanza della VM.
5. Entra `2`` per visualizzare il `Network Configuration` menu.
6. Entra `8` per aggiornare le impostazioni di ricerca del dominio e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
7. Premere Invio.
8. Facoltativamente, apportare ulteriori modifiche.
9. Entra `9` per confermare le modifiche.

Accedi agli strumenti diagnostici dell'agente

Accedi agli strumenti diagnostici per risolvere i problemi con l'agente Console. L'assistenza NetApp potrebbe chiederti di farlo durante la risoluzione dei problemi.

Passi

1. Apri il client VSphere e accedi al tuo VCenter.
2. Selezionare l'istanza della VM che ospita l'agente della console.
3. Selezionare **Avvia Web Console**.
4. Accedi all'istanza della VM utilizzando il nome utente e la password specificati al momento della creazione dell'istanza della VM. Il nome utente è `maint` e la password è quella specificata quando hai creato l'istanza della VM.
5. Entra `3` per visualizzare il menu Supporto e diagnostica.
6. Entra `1` per accedere agli strumenti diagnostici e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. + Ad esempio, è possibile verificare che tutti i servizi dell'agente siano in esecuzione. "Controllare lo stato dell'agente della console" .

Accedi agli strumenti diagnostici dell'agente da remoto

È possibile accedere agli strumenti diagnostici da remoto con uno strumento come Putty. Abilitare l'accesso SSH alla VM dell'agente assegnando una password monouso.

L'accesso SSH consente funzionalità avanzate del terminale come copia e incolla.

Passi

1. Apri il client VSphere e accedi al tuo VCenter.
2. Selezionare l'istanza della VM che ospita l'agente della console.
3. Selezionare **Avvia Web Console**.

4. Accedi all'istanza della VM utilizzando il nome utente e la password specificati al momento della creazione dell'istanza della VM. Il nome utente è `maint` e la password è quella specificata quando hai creato l'istanza della VM.
5. Entra `3` per visualizzare il `Support and Diagnostics` menu.
6. Entra `2` per accedere agli strumenti diagnostici e seguire le istruzioni sullo schermo per configurare una password monouso che scade dopo 24 ore.
7. Utilizzare uno strumento SSH come Putty per connettersi alla VM dell'agente utilizzando il nome utente `diag` e la password monouso che hai configurato.

Installa un certificato firmato da una CA per l'accesso alla console basata sul Web

Quando si utilizza la NetApp Console in modalità limitata, l'interfaccia utente è accessibile dalla macchina virtuale dell'agente della console distribuita nella propria regione cloud o in locale. Per impostazione predefinita, la Console utilizza un certificato SSL autofirmato per fornire un accesso HTTPS sicuro alla console basata sul Web in esecuzione sull'agente della Console.

Se richiesto dalla tua azienda, puoi installare un certificato firmato da un'autorità di certificazione (CA), che garantisce una protezione di sicurezza migliore rispetto a un certificato autofirmato. Dopo aver installato il certificato, la Console utilizza il certificato firmato dalla CA quando gli utenti accedono alla console basata sul Web.

Installa un certificato HTTPS

Installare un certificato firmato da una CA per l'accesso sicuro alla console basata sul Web in esecuzione sull'agente Console.

Informazioni su questo compito

È possibile installare il certificato utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Generare una richiesta di firma del certificato (CSR) dalla Console, inviare la richiesta di certificato a una CA, quindi installare il certificato firmato dalla CA sull'agente della Console.

  La coppia di chiavi utilizzata dalla Console per generare la CSR è memorizzata internamente sull'agente della Console. La Console recupera automaticamente la stessa coppia di chiavi (chiave privata) quando si installa il certificato sull'agente Console.

- Installa un certificato firmato da una CA di cui sei già in possesso.

  Con questa opzione, la CSR non viene generata tramite la Console. Il CSR viene generato separatamente e la chiave privata viene archiviata esternamente. Quando installi il certificato, fornisci alla Console la chiave privata.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona il menu azioni per un agente Console e seleziona **Configurazione HTTPS**.

   Per modificarlo, l'agente della console deve essere attivo.

3. Nella pagina Configurazione HTTPS, installa un certificato generando una richiesta di firma del certificato (CSR) o installando il tuo certificato firmato da una CA:

Opzione	Descrizione
Generare una CSR	a. Immettere il nome host o il DNS dell'host dell'agente della console (il suo nome comune), quindi selezionare **Genera CSR**. La console visualizza una richiesta di firma del certificato. b. Utilizzare il CSR per inviare una richiesta di certificato SSL a una CA. Il certificato deve utilizzare il formato X.509 codificato Base-64 Privacy Enhanced Mail (PEM). c. Carica il file del certificato e seleziona **Installa**.
Installa il tuo certificato firmato da CA	a. Selezionare **Installa certificato firmato da CA**. b. Caricare sia il file del certificato che la chiave privata, quindi selezionare **Installa**. Il certificato deve utilizzare il formato X.509 codificato Base-64 Privacy Enhanced Mail (PEM).

Risultato

L'agente Console ora utilizza il certificato firmato dalla CA per fornire un accesso HTTPS sicuro. L'immagine seguente mostra un agente configurato per l'accesso sicuro:



Rinnova il certificato HTTPS della console

Per garantire un accesso sicuro, è necessario rinnovare il certificato HTTPS dell'agente prima della scadenza. Se non si rinnova il certificato prima della scadenza, verrà visualizzato un avviso quando gli utenti accedono alla console Web tramite HTTPS.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona il menu azioni per un agente Console e seleziona **Configurazione HTTPS**.

   Vengono visualizzati i dettagli relativi al certificato, inclusa la data di scadenza.

3. Selezionare **Cambia certificato** e seguire i passaggi per generare una CSR o installare il proprio certificato firmato da una CA.

Configurare un agente Console per utilizzare un server proxy

Se le policy aziendali richiedono l'utilizzo di un server proxy per tutte le comunicazioni verso Internet, è necessario configurare gli agenti in modo che utilizzino tale server proxy. Se non hai configurato un agente Console per utilizzare un server proxy durante l'installazione, puoi configurare l'agente Console per utilizzare quel server proxy in qualsiasi momento.

Il server proxy dell'agente consente l'accesso a Internet in uscita senza un IP pubblico o un gateway NAT. Il server proxy fornisce connettività in uscita solo per l'agente Console, non per i sistemi Cloud Volumes ONTAP .

Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di accesso a Internet in uscita, la Console li configura per utilizzare il server proxy dell'agente della Console. È necessario assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.

Se l'agente della console non dispone di una connessione Internet in uscita, i sistemi Cloud Volumes ONTAP non possono utilizzare il server proxy configurato.

Configurazioni supportate

- I server proxy trasparenti sono supportati per gli agenti che servono i sistemi Cloud Volumes ONTAP . Se si utilizzano i servizi dati NetApp con Cloud Volumes ONTAP, creare un agente dedicato per Cloud Volumes ONTAP in cui è possibile utilizzare un server proxy trasparente.
- I server proxy espliciti sono supportati da tutti gli agenti, compresi quelli che gestiscono i sistemi Cloud Volumes ONTAP e quelli che gestiscono i servizi dati NetApp .
- HTTP e HTTPS.
- Il server proxy può risiedere nel cloud o nella tua rete.

Una volta configurato un proxy, non è possibile modificarne il tipo. Se è necessario modificare il tipo di proxy, è necessario rimuovere l'agente Console e aggiungere un nuovo agente con il nuovo tipo di proxy.

Abilita un proxy esplicito su un agente della console

Quando si configura un agente Console per utilizzare un server proxy, sia l'agente stesso che i sistemi Cloud Volumes ONTAP da esso gestiti (inclusi eventuali mediatori HA) utilizzano tutti il server proxy.

Questa operazione riavvia l'agente Console. Verificare che l'agente della console sia inattivo prima di procedere.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona il menu azioni per un agente della console e seleziona **Modifica agente**.

   Per modificarlo, l'agente della console deve essere attivo.

3. Selezionare **Configurazione proxy HTTP**.
4. Selezionare **Proxy esplicito** nel campo Tipo di configurazione.
5. Seleziona **Abilita proxy**.
6. Specificare il server utilizzando la sintassi http://address:port O https://address:port
7. Specificare un nome utente e una password se è richiesta l'autenticazione di base per il server.

   Notare quanto segue:

   - L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
   - Per un utente di dominio, è necessario immettere il codice ASCII per \ come segue: domain-name%92user-name

     Ad esempio: netapp%92proxy

   - La Console non supporta password che includono il carattere @.
8. Seleziona **Salva**.

Abilita un proxy trasparente per un agente della console

Solo Cloud Volumes ONTAP supporta l'utilizzo di un proxy trasparente sull'agente della console. Se si utilizzano i servizi dati NetApp oltre a Cloud Volumes ONTAP, è necessario creare un agente separato da utilizzare per i servizi dati o per Cloud Volumes ONTAP.

Prima di abilitare un proxy trasparente, assicurati che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- L'agente è installato sulla stessa rete del server proxy trasparente.
- L'ispezione TLS è abilitata sul server proxy.
- Si dispone di un certificato in formato PEM che corrisponde a quello utilizzato sul server proxy trasparente.
- Non utilizzare l'agente Console per nessun servizio dati NetApp diverso da Cloud Volumes ONTAP.

Per configurare un agente esistente affinché utilizzi un server proxy trasparente, è necessario utilizzare lo strumento di manutenzione dell'agente Console, disponibile tramite la riga di comando sull'host dell'agente Console.

Quando si configura un server proxy, l'agente Console si riavvia. Verificare che l'agente della console sia inattivo prima di procedere.

Passi

Assicurarsi di disporre di un file di certificato in formato PEM per il server proxy. Se non si dispone di un certificato, contattare l'amministratore di rete per ottenerne uno.

1. Aprire un'interfaccia della riga di comando sull'host dell'agente Console.
2. Passare alla directory dello strumento di manutenzione dell'agente della console: `/opt/application/netapp/service-manager-2/agent-maint-console`
3. Eseguire il seguente comando per abilitare il proxy trasparente, dove `/home/ubuntu/<certificate-file>.pem` è la directory e il nome del file del certificato che hai per il server proxy:

   ```
   ./agent-maint-console proxy add -c /home/ubuntu/<certificate-file>.pem
   ```

   Assicurarsi che il file del certificato sia in formato PEM e si trovi nella stessa directory del comando oppure specificare il percorso completo del file del certificato.

   ```
   ./agent-maint-console proxy add -c /home/ubuntu/<certificate-file>.pem
   ```

Modificare il proxy trasparente per l'agente della console

È possibile aggiornare il server proxy trasparente esistente di un agente della console utilizzando `proxy update` comando o rimuovere il server proxy trasparente utilizzando il `proxy remove` comando. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione per"Console di manutenzione dell'agente" .

> Una volta configurato un proxy, non è possibile modificarne il tipo. Se è necessario modificare il tipo di proxy, è necessario rimuovere l'agente Console e aggiungere un nuovo agente con il nuovo tipo di proxy.

Aggiorna il proxy dell'agente della console se perde l'accesso a Internet

Se la configurazione del proxy per la tua rete cambia, il tuo agente potrebbe perdere l'accesso a Internet. Ad esempio, se qualcuno modifica la password del server proxy o aggiorna il certificato. In questo caso, sarà necessario accedere all'interfaccia utente direttamente dall'host dell'agente della console e aggiornare le impostazioni. Assicurati di avere accesso alla rete dell'host dell'agente della Console e di poter accedere alla Console.

Abilita il traffico API diretto

Se hai configurato un agente Console per utilizzare un server proxy, puoi abilitare il traffico API diretto sull'agente Console per inviare chiamate API direttamente ai servizi del provider cloud senza passare attraverso il proxy. Gli agenti in esecuzione su AWS, Azure o Google Cloud supportano questa opzione.

Se si disabilita Azure Private Links con Cloud Volumes ONTAP e si utilizzano endpoint di servizio, abilitare il traffico API diretto. Altrimenti il traffico non verrà instradato correttamente.

"Scopri di più sull'utilizzo di un collegamento privato di Azure o di endpoint di servizio con Cloud Volumes ONTAP"

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona il menu azioni per un agente della console e seleziona **Modifica agente**.

   Per modificarlo, l'agente della console deve essere attivo.

3. Seleziona **Supporta traffico API diretto**.
4. Selezionare la casella di controllo per abilitare l'opzione, quindi selezionare **Salva**.

Richiedere l'uso di IMDSv2 sulle istanze Amazon EC2

La NetApp Console supporta Amazon EC2 Instance Metadata Service versione 2 (IMDSv2) con l'agente della console e con Cloud Volumes ONTAP (incluso il mediatore per le distribuzioni HA). Nella maggior parte dei casi, IMDSv2 viene configurato automaticamente sulle nuove istanze EC2. IMDSv1 era abilitato prima di marzo 2024. Se richiesto dalle policy di sicurezza, potrebbe essere necessario configurare manualmente IMDSv2 sulle istanze EC2.

Prima di iniziare

- La versione dell'agente della console deve essere 3.9.38 o successiva.
- Cloud Volumes ONTAP deve eseguire una delle seguenti versioni:
  - 9.12.1 P2 (o qualsiasi patch successiva)
  - 9.13.0 P4 (o qualsiasi patch successiva)
  - 9.13.1 o qualsiasi versione successiva a questa versione
- Questa modifica richiede il riavvio delle istanze Cloud Volumes ONTAP .
- Questi passaggi richiedono l'uso dell'AWS CLI perché è necessario modificare il limite di hop di risposta a 3.

Informazioni su questo compito

IMDSv2 offre una protezione avanzata contro le vulnerabilità. "Scopri di più su IMDSv2 dal blog sulla sicurezza di AWS"

Il servizio metadati dell'istanza (IMDS) è abilitato come segue sulle istanze EC2:

- Per le nuove distribuzioni degli agenti della Console dalla Console o tramite "Script di Terraform" , IMDSv2 è abilitato per impostazione predefinita sull'istanza EC2.
- Se avvii una nuova istanza EC2 in AWS e poi installi manualmente il software dell'agente della console, IMDSv2 è abilitato per impostazione predefinita.
- Se si avvia l'agente Console da AWS Marketplace, IMDSv1 è abilitato per impostazione predefinita. È possibile configurare manualmente IMDSv2 sull'istanza EC2.
- Per gli agenti Console esistenti, IMDSv1 è ancora supportato, ma se preferisci puoi configurare manualmente IMDSv2 sull'istanza EC2.
- Per Cloud Volumes ONTAP, IMDSv1 è abilitato per impostazione predefinita sulle istanze nuove ed esistenti. Se preferisci, puoi configurare manualmente IMDSv2 sulle istanze EC2.

Passi

1. Richiede l'uso di IMDSv2 sull'istanza dell'agente Console:

   a. Connettersi alla VM Linux per l'agente della console.

      Quando hai creato l'istanza dell'agente Console in AWS, hai fornito una chiave di accesso AWS e una chiave segreta. È possibile utilizzare questa coppia di chiavi per connettersi tramite SSH all'istanza. Il nome utente per l'istanza EC2 Linux è ubuntu (per gli agenti Console creati prima di maggio 2023, il nome utente era ec2-user).

      "Documentazione AWS: connettiti alla tua istanza Linux"

   b. Installare l'AWS CLI.

      "Documentazione AWS: installa o aggiorna all'ultima versione di AWS CLI"

   c. Utilizzare il `aws ec2 modify-instance-metadata-options` comando per richiedere l'uso di IMDSv2 e per modificare il limite di hop della risposta PUT a 3.

      Esempio

      ```
      aws ec2 modify-instance-metadata-options \
          --instance-id <instance-id> \
          --http-put-response-hop-limit 3 \
          --http-tokens required \
          --http-endpoint enabled
      ```

      IL `http-tokens` il parametro imposta IMDSv2 su obbligatorio. Quando `http-tokens` è obbligatorio, devi anche impostare `http-endpoint` per abilitare.

2. Richiede l'uso di IMDSv2 sulle istanze Cloud Volumes ONTAP :

   a. Vai al "Console Amazon EC2"

   b. Dal riquadro di navigazione, seleziona **Istanze**.

   c. Selezionare un'istanza Cloud Volumes ONTAP .

   d. Selezionare **Azioni > Impostazioni istanza > Modifica opzioni metadati istanza**.

   e. Nella finestra di dialogo **Modifica opzioni metadati istanza**, seleziona quanto segue:

      - Per **Servizio metadati istanza**, seleziona **Abilita**.
      - Per **IMDSv2**, selezionare **Obbligatorio**.
      - Seleziona **Salva**.

   f. Ripetere questi passaggi per le altre istanze Cloud Volumes ONTAP , incluso il mediatore HA.

   g. "Arresta e avvia le istanze Cloud Volumes ONTAP"

Risultato

L'istanza dell'agente Console e le istanze Cloud Volumes ONTAP sono ora configurate per utilizzare IMDSv2.

Gestisci gli aggiornamenti degli agenti della console

Quando si utilizza la modalità standard o quella limitata, la NetApp Console aggiorna automaticamente l'agente della console all'ultima versione, a condizione che l'agente della console disponga di accesso a Internet in uscita per ottenere l'aggiornamento software.

Se è necessario gestire manualmente quando l'agente della console viene aggiornato, è possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici per la modalità standard o per la modalità limitata.

Disabilita gli aggiornamenti automatici

La disattivazione dell'aggiornamento automatico per l'agente della console avviene in due passaggi. Per prima cosa devi assicurarti che l'agente della console sia integro e aggiornato. Quindi si modifica un file di configurazione per disattivare gli aggiornamenti automatici.

È possibile disattivare gli aggiornamenti automatici solo se si dispone di un agente Console versione 3.9.48 o successiva.

Verifica lo stato di salute del tuo agente

Dovresti verificare che il tuo agente sia stabile e che tutti i container in esecuzione sulla tua VM agente siano integri e funzionanti. Dopo aver disabilitato gli aggiornamenti automatici, la macchina virtuale dell'agente smette di verificare la presenza di nuovi servizi o pacchetti di aggiornamento.

Utilizzare uno dei seguenti comandi per verificare l'agente della console. Tutti i servizi dovrebbero avere lo stato *In esecuzione*. In caso contrario, contattare l'assistenza NetApp prima di disattivare l'aggiornamento automatico.

Docker (per distribuzioni Ubuntu e VCenter)

```
docker ps -a
```

Podman

```
podman ps -a
```

Disabilita l'aggiornamento automatico per l'agente

Per disabilitare gli aggiornamenti automatici, imposta il flag *isUpgradeDisabled* nel file *com/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json*. Per impostazione predefinita, questo flag è impostato su falso e l'agente viene aggiornato automaticamente. È possibile impostare questo flag su true per disabilitare gli aggiornamenti automatici. Prima di completare questo passaggio, è necessario avere familiarità con la sintassi JSON.

Per riattivare l'aggiornamento automatico, seguire questi passaggi e impostare il flag *isUpgradeDisabled* su false.

Passi

1. Assicurati di aver verificato che il tuo agente sia aggiornato e funzionante.

2. Crea una copia di backup del file */opt/application/netapp/service-manager-2/config.json* per assicurarti di poter annullare le modifiche.
3. Modificare il file */opt/application/netapp/service-manager-2/config.json* e cambiare il valore del flag *isUpgradeDisabled* in true.

```
  "isUpgradeDisabled": true,
```

4. Salva il tuo file.
5. Riavviare il servizio Service Manager 2 eseguendo il seguente comando:

```
systemctl restart netapp-service-manager.service
```

6. Eseguire il seguente comando e verificare che lo stato dell'agente sia *attivo(in esecuzione)*: _

```
systemctl status netapp-service-manager.service
_
```

Aggiorna l'agente della console

Durante il processo di aggiornamento, l'agente della console deve essere riavviato, pertanto la NetApp Console non sarà disponibile durante l'aggiornamento.

Passi

1. Scarica il software dell'agente Console da "Sito di supporto NetApp" .
2. Copiare il programma di installazione sull'host Linux.
3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

```
chmod +x /path/NetApp-Console-Agent-Offline-<version>
```

   Dove <versione> è la versione dell'agente Console scaricato.

4. Eseguire lo script di installazione:

```
sudo /path/NetApp-Console-Agent-Offline-<version>
```

   Dove <versione> è la versione dell'agente scaricato.

5. Una volta completato l'aggiornamento, puoi verificare la versione dell'agente andando su **Amministrazione > Supporto > Agenti**.

Lavora con più agenti della console

Se si utilizzano più agenti della Console, è possibile passare da un agente all'altro direttamente dalla Console per visualizzare i sistemi associati.

Passare da un agente della console all'altro

Se si dispone di più agenti Console, è possibile passare da uno all'altro per visualizzare i sistemi associati a un agente specifico.

Ad esempio, in un ambiente multi-cloud, potresti avere un agente in AWS e un altro in Google Cloud. Passa da un agente all'altro per gestire i sistemi Cloud Volumes ONTAP nei rispettivi ambienti cloud.

Questa opzione non è disponibile quando si visualizza la NetApp Console dall'interfaccia utente locale dell'agente

Fare un passo

1. Selezionare l'icona Agenti della console ( ) in alto a destra per visualizzare l'elenco degli agenti disponibili.



Risultato

La console si aggiorna e mostra i sistemi associati all'agente selezionato.

Impostare una configurazione di ripristino di emergenza

È possibile gestire un sistema con più agenti Console contemporaneamente per scopi di disaster recovery. Se un agente della Console si guasta, è possibile passare all'altro agente per gestire immediatamente il sistema.

Passi

1. Passare all'altro agente Console che si desidera gestire con l'agente Console.
2. Scopri il sistema esistente.
   - "Aggiungere i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti alla console"
   - "Scopri i cluster ONTAP"
3. Se si gestisce un sistema Cloud Volumes ONTAP , impostare la modalità di gestione della capacità su **Modalità manuale**.

   Per evitare problemi di contesa, solo l'agente della console principale dovrebbe essere impostato su **Modalità automatica**.

   "Scopri di più sulla modalità di gestione della capacità"

Risolvere i problemi dell'agente della console

Per risolvere i problemi con un agente della console, puoi verificare tu stesso i problemi o contattare il supporto NetApp , che potrebbe chiederti l'ID del tuo sistema, la versione dell'agente o gli ultimi messaggi AutoSupport .

Se si dispone di un account del sito di supporto NetApp , è anche possibile visualizzare"Base di conoscenza NetApp ."

Messaggi di errore comuni e risoluzioni

Nella tabella sono elencati i messaggi di errore più comuni e i suggerimenti per risolverli:

Messaggio di errore	Spiegazione	Cosa fare
Impossibile caricare l'interfaccia utente dell'agente della console	L'installazione dell'agente non è riuscita	• Verificare che il servizio Service Manager sia attivo. • Verificare che tutti i contenitori siano in esecuzione. • Assicurati che il tuo firewall consenta l'accesso al servizio sulla porta 8888. • Se il problema persiste, contattare l'assistenza.

Messaggio di errore	Spiegazione	Cosa fare
Impossibile accedere all'interfaccia utente dell'agente NetApp	Questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di accedere all'indirizzo IP di un agente. L'agente potrebbe non riuscire a inizializzarsi se non dispone dell'accesso di rete corretto o se è instabile.	• Connettersi all'agente della console. • Verificare che il servizio Service Manager • Verificare che l'agente disponga dell'accesso alla rete di cui ha bisogno."Scopri di più sugli endpoint di accesso alla rete richiesti."
Impossibile caricare le impostazioni dell'agente	La Console visualizza questo messaggio quando si tenta di accedere alla pagina delle impostazioni dell'agente.	• Verificare se il contenitore OCCM è in esecuzione e funzionante. • Se il problema persiste, contattare l'assistenza.
Impossibile caricare le informazioni di supporto per l'agente.	Questo messaggio viene visualizzato se l'agente non riesce ad accedere al tuo account di supporto.	• *.

Controllare lo stato dell'agente della console

Utilizzare uno dei seguenti comandi per verificare l'agente della console. Tutti i servizi dovrebbero avere lo stato *In esecuzione*. In caso contrario, contattare l'assistenza NetApp .

Per informazioni più dettagliate sull'accesso alla diagnostica dell'agente Console, vedere i seguenti argomenti:

- "Controllare lo stato dell'agente della console (per le distribuzioni host Linux)"
- "Controllare lo stato dell'agente della console (per le distribuzioni VCenter)"

Docker (per distribuzioni Ubuntu e VCenter)

```
docker ps -a
```

Podman (per distribuzioni RedHat Enterprise Linux)

```
podman ps -a
```

Visualizza la versione dell'agente della console

Visualizza la versione dell'agente della console per confermare l'aggiornamento o condividila con il tuo rappresentante NetApp .

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Supporto > Agenti**.

La Console visualizza la versione nella parte superiore della pagina.

Verifica l'accesso alla rete

Assicurarsi che l'agente della console disponga dell'accesso alla rete necessario."Scopri di più sui punti di accesso alla rete richiesti."

Problemi di installazione dell'agente della console

Se l'installazione non riesce, visualizza il report e i registri per risolvere i problemi.

È inoltre possibile accedere al report di convalida in formato JSON e ai log di configurazione direttamente dall'host dell'agente della console nelle seguenti directory:

```
/tmp/netapp-console-agents/logs

/tmp/netapp-console-agents/results.json
```

- Per le nuove distribuzioni di agenti, NetApp verifica i seguenti endpoint:"elencato qui" . Questo controllo di configurazione fallisce con un errore se si utilizzano gli endpoint precedenti utilizzati per gli aggiornamenti,"elencato qui" . NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall per consentire l'accesso agli endpoint correnti e bloccare l'accesso agli endpoint precedenti il prima possibile."Scopri come aggiornare la tua rete" .
- Se aggiorni gli endpoint nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.

Disabilitare i controlli di configurazione per le installazioni manuali

Potrebbero esserci momenti in cui è necessario disattivare i controlli di configurazione che verificano la connettività in uscita durante l'installazione. Per esempio:

- Quando si installa manualmente un agente nel proprio ambiente Government Cloud, è necessario disabilitare i controlli di configurazione, altrimenti l'installazione non andrà a buon fine.
- Potrebbe essere opportuno disabilitare questi controlli anche se si continua a utilizzare l'elenco degli endpoint precedente per gli aggiornamenti degli agenti.

Passi

È possibile disattivare il controllo della configurazione impostando il flag *skipConfigCheck* nel file *com/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json*. Per impostazione predefinita, questo flag è impostato su false e il controllo della configurazione verifica l'accesso in uscita per l'agente. Impostare questo flag su true per disabilitare il controllo. Prima di completare questo passaggio, è necessario avere familiarità con la sintassi JSON.

Per riattivare il controllo della configurazione, seguire questi passaggi e impostare il flag *skipConfigCheck* su false.

Passi

1. Accedere all'host dell'agente della console come root o con privilegi sudo.
2. Crea una copia di backup del file */opt/application/netapp/service-manager-2/config.json* per assicurarti di poter annullare le modifiche.

3. Arrestare il servizio Service Manager 2 eseguendo il seguente comando:

```
systemctl stop netapp-service-manager.service
```

1. Modificare il file */opt/application/netapp/service-manager-2/config.json* e cambiare il valore del flag *skipConfigCheck* in true.

   ```
   "skipConfigCheck": true,
   ```

2. Salva il tuo file.
3. Riavviare il servizio Service Manager 2 eseguendo il seguente comando:

   ```
   systemctl restart netapp-service-manager.service
   ```

Installazione non riuscita sugli endpoint utilizzati per gli aggiornamenti

Se stai ancora utilizzando il"punti finali precedenti" utilizzato per gli aggiornamenti degli agenti, la convalida fallisce con un errore. Per evitare questo problema, deselezionare la casella di controllo **Configurazione agente di convalida** oppure ignorare il controllo della configurazione durante l'installazione in un VCenter.

NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall per consentire l'accesso a"punti finali correnti" al più presto possibile. "Scopri come aggiornare i tuoi endpoint" .

Assicurati di verificare che l'unico errore sia correlato agli endpoint precedenti:

- \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io
- \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io

Se sono presenti altri errori, sarà necessario risolverli prima di procedere.

Lavora con il supporto NetApp

Se non sei riuscito a risolvere i problemi con l'agente della console, potresti contattare l'assistenza NetApp . Il supporto NetApp potrebbe richiedere l'ID dell'agente della console o l'invio dei registri dell'agente della console, se non li hanno già.

Trova l'ID dell'agente della console

Per iniziare, potrebbe essere necessario l'ID di sistema del tuo agente Console. L'ID viene solitamente utilizzato per scopi di licenza e risoluzione dei problemi.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Supporto > Agenti**.

   Puoi trovare l'ID del sistema nella parte superiore della pagina.

   Esempio



2. Passa il mouse e clicca sull'ID per copiarlo.

Scarica o invia un messaggio AutoSupport

In caso di problemi, NetApp potrebbe chiederti di inviare un messaggio AutoSupport al supporto NetApp per la risoluzione dei problemi.

A causa del bilanciamento del carico, la NetApp Console impiega fino a cinque ore per inviare messaggi AutoSupport . Per comunicazioni urgenti, scaricare il file e inviarlo manualmente.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Supporto > Agenti**.
2. A seconda di come desideri inviare le informazioni al supporto NetApp , scegli una delle seguenti opzioni:
   a. Seleziona l'opzione per scaricare il messaggio AutoSupport sul tuo computer locale. Puoi quindi inviarlo al supporto NetApp utilizzando il metodo che preferisci.
   b. Selezionare **Invia AutoSupport** per inviare direttamente il messaggio al supporto NetApp .

Correggi gli errori di download quando utilizzi un gateway Google Cloud NAT

L'agente Console scarica automaticamente gli aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP. La configurazione potrebbe causare il fallimento del download se si utilizza un gateway Google Cloud NAT. È possibile correggere questo problema limitando il numero di parti in cui è suddivisa l'immagine software. Questo passaggio deve essere completato utilizzando l'API.

Fare un passo

1. Invia una richiesta PUT a /occm/config con il seguente JSON come corpo:

```
{
  "maxDownloadSessions": 32
}
```

Il valore per *maxDownloadSessions* può essere 1 o qualsiasi numero intero maggiore di 1. Se il valore è 1, l'immagine scaricata non verrà divisa.

Si noti che 32 è un valore di esempio. Il valore dipende dalla configurazione NAT e dal numero di sessioni simultanee.

"Scopri di più sulla chiamata API /occm/config"

Ottieni assistenza dalla Knowledge Base NetApp

"Visualizza le informazioni sulla risoluzione dei problemi create dal team di supporto NetApp" .

Disinstallare e rimuovere un agente Console

Disinstallare un agente Console per risolvere i problemi o per rimuoverlo definitivamente dall'host. I passaggi da seguire dipendono dalla modalità di distribuzione utilizzata. Dopo aver rimosso un agente Console dal tuo ambiente, puoi rimuoverlo dalla Console.

"Scopri di più sulle modalità di distribuzione NetApp Console" .

Disinstallare l'agente quando si utilizza la modalità standard o limitata

Se si utilizza la modalità standard o la modalità limitata (in altre parole, l'host dell'agente ha connettività in uscita), è necessario seguire i passaggi indicati di seguito per disinstallare l'agente.

Passi

1. Connettersi alla VM Linux per l'agente.
2. Dall'host Linux, eseguire lo script di disinstallazione:

   ```
   /opt/application/netapp/service-manager-2/uninstall.sh [silent]
   ```

   silent esegue lo script senza chiedere conferma.

Rimuovere gli agenti della console dalla console

Se un agente della Console è inattivo, è possibile rimuoverlo dall'elenco degli agenti. Potresti farlo se elimini la macchina virtuale dell'agente o se disinstalli il software dell'agente.

Tenere presente quanto segue sulla rimozione di un agente Console:

- Questa azione non elimina la macchina virtuale.
- Questa azione non può essere annullata: una volta rimosso un agente della console, non è possibile aggiungerlo di nuovo.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona il menu azioni per un agente inattivo e seleziona **Rimuovi agente**.
3. Inserisci il nome dell'agente per confermare e poi seleziona **Rimuovi**.

Configurazione predefinita per l'agente della console

Scopri di più sulla configurazione dell'agente Console prima di distribuirlo.

Configurazione predefinita con accesso a Internet

I seguenti dettagli di configurazione si applicano se hai distribuito un agente Console dalla NetApp Console, dal marketplace del tuo provider cloud o se hai installato manualmente un agente Console su un host Linux locale con accesso a Internet.

Dettagli AWS

Se hai distribuito un agente Console dalla Console o dal marketplace del provider cloud, tieni presente quanto segue:

- Il tipo di istanza EC2 è t3.2xlarge.
- Il sistema operativo per l'immagine è Ubuntu 22.04 LTS.

  Il sistema operativo non include un'interfaccia grafica utente (GUI). Per accedere al sistema è necessario utilizzare un terminale.

- L'installazione include Docker Engine, lo strumento di orchestrazione dei container richiesto.
- Il nome utente per l'istanza EC2 Linux è ubuntu (per gli agenti creati prima di maggio 2023, il nome utente è ec2-user).
- Il disco di sistema predefinito è un disco gp2 da 100 GiB.

Dettagli azzurri

Se hai distribuito un agente Console dalla Console o dal marketplace del provider cloud, tieni presente quanto segue:

- Il tipo di VM è Standard_D8s_v3.
- Il sistema operativo per l'immagine è Ubuntu 22.04 LTS.

  Il sistema operativo non include un'interfaccia grafica utente (GUI). Per accedere al sistema è necessario utilizzare un terminale.

- L'installazione include Docker Engine, lo strumento di orchestrazione dei container richiesto.
- Il disco di sistema predefinito è un disco SSD premium da 100 GiB.

Dettagli di Google Cloud

Se hai distribuito un agente Console dalla Console, tieni presente quanto segue:

- L'istanza della VM è n2-standard-8.
- Il sistema operativo per l'immagine è Ubuntu 22.04 LTS.

  Il sistema operativo non include un'interfaccia grafica utente (GUI). Per accedere al sistema è necessario utilizzare un terminale.

- L'installazione include Docker Engine, lo strumento di orchestrazione dei container richiesto.
- Il disco di sistema predefinito è un disco persistente SSD da 100 GiB.

Cartella di installazione

La cartella di installazione dell'agente si trova nel seguente percorso:

/opt/application/netapp/cloudmanager

File di registro

I file di registro sono contenuti nelle seguenti cartelle:

- /opt/application/netapp/cloudmanager/log o
- /opt/application/netapp/service-manager-2/logs (a partire dalle nuove installazioni 3.9.23)

  I registri in queste cartelle forniscono dettagli sull'agente della console.

- /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/log

  I registri in questa cartella forniscono dettagli sui servizi cloud e sul servizio Console in esecuzione sull'agente Console.

Servizio agente console

- Il servizio agente della console si chiama occm.
- Il servizio occm dipende dal servizio MySQL.

  Se il servizio MySQL è inattivo, lo è anche il servizio occm.

porti

L'agente utilizza le seguenti porte sull'host Linux:

- 80 per l'accesso HTTP
- 443 per l'accesso HTTPS

Configurazione predefinita senza accesso a Internet

La seguente configurazione si applica se hai installato manualmente l'agente Console su un host Linux locale che non ha accesso a Internet. "Scopri di più su questa opzione di installazione" .

- La cartella di installazione dell'agente si trova nel seguente percorso:

  /opt/applicazione/netapp/ds

- I file di registro sono contenuti nelle seguenti cartelle:

  /var/lib/docker/volumes/ds_occmdata/_data/log

  I registri in questa cartella forniscono dettagli sull'agente Console e sulle immagini Docker.

- Tutti i servizi sono in esecuzione all'interno di contenitori Docker

  I servizi dipendono dal servizio runtime Docker in esecuzione

- L'agente utilizza le seguenti porte sull'host Linux:
  - 80 per l'accesso HTTP
  - 443 per l'accesso HTTPS

Applica le autorizzazioni ONTAP per ONTAP Advanced View (ONTAP System Manager)

Per impostazione predefinita, le credenziali dell'agente della console consentono agli

utenti di accedere alla Visualizzazione avanzata (ONTAP System Manager). In alternativa, è possibile richiedere agli utenti le credenziali ONTAP . Ciò garantisce che le autorizzazioni ONTAP di un utente vengano applicate quando lavora con cluster ONTAP sia in Cloud Volumes ONTAP che in cluster ONTAP on-premises.

Per modificare le impostazioni dell'agente della console, è necessario disporre del ruolo di amministratore dell'organizzazione.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Agenti**.
2. Nella pagina **Panoramica**, seleziona il menu azioni per un agente della console e seleziona **Modifica agente**.

   Per modificarlo, l'agente della console deve essere attivo.

3. Espandi l'opzione **Forza credenziali**.
4. Selezionare la casella di controllo per abilitare l'opzione **Forza credenziali**, quindi selezionare **Salva**.
5. Verificare che l'opzione **Forza credenziali** sia abilitata.



Credenziali e abbonamenti

AWS

Scopri di più sulle credenziali e le autorizzazioni AWS nella NetApp Console

Scopri come la NetApp Console utilizza le credenziali AWS per eseguire azioni per tuo conto e come tali credenziali sono associate agli abbonamenti al marketplace. La comprensione di questi dettagli può essere utile quando si gestiscono le credenziali per uno o più account AWS nella NetApp Console. Ad esempio, potresti voler sapere quando aggiungere ulteriori credenziali AWS.

Credenziali AWS iniziali

Quando si distribuisce un agente Console dalla Console, è necessario fornire l'ARN di un ruolo IAM o le chiavi di accesso per un utente IAM. Il metodo di autenticazione deve disporre delle autorizzazioni per distribuire la console in AWS. Le autorizzazioni richieste sono elencate nel collegamento:task-install-agent-aws-the Console.html#console-permissions-aws[Criterio di distribuzione dell'agente per AWS].

Quando la Console avvia l'istanza dell'agente Console in AWS, crea un ruolo IAM e un profilo istanza per l'istanza. Associa inoltre una policy che fornisce all'agente della console le autorizzazioni per gestire risorse e processi all'interno di quell'account AWS. "Esaminare come la Console utilizza le autorizzazioni" .



Se aggiungi un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP , la Console seleziona per impostazione predefinita queste credenziali AWS:



Distribuisci tutti i tuoi sistemi Cloud Volumes ONTAP utilizzando le credenziali AWS iniziali oppure puoi aggiungere credenziali aggiuntive.

Credenziali AWS aggiuntive

È possibile aggiungere ulteriori credenziali AWS alla Console nei seguenti casi:

- Per utilizzare l'agente della console esistente con un account AWS aggiuntivo
- Per creare un nuovo agente in un account AWS specifico
- Per creare e gestire FSx per i file system ONTAP

Per maggiori dettagli, consultare le sezioni seguenti.

Aggiungi le credenziali AWS per utilizzare un agente della console con un altro account AWS

Se desideri utilizzare la Console con account AWS aggiuntivi, puoi fornire le chiavi AWS per un utente IAM o l'ARN di un ruolo in un account attendibile. L'immagine seguente mostra due account aggiuntivi, uno che fornisce autorizzazioni tramite un ruolo IAM in un account attendibile e l'altro tramite le chiavi AWS di un utente IAM:



È quindi possibile aggiungere le credenziali dell'account alla Console specificando l'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM o le chiavi AWS per l'utente IAM.

Ad esempio, è possibile passare da una credenziale all'altra quando si crea un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP :



"Scopri come aggiungere le credenziali AWS a un agente esistente."

Aggiungi le credenziali AWS per creare un agente della console

L'aggiunta di nuove credenziali AWS alla Console fornisce le autorizzazioni necessarie per creare un agente della Console.

"Scopri come aggiungere le credenziali AWS alla Console per creare un agente della Console"

Aggiungi le credenziali AWS per FSx per ONTAP

Aggiungere le credenziali AWS alla Console per fornire le autorizzazioni necessarie per creare e gestire un sistema FSx for ONTAP .

"Scopri come aggiungere le credenziali AWS alla console per Amazon FSx per ONTAP"

Credenziali e abbonamenti al marketplace

Le credenziali aggiunte a un agente della Console devono essere associate a un abbonamento AWS Marketplace, in modo da poter pagare Cloud Volumes ONTAP a una tariffa oraria (PAYGO) e altri servizi dati NetApp o tramite un contratto annuale. "Scopri come associare un abbonamento AWS" .

Tieni presente quanto segue in merito alle credenziali AWS e agli abbonamenti al marketplace:

- È possibile associare un solo abbonamento AWS Marketplace a un set di credenziali AWS

- Puoi sostituire un abbonamento esistente al marketplace con un nuovo abbonamento

Domande frequenti

Le seguenti domande riguardano credenziali e abbonamenti.

Come posso ruotare in modo sicuro le mie credenziali AWS?

Come descritto nelle sezioni precedenti, la Console consente di fornire credenziali AWS in diversi modi: un ruolo IAM associato all'istanza dell'agente della Console, assumendo un ruolo IAM in un account attendibile o fornendo chiavi di accesso AWS.

Con le prime due opzioni, la Console utilizza AWS Security Token Service per ottenere credenziali temporanee che ruotano costantemente. Questo processo è la prassi migliore: è automatico e sicuro.

Se fornisci alla Console le chiavi di accesso AWS, dovresti ruotare le chiavi aggiornandole nella Console a intervalli regolari. Si tratta di un processo completamente manuale.

Posso modificare l'abbonamento AWS Marketplace per i sistemi Cloud Volumes ONTAP ?

Sì, puoi. Quando modifichi l'abbonamento ad AWS Marketplace associato a un set di credenziali, tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti e nuovi vengono addebitati sul nuovo abbonamento.

"Scopri come associare un abbonamento AWS" .

Posso aggiungere più credenziali AWS, ciascuna con diversi abbonamenti al marketplace?

Tutte le credenziali AWS appartenenti allo stesso account AWS saranno associate allo stesso abbonamento AWS Marketplace.

Se disponi di più credenziali AWS appartenenti a diversi account AWS, tali credenziali possono essere associate allo stesso abbonamento AWS Marketplace o a diversi abbonamenti.

Posso spostare i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti su un account AWS diverso?

No, non è possibile spostare le risorse AWS associate al sistema Cloud Volumes ONTAP su un account AWS diverso.

Come funzionano le credenziali per le distribuzioni sul marketplace e le distribuzioni on-premise?

Le sezioni precedenti descrivono il metodo di distribuzione consigliato per l'agente Console, ovvero dalla Console. È anche possibile distribuire un agente in AWS da AWS Marketplace e installare manualmente il software dell'agente della console sul proprio host Linux.

Se si utilizza il Marketplace, le autorizzazioni vengono fornite nello stesso modo. È sufficiente creare e configurare manualmente il ruolo IAM e quindi fornire le autorizzazioni per eventuali account aggiuntivi.

Per le distribuzioni in locale, non è possibile impostare un ruolo IAM per la Console, ma è possibile fornire autorizzazioni utilizzando le chiavi di accesso AWS.

Per informazioni su come impostare le autorizzazioni, fare riferimento alle seguenti pagine:

- Modalità standard
  - "Impostare le autorizzazioni per una distribuzione AWS Marketplace"

    - "Impostare le autorizzazioni per le distribuzioni in locale"
- Modalità limitata
    - "Imposta le autorizzazioni per la modalità limitata"

Gestisci le credenziali AWS e gli abbonamenti al marketplace per NetApp Console

Aggiungi e gestisci le credenziali AWS in modo da distribuire e gestire le risorse cloud nei tuoi account AWS dalla NetApp Console. Se gestisci più abbonamenti AWS Marketplace, puoi assegnare a ciascuno di essi credenziali AWS diverse dalla pagina Credenziali.

Panoramica

È possibile aggiungere le credenziali AWS a un agente della Console esistente o direttamente alla Console:

- Aggiungi ulteriori credenziali AWS a un agente esistente

  Aggiungi le credenziali AWS a un agente della console per gestire le risorse cloud. Scopri come aggiungere le credenziali AWS a un agente della console .

- Aggiungere le credenziali AWS alla Console per creare un agente della Console

  L'aggiunta di nuove credenziali AWS alla Console fornisce le autorizzazioni necessarie per creare un agente della Console. Scopri come aggiungere le credenziali AWS alla NetApp Console .

- Aggiungere le credenziali AWS alla console per FSx per ONTAP

  Aggiungi nuove credenziali AWS alla Console per creare e gestire FSx per ONTAP. "Scopri come impostare le autorizzazioni per FSx per ONTAP"

Come ruotare le credenziali

La NetApp Console consente di fornire le credenziali AWS in diversi modi: un ruolo IAM associato all'istanza dell'agente, assumendo un ruolo IAM in un account attendibile o fornendo le chiavi di accesso AWS. "Scopri di più sulle credenziali e le autorizzazioni AWS" .

Con le prime due opzioni, la Console utilizza AWS Security Token Service per ottenere credenziali temporanee che ruotano costantemente. Questo processo è la prassi migliore perché è automatico e sicuro.

Ruota manualmente le chiavi di accesso AWS aggiornandole nella Console.

Aggiungere credenziali aggiuntive a un agente della console

Aggiungi ulteriori credenziali AWS a un agente della console in modo che disponga delle autorizzazioni necessarie per gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente cloud pubblico. È possibile fornire l'ARN di un ruolo IAM in un altro account oppure fornire le chiavi di accesso AWS.

Se hai appena iniziato a usare la Console,"Scopri come la NetApp Console utilizza le credenziali e le autorizzazioni AWS" .

Concedi permessi

Concedi le autorizzazioni prima di aggiungere le credenziali AWS a un agente della console. Le autorizzazioni consentono a un agente della console di gestire risorse e processi all'interno di quell'account AWS. È possibile

fornire le autorizzazioni con l'ARN di un ruolo in un account attendibile o chiavi AWS.

Se hai distribuito un agente della Console dalla Console, sono state aggiunte automaticamente le credenziali AWS per l'account in cui hai distribuito un agente della Console. In questo modo si garantisce che siano disponibili le autorizzazioni necessarie per la gestione delle risorse. "Scopri di più sulle credenziali e le autorizzazioni AWS" .

Scelte

- Concedi autorizzazioni assumendo un ruolo IAM in un altro account
- Concedi le autorizzazioni fornendo le chiavi AWS

Concedi autorizzazioni assumendo un ruolo IAM in un altro account

È possibile impostare una relazione di trust tra l'account AWS di origine in cui è stata distribuita un'istanza dell'agente della console e altri account AWS utilizzando i ruoli IAM. Dovresti quindi fornire alla Console l'ARN dei ruoli IAM degli account attendibili.

Se un agente Console è installato in locale, non è possibile utilizzare questo metodo di autenticazione. È necessario utilizzare le chiavi AWS.

Passi

1. Accedere alla console IAM nell'account di destinazione in cui si desidera fornire autorizzazioni a un agente della console.
2. In Gestione accessi, seleziona **Ruoli > Crea ruolo** e segui i passaggi per creare il ruolo.

   Assicurati di fare quanto segue:

   - In **Tipo di entità attendibile**, seleziona **Account AWS**.
   - Seleziona **Un altro account AWS** e inserisci l'ID dell'account in cui risiede un'istanza dell'agente della console.
   - Creare le policy richieste copiando e incollando il contenuto di"le policy IAM per un agente Console" .
3. Copia l'ARN del ruolo IAM in modo da poterlo incollare nella Console in un secondo momento.

Risultato

L'account dispone delle autorizzazioni richieste. Ora puoi aggiungere le credenziali a un agente della console .

Concedi le autorizzazioni fornendo le chiavi AWS

Se si desidera fornire alla Console le chiavi AWS per un utente IAM, è necessario concedere le autorizzazioni richieste a tale utente. La policy IAM della console definisce le azioni e le risorse AWS che la console può utilizzare.

È necessario utilizzare questo metodo di autenticazione se un agente Console è installato in locale. Non è possibile utilizzare un ruolo IAM.

Passi

1. Dalla console IAM, creare policy copiando e incollando il contenuto di"le policy IAM per un agente Console" .

   "Documentazione AWS: creazione di policy IAM"

2. Associare i criteri a un ruolo IAM o a un utente IAM.
    - "Documentazione AWS: creazione di ruoli IAM"
    - "Documentazione AWS: aggiunta e rimozione di policy IAM"

Risultato

L'account dispone delle autorizzazioni richieste. Ora puoi aggiungere le credenziali a un agente della console .

Aggiungi le credenziali

Dopo aver fornito a un account AWS le autorizzazioni necessarie, puoi aggiungere le credenziali per tale account a un agente esistente. Ciò consente di avviare i sistemi Cloud Volumes ONTAP in quell'account utilizzando lo stesso agente.

```
 New credentials in your cloud provider may take a few minutes to become
available. Then, add the credentials.
.Passi
. Utilizzare la barra di navigazione superiore per selezionare un agente
della console a cui si desidera aggiungere le credenziali.
. Nella barra di navigazione a sinistra, seleziona *Amministrazione >
Credenziali*.
. Nella pagina *Credenziali dell'organizzazione*, seleziona *Aggiungi
credenziali* e segui i passaggi della procedura guidata.
```

+
.. **Posizione delle credenziali**: seleziona **Amazon Web Services > Agente**.
.. **Definisci credenziali**: fornisci l'ARN (Amazon Resource Name) di un ruolo IAM attendibile oppure inserisci una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
.. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.

+
Per pagare i servizi con una tariffa oraria (PAYGO) o con un contratto annuale, è necessario associare le credenziali AWS al proprio abbonamento ad AWS Marketplace.

a. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Risultato

Ora puoi passare a un set di credenziali diverso dalla pagina Dettagli e credenziali quando aggiungi un sistema alla Console



Aggiungere le credenziali alla Console per creare un agente Console

Aggiungere le credenziali AWS fornendo l'ARN di un ruolo IAM che fornisce le autorizzazioni necessarie per creare un agente della console. Puoi scegliere queste credenziali quando crei un nuovo agente.

Impostare il ruolo IAM

Impostare un ruolo IAM che consenta al livello SaaS (Software as a Service) della NetApp Console di assumere tale ruolo.

Passi

1. Accedere alla console IAM nell'account di destinazione.
2. In Gestione accessi, seleziona **Ruoli > Crea ruolo** e segui i passaggi per creare il ruolo.

   Assicurati di fare quanto segue:

   - In **Tipo di entità attendibile**, seleziona **Account AWS**.
   - Seleziona **Un altro account AWS** e inserisci l'ID di NetApp Console SaaS: 952013314444
   - Specificamente per Amazon FSx for NetApp ONTAP , modificare la policy **Relazioni di trust** per includere "AWS": "arn:aws:iam::952013314444:root".

     Ad esempio, la policy dovrebbe apparire così:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::952013314444:root",
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

+
Fare riferimento a "Documentazione di AWS Identity and Access Management (IAM)" per ulteriori informazioni sull'accesso alle risorse tra account in IAM.

- Creare un criterio che includa le autorizzazioni necessarie per creare un agente Console.
  - "Visualizza le autorizzazioni necessarie per FSx per ONTAP"
  - "Visualizza la politica di distribuzione dell'agente"

3. Copia l'ARN del ruolo IAM in modo da poterlo incollare nella Console nel passaggio successivo.

Risultato

Il ruolo IAM ora dispone delle autorizzazioni necessarie. Ora puoi aggiungerlo alla Console .

Aggiungi le credenziali

Dopo aver fornito al ruolo IAM le autorizzazioni richieste, aggiungere l'ARN del ruolo alla Console.

Prima di iniziare

Se hai appena creato il ruolo IAM, potrebbero volerci alcuni minuti prima che sia disponibile per l'uso. Attendi qualche minuto prima di aggiungere le credenziali alla Console.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.



2. Nella pagina **Credenziali dell'organizzazione** o **Credenziali dell'account**, seleziona **Aggiungi credenziali** e segui i passaggi della procedura guidata.
   a. **Posizione delle credenziali**: selezionare **Amazon Web Services > NetApp Console**.
   b. **Definisci credenziali**: fornisci l'ARN (Amazon Resource Name) del ruolo IAM.
   c. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Aggiungere le credenziali alla console per Amazon FSx per ONTAP

Per i dettagli, fare riferimento al "la documentazione della console per Amazon FSx per ONTAP"

Configurare un abbonamento AWS

Dopo aver aggiunto le credenziali AWS, puoi configurare un abbonamento ad AWS Marketplace con tali credenziali. L'abbonamento consente di pagare Cloud Volumes ONTAP a tariffa oraria (PAYGO) o tramite un contratto annuale e di pagare altri servizi dati.

Esistono due scenari in cui potresti configurare un abbonamento ad AWS Marketplace dopo aver già aggiunto le credenziali:

- Non hai configurato un abbonamento quando hai aggiunto inizialmente le credenziali.
- Desideri modificare l'abbonamento AWS Marketplace configurato con le credenziali AWS.

  La sostituzione dell'attuale abbonamento al marketplace con un nuovo abbonamento modifica l'abbonamento al marketplace per tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti e per tutti i nuovi sistemi.

Prima di iniziare

Prima di poter configurare un abbonamento, è necessario creare un agente Console. "Scopri come creare un agente Console" .

Il seguente video mostra i passaggi per abbonarsi a NetApp Intelligent Services da AWS Marketplace:

Iscriviti a NetApp Intelligent Services da AWS Marketplace

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali associate a un agente della console, quindi selezionare **Configura abbonamento**.

   È necessario selezionare le credenziali associate a un agente Console. Non è possibile associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate alla NetApp Console.



4. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, seleziona l'abbonamento dall'elenco a discesa e seleziona **Configura**.
5. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > Continua** e segui i passaggi indicati in AWS Marketplace:

a. Seleziona **Visualizza opzioni di acquisto**.
b. Seleziona **Iscriviti**.
c. Seleziona **Configura il tuo account**.

   Verrai reindirizzato alla NetApp Console.

d. Dalla pagina **Assegnazione abbonamento**:
   - Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.
   - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

     La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.

◦ Seleziona **Salva**.

Associa un abbonamento esistente alla tua organizzazione o al tuo account

Quando ti abboni ad AWS Marketplace, l'ultimo passaggio del processo consiste nell'associare l'abbonamento alla tua organizzazione. Se non hai completato questo passaggio, non potrai utilizzare l'abbonamento con la tua organizzazione o il tuo account.

- "Scopri di più sulle modalità di distribuzione della console"
- "Scopri di più sulla gestione dell'identità e dell'accesso alla console"

Segui i passaggi indicati di seguito se hai sottoscritto un abbonamento ai servizi dati intelligenti NetApp da AWS Marketplace, ma hai saltato il passaggio per associare l'abbonamento al tuo account.

Passi

1. Verifica di non aver associato il tuo abbonamento all'organizzazione o all'account della tua Console.
   a. Dal menu di navigazione, seleziona **Amministrazione > Licenses and subscriptions**.
   b. Seleziona **Abbonamenti**.
   c. Verifica che il tuo abbonamento non venga visualizzato.

      Vedrai solo gli abbonamenti associati all'organizzazione o all'account che stai visualizzando. Se non vedi il tuo abbonamento, procedi come segue.

2. Accedi alla console AWS e vai su **Abbonamenti AWS Marketplace**.
3. Trova l'abbonamento.



4. Seleziona **Configura prodotto**.

   La pagina dell'offerta di abbonamento dovrebbe caricarsi in una nuova scheda o finestra del browser.

5. Seleziona **Configura il tuo account**.



   La pagina **Assegnazione abbonamento** su netapp.com dovrebbe caricarsi in una nuova scheda o finestra del browser.

   Tieni presente che potrebbe esserti richiesto di accedere prima alla Console.

6. Dalla pagina **Assegnazione abbonamento**:

   - Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.

- Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

  La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

  Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.



7. Verifica che l'abbonamento sia associato alla tua organizzazione o al tuo account.
   a. Dal menu di navigazione, seleziona **Amministrazione > Licenze e abbonamenti**.
   b. Seleziona **Abbonamenti**.
   c. Verifica che il tuo abbonamento venga visualizzato.
8. Verifica che l'abbonamento sia associato alle tue credenziali AWS.

   a. Nell'angolo in alto a destra della console, seleziona l'icona Impostazioni e seleziona **Credenziali**.

b. Nella pagina **Credenziali dell'organizzazione**, verifica che l'abbonamento sia associato alle tue credenziali AWS.

Ecco un esempio.



Modifica credenziali

Modifica le tue credenziali AWS cambiando il tipo di account (chiavi AWS o ruolo di assunzione), modificando il nome o aggiornando le credenziali stesse (le chiavi o l'ARN del ruolo).

Non è possibile modificare le credenziali per un profilo di istanza associato a un'istanza dell'agente della console o a un'istanza Amazon FSx for ONTAP . È possibile rinominare le credenziali solo per un'istanza FSx for ONTAP .

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Nella pagina **Credenziali dell'organizzazione** o **Credenziali dell'account**, seleziona il menu delle azioni per un set di credenziali, quindi seleziona **Modifica credenziali**.
3. Apporta le modifiche desiderate e seleziona **Applica**.

Elimina le credenziali

Se non hai più bisogno di un set di credenziali, puoi eliminarlo. È possibile eliminare solo le credenziali non associate a un sistema.

Non è possibile eliminare le credenziali per un profilo di istanza associato a un'istanza dell'agente Console.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Nella pagina **Credenziali dell'organizzazione** o **Credenziali dell'account**, seleziona il menu delle azioni per un set di credenziali, quindi seleziona **Elimina credenziali**.
3. Selezionare **Elimina** per confermare.

Azzurro

Scopri di più sulle credenziali e le autorizzazioni di Azure nella NetApp Console

Scopri come la NetApp Console utilizza le credenziali di Azure per eseguire azioni per tuo conto e come tali credenziali sono associate agli abbonamenti del marketplace. La comprensione di questi dettagli può essere utile quando si gestiscono le credenziali per una o più sottoscrizioni di Azure. Ad esempio, potresti voler sapere quando aggiungere ulteriori credenziali di Azure alla console.

Credenziali iniziali di Azure

Quando si distribuisce un agente Console dalla Console, è necessario utilizzare un account Azure o un'entità servizio che disponga delle autorizzazioni per distribuire la macchina virtuale dell'agente Console. Le autorizzazioni richieste sono elencate nel"Criteri di distribuzione degli agenti per Azure" .

Quando la console distribuisce la macchina virtuale dell'agente console in Azure, abilita un "identità gestita assegnata dal sistema" sulla macchina virtuale, crea un ruolo personalizzato e lo assegna alla macchina virtuale. Il ruolo fornisce alla Console le autorizzazioni necessarie per gestire risorse e processi all'interno di tale sottoscrizione di Azure. "Esaminare come la Console utilizza le autorizzazioni" .



Se si crea un nuovo sistema per Cloud Volumes ONTAP, la console seleziona per impostazione predefinita queste credenziali di Azure:



È possibile distribuire tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP utilizzando le credenziali iniziali di Azure oppure è possibile aggiungere credenziali aggiuntive.

Abbonamenti Azure aggiuntivi per un'identità gestita

L'identità gestita assegnata dal sistema alla VM dell'agente Console è associata alla sottoscrizione in cui è stato avviato l'agente Console. Se si desidera selezionare una sottoscrizione Azure diversa, è necessario"associare l'identità gestita a tali abbonamenti" .

Credenziali Azure aggiuntive

Se si desidera utilizzare credenziali di Azure diverse con la console, è necessario concedere le autorizzazioni richieste tramite"creazione e configurazione di un'entità servizio in Microsoft Entra ID" per ogni account Azure. L'immagine seguente mostra due account aggiuntivi, ciascuno configurato con un'entità servizio e un ruolo personalizzato che fornisce autorizzazioni:



Allora lo faresti"aggiungere le credenziali dell'account alla Console" fornendo dettagli sul principale del servizio AD.

Ad esempio, è possibile passare da una credenziale all'altra quando si crea un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP :



Credenziali e abbonamenti al marketplace

Le credenziali aggiunte a un agente della console devono essere associate a una sottoscrizione di Azure Marketplace, in modo da poter pagare Cloud Volumes ONTAP a una tariffa oraria (PAYGO) o tramite servizi dati NetApp o tramite un contratto annuale.

"Scopri come associare una sottoscrizione Azure" .

Tieni presente quanto segue in merito alle credenziali di Azure e agli abbonamenti al Marketplace:

- È possibile associare una sola sottoscrizione di Azure Marketplace a un set di credenziali di Azure
- Puoi sostituire un abbonamento esistente al marketplace con un nuovo abbonamento

Domande frequenti

La seguente domanda riguarda le credenziali e gli abbonamenti.

Posso modificare l'abbonamento ad Azure Marketplace per i sistemi Cloud Volumes ONTAP ?

Sì, puoi. Quando si modifica l'abbonamento ad Azure Marketplace associato a un set di credenziali di Azure, tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti e nuovi verranno addebitati sul nuovo abbonamento.

"Scopri come associare una sottoscrizione Azure" .

Posso aggiungere più credenziali di Azure, ciascuna con diversi abbonamenti al marketplace?

Tutte le credenziali di Azure che appartengono allo stesso abbonamento di Azure saranno associate allo stesso abbonamento di Azure Marketplace.

Se si dispone di più credenziali di Azure appartenenti a diverse sottoscrizioni di Azure, tali credenziali possono essere associate alla stessa sottoscrizione di Azure Marketplace o a diverse sottoscrizioni di Marketplace.

Posso spostare i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti in un abbonamento Azure diverso?

No, non è possibile spostare le risorse di Azure associate al sistema Cloud Volumes ONTAP in una sottoscrizione di Azure diversa.

Come funzionano le credenziali per le distribuzioni sul marketplace e le distribuzioni on-premise?

Le sezioni precedenti descrivono il metodo di distribuzione consigliato per l'agente Console, ovvero dalla Console. È anche possibile distribuire un agente console in Azure da Azure Marketplace e installare il software dell'agente console sul proprio host Linux.

Se si utilizza Marketplace, è possibile fornire autorizzazioni assegnando un ruolo personalizzato alla macchina virtuale dell'agente della console e a un'identità gestita assegnata dal sistema, oppure è possibile utilizzare un'entità servizio Microsoft Entra.

Per le distribuzioni on-premise, non è possibile impostare un'identità gestita per l'agente della console, ma è possibile fornire autorizzazioni utilizzando un'entità servizio.

Per informazioni su come impostare le autorizzazioni, fare riferimento alle seguenti pagine:

- Modalità standard
  - "Impostare le autorizzazioni per una distribuzione di Azure Marketplace"

- "Impostare le autorizzazioni per le distribuzioni in locale"

- Modalità limitata
  - "Imposta le autorizzazioni per la modalità limitata"

Gestisci le credenziali di Azure e gli abbonamenti al marketplace per NetApp Console

Aggiungi e gestisci le credenziali di Azure in modo che la NetApp Console disponga delle autorizzazioni necessarie per distribuire e gestire le risorse cloud nelle tue sottoscrizioni di Azure. Se gestisci più abbonamenti ad Azure Marketplace, puoi assegnare a ciascuno di essi credenziali Azure diverse dalla pagina Credenziali.

Panoramica

Esistono due modi per aggiungere ulteriori sottoscrizioni e credenziali di Azure nella Console.

1. Associare ulteriori sottoscrizioni di Azure all'identità gestita di Azure.
2. Per distribuire Cloud Volumes ONTAP utilizzando credenziali di Azure diverse, concedi le autorizzazioni di Azure utilizzando un'entità servizio e aggiungi le relative credenziali alla console.

Associare ulteriori sottoscrizioni di Azure a un'identità gestita

La console consente di scegliere le credenziali di Azure e la sottoscrizione di Azure in cui si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP. Non è possibile selezionare una sottoscrizione di Azure diversa per il profilo di identità gestita a meno che non si associ "identità gestita" con quegli abbonamenti.

Informazioni su questo compito

Un'identità gestita è"l'account Azure iniziale" quando si distribuisce un agente Console dalla Console. Quando si distribuisce l'agente Console, la Console assegna il ruolo di Operatore Console alla macchina virtuale dell'agente Console.

Passi

1. Accedi al portale di Azure.
2. Aprire il servizio **Abbonamenti** e quindi selezionare l'abbonamento in cui si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP.
3. Selezionare **Controllo accessi (IAM)**.
   a. Selezionare **Aggiungi** > **Aggiungi assegnazione ruolo** e quindi aggiungere le autorizzazioni:
      - Selezionare il ruolo **Operatore console**.

        Console Operator è il nome predefinito fornito in un criterio dell'agente Console. Se hai scelto un nome diverso per il ruolo, seleziona quel nome.

      - Assegna l'accesso a una **Macchina Virtuale**.
      - Selezionare la sottoscrizione in cui è stata creata una macchina virtuale dell'agente Console.
      - Selezionare una macchina virtuale agente Console.
      - Seleziona **Salva**.
4. Ripetere questi passaggi per ulteriori abbonamenti.

Risultato

Quando si crea un nuovo sistema, ora è possibile selezionare tra più sottoscrizioni Azure per il profilo di identità gestita.



Aggiungi ulteriori credenziali di Azure alla NetApp Console

Quando si distribuisce un agente Console dalla Console, la Console abilita un'identità gestita assegnata dal sistema sulla macchina virtuale che dispone delle autorizzazioni richieste. La console seleziona queste credenziali di Azure per impostazione predefinita quando si crea un nuovo sistema per Cloud Volumes ONTAP.

Se si installa manualmente un software agente Console su un sistema esistente, non viene aggiunto un set iniziale di credenziali. "Scopri di più sulle credenziali e le autorizzazioni di Azure" .

Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP utilizzando credenziali Azure *diverse*, è necessario concedere le autorizzazioni richieste creando e configurando un'entità servizio in Microsoft Entra ID per ciascun account Azure. È quindi possibile aggiungere le nuove credenziali alla Console.

Concedi le autorizzazioni di Azure utilizzando un'entità servizio

La console necessita delle autorizzazioni per eseguire azioni in Azure. È possibile concedere le autorizzazioni necessarie a un account Azure creando e configurando un'entità servizio in Microsoft Entra ID e ottenendo le credenziali di Azure necessarie alla console.

Informazioni su questo compito

L'immagine seguente illustra come la console ottiene le autorizzazioni per eseguire operazioni in Azure. Un oggetto entità servizio, associato a una o più sottoscrizioni di Azure, rappresenta la console nell'ID Microsoft Entra e viene assegnato a un ruolo personalizzato che consente le autorizzazioni richieste.



Passi

1. Creare un’applicazione Microsoft Entra .
2. Assegnare l’applicazione a un ruolo .
3. Aggiungere autorizzazioni API di gestione dei servizi Windows Azure .
4. Ottieni l’ID dell’applicazione e l’ID della directory .
5. Crea un segreto client .

Creare un’applicazione Microsoft Entra

Creare un’applicazione Microsoft Entra e un’entità servizio che la console può utilizzare per il controllo degli accessi basato sui ruoli.

Passi

1. Assicurati di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un’applicazione Active Directory e per assegnare l’applicazione a un ruolo.

   Per i dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure: autorizzazioni richieste"

2. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.



3. Nel menu, seleziona **Registrazioni app**.
4. Selezionare **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli sull'applicazione:
   - **Nome**: inserisci un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: seleziona un tipo di account (qualsiasi funzionerà con la NetApp Console).
   - **URI di reindirizzamento**: puoi lasciare vuoto questo campo.
6. Seleziona **Registrati**.

   Hai creato l'applicazione AD e il servizio principale.

Assegnare l'applicazione a un ruolo

È necessario associare l'entità servizio a una o più sottoscrizioni di Azure e assegnarle il ruolo personalizzato "Operatore console" in modo che la console disponga delle autorizzazioni in Azure.

Passi

1. Crea un ruolo personalizzato:

   Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure tramite il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando l'interfaccia della riga di comando di Azure. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, fai riferimento a "Documentazione di Azure"

   a. Copia il contenuto del"autorizzazioni di ruolo personalizzate per l'agente della console" e salvarli in un file JSON.
   b. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di sottoscrizione di Azure all'ambito assegnabile.

      È necessario aggiungere l'ID per ogni sottoscrizione di Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP .

      Esempio

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

- Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.
- Carica il file JSON.



- Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Ora dovresti avere un ruolo personalizzato denominato Operatore Console che puoi assegnare alla macchina virtuale dell'agente Console.

2. Assegnare l'applicazione al ruolo:

a. Dal portale di Azure, aprire il servizio **Sottoscrizioni**.

b. Seleziona l'abbonamento.

c. Selezionare **Controllo accessi (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo**.

d. Nella scheda **Ruolo**, seleziona il ruolo **Operatore console** e seleziona **Avanti**.

e. Nella scheda **Membri**, completa i seguenti passaggi:

- Mantieni selezionato **Utente, gruppo o entità servizio**.
- Seleziona **Seleziona membri**.



- Cerca il nome dell'applicazione.

  Ecco un esempio:



- Selezionare l'applicazione e fare clic su **Seleziona**.
- Selezionare **Avanti**.

f. Seleziona **Revisiona + assegna**.

L'entità servizio ora dispone delle autorizzazioni di Azure necessarie per distribuire l'agente della console.

Se si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni di Azure, è necessario associare l'entità servizio a ciascuna di tali sottoscrizioni. Nella NetApp Console, puoi selezionare l'abbonamento che desideri utilizzare durante la distribuzione Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere autorizzazioni API di gestione dei servizi Windows Azure

È necessario assegnare le autorizzazioni "Windows Azure Service Management API" all'entità servizio.

Passi

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Selezionare **Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione**.
3. In **API Microsoft**, seleziona **Azure Service Management**.



4. Selezionare **Accedi ad Azure Service Management come utenti dell'organizzazione** e quindi selezionare **Aggiungi autorizzazioni**.



Ottieni l'ID dell'applicazione e l'ID della directory

Quando si aggiunge l'account Azure alla console, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. La console utilizza gli ID per effettuare l'accesso in modo programmatico.

Passi

1. Nel servizio **Microsoft Entra ID**, seleziona **Registrazioni app** e seleziona l'applicazione.
2. Copiare l'**ID applicazione (client)** e l'**ID directory (tenant)**.



Quando si aggiunge l'account Azure alla console, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. La console utilizza gli ID per effettuare l'accesso in modo programmatico.

Crea un segreto client

Creare un segreto client e fornirne il valore alla Console per l'autenticazione con l'ID Microsoft Entra.

Passi

1. Aprire il servizio **Microsoft Entra ID**.

2. Seleziona **Registrazioni app** e seleziona la tua applicazione.
3. Selezionare **Certificati e segreti > Nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Selezionare **Aggiungi**.
6. Copia il valore del segreto client.

Risultato

Il tuo service principal è ora configurato e dovresti aver copiato l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del segreto client. Quando si aggiunge un account Azure, è necessario immettere queste informazioni nella Console.

Aggiungere le credenziali alla Console

Dopo aver fornito a un account Azure le autorizzazioni necessarie, è possibile aggiungere le credenziali per tale account alla Console. Completando questo passaggio sarà possibile avviare Cloud Volumes ONTAP utilizzando credenziali Azure diverse.

Prima di iniziare

Se hai appena creato queste credenziali nel tuo provider cloud, potrebbero volerci alcuni minuti prima che siano disponibili per l'uso. Attendi qualche minuto prima di aggiungere le credenziali alla Console.

Prima di iniziare

Prima di poter modificare le impostazioni della console, è necessario creare un agente della console. "Scopri come creare un agente Console" .

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire i passaggi della procedura guidata.
   a. **Posizione delle credenziali**: selezionare **Microsoft Azure > Agente**.
   b. **Definisci credenziali**: immetti le informazioni sull'entità servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID applicazione (client)
      - ID directory (tenant)
      - Segreto del cliente
   c. **Abbonamento Marketplace**: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona **Aggiungi**.

Risultato

Puoi passare a un set di credenziali diverso dalla pagina Dettagli e credenziali "quando si aggiunge un sistema alla Console"



Gestisci le credenziali esistenti

Gestisci le credenziali di Azure che hai già aggiunto alla Console associando una sottoscrizione al Marketplace, modificando le credenziali ed eliminandole.

Associare una sottoscrizione di Azure Marketplace alle credenziali

Dopo aver aggiunto le credenziali di Azure alla console, è possibile associare a tali credenziali un abbonamento ad Azure Marketplace. È possibile utilizzare l'abbonamento per creare un sistema Cloud Volumes ONTAP con pagamento in base al consumo e accedere ai servizi dati NetApp .

Esistono due scenari in cui potresti associare una sottoscrizione ad Azure Marketplace dopo aver già aggiunto le credenziali alla Console:

- Non hai associato un abbonamento quando hai aggiunto inizialmente le credenziali alla Console.
- Si desidera modificare la sottoscrizione di Azure Marketplace associata alle credenziali di Azure.

  La sostituzione dell'attuale abbonamento al marketplace lo aggiorna per i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti e nuovi.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali associate a un agente della console, quindi selezionare **Configura abbonamento**.

   È necessario selezionare le credenziali associate a un agente Console. Non è possibile associare un abbonamento al marketplace alle credenziali associate alla NetApp Console.

4. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, seleziona l'abbonamento dall'elenco a discesa e

seleziona **Configura**.

5. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > Continua** e segui i passaggi in Azure Marketplace:

   a. Se richiesto, accedi al tuo account Azure.

   b. Seleziona **Iscriviti**.

   c. Compila il modulo e seleziona **Iscriviti**.

   d. Una volta completato il processo di sottoscrizione, seleziona **Configura account ora**.

      Verrai reindirizzato alla NetApp Console.

   e. Dalla pagina **Assegnazione abbonamento**:

      - Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.
      - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

        La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

      Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.

      - Seleziona **Salva**.

        Il video seguente mostra i passaggi per abbonarsi da Azure Marketplace:

Iscriviti a NetApp Intelligent Services da Azure Marketplace

Modifica credenziali

Modifica le tue credenziali di Azure nella Console. Ad esempio, è possibile aggiornare il segreto client se è stato creato un nuovo segreto per l'applicazione del servizio principale.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Modifica credenziali**.
4. Apporta le modifiche desiderate e seleziona **Applica**.

Elimina le credenziali

Se non hai più bisogno di un set di credenziali, puoi eliminarlo. È possibile eliminare solo le credenziali non associate a un sistema.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.

3. Nella pagina **Credenziali dell'organizzazione**, seleziona il menu azioni per un set di credenziali, quindi seleziona **Elimina credenziali**.
4. Selezionare **Elimina** per confermare.

Google Cloud

Scopri di più sui progetti e sulle autorizzazioni di Google Cloud

Scopri come la NetApp Console utilizza le credenziali di Google Cloud per eseguire azioni per tuo conto e come tali credenziali sono associate agli abbonamenti al marketplace. Comprendere questi dettagli può essere utile quando si gestiscono le credenziali per uno o più progetti Google Cloud. Ad esempio, potresti voler ottenere informazioni sull'account di servizio associato alla VM dell'agente Console.

Progetto e autorizzazioni per NetApp Console

Prima di poter utilizzare la Console per gestire le risorse nel tuo progetto Google Cloud, devi prima distribuire un agente Console. L'agente non può essere in esecuzione presso la tua sede o presso un altro provider cloud.

Prima di distribuire un agente Console direttamente dalla Console, è necessario disporre di due set di autorizzazioni:

1. È necessario distribuire un agente Console utilizzando un account Google che disponga delle autorizzazioni per avviare l'istanza VM dell'agente Console dalla Console.
2. Quando si distribuisce l'agente Console, viene richiesto di selezionare un "account di servizio" per l'istanza della VM. La console ottiene le autorizzazioni dall'account di servizio per creare e gestire i sistemi Cloud Volumes ONTAP , per gestire i backup utilizzando NetApp Backup and Recovery e altro ancora. Le autorizzazioni vengono fornite associando un ruolo personalizzato all'account di servizio.

L'immagine seguente illustra i requisiti di autorizzazione descritti nei numeri 1 e 2 sopra:



Per informazioni su come impostare le autorizzazioni, fare riferimento alle seguenti pagine:

- "Imposta le autorizzazioni di Google Cloud per la modalità standard"

- "Imposta le autorizzazioni per la modalità limitata"

Credenziali e abbonamenti al marketplace

Quando distribuisci un agente Console in Google Cloud, la Console crea un set predefinito di credenziali per l'account del servizio Google Cloud nel progetto in cui risiede l'agente Console. Per poter pagare i servizi dati Cloud Volumes ONTAP e NetApp , queste credenziali devono essere associate a un abbonamento a Google Cloud Marketplace.

"Scopri come associare un abbonamento a Google Cloud Marketplace" .

Tieni presente quanto segue in merito alle credenziali di Google Cloud e agli abbonamenti al marketplace:

- È possibile associare un solo set di credenziali Google Cloud a un agente Console
- È possibile associare solo un abbonamento a Google Cloud Marketplace alle credenziali
- Puoi sostituire un abbonamento esistente al marketplace con un nuovo abbonamento

Progetto per Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP può risiedere nello stesso progetto dell'agente Console oppure in un progetto diverso. Per distribuire Cloud Volumes ONTAP in un progetto diverso, è necessario prima aggiungere l'account del servizio agente Console e il ruolo a quel progetto.

- "Scopri come configurare l'account di servizio"
- "Scopri come distribuire Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud e selezionare un progetto"

Gestisci le credenziali e gli abbonamenti di Google Cloud per NetApp Console

È possibile gestire le credenziali di Google Cloud associate a un'istanza VM dell'agente Console associando un abbonamento al marketplace e risolvendo i problemi del processo di abbonamento. Entrambe queste attività garantiscono che tu possa utilizzare il tuo abbonamento al marketplace per pagare i servizi dati.

Associa un abbonamento Marketplace alle credenziali di Google Cloud

Quando distribuisci un agente Console in Google Cloud, la Console crea un set predefinito di credenziali associate a un'istanza VM dell'agente Console. Puoi modificare in qualsiasi momento l'abbonamento a Google Cloud Marketplace associato a queste credenziali. L'abbonamento consente di creare un sistema Cloud Volumes ONTAP a consumo e di utilizzare altri servizi dati.

La sostituzione dell'attuale abbonamento al marketplace con un nuovo abbonamento modifica l'abbonamento al marketplace per tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti e per tutti i nuovi sistemi.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > *Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali dell'organizzazione**.
3. Selezionare il menu azioni per un set di credenziali associate a un agente della console, quindi selezionare **Configura abbonamento**. +necessario nuovo screenshot
(TS)



4. Per configurare un abbonamento esistente con le credenziali selezionate, seleziona un progetto Google Cloud e un abbonamento dall'elenco a discesa, quindi seleziona **Configura**.



5. Se non hai ancora un abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > Continua** e segui i passaggi indicati in Google Cloud Marketplace.

Prima di completare i passaggi seguenti, assicurati di disporre sia dei privilegi di amministratore della fatturazione nel tuo account Google Cloud sia di un accesso alla NetApp Console .

a. Dopo essere stato reindirizzato al "Pagina NetApp Intelligent Services su Google Cloud Marketplace" , assicurati che nel menu di navigazione in alto sia selezionato il progetto corretto.



b. Seleziona **Iscriviti**.
c. Seleziona l'account di fatturazione appropriato e accetta i termini e le condizioni.
d. Seleziona **Iscriviti**.

   Questo passaggio invia la richiesta di trasferimento a NetApp.

e. Nella finestra di dialogo pop-up, seleziona **Registrati con NetApp, Inc.**

   Questo passaggio deve essere completato per collegare l'abbonamento a Google Cloud all'organizzazione o all'account della Console. Il processo di collegamento di un abbonamento non sarà completato finché non verrai reindirizzato da questa pagina e non accederai alla Console.



f. Completa i passaggi nella pagina **Assegnazione abbonamento**:

> Se qualcuno della tua organizzazione ha già un abbonamento al marketplace dal tuo account di fatturazione, verrai reindirizzato a "la pagina Cloud Volumes ONTAP nella NetApp Console" Invece. Se ciò non è previsto, contatta il team di vendita NetApp . Google consente un solo abbonamento per account di fatturazione Google.

- Seleziona le organizzazioni o gli account della Console a cui desideri associare questo abbonamento.
- Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un'organizzazione o un account con questo nuovo abbonamento.

  La Console sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali nell'organizzazione o nell'account con questo nuovo abbonamento. Se un set di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

Per tutte le altre organizzazioni o account, sarà necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questi passaggi.

- Seleziona **Salva**.

  Il seguente video mostra i passaggi per abbonarsi da Google Cloud Marketplace:

Iscriviti da Google Cloud Marketplace

a. Una volta completato questo processo, torna alla pagina Credenziali nella Console e seleziona questo nuovo abbonamento.



Risolvere i problemi del processo di abbonamento al Marketplace

Talvolta l'abbonamento ai servizi dati NetApp tramite Google Cloud Marketplace può risultare frammentato a causa di autorizzazioni errate o perché non si segue accidentalmente il reindirizzamento alla Console. In tal caso, attenersi alla seguente procedura per completare la procedura di abbonamento.

Passi

1. Vai al "Pagina NetApp su Google Cloud Marketplace" per verificare lo stato dell'ordine. Se nella pagina è indicato **Gestisci sul fornitore**, scorri verso il basso e seleziona **Gestisci ordini**.



   - Se l'ordine mostra un segno di spunta verde e ciò è inaspettato, è possibile che qualcun altro nell'organizzazione che utilizza lo stesso account di fatturazione sia già abbonato. Se ciò non è previsto o hai bisogno dei dettagli di questo abbonamento, contatta il tuo team di vendita NetApp .

   - Se l'ordine mostra un orologio e lo stato **In sospeso**, torna alla pagina del marketplace e seleziona **Gestisci sul fornitore** per completare il processo come descritto sopra.

Gestisci le credenziali NSS associate alla NetApp Console

Associa un account NetApp Support Site alla tua organizzazione Console per abilitare flussi di lavoro chiave per la gestione dello storage. Queste credenziali NSS sono associate all'intera organizzazione.

La console supporta anche l'associazione di un account NSS per account utente. "Scopri come gestire le credenziali a livello utente" .

Panoramica

Per abilitare le seguenti attività è necessario associare le credenziali del sito di supporto NetApp al numero di serie specifico dell'account della console:

- Distribuzione di Cloud Volumes ONTAP quando si utilizza la propria licenza (BYOL)

  È necessario fornire il proprio account NSS affinché la Console possa caricare la chiave di licenza e abilitare l'abbonamento per il periodo acquistato. Ciò include aggiornamenti automatici per i rinnovi dei termini.

- Registrazione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP a consumo

  Per attivare il supporto per il tuo sistema e accedere alle risorse di supporto tecnico NetApp è necessario fornire il tuo account NSS.

- Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP all'ultima versione

Queste credenziali sono associate al numero di serie specifico del tuo account Console. Gli utenti possono accedere a queste credenziali da **Supporto > Gestione NSS**.

Aggiungi un account NSS

È possibile aggiungere e gestire gli account del sito di supporto NetApp da utilizzare con la Console dalla Dashboard di supporto all'interno della Console.

Una volta aggiunto l'account NSS, la Console utilizza queste informazioni per operazioni quali download di licenze, verifica di aggiornamenti software e future registrazioni di supporto.

È possibile associare più account NSS alla propria organizzazione; tuttavia, non è possibile avere account cliente e account partner all'interno della stessa organizzazione.

NetApp utilizza Microsoft Entra ID come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e le licenze.

Passi

1. In **Amministrazione > Supporto**.
2. Selezionare **Gestione NSS**.
3. Seleziona **Aggiungi account NSS**.
4. Selezionare **Continua** per essere reindirizzati alla pagina di accesso di Microsoft.
5. Nella pagina di accesso, inserisci l'indirizzo email e la password registrati sul sito di supporto NetApp .

   Dopo aver effettuato l'accesso, NetApp memorizzerà il nome utente NSS.

Si tratta di un ID generato dal sistema che corrisponde al tuo indirizzo email. Nella pagina **Gestione NSS**, puoi visualizzare la tua email da ••• menu.

- Se hai bisogno di aggiornare i token delle credenziali di accesso, è disponibile anche l'opzione **Aggiorna credenziali** in ••• menu.

  Utilizzando questa opzione ti verrà richiesto di effettuare nuovamente l'accesso. Si noti che il token per questi account scade dopo 90 giorni. Verrà pubblicata una notifica per avvisarti di ciò.

Cosa succederà ora?

Gli utenti possono ora selezionare l'account quando creano nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP e quando registrano sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti.

- "Avvio di Cloud Volumes ONTAP in AWS"
- "Avvio di Cloud Volumes ONTAP in Azure"
- "Avvio di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"
- "Registrazione dei sistemi pay-as-you-go"

Aggiorna le credenziali NSS

Per motivi di sicurezza, è necessario aggiornare le credenziali NSS ogni 90 giorni. Se le tue credenziali NSS sono scadute, verrai avvisato nel centro notifiche della Console. "Scopri di più sul Centro notifiche" .

Le credenziali scadute possono compromettere quanto segue, ma non sono limitate a:

- Aggiornamenti della licenza, il che significa che non potrai sfruttare la capacità appena acquistata.
- Possibilità di inviare e monitorare i casi di supporto.

Inoltre, puoi aggiornare le credenziali NSS associate alla tua organizzazione se desideri modificare l'account NSS associato alla tua organizzazione. Ad esempio, se la persona associata al tuo account NSS ha lasciato la tua azienda.

Passi

1. In **Amministrazione > Supporto**.
2. Selezionare **Gestione NSS**.
3. Per l'account NSS che desideri aggiornare, seleziona ••• e quindi seleziona **Aggiorna credenziali**.
4. Quando richiesto, seleziona **Continua** per essere reindirizzato alla pagina di accesso di Microsoft.

   NetApp utilizza Microsoft Entra ID come provider di identità per i servizi di autenticazione correlati al supporto e alle licenze.

5. Nella pagina di accesso, inserisci l'indirizzo email e la password registrati sul sito di supporto NetApp .

Collega un sistema a un account NSS diverso

Se la tua organizzazione dispone di più account NetApp Support Site, puoi modificare l'account associato a un sistema Cloud Volumes ONTAP .

Per prima cosa devi aver associato l'account alla Console.

Passi

1. In **Amministrazione > Supporto**.
2. Selezionare **Gestione NSS**.
3. Per modificare l'account NSS, completa i seguenti passaggi:
   a. Espandere la riga relativa all'account del sito di supporto NetApp a cui il sistema è attualmente associato.
   b. Per il sistema per il quale si desidera modificare l'associazione, selezionare •••
   c. Seleziona **Cambia in un altro account NSS**.



   d. Seleziona l'account e poi seleziona **Salva**.

Visualizza l'indirizzo email di un account NSS

Per motivi di sicurezza, l'indirizzo email associato a un account NSS non viene visualizzato per impostazione predefinita. È possibile visualizzare l'indirizzo e-mail e il nome utente associato a un account NSS.

Quando si accede alla pagina Gestione NSS, la Console genera un token per ogni account nella tabella. Tale token include informazioni sull'indirizzo email associato. Il token viene rimosso quando si esce dalla pagina. Le informazioni non vengono mai memorizzate nella cache, il che contribuisce a proteggere la tua privacy.

Passi

1. In **Amministrazione > Supporto**.
2. Selezionare **Gestione NSS**.
3. Per l'account NSS che desideri aggiornare, seleziona ••• e quindi seleziona **Visualizza indirizzo email**. Puoi usare il pulsante Copia per copiare l'indirizzo email.

Rimuovere un account NSS

Elimina tutti gli account NSS che non desideri più utilizzare con la Console.

Non è possibile eliminare un account attualmente associato a un sistema Cloud Volumes ONTAP . Per prima cosa devicollegare tali sistemi a un account NSS diverso .

Passi

1. In **Amministrazione > Supporto**.

2. Selezionare **Gestione NSS**.
3. Per l'account NSS che desideri eliminare, seleziona ••• e quindi seleziona **Elimina**.
4. Selezionare **Elimina** per confermare.

Gestisci le credenziali associate al tuo accesso NetApp Console

A seconda delle azioni eseguite nella Console, potresti aver associato le credenziali ONTAP e le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) al tuo accesso utente. Dopo averle associate, potrai visualizzare e gestire tali credenziali. Ad esempio, se modifichi la password per queste credenziali, dovrai aggiornare la password nella Console.

Credenziali ONTAP

Gli utenti necessitano delle credenziali di amministratore ONTAP per individuare i cluster ONTAP nella Console. Tuttavia, l'accesso a ONTAP System Manager dipende dall'utilizzo o meno di un agente Console.

Senza un agente Console

Agli utenti viene richiesto di immettere le proprie credenziali ONTAP per accedere a ONTAP System Manager per il cluster. Gli utenti possono scegliere di salvare queste credenziali nella Console, il che significa che non verrà loro richiesto di immetterle ogni volta. Le credenziali utente sono visibili solo all'utente interessato e possono essere gestite dalla pagina Credenziali utente.

Con un agente Console

Per impostazione predefinita, agli utenti non viene richiesto di immettere le proprie credenziali ONTAP per accedere a ONTAP System Manager. Tuttavia, un amministratore della Console (con il ruolo di amministratore dell'organizzazione) può configurare la Console in modo che richieda agli utenti di immettere le proprie credenziali ONTAP . Quando questa impostazione è abilitata, gli utenti devono immettere ogni volta le proprie credenziali ONTAP .

"Saperne di più."

Credenziali NSS

Le credenziali NSS associate all'accesso alla NetApp Console consentono la registrazione del supporto, la gestione dei casi e l'accesso a Digital Advisor.

- Quando accedi a **Supporto > Risorse** e ti registri per ricevere supporto, ti verrà chiesto di associare le credenziali NSS al tuo login.

  In questo modo la tua organizzazione o il tuo account vengono registrati per il supporto e viene attivato il diritto al supporto. Solo un utente nella tua organizzazione deve associare un account NetApp Support Site al proprio login per registrarsi al supporto e attivare il diritto al supporto. Una volta completata questa operazione, la pagina **Risorse** mostrerà che il tuo account è registrato per l'assistenza.

  "Scopri come registrarti per ricevere supporto"

- Quando accedi a **Amministrazione > Supporto > Gestione casi**, ti verrà chiesto di immettere le tue credenziali NSS, se non l'hai già fatto. Questa pagina ti consente di creare e gestire i casi di supporto associati al tuo account NSS e alla tua azienda.
- Quando accedi a Digital Advisor nella Console, ti verrà chiesto di effettuare l'accesso a Digital Advisor inserendo le tue credenziali NSS.

Tieni presente quanto segue in merito all'account NSS associato al tuo accesso:

- L'account è gestito a livello utente, il che significa che non è visibile agli altri utenti che effettuano l'accesso.
- Per ogni utente può essere associato un solo account NSS al Digital Advisor e alla gestione dei casi di supporto.
- Se stai provando ad associare un account NetApp Support Site a un sistema Cloud Volumes ONTAP , puoi scegliere solo tra gli account NSS aggiunti all'organizzazione di cui sei membro.

  Le credenziali a livello di account NSS sono diverse dall'account NSS associato al tuo accesso. Le credenziali a livello di account NSS consentono di distribuire Cloud Volumes ONTAP con BYOL, registrare sistemi PAYGO e aggiornare il relativo software.

  "Scopri di più sull'utilizzo delle credenziali NSS con la tua organizzazione o account NetApp Console" .

Gestisci le tue credenziali utente

Gestisci le tue credenziali utente aggiornando il nome utente e la password oppure eliminando le credenziali.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Credenziali**.
2. Selezionare **Credenziali utente**.
3. Se non disponi ancora di credenziali utente, puoi selezionare **Aggiungi credenziali NSS** per aggiungere il tuo account NetApp Support Site.
4. Gestisci le credenziali esistenti scegliendo le seguenti opzioni dal menu Azioni:
   - **Aggiorna credenziali**: aggiorna il nome utente e la password dell'account.
   - **Elimina credenziali**: rimuovi l'account NSS associato al tuo accesso alla Console.

Monitorare le operazioni NetApp Console

È possibile monitorare lo stato delle operazioni eseguite dalla Console per verificare se ci sono problemi da risolvere. Puoi visualizzare lo stato dalla pagina Audit, dal Centro notifiche oppure ricevere notifiche via email.

La tabella mette a confronto le funzionalità della pagina Audit e del Centro notifiche.

Centro notifiche	Pagina di controllo
Mostra lo stato di alto livello per eventi e azioni	Fornisce dettagli per ogni evento o azione per ulteriori indagini
Mostra lo stato della sessione di accesso corrente (le informazioni non vengono visualizzate nel Centro notifiche dopo la disconnessione)	Mantiene lo stato dell'ultimo mese
Mostra solo le azioni avviate nell'interfaccia utente	Mostra tutte le azioni dall'interfaccia utente o dalle API
Mostra le azioni avviate dall'utente	Mostra tutte le azioni, sia avviate dall'utente che dal sistema
Filtra i risultati per importanza	Filtra per servizio, azione, utente, stato e altro ancora

Centro notifiche	Pagina di controllo
Fornisce la possibilità di inviare notifiche via e-mail agli utenti e ad altri	Nessuna funzionalità di posta elettronica

Controlla l'attività dell'utente dalla pagina Audit

La pagina Audit mostra le azioni completate dagli utenti per gestire la tua organizzazione o il tuo account. Ciò include azioni di gestione quali l'associazione di utenti, la creazione di sistemi, la creazione di agenti e altro ancora.

Utilizzare la pagina Audit per identificare chi ha eseguito un'azione o il suo stato.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Audit**.
2. Utilizza i filtri sopra la tabella per modificare le azioni da visualizzare nella tabella.

   Ad esempio, puoi utilizzare il filtro **Servizio** per mostrare le azioni relative a un servizio specifico oppure puoi utilizzare il filtro **Utente** per mostrare le azioni relative a un account utente specifico.

Scarica i registri di controllo dalla pagina Audit

È possibile scaricare i registri di controllo dalla pagina Controllo in un file CSV. Ciò consente di tenere traccia delle azioni eseguite dagli utenti nella tua organizzazione. Il file CSV include tutte le colonne presenti nel file CSV scaricato, indipendentemente dai filtri o dalle colonne visualizzate nella pagina Audit.

Passi

1. Nella pagina **Audit**, seleziona l'icona di download nell'angolo in alto a destra della tabella.

Monitorare le attività tramite il Centro notifiche

Le notifiche monitorano le operazioni della Console per confermarne il successo. Consentono di visualizzare lo stato di numerose azioni della Console avviate durante la sessione di accesso corrente. Non tutti i servizi della console segnalano informazioni nel Centro notifiche.

È possibile visualizzare le notifiche selezionando la campanella delle notifiche ( ) nella barra dei menu. Il colore della piccola bolla nella campana indica la notifica di gravità più alta attiva. Quindi, se vedi una bolla rossa, significa che c'è una notifica importante che dovresti leggere.

È anche possibile configurare la Console in modo che invii determinati tipi di notifiche tramite e-mail, in modo da essere informati sulle attività importanti del sistema anche quando non si è effettuato l'accesso al sistema. Le e-mail possono essere inviate a tutti gli utenti che fanno parte della tua organizzazione o a qualsiasi altro destinatario che debba essere a conoscenza di determinati tipi di attività del sistema. Scopri comeimposta le impostazioni di notifica e-mail .

Confronto tra il Centro notifiche e gli avvisi

Il Centro notifiche consente di visualizzare lo stato delle operazioni avviate e di impostare notifiche di avviso per determinati tipi di attività di sistema. Nel frattempo, gli avvisi consentono di visualizzare problemi o potenziali rischi nel tuo ambiente di archiviazione ONTAP in relazione a capacità, disponibilità, prestazioni, protezione e sicurezza.

"Scopri di più sugli avvisi NetApp Console"

Tipi di notifica

La Console classifica le notifiche nelle seguenti categorie:

Tipo di notifica	Descrizione
Critico	Si è verificato un problema che potrebbe causare l'interruzione del servizio se non si interviene immediatamente con misure correttive.
Errore	Un'azione o un processo si è concluso con un fallimento o potrebbe portare al fallimento se non vengono adottate misure correttive.
Avvertimento	Un problema di cui dovresti essere a conoscenza per assicurarti che non raggiunga la gravità critica. Le notifiche di questa gravità non causano interruzioni del servizio e potrebbero non essere necessarie misure correttive immediate.
Raccomandazione	Una raccomandazione di sistema che ti invita a intraprendere un'azione per migliorare il sistema o un determinato servizio; ad esempio: risparmio sui costi, suggerimento per nuovi servizi, configurazione di sicurezza consigliata, ecc.
Informazioni	Un messaggio che fornisce informazioni aggiuntive su un'azione o un processo.
Successo	Un'azione o un processo completato con successo.

Filtra le notifiche

Per impostazione predefinita, tutte le notifiche attive verranno visualizzate nel Centro notifiche. Puoi filtrare le notifiche che vedi per visualizzare solo quelle che ritieni importanti. È possibile filtrare per "Servizio" e per "Tipo" di notifica.



Ad esempio, se vuoi visualizzare solo le notifiche "Errore" e "Avviso" per le operazioni della Console, seleziona tali voci e vedrai solo quei tipi di notifiche.

Ignora le notifiche

Puoi rimuovere le notifiche dalla pagina se non hai più bisogno di vederle. È possibile ignorare le notifiche

singolarmente o tutte contemporaneamente.

Per ignorare tutte le notifiche, nel Centro notifiche, seleziona ⋮ e seleziona **Ignora tutto**.

Per ignorare singole notifiche, passa il cursore sulla notifica e seleziona **Ignora**.

Imposta le impostazioni di notifica via email

Puoi inviare tipi specifici di notifiche tramite e-mail, in modo da essere informato sulle attività importanti del sistema anche quando non hai effettuato l'accesso. Le e-mail possono essere inviate a tutti gli utenti che fanno parte della tua organizzazione o del tuo account, oppure a qualsiasi altro destinatario che debba essere a conoscenza di determinati tipi di attività del sistema.

- La console invia notifiche e-mail per l'agente, le licenze e gli abbonamenti, NetApp Copy and Sync e NetApp Backup and Recovery.
- L'invio di notifiche e-mail non è supportato quando l'agente Console è installato in un sito senza accesso a Internet.

I filtri impostati nel Centro notifiche non determinano i tipi di notifiche che ricevi via e-mail. Per impostazione predefinita, qualsiasi amministratore dell'organizzazione riceverà email per tutte le notifiche "Critiche" e "Raccomandate". Queste notifiche sono valide per tutti i servizi: non è possibile scegliere di ricevere notifiche solo per determinati servizi, ad esempio agenti o NetApp Backup and Recovery.

Tutti gli altri utenti e destinatari sono configurati per non ricevere alcuna email di notifica, quindi sarà necessario configurare le impostazioni di notifica per tutti gli utenti aggiuntivi.

Per personalizzare le impostazioni delle notifiche è necessario disporre del ruolo di amministratore dell'organizzazione.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione > Impostazioni notifiche**.
2. Selezionare **Utenti dell'organizzazione** o **Destinatari aggiuntivi**.

   La pagina **Destinatari aggiuntivi** consente di configurare la Console in modo che invii notifiche alle persone che sono membri della tua organizzazione Console.

3. Seleziona uno o più utenti dalla pagina *Utenti dell'organizzazione* o dalla pagina *Destinatari aggiuntivi* e scegli il tipo di notifiche da inviare:
   - Per apportare modifiche per un singolo utente, seleziona il menu nella colonna Notifiche per quell'utente, seleziona i tipi di notifiche da inviare e seleziona **Applica**.
   - Per apportare modifiche per più utenti, seleziona la casella per ciascun utente, seleziona **Gestisci notifiche e-mail**, seleziona i tipi di notifiche da inviare e seleziona **Applica**.

Aggiungi altri destinatari e-mail

Gli utenti che compaiono nella pagina *Utenti dell'organizzazione* vengono automaticamente inseriti tra gli utenti della tua organizzazione o del tuo account. Nella pagina *Destinatari aggiuntivi* puoi aggiungere indirizzi email per altre persone o gruppi che non hanno accesso alla Console, ma che devono essere informati su determinati tipi di avvisi e notifiche.

Passi

1. Dalla pagina **Impostazioni notifiche**, seleziona **Aggiungi nuovi destinatari**.



2. Inserisci il nome, l'indirizzo email e seleziona i tipi di notifiche che il destinatario riceverà, quindi seleziona **Aggiungi nuovo destinatario**.

Riferimento

Console di manutenzione dell’agente

Console di manutenzione dell’agente della console

È possibile utilizzare la console di manutenzione dell’agente Console per configurare un agente Console in modo che utilizzi un server proxy trasparente.

Accedi alla console di manutenzione dell’agente

È possibile accedere alla Console di manutenzione dall’host dell’agente della Console. Passare alla seguente directory:

```
/opt/application/netapp/service-manager-2/agent-maint-console
```

Comandi proxy trasparenti

La console di manutenzione dell’agente fornisce comandi per configurare l’agente in modo che utilizzi un server proxy trasparente.

Visualizza la configurazione corrente del proxy trasparente

Per visualizzare la configurazione corrente del proxy trasparente, utilizzare il seguente comando:

```
./agent-maint-console proxy get
```

Aggiungi un server proxy trasparente

Per aggiungere un server proxy trasparente, utilizzare il seguente comando, dove `/home/ubuntu/myCA1.pem` è il percorso al file del certificato per il server proxy. Il file del certificato deve essere in formato PEM:

```
./agent-maint-console proxy add -c /home/ubuntu/myCA1.pem
```

Assicurarsi che il file del certificato si trovi nella stessa directory del comando oppure specificare il percorso completo del file del certificato.

Aggiorna il certificato per un server proxy trasparente

Per aggiornare il certificato per un server proxy trasparente, utilizzare il seguente comando, dove `/home/ubuntu/myCA1.pem` è il percorso al nuovo file di certificato per il server proxy. Il file del certificato deve essere in formato PEM:

```
./agent-maint-console proxy update -c /home/ubuntu/myCA1.pem
```

Assicurarsi che il file del certificato si trovi nella stessa directory del comando oppure specificare il percorso completo del file del certificato.

Rimuovere un server proxy trasparente

Per rimuovere il server proxy trasparente, utilizzare il seguente comando:

```
./agent-maint-console proxy remove
```

Visualizza la guida per qualsiasi comando

Per visualizzare la guida per qualsiasi comando, aggiungi `--help` al comando. Ad esempio, per visualizzare la guida per `proxy add` comando, utilizzare il seguente comando:

```
./agent-maint-console proxy add --help
```

Permessi

Riepilogo delle autorizzazioni per NetApp Console

Per utilizzare le funzionalità e i servizi NetApp Console , è necessario fornire le autorizzazioni necessarie affinché la Console possa eseguire operazioni nel tuo ambiente cloud. Utilizza i link presenti in questa pagina per accedere rapidamente alle autorizzazioni di cui hai bisogno in base al tuo obiettivo.

Autorizzazioni AWS

La NetApp Console richiede le autorizzazioni AWS per un agente della console e per i singoli servizi.

Agenti della console

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Distribuisci un agente Console dalla Console	L'utente che crea un agente della Console dalla Console necessita di autorizzazioni specifiche per distribuire l'istanza in AWS.	"Imposta le autorizzazioni AWS"
Fornire autorizzazioni per un agente della console	Quando la Console distribuisce un agente della Console, associa una policy all'istanza che fornisce le autorizzazioni necessarie per gestire risorse e processi nel tuo account AWS. È necessario impostare autonomamente la policy se si distribuisce un agente della console da AWS Marketplace, se si installa manualmente un agente della console o se"aggiungere più credenziali AWS a un agente della console" . È inoltre necessario assicurarsi che la policy sia aggiornata poiché nelle versioni successive verranno aggiunte nuove autorizzazioni.	"Autorizzazioni AWS per un agente della console"

NetApp Backup and Recovery

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Esegui il backup dei cluster ONTAP locali su Amazon S3 con NetApp Backup and Recovery	Quando si attivano i backup sui volumi ONTAP , NetApp Backup and Recovery richiede di immettere una chiave di accesso e un segreto per un utente IAM che dispone di autorizzazioni specifiche.	"Impostare le autorizzazioni S3 per i backup"

Cloud Volumes ONTAP

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Fornire autorizzazioni per i nodi Cloud Volumes ONTAP	Un ruolo IAM deve essere associato a ciascun nodo Cloud Volumes ONTAP in AWS. Lo stesso vale per il mediatore HA. L'opzione predefinita è quella di lasciare che la Console crei i ruoli IAM per te, ma puoi utilizzare i tuoi ruoli quando crei il sistema nella Console.	"Scopri come impostare autonomamente i ruoli IAM"

NetApp Copy and Sync

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Distribuisci il broker di dati in AWS	L'account utente AWS utilizzato per distribuire il broker di dati deve disporre di autorizzazioni specifiche.	"Autorizzazioni necessarie per distribuire il broker di dati in AWS"
Fornire autorizzazioni per il broker di dati	Quando NetApp Copy and Sync distribuisce il broker di dati, crea un ruolo IAM per l'istanza del broker di dati. Se preferisci, puoi distribuire il data broker utilizzando il tuo ruolo IAM.	"Requisiti per utilizzare il proprio ruolo IAM con AWS Data Broker"
Abilitare l'accesso AWS per un broker di dati installato manualmente	Se si utilizza il broker di dati con una relazione di sincronizzazione che include un bucket S3, è necessario preparare l'host Linux per l'accesso ad AWS. Quando installi il broker di dati, dovrai fornire le chiavi AWS per un utente IAM che dispone di accesso programmatico e autorizzazioni specifiche.	"Abilitazione dell'accesso ad AWS"

FSx per ONTAP

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Crea e gestisci FSx per ONTAP	Per creare o gestire un sistema Amazon FSx for NetApp ONTAP , è necessario aggiungere le credenziali AWS alla Console fornendo l'ARN di un ruolo IAM che fornisce alla Console le autorizzazioni necessarie.	"Scopri come configurare le credenziali AWS per FSx"

NetApp Cloud Tiering

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Cluster ONTAP locali di livello superiore su Amazon S3	Quando si abilita NetApp Cloud Tiering su AWS, la procedura guidata richiede di immettere una chiave di accesso e una chiave segreta. Queste credenziali vengono trasmesse al cluster ONTAP in modo che ONTAP possa suddividere i dati nel bucket S3.	"Impostare le autorizzazioni S3 per la suddivisione in livelli"

Autorizzazioni di Azure

La console richiede le autorizzazioni di Azure per un agente della console e per i singoli servizi.

Agente console

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Distribuisci un agente Console dalla Console	Quando si distribuisce un agente Console dalla Console, è necessario utilizzare un account Azure o un'entità servizio che disponga delle autorizzazioni per distribuire una VM dell'agente Console in Azure.	"Configurare le autorizzazioni di Azure"
Fornire autorizzazioni per un agente della console	Quando la Console distribuisce una VM dell'agente Console in Azure, crea un ruolo personalizzato che fornisce le autorizzazioni necessarie per gestire risorse e processi all'interno di tale sottoscrizione di Azure. È necessario impostare autonomamente il ruolo personalizzato se si avvia un agente Console dal marketplace, se si installa manualmente un agente Console o se"aggiungere altre credenziali di Azure a un agente della console" . È inoltre necessario assicurarsi che la policy sia aggiornata poiché nelle versioni successive verranno aggiunte nuove autorizzazioni.	"Autorizzazioni di Azure per un agente della console"

NetApp Backup and Recovery

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Backup Cloud Volumes ONTAP nell'archiviazione BLOB di Azure	Quando si utilizza NetApp Backup and Recovery per eseguire il backup Cloud Volumes ONTAP, è necessario aggiungere autorizzazioni a un agente Console nei seguenti scenari: • Vuoi utilizzare la funzionalità "Cerca e ripristina" • Vuoi utilizzare chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK)	• "Esegui il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP nell'archiviazione BLOB di Azure con Backup e ripristino"
Eseguire il backup dei cluster ONTAP locali nell'archiviazione BLOB di Azure	Quando si utilizza NetApp Backup and Recovery per eseguire il backup di cluster ONTAP locali, è necessario aggiungere autorizzazioni a un agente della console per poter utilizzare la funzionalità "Cerca e ripristina".	"Esegui il backup dei dati ONTAP locali nell'archiviazione BLOB di Azure con Backup e ripristino"

Copia e sincronizzazione NetApp

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Distribuire il broker di dati in Azure	L'account utente di Azure utilizzato per distribuire il broker di dati deve disporre delle autorizzazioni richieste.	"Autorizzazioni necessarie per distribuire il broker di dati in Azure"

Autorizzazioni di Google Cloud

La Console richiede le autorizzazioni di Google Cloud per un agente della Console e per i singoli servizi.

Agenti della console

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Distribuisci un agente Console dalla Console	L'utente di Google Cloud che distribuisce un agente Console dalla Console necessita di autorizzazioni specifiche per distribuire un agente Console in Google Cloud.	"Imposta le autorizzazioni per creare un agente Console"
Fornire autorizzazioni per un agente della console	L'account di servizio per un'istanza di VM dell'agente Console deve disporre di autorizzazioni specifiche per le operazioni quotidiane. Durante la distribuzione è necessario associare l'account di servizio a un agente della console. È inoltre necessario assicurarsi che la policy sia aggiornata poiché nelle versioni successive verranno aggiunte nuove autorizzazioni.	"Impostare le autorizzazioni per un agente della console"

NetApp Backup and Recovery

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Esegui il backup Cloud Volumes ONTAP su Google Cloud	Quando si utilizza NetApp Backup and Recovery per eseguire il backup Cloud Volumes ONTAP, è necessario aggiungere autorizzazioni a un agente Console nei seguenti scenari: • Vuoi utilizzare la funzionalità "Cerca e ripristina" • Vuoi utilizzare chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK)	• "Esegui il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Google Cloud Storage con Backup e ripristino" • "Autorizzazioni per CMEK"
Eseguire il backup dei cluster ONTAP locali su Google Cloud	Quando si utilizza NetApp Backup and Recovery per eseguire il backup di cluster ONTAP locali, è necessario aggiungere autorizzazioni a un agente della console per poter utilizzare la funzionalità "Cerca e ripristina".	"Esegui il backup dei dati ONTAP locali su Google Cloud Storage con Backup e ripristino"

NetApp Copy and Sync

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Distribuisci il broker di dati in Google Cloud	Assicurarsi che l'utente di Google Cloud che distribuisce il broker di dati disponga delle autorizzazioni necessarie.	"Autorizzazioni necessarie per distribuire il broker di dati in Google Cloud"
Abilita l'accesso a Google Cloud per un broker di dati installato manualmente	Se si prevede di utilizzare il broker di dati con una relazione di sincronizzazione che include un bucket di Google Cloud Storage, è necessario preparare l'host Linux per l'accesso a Google Cloud. Quando installi il broker di dati, dovrai fornire una chiave per un account di servizio che abbia autorizzazioni specifiche.	"Abilitazione dell'accesso a Google Cloud"

Autorizzazioni StorageGRID

La console richiede le autorizzazioni StorageGRID per due servizi.

NetApp Backup and Recovery

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Eseguire il backup dei cluster ONTAP locali su StorageGRID	Quando si prepara StorageGRID come destinazione di backup per i cluster ONTAP , NetApp Backup and Recovery richiede di immettere una chiave di accesso e un segreto per un utente IAM che dispone di autorizzazioni specifiche.	"Prepara StorageGRID come destinazione di backup"

NetApp Cloud Tiering

Obiettivo	Descrizione	Collegamento
Suddivisione dei cluster ONTAP locali in livelli su StorageGRID	Quando si configura NetApp Cloud Tiering su StorageGRID, è necessario fornire a Cloud Tiering una chiave di accesso S3 e una chiave segreta. Il cloud tiering utilizza le chiavi per accedere ai bucket.	"Preparare il tiering per StorageGRID"

Autorizzazioni AWS per l'agente della console

Quando la NetApp Console avvia un'istanza dell'agente della console in AWS, associa all'istanza una policy che fornisce all'agente le autorizzazioni per gestire risorse e processi all'interno di quell'account AWS. L'agente utilizza le autorizzazioni per effettuare chiamate API a diversi servizi AWS, tra cui EC2, S3, CloudFormation, IAM, Key Management Service (KMS) e altri ancora.

Politiche IAM

Le policy IAM disponibili di seguito forniscono le autorizzazioni di cui un agente della console ha bisogno per gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente cloud pubblico in base alla tua regione AWS.

Notare quanto segue:

- Se si crea un agente della Console in una regione AWS standard direttamente dalla Console, la Console applica automaticamente le policy all'agente.

- È necessario impostare autonomamente le policy se si distribuisce l'agente da AWS Marketplace, se si installa manualmente l'agente su un host Linux o se si desidera aggiungere ulteriori credenziali AWS alla Console.
- In entrambi i casi, è necessario assicurarsi che i criteri siano aggiornati poiché nelle versioni successive verranno aggiunte nuove autorizzazioni. Se saranno necessarie nuove autorizzazioni, queste saranno elencate nelle note di rilascio.
- Se necessario, è possibile limitare i criteri IAM utilizzando IAM `Condition` elemento. "Documentazione AWS: Elemento Condizione"
- Per visualizzare le istruzioni dettagliate sull'utilizzo di queste policy, fare riferimento alle seguenti pagine:
  - "Impostare le autorizzazioni per una distribuzione AWS Marketplace"
  - "Impostare le autorizzazioni per le distribuzioni in locale"
  - "Imposta le autorizzazioni per la modalità limitata"

Seleziona la tua regione per visualizzare le policy richieste:

Regioni standard

Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di dimensione dei caratteri per le policy gestite in AWS.

Politica n. 1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:ReplaceRoute",
```

```
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DeleteRoute",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "ec2:DescribePlacementGroups",
                "ec2:DescribeVolumesModifications",
                "ec2:ModifyVolume",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "iam:PassRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:ListInstanceProfiles",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:GetRolePolicy",
                "iam:GetRole",
                "sts:DecodeAuthorizationMessage",
                "sts:AssumeRole",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetObject",
```

```
                "s3:GetEncryptionConfiguration",
                "kms:List*",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:Describe*",
                "kms:CreateGrant",
                "fsx:Describe*",
                "fsx:List*",
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "cvoServicePolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "kms:ListAliases",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:GetQueryExecution",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:CreateTable",
                "glue:CreateDatabase",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:BatchCreatePartition",
                "glue:BatchDeletePartition"
```

```
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "backupPolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutEncryptionConfiguration",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutBucketAcl",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetObjectVersionTagging",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:PutObjectVersionTagging",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:DeleteObjectTagging",
                "s3:DeleteObjectVersionTagging",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:PutBucketVersioning",
                "s3:BypassGovernanceRetention",
                "s3:PutBucketPolicy",
                "s3:PutBucketOwnershipControls"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
```

```
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "backupS3Policy"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:DeleteBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::fabric-pool*"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "fabricPoolS3Policy"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeRegions"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "fabricPoolPolicy"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/netapp-adc-manager": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
```

```
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:DeleteVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:DeleteVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
```

```
}
```

Politica n. 2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "tag:getResources",
                "tag:getTagKeys",
                "tag:getTagValues",
                "tag:TagResources",
                "tag:UntagResources"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "tagServicePolicy"
        }
    ]
}
```

Regioni GovCloud (USA)

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListInstanceProfiles",
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "sts:DecodeAuthorizationMessage",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeInstances",
                "iam:PassRole",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
```

```
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "kms:List*",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:Describe*",
                "kms:CreateGrant",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
```

```
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Regioni segrete

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "iam:PassRole",
```

```
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "iam:ListinstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
```

```
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Regioni top secret

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "iam:PassRole",
```

```
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "iam:ListinstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
```

```
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Come vengono utilizzate le autorizzazioni AWS

Le sezioni seguenti descrivono come vengono utilizzate le autorizzazioni per ogni servizio dati o di gestione NetApp Console . Queste informazioni possono essere utili se le politiche aziendali stabiliscono che le autorizzazioni vengano concesse solo se necessario.

Amazon FSx per ONTAP

L'agente della console effettua le seguenti richieste API per gestire un file system Amazon FSx for ONTAP :

- ec2:DescriviIstanze
- ec2:DescriviStatoIstanza
- ec2:Descriviattributoistanza
- ec2:DescriviRouteTables
- ec2:DescriviImmagini
- ec2:CreaTag
- ec2:DescriviVolumi
- ec2:Descrivi gruppi di sicurezza
- ec2:DescriviInterfacceDiRete
- ec2:Descrivi sottoreti

- ec2:DescriviVpcs
- ec2:DescriviDhcpOptions
- ec2:Descrivi istantanee
- ec2:Descrivi coppie di chiavi
- ec2:DescriviRegioni
- ec2:DescriviTag
- ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations
- ec2:Descrivi le offerte di istanze riservate
- ec2:DescriviVpcEndpoints
- ec2:DescriviVpcs
- ec2:DescribeVolumesModifications
- ec2:DescribePlacementGroups
- km:Elenco*
- km:Descrivi*
- kms:CreateGrant
- kms:ListAliases
- fsx:Descrivi*
- fsx:Elenco*

Rilevamento del bucket Amazon S3

L'agente della console effettua la seguente richiesta API per individuare i bucket Amazon S3:

s3:Ottieni configurazione crittografia

NetApp Backup and Recovery

L'agente effettua le seguenti richieste API per gestire i backup in Amazon S3:

- s3:OttieniPosizioneBucket
- s3:ElencaTuttiIMieBucket
- s3:ElencoBucket
- s3:CreaBucket
- s3:GetLifecycleConfiguration
- s3:PutLifecycleConfiguration
- s3:PutBucketTagging
- s3:ListBucketVersions
- s3:GetBucketAcl
- s3:PutBucketPublicAccessBlock
- km:Elenco*
- km:Descrivi*

- s3:OttieniOggetto
- ec2:DescriviVpcEndpoints
- kms:ListAliases
- s3:PutEncryptionConfiguration

L'agente effettua le seguenti richieste API quando si utilizza il metodo Cerca e ripristina per ripristinare volumi e file:

- s3:CreaBucket
- s3:EliminaOggetto
- s3:EliminaVersioneOggetto
- s3:GetBucketAcl
- s3:ElencoBucket
- s3:ListBucketVersions
- s3:ListBucketMultipartUploads
- s3:PutObject
- s3:PutBucketAcl
- s3:PutLifecycleConfiguration
- s3:PutBucketPublicAccessBlock
- s3:AnnullaCaricamentoMultipart
- s3:ListMultipartUploadParts
- athena:StartQueryExecution
- athena:GetQueryResults
- athena:GetQueryExecution
- athena:StopQueryExecution
- colla:CreaDatabase
- colla:CreaTabella
- colla:BatchDeletePartition

L'agente effettua le seguenti richieste API quando si utilizzano DataLock e NetApp Ransomware Resilience per i backup dei volumi:

- s3:GetObjectVersionTagging
- s3:GetBucketObjectLockConfiguration
- s3:GetObjectVersionAcl
- s3:PutObjectTagging
- s3:EliminaOggetto
- s3:EliminaTaggingOggetto
- s3:OttieniRitenzioneOggetto
- s3:EliminaObjectVersionTagging

- s3:PutObject
- s3:OttieniOggetto
- s3:PutBucketObjectLockConfiguration
- s3:GetLifecycleConfiguration
- s3:ListBucketByTags
- s3:OttieniTaggingBucket
- s3:EliminaVersioneOggetto
- s3:ListBucketVersions
- s3:ElencoBucket
- s3:PutBucketTagging
- s3:OttieniTaggingOggetto
- s3:PutBucketVersioning
- s3:PutObjectVersionTagging
- s3:GetBucketVersioning
- s3:GetBucketAcl
- s3:BypassGovernanceRetention
- s3:PutObjectRetention
- s3:OttieniPosizioneBucket
- s3:GetObjectVersion

L'agente effettua le seguenti richieste API se per i backup Cloud Volumes ONTAP utilizzi un account AWS diverso da quello utilizzato per i volumi di origine:

- s3:PoliticaPutBucket
- s3:PutBucketOwnershipControls

Classificazione

L'agente effettua le seguenti richieste API per distribuire NetApp Data Classification:

- ec2:DescriviIstanze
- ec2:DescriviStatoIstanza
- ec2:EseguiIstanze
- ec2:Termina le istanze
- ec2:CreaTag
- ec2:CreaVolume
- ec2:AttachVolume
- ec2:CreateSecurityGroup
- ec2:EliminaGruppoDiSicurezza
- ec2:Descrivi gruppi di sicurezza
- ec2:CreateNetworkInterface

- ec2:DescriviInterfacceDiRete
- ec2:EliminaInterfacciaDiRete
- ec2:Descrivi sottoreti
- ec2:DescriviVpcs
- ec2:CreaSnapshot
- ec2:DescriviRegioni
- cloudformation:CreateStack
- cloudformation:EliminaStack
- cloudformation:DescribeStacks
- cloudformation:DescribeStackEvents
- iam:AddRoleToInstanceProfile
- ec2:AssociateIamInstanceProfile
- ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations

L'agente effettua le seguenti richieste API per eseguire la scansione dei bucket S3 quando si utilizza NetApp Data Classification:

- iam:AddRoleToInstanceProfile
- ec2:AssociateIamInstanceProfile
- ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations
- s3:OttieniTaggingBucket
- s3:OttieniPosizioneBucket
- s3:ElencaTuttiIMieBucket
- s3:ElencoBucket
- s3:GetBucketPolicyStatus
- s3:GetBucketPolicy
- s3:GetBucketAcl
- s3:OttieniOggetto
- iam:GetRole
- s3:EliminaOggetto
- s3:EliminaVersioneOggetto
- s3:PutObject
- sts:AssumeRole

Cloud Volumes ONTAP

L'agente effettua le seguenti richieste API per distribuire e gestire Cloud Volumes ONTAP in AWS.

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Crea e gestisci ruoli IAM e profili di istanza per istanze Cloud Volumes ONTAP	iam:ListInstanceProfiles	SÌ	SÌ	NO
	iam:CreateRole	SÌ	NO	NO
	iam:EliminaRuolo	NO	SÌ	SÌ
	iam:PutRolePolicy	SÌ	NO	NO
	iam:CreateInstanceProfile	SÌ	NO	NO
	iam:DeleteRolePolicy	NO	SÌ	SÌ
	iam:AddRoleToInstanceProfile	SÌ	NO	NO
	iam:RemoveRoleFromInstanceProfile	NO	SÌ	SÌ
	iam:DeleteInstanceProfile	NO	SÌ	SÌ
	iam:PassRole	SÌ	NO	NO
	ec2:AssociateIamInstanceProfile	SÌ	SÌ	NO
	ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations	SÌ	SÌ	NO
	ec2:DisassociateIamInstanceProfile	NO	SÌ	NO
Decodifica i messaggi sullo stato di autorizzazione	sts:DecodeAuthorizationMessage	SÌ	SÌ	NO
Descrivi le immagini specificate (AMI) disponibili per l'account	ec2:DescriviImmagini	SÌ	SÌ	NO
Descrivere le tabelle di routing in una VPC (richiesto solo per le coppie HA)	ec2:DescriviRouteTables	SÌ	NO	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Arrestare, avviare e monitorare le istanze	ec2:StartInstances	SÌ	SÌ	NO
	ec2:StopInstances	SÌ	SÌ	NO
	ec2:DescriviIstanze	SÌ	SÌ	NO
	ec2:DescriviStatoIstanza	SÌ	SÌ	NO
	ec2:EseguiIstanze	SÌ	NO	NO
	ec2:Termina le istanze	NO	NO	SÌ
	ec2:ModificaAttributoIstanza	NO	SÌ	NO
Verificare che la rete avanzata sia abilitata per i tipi di istanza supportati	ec2:Descriviattributoistanza	NO	SÌ	NO
Etichettare le risorse con i tag "WorkingEnvironment" e "WorkingEnvironmentId" che vengono utilizzati per la manutenzione e l'allocazione dei costi	ec2:CreaTag	SÌ	SÌ	NO
Gestire i volumi EBS che Cloud Volumes ONTAP utilizza come storage back-end	ec2:CreaVolume	SÌ	SÌ	NO
	ec2:DescriviVolumi	SÌ	SÌ	SÌ
	ec2:ModificaAttributoVolume	NO	SÌ	SÌ
	ec2:AttachVolume	SÌ	SÌ	NO
	ec2:EliminaVolume	NO	SÌ	SÌ
	ec2:DetachVolume	NO	SÌ	SÌ

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Crea e gestisci gruppi di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP	ec2:CreateSecurityGroup	SÌ	NO	NO
	ec2:EliminaGruppoDiSicurezza	NO	SÌ	SÌ
	ec2:Descrivi gruppi di sicurezza	SÌ	SÌ	SÌ
	ec2:RevokeSecurityGroupEgress	SÌ	NO	NO
	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress	SÌ	NO	NO
	ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress	SÌ	NO	NO
	ec2:RevokeSecurityGroupIngress	SÌ	SÌ	NO
Crea e gestisci le interfacce di rete per Cloud Volumes ONTAP nella subnet di destinazione	ec2:CreateNetworkInterface	SÌ	NO	NO
	ec2:DescriviInterfaccEDiRete	SÌ	SÌ	NO
	ec2:EliminaInterfacciaDiRete	NO	SÌ	SÌ
	ec2:ModificaAttributoInterfacciaRete	NO	SÌ	NO
Ottieni l'elenco delle subnet di destinazione e dei gruppi di sicurezza	ec2:Descrivi sottoreti	SÌ	SÌ	NO
	ec2:DescriviVpcs	SÌ	SÌ	NO
Ottieni i server DNS e il nome di dominio predefinito per le istanze Cloud Volumes ONTAP	ec2:DescriviDhcpOptions	SÌ	NO	NO
Acquisisci snapshot dei volumi EBS per Cloud Volumes ONTAP	ec2:CreaSnapshot	SÌ	SÌ	NO
	ec2:EliminaSnapshot	NO	SÌ	SÌ
	ec2:Descrivi istantanee	NO	SÌ	NO
Acquisisci la console Cloud Volumes ONTAP , che è allegata ai messaggi AutoSupport	ec2:GetConsoleOutput	SÌ	SÌ	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Ottieni l'elenco delle coppie di chiavi disponibili	ec2:Descrivi coppie di chiavi	SÌ	NO	NO
Ottieni l'elenco delle regioni AWS disponibili	ec2:DescriviRegioni	SÌ	SÌ	NO
Gestisci i tag per le risorse associate alle istanze Cloud Volumes ONTAP	ec2:EliminaTag	NO	SÌ	SÌ
	ec2:DescriviTag	NO	SÌ	NO
Crea e gestisci stack per i modelli AWS CloudFormation	cloudformation:CreateStack	SÌ	NO	NO
	cloudformation:EliminaStack	SÌ	NO	NO
	cloudformation:DescribeStacks	SÌ	SÌ	NO
	cloudformation:DescribeStackEvents	SÌ	NO	NO
	cloudformation:ValidateTemplate	SÌ	NO	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Crea e gestisci un bucket S3 che un sistema Cloud Volumes ONTAP utilizza come livello di capacità per la suddivisione in livelli dei dati	s3:CreaBucket	SÌ	SÌ	NO
	s3:EliminaBucket	NO	SÌ	SÌ
	s3:GetLifecycleConfiguration	NO	SÌ	NO
	s3:PutLifecycleConfiguration	NO	SÌ	NO
	s3:PutBucketTagging	NO	SÌ	NO
	s3:ListBucketVersions	NO	SÌ	NO
	s3:GetBucketPolicyStatus	NO	SÌ	NO
	s3:GetBucketPublicAccessBlock	NO	SÌ	NO
	s3:GetBucketAcl	NO	SÌ	NO
	s3:GetBucketPolicy	NO	SÌ	NO
	s3:PutBucketPublicAccessBlock	NO	SÌ	NO
	s3:OttieniTaggingBucket	NO	SÌ	NO
	s3:OttieniPosizioneBucket	NO	SÌ	NO
	s3:ElencaTuttiIMieBucket	NO	NO	NO
	s3:ElencoBucket	NO	SÌ	NO
Abilita la crittografia dei dati di Cloud Volumes ONTAP utilizzando AWS Key Management Service (KMS)	km:Elenco*	SÌ	SÌ	NO
	kms:Ricrittografa*	SÌ	NO	NO
	km:Descrivi*	SÌ	SÌ	NO
	kms:CreateGrant	SÌ	SÌ	NO
	kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext	SÌ	SÌ	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Crea e gestisci un gruppo di posizionamento diffuso AWS per due nodi HA e il mediatore in una singola zona di disponibilità AWS	ec2:CreatePlacementGroup	SÌ	NO	NO
	ec2:EliminaGruppoPosizionamento	NO	SÌ	SÌ
Crea report	fsx:Descrivi*	NO	SÌ	NO
	fsx:Elenco*	NO	SÌ	NO
Crea e gestisci aggregati che supportano la funzionalità Amazon EBS Elastic Volumes	ec2:DescribeVolumesModifications	NO	SÌ	NO
	ec2:ModificaVolume	NO	SÌ	NO
Verifica se la zona di disponibilità è una zona locale AWS e convalida che tutti i parametri di distribuzione siano compatibili	ec2:Descrivi le zone di disponibilità	SÌ	NO	SÌ

Registro delle modifiche

Man mano che vengono aggiunte o rimosse autorizzazioni, ne daremo nota nelle sezioni seguenti.

9 settembre 2024

Le autorizzazioni sono state rimosse dalla policy n. 2 per le regioni standard perché la NetApp Console non supporta più la memorizzazione nella cache edge NetApp e la scoperta e la gestione dei cluster Kubernetes.

Visualizza le autorizzazioni che sono state rimosse dalla policy

```
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeRegions",
                "eks:ListClusters",
                "eks:DescribeCluster",
                "iam:GetInstanceProfile"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "K8sServicePolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudformation:ListStacks"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "GFCservicePolicy"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/GFCInstance": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
```

9 maggio 2024

Per Cloud Volumes ONTAP sono ora necessarie le seguenti autorizzazioni:

ec2:Descrivi le zone di disponibilità

6 giugno 2023

Per Cloud Volumes ONTAP è ora richiesta la seguente autorizzazione:

kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext

14 febbraio 2023

Per NetApp Cloud Tiering è ora richiesta la seguente autorizzazione:

ec2:DescriviVpcEndpoints

Autorizzazioni di Azure per l'agente della console

Quando la NetApp Console avvia un agente console in Azure, associa un ruolo personalizzato alla macchina virtuale che fornisce all'agente le autorizzazioni per gestire risorse e processi all'interno di tale sottoscrizione di Azure. L'agente utilizza le autorizzazioni per effettuare chiamate API a diversi servizi di Azure.

La necessità o meno di creare questo ruolo personalizzato per l'agente dipende da come lo hai distribuito.

Distribuzione dalla NetApp Console

Quando si utilizza la console per distribuire la macchina virtuale dell'agente in Azure, viene abilitato un "identità gestita assegnata dal sistema" sulla macchina virtuale, crea un ruolo personalizzato e lo assegna alla macchina virtuale. Il ruolo fornisce alla Console le autorizzazioni necessarie per gestire risorse e processi all'interno di tale sottoscrizione di Azure. Le autorizzazioni del ruolo vengono mantenute aggiornate quando l'agente viene aggiornato. Non è necessario creare questo ruolo per l'agente né gestire gli aggiornamenti.

Distribuzione manuale o da Azure Marketplace

Quando si distribuisce l'agente da Azure Marketplace o se si installa manualmente l'agente su un host Linux, è necessario configurare autonomamente il ruolo personalizzato e mantenerne le autorizzazioni con qualsiasi modifica.

Sarà necessario assicurarsi che il ruolo sia aggiornato poiché nelle versioni successive verranno aggiunte nuove autorizzazioni. Se saranno necessarie nuove autorizzazioni, queste saranno elencate nelle note di rilascio.

- Per visualizzare le istruzioni dettagliate sull'utilizzo di queste policy, fare riferimento alle seguenti pagine:
  - "Impostare le autorizzazioni per una distribuzione di Azure Marketplace"
  - "Impostare le autorizzazioni per le distribuzioni in locale"
  - "Imposta le autorizzazioni per la modalità limitata"

```
{
    "Name": "Console Operator",
    "Actions": [
                    "Microsoft.Compute/disks/delete",
                    "Microsoft.Compute/disks/read",
                    "Microsoft.Compute/disks/write",
```

```
                    "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
                    "Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read",
                    "Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
                    "Microsoft.Compute/operations/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
                    "Microsoft.Compute/images/read",
                    "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
                    "Microsoft.Network/locations/operations/read",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
                    "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
                    "Microsoft.Resources/deployments/read",
                    "Microsoft.Resources/deployments/write",
                    "Microsoft.Resources/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
```

```
                    "Microsoft.Storage/checknameavailability/read",
                    "Microsoft.Storage/operations/read",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action",
                    "Microsoft.Storage/usages/read",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/write",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/read",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/write",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
                    "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/write",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/write",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/delete",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",

"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
                    "Microsoft.Authorization/locks/*",
                    "Microsoft.Network/routeTables/join/action",
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/acti
```

```
on",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/write",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/read",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",

"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
                    "Microsoft.Insights/Metrics/Read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
                    "Microsoft.Resources/deployments/delete",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/delete",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/delete",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/delete",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/read",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete",
                    "Microsoft.Resources/tags/read",
                    "Microsoft.Resources/tags/write",
                    "Microsoft.Resources/tags/delete",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read",

"Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete",
```

```
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/write",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/delete",
                    "Microsoft.Synapse/register/action",
                    "Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read",

"Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read",

"Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/action",

"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action",
                    "Microsoft.Compute/images/write",

"Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Console Permissions",
    "IsCustom": "true"
}
```

Come vengono utilizzate le autorizzazioni di Azure

Le sezioni seguenti descrivono come vengono utilizzate le autorizzazioni per ciascun sistema di storage e servizio dati NetApp . Queste informazioni possono essere utili se le politiche aziendali stabiliscono che le autorizzazioni vengano concesse solo se necessario.

Azure NetApp Files

L'agente effettua le seguenti richieste API quando si utilizza NetApp Data Classification per analizzare i dati di Azure NetApp Files :

- Microsoft. NetApp/netAppAccounts/lettura
- Microsoft. NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read
- Microsoft. NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write
- Microsoft. NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read
- Microsoft. NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete

NetApp Backup and Recovery

L'agente Console effettua le seguenti richieste API per NetApp Backup and Recovery:

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action
- Microsoft.Storage/storageAccounts/lettura
- Microsoft.Storage/storageAccounts/write
- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action
- Microsoft.KeyVault/vaults/read
- Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write
- Microsoft.Network/networkInterfaces/read
- Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read
- Microsoft.Network/virtualNetworks/read
- Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read
- Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read
- Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read
- Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write
- Microsoft.Authorization/locks/*
- Microsoft.Network/privateEndpoints/write
- Microsoft.Network/privateEndpoints/lettura
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write
- Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action
- Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write
- Microsoft.Network/privateDnsZones/read
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read
- Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
- Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete
- Microsoft.Resources/deployments/delete
- Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action

L'agente effettua le seguenti richieste API quando si utilizza la funzionalità Cerca e ripristina:

- Microsoft.Synapse/workspaces/write
- Microsoft.Synapse/workspaces/read
- Microsoft.Synapse/workspaces/delete
- Microsoft.Synapse/register/action
- Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action
- Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read
- Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read

- Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action
- Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read
- Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/action

NetApp Data Classification

L'agente effettua le seguenti richieste API quando si utilizza la classificazione dei dati.

Azione	Utilizzato per l'installazione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?
Microsoft.Compute/locations/operations/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Compute/operations/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	SÌ	NO
Microsoft.Compute/virtualMachines/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	SÌ	NO
Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action	SÌ	NO
Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read	NO	SÌ
Microsoft.Compute/virtualMachines/write	SÌ	NO
Microsoft.Compute/images/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Compute/dischi/elimina	SÌ	NO
Microsoft.Compute/dischi/lettura	SÌ	SÌ
Microsoft.Compute/dischi/scrittura	SÌ	NO
Microsoft.Storage/checknameavailability/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Storage/operations/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action	SÌ	NO
Microsoft.Storage/storageAccounts/lettura	SÌ	SÌ
Microsoft.Storage/storageAccounts/write	SÌ	NO

Azione	Utilizzato per l'installazione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/networkInterfaces/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/networkInterfaces/write	SÌ	NO
Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	SÌ	NO
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write	SÌ	NO
Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/locations/operationResults/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/locations/operations/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/virtualNetworks/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	SÌ	NO
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write	SÌ	NO
Microsoft.Network/routeTables/join/action	SÌ	NO
Microsoft.Resources/deployments/operations/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Resources/deployments/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Resources/deployments/write	SÌ	NO

Azione	Utilizzato per l'installazione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?
Microsoft.Resources/resources/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete	SÌ	NO
Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read	SÌ	SÌ
Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write	SÌ	NO

Cloud Volumes ONTAP

L'agente effettua le seguenti richieste API per distribuire e gestire Cloud Volumes ONTAP in Azure.

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Creare e gestire VM	Microsoft.Compute/locations/operations/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Compute/operations/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachines/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action	NO	SÌ	SÌ
	Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read	NO	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachines/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachines/delete	SÌ	SÌ	SÌ
	Microsoft.Resources/deployments/delete	SÌ	NO	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Abilita la distribuzione da un VHD	Microsoft.Compute/images/read	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Compute/images/write	SÌ	NO	NO
Crea e gestisci le interfacce di rete nella subnet di destinazione	Microsoft.Network/networkInterfaces/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/networkInterfaces/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/networkInterfaces/delete	SÌ	SÌ	NO
Creare e gestire gruppi di sicurezza di rete	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete	NO	SÌ	SÌ

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Ottieni informazioni di rete sulle regioni, sulla VNet di destinazione e sulla subnet e aggiungi le VM alle VNet	Microsoft.Network/locations/operationResults/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/locations/operations/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/virtualNetworks/read	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	SÌ	SÌ	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Creare e gestire gruppi di risorse	Microsoft.Resources /deployments/operations/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Resources /deployments/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Resources /deployments/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Resources /resources/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Resources /subscriptions/operationresults/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Resources /subscriptions/resourceGroups/delete	SÌ	SÌ	SÌ
	Microsoft.Resources /subscriptions/resourceGroups/read	NO	SÌ	NO
	Microsoft.Resources /subscriptions/resourcegroups/resources/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Resources /subscriptions/resourceGroups/write	SÌ	SÌ	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Gestire gli account di archiviazione e i dischi di Azure	Microsoft.Compute/dischi/lettura	SÌ	SÌ	SÌ
	Microsoft.Compute/dischi/scrittura	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/dischi/elimina	SÌ	SÌ	SÌ
	Microsoft.Storage/checknameavailability/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Storage/operations/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Storage/storageAccounts/lettura	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Storage/storageAccounts/delete	NO	SÌ	SÌ
	Microsoft.Storage/storageAccounts/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Storage/usages/read	NO	SÌ	NO
Abilita i backup nell'archiviazione BLOB e la crittografia degli account di archiviazione	Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.KeyVault/vaults/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write	SÌ	SÌ	NO
Abilita gli endpoint del servizio VNet per la suddivisione in livelli dei dati	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/routeTables/join/action	SÌ	SÌ	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Crea e gestisci snapshot gestiti da Azure	Microsoft.Compute/snapshot/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/snapshot/lettura	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/snapshots/delete	NO	SÌ	SÌ
	Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action	NO	SÌ	NO
Creare e gestire set di disponibilità	Microsoft.Compute/availabilitySets/write	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Compute/availabilitySets/read	SÌ	NO	NO
Abilitare le distribuzioni programmatiche dal marketplace	Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read	SÌ	NO	NO
	Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write	SÌ	SÌ	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Gestire un bilanciatore del carico per coppie HA	Microsoft.Network/loadBalancers/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/loadBalancers/write	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Network/loadBalancers/delete	NO	SÌ	SÌ
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/lettura	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action	SÌ	NO	NO
Abilita la gestione dei blocchi sui dischi di Azure	Microsoft.Authorization/locks/*	SÌ	SÌ	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Abilita endpoint privati per coppie HA quando non c'è connettività al di fuori della subnet	Microsoft.Network/privateEndpoints/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/action	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read	SÌ	SÌ	SÌ
	Microsoft.Network/privateEndpoints/lettura	SÌ	SÌ	SÌ
	Microsoft.Network/privateDnsZones/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/privateDnsZones/read	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read	SÌ	SÌ	NO
Richiesto per alcune distribuzioni di VM, a seconda dell'hardware fisico sottostante	Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read	SÌ	SÌ	NO
Rimuovere le risorse da un gruppo di risorse in caso di errore di distribuzione o eliminazione	Microsoft.Network/privateEndpoints/delete	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Compute/availabilitySets/delete	SÌ	SÌ	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Abilita l'uso di chiavi di crittografia gestite dal cliente quando si utilizza l'API	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read	SÌ	SÌ	SÌ
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete	SÌ	SÌ	SÌ
Configurare un gruppo di sicurezza delle applicazioni per una coppia HA per isolare l'interconnessione HA e le schede di rete del cluster	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write	NO	SÌ	NO
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/lettura	NO	SÌ	NO
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action	NO	SÌ	NO
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete	NO	SÌ	SÌ
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete	NO	SÌ	SÌ
Leggere, scrivere ed eliminare i tag associati alle risorse Cloud Volumes ONTAP	Microsoft.Resources/tags/read	NO	SÌ	NO
	Microsoft.Resources/tags/write	SÌ	SÌ	NO
	Microsoft.Resources/tags/delete	SÌ	NO	NO
Crittografare gli account di archiviazione durante la creazione	Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action	SÌ	SÌ	NO

Scopo	Azione	Utilizzato per la distribuzione?	Utilizzato per le operazioni quotidiane?	Utilizzato per l'eliminazione?
Utilizzare i set di scalabilità delle macchine virtuali in modalità di orchestrazione flessibile per specificare zone specifiche per Cloud Volumes ONTAP	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read	SÌ	NO	NO
	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete	NO	NO	SÌ

Livelli

L'agente effettua le seguenti richieste API quando si configura NetApp Cloud Tiering.

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action
- Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read
- Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read

L'agente Console effettua le seguenti richieste API per le operazioni quotidiane.

- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write
- Microsoft.Storage/storageAccounts/lettura

Registro delle modifiche

Man mano che vengono aggiunte o rimosse autorizzazioni, ne daremo nota nelle sezioni seguenti.

9 settembre 2024

Le seguenti autorizzazioni sono state rimosse dalla policy JSON perché la Console non supporta più l'individuazione e la gestione dei cluster Kubernetes:

- Microsoft.ContainerService/managedClusters/listClusterUserCredential/action
- Microsoft.ContainerService/managedClusters/read

22 agosto 2024

Le seguenti autorizzazioni sono state aggiunte alla policy JSON perché sono necessarie per il supporto Cloud Volumes ONTAP dei set di scalabilità delle macchine virtuali:

- Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write
- Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read
- Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete

5 dicembre 2023

Le seguenti autorizzazioni non sono più necessarie per NetApp Backup and Recovery quando si esegue il backup dei dati del volume nell'archiviazione BLOB di Azure:

- Microsoft.Compute/virtualMachines/read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action
- Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete
- Microsoft.Compute/virtualMachines/delete

Queste autorizzazioni sono necessarie per altri servizi di archiviazione della console, pertanto rimarranno comunque nel ruolo personalizzato per l'agente se si utilizzano tali altri servizi di archiviazione.

12 maggio 2023

Le seguenti autorizzazioni sono state aggiunte alla policy JSON perché sono necessarie per la gestione Cloud Volumes ONTAP :

- Microsoft.Compute/images/write
- Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read

Le seguenti autorizzazioni sono state rimosse dalla policy JSON perché non sono più necessarie:

- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/write
- Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete

23 marzo 2023

L'autorizzazione "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete" non è più necessaria per la classificazione dei dati.

Questa autorizzazione è ancora necessaria per Cloud Volumes ONTAP.

5 gennaio 2023

Sono state aggiunte le seguenti autorizzazioni alla policy JSON:

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action
- Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/action

  Queste autorizzazioni sono necessarie per NetApp Backup and Recovery.

- Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action

  Questa autorizzazione è necessaria per la distribuzione Cloud Volumes ONTAP .

Autorizzazioni di Google Cloud per l'agente della console

La NetApp Console richiede autorizzazioni per eseguire azioni in Google Cloud. Queste autorizzazioni sono incluse in un ruolo personalizzato fornito da NetApp. Dovresti capire

cosa fa l'agente con queste autorizzazioni.

Autorizzazioni dell'account di servizio

Il ruolo personalizzato mostrato di seguito fornisce le autorizzazioni di cui un agente della console ha bisogno per gestire risorse e processi all'interno della rete Google Cloud.

Sarà necessario applicare questo ruolo personalizzato a un account di servizio che verrà collegato alla VM dell'agente della console.

- "Imposta le autorizzazioni di Google Cloud per la modalità standard"
- "Imposta le autorizzazioni per la modalità limitata"

È inoltre necessario assicurarsi che il ruolo sia aggiornato poiché nelle versioni successive verranno aggiunte nuove autorizzazioni. Se saranno necessarie nuove autorizzazioni, queste saranno elencate nelle note di rilascio.

```
title: NetApp Console agent
description: Permissions for the service account associated with the
Console agent instance.
stage: GA
includedPermissions:
- iam.serviceAccounts.actAs
- compute.regionBackendServices.create
- compute.regionBackendServices.get
- compute.regionBackendServices.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.backendServices.create
- compute.addresses.list
- compute.disks.create
- compute.disks.createSnapshot
- compute.disks.delete
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.addAccessConfig
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
```

```
- compute.instances.delete
- compute.instances.detachDisk
- compute.instances.get
- compute.instances.getSerialPortOutput
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.stop
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.instanceGroups.get
- compute.addresses.get
- compute.instances.updateNetworkInterface
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.snapshots.create
- compute.snapshots.delete
- compute.snapshots.get
- compute.snapshots.list
- compute.snapshots.setLabels
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.subnetworks.use
- compute.subnetworks.useExternalIp
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- compute.instances.setServiceAccount
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
```

```
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- logging.logEntries.list
- logging.privateLogEntries.list
- resourcemanager.projects.get
- storage.buckets.create
- storage.buckets.delete
- storage.buckets.get
- storage.buckets.list
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
- storage.buckets.update
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
- storage.objects.get
- storage.objects.list
- monitoring.timeSeries.list
- storage.buckets.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- cloudkms.keyRings.get
- cloudkms.keyRings.getIamPolicy
- cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

Come vengono utilizzate le autorizzazioni di Google Cloud

Azioni	Scopo
- compute.disks.create - compute.disks.createSnapshot - compute.disks.delete - compute.disks.get - compute.disks.list - compute.disks.setLabels - compute.disks.use	Per creare e gestire dischi per Cloud Volumes ONTAP.
- compute.firewalls.create - compute.firewalls.delete - compute.firewalls.get - compute.firewalls.list	Per creare regole firewall per Cloud Volumes ONTAP.
- compute.globalOperations.get	Per conoscere lo stato delle operazioni.
- compute.images.get - compute.images.getFromFamily - compute.images.list - compute.images.useReadOnly	Per ottenere immagini per istanze VM.
- compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk	Per collegare e scollegare i dischi a Cloud Volumes ONTAP.

Azioni	Scopo
- calcola.istanze.crea - calcola.istanze.elimina	Per creare ed eliminare istanze VM Cloud Volumes ONTAP .
- compute.instances.get	Per elencare le istanze VM.
- compute.instances.getSerialPortOutput	Per ottenere i log della console.
- elenco istanze di calcolo	Per recuperare l'elenco delle istanze in una zona.
- compute.instances.setDeletionProtection	Per impostare la protezione dall'eliminazione sull'istanza.
- calcola.istanze.imposta etichette	Per aggiungere etichette.
- compute.instances.setMachineType - compute.instances.setMinCpuPlatform	Per modificare il tipo di macchina per Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.setMetadata	Per aggiungere metadati.
- compute.instances.setTags	Per aggiungere tag per le regole del firewall.
- compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	Per avviare e arrestare Cloud Volumes ONTAP.
- compute.machineTypes.get	Per ottenere il numero di core da controllare, quota.
- compute.projects.get	Per supportare progetti multipli.
- compute.snapshots.create - compute.snapshots.delete - compute.snapshots.get - compute.snapshots.list - compute.snapshots.setLabels	Per creare e gestire snapshot persistenti del disco.
- compute.networks.get - compute.networks.list - compute.regions.get - compute.regions.list - compute.subnetworks.get - compute.subnetworks.list - compute.zoneOperations.get - compute.zones.get - compute.zones.list	Per ottenere le informazioni di rete necessarie per creare una nuova istanza di macchina virtuale Cloud Volumes ONTAP .
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifests.get - deploymentmanager.manifests.list - deploymentmanager.operations.get - deploymentmanager.operations.list - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.resources.list - deploymentmanager.typeProviders.get - deploymentmanager.typeProviders.list - deploymentmanager.types.get - deploymentmanager.types.list	Per distribuire l'istanza della macchina virtuale Cloud Volumes ONTAP utilizzando Google Cloud Deployment Manager.
- logging.logEntries.list - logging.privateLogEntries.list	Per ottenere unità di registro dello stack.
- resourcemanager.projects.get	Per supportare progetti multipli.

Azioni	Scopo
- storage.buckets.create - storage.buckets.delete - storage.buckets.get - storage.buckets.list - storage.buckets.update	Per creare e gestire un bucket di Google Cloud Storage per la suddivisione in livelli dei dati.
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt - cloudkms.cryptoKeys.get - cloudkms.cryptoKeys.list - cloudkms.keyRings.list	Per utilizzare le chiavi di crittografia gestite dal cliente dal Cloud Key Management Service con Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.setServiceAccount - iam.serviceAccounts.actAs - iam.serviceAccounts.getIamPolicy - iam.serviceAccounts.list - storage.objects.get - storage.objects.list	Per impostare un account di servizio sull'istanza Cloud Volumes ONTAP . Questo account di servizio fornisce le autorizzazioni per il tiering dei dati in un bucket di Google Cloud Storage.
- compute.addresses.list	Per recuperare gli indirizzi in una regione durante la distribuzione di una coppia HA.
- compute.backendServices.create - compute.regionBackendServices.create - compute.regionBackendServices.get - compute.regionBackendServices.list	Per configurare un servizio backend per la distribuzione del traffico in una coppia HA.
- compute.networks.updatePolicy	Per applicare regole firewall alle VPC e alle subnet per una coppia HA.
- compute.subnetworks.use - compute.subnetworks.useExternalIp - compute.instances.addAccessConfig	Per abilitare la NetApp Data Classification.
- compute.instanceGroups.get - compute.addresses.get - compute.instances.updateNetworkInterface	Per creare e gestire VM di storage su coppie Cloud Volumes ONTAP HA.
- monitoraggio.timeSeries.list - storage.buckets.getIamPolicy	Per scoprire informazioni sui bucket di Google Cloud Storage.
- cloudkms.cryptoKeys.get - cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy - cloudkms.cryptoKeys.list - cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy - cloudkms.keyRings.get - cloudkms.keyRings.getIamPolicy - cloudkms.keyRings.list - cloudkms.keyRings.setIamPolicy	Per selezionare le chiavi gestite dal cliente nella procedura guidata di attivazione NetApp Backup and Recovery anziché utilizzare le chiavi di crittografia predefinite gestite da Google.

Registro delle modifiche

Man mano che vengono aggiunte o rimosse autorizzazioni, ne daremo nota nelle sezioni seguenti.

2023-02-06

A questa policy è stata aggiunta la seguente autorizzazione:

- calcola.istanze.aggiornaInterfaccia di rete

Questa autorizzazione è richiesta per Cloud Volumes ONTAP.

2023-01-27

Sono state aggiunte le seguenti autorizzazioni alla policy:

- cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- cloudkms.keyRings.get
- cloudkms.keyRings.getIamPolicy
- cloudkms.keyRings.setIamPolicy

Queste autorizzazioni sono necessarie per NetApp Backup and Recovery.

porti

Regole del gruppo di sicurezza dell'agente della console in AWS

Il gruppo di sicurezza AWS per l'agente richiede regole sia in entrata che in uscita. La NetApp Console crea automaticamente questo gruppo di sicurezza quando si crea un agente della console dalla console. È necessario impostare questo gruppo di sicurezza per tutte le altre opzioni di installazione.

Regole in entrata

Protocollo	Porta	Scopo
SSH	22	Fornisce accesso SSH all'host dell'agente
HTTP	80	• Fornisce l'accesso HTTP dai browser Web client all'interfaccia utente locale • Utilizzato durante il processo di aggiornamento Cloud Volumes ONTAP
HTTPS	443	Fornisce accesso HTTPS all'interfaccia utente locale e connessioni dall'istanza di NetApp Data Classification
TCP	3128	Fornisce a Cloud Volumes ONTAP l'accesso a Internet. Dopo la distribuzione, è necessario aprire manualmente questa porta.

Regole in uscita

Il gruppo di sicurezza predefinito per l'agente apre tutto il traffico in uscita. Se ciò è accettabile, seguite le regole di base per le comunicazioni in uscita. Se hai bisogno di regole più rigide, usa le regole in uscita avanzate.

Regole di base in uscita

Il gruppo di sicurezza predefinito per l'agente include le seguenti regole in uscita.

Protocollo	Porta	Scopo
Tutto TCP	Tutto	Tutto il traffico in uscita

Protocollo	Porta	Scopo
Tutti gli UDP	Tutto	Tutto il traffico in uscita

Regole in uscita avanzate

Se hai bisogno di regole rigide per il traffico in uscita, puoi utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte necessarie per la comunicazione in uscita da parte dell'agente

L'indirizzo IP di origine è l'host dell'agente.

Servizio	Protocollo	Porta	Destinazione	Scopo
Chiamate API e AutoSupport	HTTPS	443	Gestione cluster ONTAP e Internet in uscita LIF	Chiamate API ad AWS, a ONTAP, a NetApp Data Classification e invio di messaggi AutoSupport a NetApp
chiamate API	TCP	3000	Mediatore ONTAP HA	Comunicazione con il mediatore ONTAP HA
	TCP	8080	Classificazione dei dati	Sonda per l'istanza di classificazione dei dati durante la distribuzione
DNS	UDP	53	DNS	Utilizzato per la risoluzione DNS da parte della console

Regole del gruppo di sicurezza dell'agente della console in Azure

Il gruppo di sicurezza di Azure per l'agente richiede regole sia in ingresso che in uscita. La NetApp Console crea automaticamente questo gruppo di sicurezza quando si crea un agente della console dalla console. Per altre opzioni di installazione, è necessario impostare manualmente questo gruppo di sicurezza.

Regole in entrata

Protocollo	Porta	Scopo
SSH	22	Fornisce accesso SSH all'host dell'agente

Protocollo	Porta	Scopo
HTTP	80	• Fornisce l'accesso HTTP dai browser Web client all'interfaccia utente locale • Utilizzato durante il processo di aggiornamento Cloud Volumes ONTAP
HTTPS	443	Fornisce l'accesso HTTPS dai browser Web client all'interfaccia utente locale e connessioni dall'istanza NetApp Data Classification
TCP	3128	Fornisce a Cloud Volumes ONTAP l'accesso a Internet per inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp . Dopo la distribuzione, è necessario aprire manualmente questa porta. "Scopri come l'agente viene utilizzato come proxy per i messaggi AutoSupport"

Regole in uscita

Il gruppo di sicurezza predefinito per l'agente apre tutto il traffico in uscita. Se ciò è accettabile, seguite le regole di base per le comunicazioni in uscita. Se hai bisogno di regole più rigide, usa le regole in uscita avanzate.

Regole di base in uscita

Il gruppo di sicurezza predefinito per l'agente include le seguenti regole in uscita.

Protocollo	Porta	Scopo
Tutto TCP	Tutto	Tutto il traffico in uscita
Tutti gli UDP	Tutto	Tutto il traffico in uscita

Regole in uscita avanzate

Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte necessarie per la comunicazione in uscita da parte dell'agente.

L'indirizzo IP di origine è l'host dell'agente.

Servizio	Protocollo	Porta	Destinazione	Scopo
Chiamate API e AutoSupport	HTTPS	443	Gestione cluster ONTAP e Internet in uscita LIF	Chiamate API ad Azure, a ONTAP, a NetApp Data Classification e invio di messaggi AutoSupport a NetApp
chiamate API	TCP	8080	Classificazione dei dati	Sonda per l'istanza di classificazione dei dati durante la distribuzione
DNS	UDP	53	DNS	Utilizzato per la risoluzione DNS da parte della console

Regole del firewall dell'agente in Google Cloud

Le regole del firewall di Google Cloud per l'agente richiedono sia regole in entrata che in uscita. La NetApp Console crea automaticamente questo gruppo di sicurezza quando si crea un agente della console dalla console. Per altre opzioni di installazione, è necessario impostare manualmente questo gruppo di sicurezza.

Regole in entrata

Protocollo	Porta	Scopo
SSH	22	Fornisce accesso SSH all'host dell'agente
HTTP	80	• Fornisce l'accesso HTTP dai browser Web client all'interfaccia utente locale • Utilizzato durante il processo di aggiornamento Cloud Volumes ONTAP
HTTPS	443	Fornisce l'accesso HTTPS dai browser Web client all'interfaccia utente locale
TCP	3128	Fornisce a Cloud Volumes ONTAP l'accesso a Internet. Dopo la distribuzione, è necessario aprire manualmente questa porta.

Regole in uscita

Le regole del firewall predefinite dell'agente aprono tutto il traffico in uscita. Seguire le regole di base in uscita, se accettabili, oppure utilizzare regole di uscita avanzate per requisiti più rigorosi.

Regole di base in uscita

Le regole del firewall predefinite per l'agente includono le seguenti regole in uscita.

Protocollo	Porta	Scopo
Tutto TCP	Tutto	Tutto il traffico in uscita

Protocollo	Porta	Scopo
Tutti gli UDP	Tutto	Tutto il traffico in uscita

Regole in uscita avanzate

Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte necessarie per la comunicazione in uscita da parte dell'agente.

L'indirizzo IP di origine è l'host dell'agente.

Servizio	Protocollo	Porta	Destinazione	Scopo
Chiamate API e AutoSupport	HTTPS	443	Gestione cluster ONTAP e Internet in uscita LIF	Chiamate API a Google Cloud, a ONTAP, a NetApp Data Classification e invio di messaggi AutoSupport a NetApp
chiamate API	TCP	8080	Classificazione dei dati	Sonda per l'istanza di classificazione dei dati durante la distribuzione
DNS	UDP	53	DNS	Utilizzato per la risoluzione DNS tramite classificazione dei dati

Porte per l'agente della console locale

L'agente Console utilizza porte *in entrata* quando installato manualmente su un host Linux locale. Fare riferimento a queste porte per scopi di pianificazione.

Queste regole in entrata si applicano a tutte le modalità di distribuzione NetApp Console .

Protocollo	Porta	Scopo
HTTP	80	• Fornisce l'accesso HTTP dai browser Web client all'interfaccia utente locale • Utilizzato durante il processo di aggiornamento Cloud Volumes ONTAP
HTTPS	443	Fornisce l'accesso HTTPS dai browser Web client all'interfaccia utente locale

Punti di accesso alla rete richiesti per 3.9.55 e versioni precedenti

In questo argomento vengono descritti in dettaglio l'accesso alla rete richiesto per le

versioni della modalità standard NetApp Console precedenti alla versione 4.0.0 di NetApp Console, l'agente NetApp Console e l'accesso a Internet in uscita dei servizi dati NetApp , nonché la possibilità di contattare gli endpoint necessari. È necessario assicurarsi che la Console e tutti gli agenti installati dispongano del corretto accesso di rete alla proprietà della funzione.

Sarà necessario configurare l'accesso alla rete per i computer che accedono alla NetApp Console come software come servizio (SaaS) e per tutti gli agenti della console installati in locale o nel cloud. Potrebbero essere necessari anche endpoint aggiuntivi per determinati servizi dati NetApp , tra cui Cloud Volumes ONTAP.

Aggiorna l'elenco degli endpoint all'elenco rivisto per la versione 4.0.0 e successive

A partire dalla versione 4.0.0, gli agenti della console richiedono meno endpoint. Le distribuzioni esistenti precedenti alla versione 4.0.0 continuano a essere supportate. Dopo aver effettuato l'aggiornamento alla versione 4.0.0 o successiva, puoi rimuovere i vecchi endpoint dall'elenco consentito quando preferisci.

NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall per utilizzare l'elenco degli endpoint rivisto. L'elenco rivisto è più piccolo, quindi più sicuro e più facile da gestire.

Revisione"endpoint supportati per 4.0.0 e versioni successive"

Passi

1. Aggiungi alla whitelist gli endpoint in"Endpoint supportati per 4.0.0 e versioni successive" .
2. Riavviare il servizio Service Manager 2 su ciascun agente eseguendo il seguente comando:

```
systemctl restart netapp-service-manager.service
```

3. Eseguire il seguente comando e verificare che lo stato dell'agente sia *attivo(in esecuzione)*: _

```
systemctl status netapp-service-manager.service
```

4. Rimuovi i vecchi endpoint dall'elenco consentito.

Endpoint contattati dalla NetApp Console

Ogni computer che accede alla NetApp Console deve disporre di connessioni agli endpoint elencati di seguito.

Il sistema contatta questi endpoint in due scenari:

- Da un computer che accede al "NetApp Console" come software come servizio (SaaS).
- Da un computer che accede direttamente a un host agente, per effettuare l'accesso e configurarlo oppure per accedere alla Console dall'host agente.

Punti finali	Scopo
\ https://support.netapp.com \ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .

Punti finali	Scopo
https://*.api.blueexp.netapp.com \ https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com \ https://cloudmanager.cloud.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
Scegli tra due serie di endpoint: • Opzione 1 (consigliata) \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io • Opzione 2 https://*.blob.core.windows.net \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. NetApp consiglia di consentire gli endpoint dell'Opzione 1 nel firewall in quanto più sicuri e di non consentire gli endpoint dell'Opzione 2, a meno che non si utilizzi Ransomware Resilience o Backup and Recovery. Si tenga presente quanto segue in merito a questi endpoint: • Gli endpoint dell'opzione 1 sono supportati nella versione 3.9.47 e successive. Le versioni precedenti alla 3.9.47 non supportano la compatibilità con le versioni precedenti. • L'agente della console avvia prima il contatto con gli endpoint nell'opzione 2. Se tali endpoint non sono accessibili, vengono contattati automaticamente gli endpoint nell'opzione 1. • Se si utilizza l'agente Console con NetApp Backup and Recovery o Ransomware Resilience, il sistema non supporta gli endpoint Opzione 1. Consentire gli endpoint dell'opzione 2 e non consentire l'opzione 1.

Endpoint contattati dall'agente della console

L'agente Console può essere installato in locale o nel cloud e contatta gli endpoint per completare le azioni avviate dalla console.

Gli agenti della console necessitano dell'accesso agli stessi endpoint della NetApp Console, oltre ad endpoint aggiuntivi se si distribuisce l'agente nel provider cloud.

Endpoint dell'agente per AWS

Questi endpoint sono applicabili agli agenti della console precedenti alla versione 4.0.0.

Punti finali	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): CloudFormation Elastic Compute Cloud (EC2) Identity and Access Management (IAM) Key Management Service (KMS) Security Token Service (STS) Simple Storage Service (S3)	Per gestire le risorse in AWS. L'endpoint esatto dipende dalla regione AWS che stai utilizzando. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione AWS per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .

Punti finali	Scopo
\ https://support.netapp.com \ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
Scegli tra due serie di endpoint: • Opzione 1 (consigliata) \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io • Opzione 2 https://*.blob.core.windows.net \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. NetApp consiglia di consentire gli endpoint dell'Opzione 1 nel firewall in quanto più sicuri e di non consentire gli endpoint dell'Opzione 2, a meno che non si utilizzi Ransomware Resilience o Backup and Recovery. Si tenga presente quanto segue in merito a questi endpoint: • Gli endpoint dell'opzione 1 sono supportati nella versione 3.9.47 e successive. Le versioni precedenti alla 3.9.47 non supportano la compatibilità con le versioni precedenti. • L'agente della console avvia prima il contatto con gli endpoint nell'opzione 2. Se tali endpoint non sono accessibili, vengono contattati automaticamente gli endpoint nell'opzione 1. • Se si utilizza l'agente Console con NetApp Backup and Recovery o Ransomware Resilience, il sistema non supporta gli endpoint Opzione 1. Consentire gli endpoint dell'opzione 2 e non consentire l'opzione 1.

Endpoint dell'agente per Azure

Questi endpoint si applicano agli agenti Console precedenti alla versione 4.0.0.

Punti finali	Scopo
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni di Azure Cina.
\ https://support.netapp.com \ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .

Punti finali	Scopo
Scegli tra due serie di endpoint: • Opzione 1 (consigliata) \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io • Opzione 2 https://*.blob.core.windows.net \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. NetApp consiglia di consentire gli endpoint dell'Opzione 1 nel firewall in quanto più sicuri e di non consentire gli endpoint dell'Opzione 2, a meno che non si utilizzi Ransomware Resilience o Backup and Recovery. Si tenga presente quanto segue in merito a questi endpoint: • Gli endpoint dell'opzione 1 sono supportati nella versione 3.9.47 e successive. Le versioni precedenti alla 3.9.47 non supportano la compatibilità con le versioni precedenti. • L'agente della console avvia prima il contatto con gli endpoint nell'opzione 2. Se tali endpoint non sono accessibili, vengono contattati automaticamente gli endpoint nell'opzione 1. • Se si utilizza l'agente Console con NetApp Backup and Recovery o Ransomware Resilience, il sistema non supporta gli endpoint Opzione 1. Consentire gli endpoint dell'opzione 2 e non consentire l'opzione 1.

Endpoint dell'agente per Google Cloud

Questi endpoint si applicano agli agenti Console precedenti alla versione 4.0.0.

Punti finali	Scopo
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1 \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com/v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/project	Per gestire le risorse in Google Cloud.
\ https://support.netapp.com \ https://mysupport.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .

Punti finali	Scopo
Scegli tra due serie di endpoint: • Opzione 1 (consigliata) \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io • Opzione 2 https://*.blob.core.windows.net \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console. NetApp consiglia di consentire gli endpoint dell'Opzione 1 nel firewall in quanto più sicuri e di non consentire gli endpoint dell'Opzione 2. Si tenga presente quanto segue in merito a questi endpoint: • A partire dalla versione 3.9.47 dell'agente Console, il sistema supporta gli endpoint elencati nell'opzione 1. Le versioni precedenti dell'agente Console non supportano la compatibilità con le versioni precedenti. • L'agente della console contatta prima gli endpoint nell'opzione 2. Se tali endpoint non sono accessibili, vengono contattati automaticamente gli endpoint nell'opzione 1. • Se si utilizza l'agente Console con NetApp Backup and Recovery o Ransomware Resilience, il sistema non supporta gli endpoint Opzione 1. Consentire gli endpoint dell'opzione 2 e non consentire l'opzione 1.

Endpoint degli agenti locali

Conoscenza e supporto

Registrati per ricevere supporto

Per ricevere supporto tecnico specifico per NetApp Console e le sue soluzioni di storage e servizi dati è necessaria la registrazione al supporto. La registrazione del supporto è inoltre richiesta per abilitare i flussi di lavoro chiave per i sistemi Cloud Volumes ONTAP .

La registrazione per il supporto non abilita il supporto NetApp per un servizio file del provider cloud. Per assistenza tecnica relativa a un servizio file di un provider cloud, alla sua infrastruttura o a qualsiasi soluzione che utilizzi il servizio, fare riferimento alla sezione "Ottenere assistenza" nella documentazione del prodotto in questione.

- "Amazon FSx per ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Google Cloud NetApp Volumes"

Panoramica della registrazione del supporto

Per attivare il diritto al sostegno sono previste due modalità di registrazione:

- Registrando il numero di serie del tuo account NetApp Console (il numero di serie di 20 cifre 960xxxxxxxx che si trova nella pagina Risorse di supporto nella Console).

  Questo funge da ID di abbonamento unico per qualsiasi servizio all'interno della Console. Ogni account Console deve essere registrato.

- Registrazione dei numeri di serie di Cloud Volumes ONTAP associati a un abbonamento nel marketplace del tuo provider cloud (si tratta di numeri di serie a 20 cifre 909201xxxxxxxx).

  Questi numeri di serie sono comunemente denominati *numeri di serie PAYGO* e vengono generati dalla NetApp Console al momento della distribuzione Cloud Volumes ONTAP .

La registrazione di entrambi i tipi di numeri di serie consente funzionalità quali l'apertura di ticket di supporto e la generazione automatica di casi. La registrazione viene completata aggiungendo gli account NetApp Support Site (NSS) alla Console come descritto di seguito.

Registra NetApp Console per il supporto NetApp

Per registrarsi per ricevere supporto e attivare il diritto al supporto, un utente del tuo account NetApp Console deve associare un account NetApp Support Site al proprio accesso alla Console. La modalità di registrazione per l'assistenza NetApp varia a seconda che si disponga già di un account NetApp Support Site (NSS).

Cliente esistente con un account NSS

Se sei un cliente NetApp con un account NSS, devi semplicemente registrarti per ricevere supporto tramite la Console.

Passi

1. Selezionare **Amministrazione** > **Credenziali**.

2. Selezionare **Credenziali utente**.
3. Selezionare **Aggiungi credenziali NSS** e seguire la richiesta di autenticazione del sito di supporto NetApp (NSS).
4. Per confermare che il processo di registrazione è andato a buon fine, seleziona l'icona Aiuto e poi **Supporto**.

   La pagina **Risorse** dovrebbe mostrare che il tuo account Console è registrato per il supporto.

   Tieni presente che gli altri utenti della Console non vedranno lo stesso stato di registrazione del supporto se non hanno associato un account NetApp Support Site al loro login. Tuttavia, ciò non significa che il tuo account non sia registrato per l'assistenza. Se un utente dell'organizzazione ha seguito questi passaggi, il tuo account è stato registrato.

Cliente esistente ma nessun account NSS

Se sei un cliente NetApp esistente con licenze e numeri di serie esistenti ma *nessun* account NSS, devi creare un account NSS e associarlo al tuo accesso alla Console.

Passi

1. Crea un account del sito di supporto NetApp completando il "Modulo di registrazione utente del sito di supporto NetApp"
   a. Assicurati di selezionare il livello utente appropriato, che in genere è **Cliente NetApp /Utente finale**.
   b. Assicurati di copiare il numero di serie dell'account della console (960xxxx) utilizzato sopra per il campo del numero di serie. Ciò velocizzerà l'elaborazione dell'account.
2. Associa il tuo nuovo account NSS al tuo accesso alla Console completando i passaggi indicati di seguitoCliente esistente con un account NSS .

Novità assoluta per NetApp

Se sei un nuovo utente NetApp e non hai un account NSS, segui i passaggi indicati di seguito.

Passi

1. Nell'angolo in alto a destra della Console, seleziona l'icona Aiuto e seleziona **Supporto**.
2. Individua il numero di serie del tuo ID account nella pagina di registrazione del supporto.



3. Vai a "Sito di registrazione del supporto NetApp" e seleziona **Non sono un cliente NetApp registrato**.
4. Compila i campi obbligatori (quelli contrassegnati da asterischi rossi).
5. Nel campo **Linea di prodotti**, seleziona **Cloud Manager** e poi seleziona il tuo fornitore di fatturazione applicabile.
6. Copia il numero di serie del tuo account dal passaggio 2 sopra, completa il controllo di sicurezza e conferma di aver letto l'Informativa globale sulla privacy dei dati di NetApp.

   Per finalizzare questa transazione sicura, verrà inviata immediatamente un'e-mail alla casella di posta indicata. Se l'e-mail di convalida non arriva entro pochi minuti, assicurati di controllare la cartella spam.

7. Conferma l'azione dall'interno dell'e-mail.

   La conferma invia la richiesta a NetApp e ti consiglia di creare un account sul sito di supporto NetApp .

8. Crea un account del sito di supporto NetApp completando il "Modulo di registrazione utente del sito di supporto NetApp"
   a. Assicurati di selezionare il livello utente appropriato, che in genere è **Cliente NetApp /Utente finale**.
   b. Assicurati di copiare il numero di serie dell'account (960xxxx) utilizzato sopra per il campo del numero di serie. Ciò velocizzerà l'elaborazione.

Dopo aver finito

NetApp dovrebbe contattarti durante questo processo. Si tratta di un esercizio di onboarding una tantum per i nuovi utenti.

Una volta ottenuto l'account del sito di supporto NetApp , associalo al tuo accesso alla console completando i passaggi indicati di seguitoCliente esistente con un account NSS .

Associare le credenziali NSS per il supporto Cloud Volumes ONTAP

L'associazione delle credenziali del sito di supporto NetApp al tuo account della console è necessaria per abilitare i seguenti flussi di lavoro chiave per Cloud Volumes ONTAP:

- Registrazione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP a consumo per il supporto

  Per attivare il supporto per il tuo sistema e accedere alle risorse di supporto tecnico NetApp è necessario fornire il tuo account NSS.

- Distribuzione di Cloud Volumes ONTAP quando si utilizza la propria licenza (BYOL)

  È necessario fornire il proprio account NSS affinché la Console possa caricare la chiave di licenza e abilitare l'abbonamento per il periodo acquistato. Ciò include aggiornamenti automatici per i rinnovi dei termini.

- Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP all'ultima versione

L'associazione delle credenziali NSS al tuo account NetApp Console è diversa dall'associazione dell'account NSS all'accesso utente della Console.

Queste credenziali NSS sono associate al tuo ID account Console specifico. Gli utenti che appartengono all'organizzazione Console possono accedere a queste credenziali da **Supporto > Gestione NSS**.

- Se disponi di un account a livello cliente, puoi aggiungere uno o più account NSS.
- Se disponi di un account partner o rivenditore, puoi aggiungere uno o più account NSS, ma non possono essere aggiunti insieme agli account a livello di cliente.

Passi

1. Nell'angolo in alto a destra della Console, seleziona l'icona Aiuto e seleziona **Supporto**.



2. Selezionare **Gestione NSS > Aggiungi account NSS**.
3. Quando richiesto, seleziona **Continua** per essere reindirizzato alla pagina di accesso di Microsoft.

   NetApp utilizza Microsoft Entra ID come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e le licenze.

4. Nella pagina di accesso, inserisci l'indirizzo email e la password registrati sul sito di supporto NetApp per eseguire il processo di autenticazione.

   Queste azioni consentono alla Console di utilizzare il tuo account NSS per attività quali download di licenze, verifica di aggiornamenti software e future registrazioni di supporto.

   Notare quanto segue:

   - L'account NSS deve essere un account a livello di cliente (non un account ospite o temporaneo). È possibile avere più account NSS a livello di cliente.
   - Può esserci un solo account NSS se tale account è un account a livello di partner. Se provi ad aggiungere account NSS a livello di cliente ed esiste già un account a livello di partner, riceverai il seguente messaggio di errore:

     "Il tipo di cliente NSS non è consentito per questo account poiché sono già presenti utenti NSS di tipo diverso."

   Lo stesso vale se si dispone di account NSS preesistenti a livello di cliente e si tenta di aggiungere un account a livello di partner.

   - Dopo aver effettuato l'accesso, NetApp memorizzerà il nome utente NSS.

     Si tratta di un ID generato dal sistema che corrisponde al tuo indirizzo email. Nella pagina **Gestione NSS**, puoi visualizzare la tua email da ••• menu.

   - Se hai bisogno di aggiornare i token delle credenziali di accesso, è disponibile anche l'opzione **Aggiorna credenziali** in ••• menu.

     Utilizzando questa opzione ti verrà richiesto di effettuare nuovamente l'accesso. Si noti che il token per questi account scade dopo 90 giorni. Verrà pubblicata una notifica per avvisarti di ciò.

Ottieni aiuto

NetApp fornisce supporto per NetApp Console e i suoi servizi cloud in vari modi. Sono disponibili ampie opzioni di auto-supporto gratuite 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come articoli della knowledge base (KB) e un forum della community. La registrazione al supporto include supporto tecnico remoto tramite ticket web.

Ottieni supporto per un servizio file di un provider cloud

Per il supporto tecnico relativo al servizio file di un provider cloud, alla sua infrastruttura o a qualsiasi soluzione che utilizzi il servizio, fare riferimento alla documentazione del prodotto in questione.

- "Amazon FSx per ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Google Cloud NetApp Volumes"

Per ricevere supporto tecnico specifico per NetApp e le sue soluzioni di storage e servizi dati, utilizzare le opzioni di supporto descritte di seguito.

Utilizzare opzioni di auto-supporto

Queste opzioni sono disponibili gratuitamente, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana:

- Documentazione

  La documentazione NetApp Console che stai visualizzando.

- "Base di conoscenza"

  Cerca nella knowledge base NetApp per trovare articoli utili per la risoluzione dei problemi.

- "Comunità"

  Unisciti alla community NetApp Console per seguire le discussioni in corso o crearne di nuove.

Crea un caso con il supporto NetApp

Oltre alle opzioni di supporto autonomo sopra descritte, puoi collaborare con uno specialista del supporto NetApp per risolvere eventuali problemi dopo aver attivato il supporto.

Prima di iniziare

- Per utilizzare la funzionalità **Crea un caso**, devi prima associare le credenziali del sito di supporto NetApp all'accesso alla console. "Scopri come gestire le credenziali associate al tuo accesso alla Console" .
- Se stai aprendo un caso per un sistema ONTAP che ha un numero di serie, il tuo account NSS deve essere associato al numero di serie di quel sistema.

Passi

1. Nella NetApp Console, seleziona **Guida > Supporto**.
2. Nella pagina **Risorse**, seleziona una delle opzioni disponibili in Supporto tecnico:

a. Seleziona **Chiamaci** se desideri parlare con qualcuno al telefono. Verrai indirizzato a una pagina su netapp.com in cui sono elencati i numeri di telefono che puoi chiamare.

b. Seleziona **Crea un caso** per aprire un ticket con uno specialista del supporto NetApp :

   - **Servizio**: seleziona il servizio a cui è associato il problema. Ad esempio, * NetApp Console* quando si tratta di un problema specifico di supporto tecnico con flussi di lavoro o funzionalità all'interno della Console.
   - **Sistema**: se applicabile all'archiviazione, selezionare * Cloud Volumes ONTAP* o **On-Prem** e quindi l'ambiente di lavoro associato.

     L'elenco dei sistemi rientra nell'ambito dell'organizzazione della Console e dell'agente della Console selezionato nel banner in alto.

   - **Priorità del caso**: scegli la priorità del caso, che può essere Bassa, Media, Alta o Critica.

     Per saperne di più su queste priorità, passa il mouse sull'icona informativa accanto al nome del campo.

   - **Descrizione del problema**: fornisci una descrizione dettagliata del problema, inclusi eventuali messaggi di errore o passaggi per la risoluzione dei problemi eseguiti.
   - **Indirizzi email aggiuntivi**: inserisci altri indirizzi email se desideri informare qualcun altro di questo problema.
   - **Allegato (facoltativo)**: carica fino a cinque allegati, uno alla volta.

     Gli allegati sono limitati a 25 MB per file. Sono supportate le seguenti estensioni di file: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx e csv.



Dopo aver finito

Apparirà una finestra pop-up con il numero del tuo caso di supporto. Uno specialista del supporto NetApp esaminerà il tuo caso e ti contatterà al più presto.

Per una cronologia dei tuoi casi di supporto, puoi selezionare **Impostazioni > Cronologia** e cercare le azioni denominate "crea caso di supporto". Un pulsante all'estrema destra consente di espandere l'azione per visualizzarne i dettagli.

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di creare un caso:

"Non sei autorizzato a creare un caso contro il servizio selezionato"

Questo errore potrebbe indicare che l'account NSS e la società registrata a cui è associato non corrispondono alla stessa società registrata per il numero di serie dell'account NetApp Console (ad esempio 960xxxx) o il numero di serie dell'ambiente di lavoro. Puoi richiedere assistenza utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Invia un caso non tecnico a https://mysupport.netapp.com/site/help

Gestisci i tuoi casi di supporto

È possibile visualizzare e gestire i casi di supporto attivi e risolti direttamente dalla Console. Puoi gestire i casi associati al tuo account NSS e alla tua azienda.

Notare quanto segue:

- La dashboard di gestione dei casi nella parte superiore della pagina offre due visualizzazioni:
  - La vista a sinistra mostra il totale dei casi aperti negli ultimi 3 mesi dall'account NSS utente fornito.
  - La vista a destra mostra il totale dei casi aperti negli ultimi 3 mesi a livello aziendale in base al tuo account NSS utente.

  I risultati nella tabella riflettono i casi correlati alla vista selezionata.
- È possibile aggiungere o rimuovere colonne di interesse e filtrare il contenuto di colonne come Priorità e Stato. Altre colonne forniscono solo funzionalità di ordinamento.

  Per maggiori dettagli, vedere i passaggi riportati di seguito.
- A livello di singolo caso, offriamo la possibilità di aggiornare le note del caso o di chiudere un caso che non sia già nello stato Chiuso o In attesa di chiusura.

Passi

1. Nella NetApp Console, seleziona **Guida > Supporto**.
2. Seleziona **Gestione casi** e, se richiesto, aggiungi il tuo account NSS alla Console.

   La pagina **Gestione casi** mostra i casi aperti relativi all'account NSS associato al tuo account utente della Console. Si tratta dello stesso account NSS che appare in cima alla pagina **Gestione NSS**.
3. Facoltativamente, modifica le informazioni visualizzate nella tabella:
   - In **Casi dell'organizzazione**, seleziona **Visualizza** per visualizzare tutti i casi associati alla tua azienda.
   - Modifica l'intervallo di date scegliendo un intervallo di date esatto o un intervallo di tempo diverso.
   - Filtra il contenuto delle colonne.
   - Modifica le colonne che appaiono nella tabella selezionando e quindi scegli le colonne che desideri visualizzare.
4. Gestisci un caso esistente selezionando e selezionando una delle opzioni disponibili:
   - **Visualizza caso**: visualizza i dettagli completi su un caso specifico.
   - **Aggiorna note sul caso**: fornisci ulteriori dettagli sul tuo problema o seleziona **Carica file** per allegare fino a un massimo di cinque file.

     Gli allegati sono limitati a 25 MB per file. Sono supportate le seguenti estensioni di file: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx e csv.
   - **Chiudi caso**: fornisci i dettagli sul motivo per cui stai chiudendo il caso e seleziona **Chiudi caso**.

Note legali

Le note legali forniscono accesso a dichiarazioni di copyright, marchi commerciali, brevetti e altro ancora.

Copyright

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marchi

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati nella pagina Marchi NetApp sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di aziende e prodotti possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Brevetti

Un elenco aggiornato dei brevetti di proprietà di NetApp è disponibile all'indirizzo:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Politica sulla riservatezza

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Open source

I file di avviso forniscono informazioni sui diritti d'autore e sulle licenze di terze parti utilizzati nel software NetApp .

"Avviso per NetApp Console"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.