



Aggiornare il server e i plug-in SnapCenter

SnapCenter Software 6.0

NetApp
January 31, 2025

Sommario

- Aggiornare il server e i plug-in SnapCenter 1
 - Configurare SnapCenter per verificare la disponibilità di aggiornamenti 1
 - Workflow di upgrade. 1
 - Aggiornare il server SnapCenter sull'host Windows 2
 - Aggiornare il server SnapCenter sull'host Linux 4
 - Aggiorna i pacchetti plug-in 5

Aggiornare il server e i plug-in SnapCenter

Configurare SnapCenter per verificare la disponibilità di aggiornamenti

SnapCenter comunica periodicamente con il sito di supporto NetApp per notificare gli aggiornamenti software disponibili. È inoltre possibile creare una pianificazione per specificare l'intervallo in cui si desidera ricevere informazioni sugli aggiornamenti disponibili.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **Impostazioni**.
2. Nella pagina **Impostazioni**, fare clic su **Software**.


La pagina Software disponibile visualizza i pacchetti plug-in disponibili, le versioni disponibili e il relativo stato di installazione.

3. Fare clic su **Controlla aggiornamenti** per verificare se sono disponibili versioni più recenti dei pacchetti plug-in.
4. Fare clic su **Schedule Updates** (Pianifica aggiornamenti) per creare una pianificazione in cui specificare l'intervallo in cui si desidera ricevere informazioni sugli aggiornamenti disponibili:
 - a. Selezionare l'intervallo in **Controlla aggiornamenti**.
 - b. Selezionare la credenziale di amministrazione del server SnapCenter e fare clic su **OK**.

Workflow di upgrade

Ogni release di SnapCenter contiene un pacchetto di plug-in e server SnapCenter aggiornati. Gli aggiornamenti dei pacchetti plug-in vengono distribuiti con il programma di installazione di SnapCenter. È possibile configurare SnapCenter per verificare la disponibilità di aggiornamenti.

Il flusso di lavoro mostra le diverse attività richieste per aggiornare il server SnapCenter e i pacchetti plug-in.



Percorsi di upgrade supportati

Se si utilizza la versione del server SnapCenter...	È possibile aggiornare direttamente il server SnapCenter a...	Versioni plug-in supportate
4,9	5,0	<ul style="list-style-type: none"> • 4,9 • 5,0
	6,0	<ul style="list-style-type: none"> • 6,0
5,0	6,0	<ul style="list-style-type: none"> • 5,0 • 6,0
	6.0.1	<ul style="list-style-type: none"> • 6.0.1
6,0	6.0.1	<ul style="list-style-type: none"> • 6,0 • 6.0.1



Ad esempio, se si utilizza SnapCenter versione 4,9 e si desidera eseguire l'aggiornamento alla versione 6,0.1, è necessario prima eseguire l'aggiornamento alla versione 5,0, quindi eseguire un aggiornamento alla versione 6,0.



Per informazioni sull'aggiornamento del plug-in SnapCenter per VMware vSphere, vedere ["Upgrade del plug-in SnapCenter per VMware vSphere"](#).

Aggiornare il server SnapCenter sull'host Windows

È possibile utilizzare il file eseguibile del programma di installazione del server SnapCenter per aggiornare il server SnapCenter.

Prima di iniziare

- L'host del server SnapCenter deve essere aggiornato con gli aggiornamenti di Windows, senza riavvii del sistema in sospeso.
- Prima di iniziare l'operazione di aggiornamento, assicurarsi che non siano in esecuzione altre operazioni.
- È necessario eseguire il backup del database del repository SnapCenter (MySQL) dopo aver eseguito tutti i processi. Si consiglia di eseguire l'aggiornamento del server SnapCenter e del plug-in Exchange.

Per informazioni, vedere ["Eseguire il backup del repository SnapCenter"](#).

- Eseguire il backup di tutti i file di configurazione SnapCenter modificati sull'host del server SnapCenter o sul plug-in host.

Esempi di file di configurazione di SnapCenter: SnapDriveService.exe.config, SMCOREServiceHost.exe.config e così via.

A proposito di questa attività

- Durante l'aggiornamento, viene eseguito uno script SQL per aggiornare i dati di Exchange nel database NSM, che converte il DAG e il shortname host in FQDN. Questa opzione è applicabile solo se si utilizza il

server SnapCenter con il plug-in Exchange.

- Prima di iniziare l'operazione di aggiornamento, se l'host del server è stato impostato manualmente in modalità di manutenzione, dopo l'aggiornamento è necessario disattivare manualmente la modalità di manutenzione dell'host del server facendo clic su **host > attiva pianificazione**.
- Per il plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server, il plug-in SnapCenter per Microsoft Exchange Server e il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows, si consiglia di aggiornare sia il server che gli host dei plug-in alla versione 4.7 affinché IL PERCORSO SCRIPT venga eseguito.

Per le pianificazioni di backup e verifica esistenti con prescritture e postscript attivati nel criterio, le operazioni di backup continueranno a funzionare dopo l'aggiornamento.

Nella pagina **Dettagli lavoro**, un messaggio di avviso consiglia al cliente di copiare gli script nel PERCORSO_SCRIPT e modificare il criterio per fornire un percorso relativo al PERCORSO_SCRIPT. Per il lavoro del ciclo di vita clone, il messaggio di avviso viene visualizzato a livello di lavoro secondario.

Fasi

1. Scaricare il pacchetto di installazione del server SnapCenter dal sito del supporto NetApp.

<https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/snapcenter/downloads-tab>

2. Creare una copia del file web.config che si trova in C: File di programma NetApp SnapCenter WebApp.
3. Esportare le pianificazioni SnapCenter relative all'host plug-in dalla pianificazione delle attività di Windows in modo da poterle utilizzare per ripristinare le pianificazioni in caso di errore nell'aggiornamento.

```
md d:\\SCBackup` `schtasks /query /xml /TN taskname >>
"D:\\SCBackup\\taskname.xml"
```

4. Creare il dump del database MySQL SnapCenter se il backup del repository non è configurato.

```
md d:\\SCBackup` `mysqldump --all-databases --single-transaction --add-drop
-database --triggers --routines --events -u root -p >
D:\\SCBackup\\SCRepoBackup.dmp
```

Quando richiesto, inserire la password.

5. Avviare l'aggiornamento del server SnapCenter facendo doppio clic sul file .exe scaricato.

Una volta avviato l'aggiornamento, vengono eseguiti tutti i controlli preliminari e, se i requisiti minimi non vengono soddisfatti, vengono visualizzati i messaggi di errore o di avviso appropriati. È possibile ignorare i messaggi di avviso e procedere con l'installazione. Tuttavia, gli errori devono essere corretti.



SnapCenter continuerà a utilizzare la password esistente del database del repository MySQL Server fornita durante l'installazione della versione precedente del server SnapCenter.

6. Fare clic su **Upgrade** (Aggiorna).

In qualsiasi momento, facendo clic sul pulsante **Annulla**, il flusso di lavoro di aggiornamento viene annullato. Non ripristinerà lo stato precedente del server SnapCenter.

Procedura consigliata: per accedere all'interfaccia grafica di SnapCenter, è necessario disconnettersi e accedere a SnapCenter oppure chiudere e aprire un nuovo browser.

Al termine

- Se il plug-in viene installato usando un utente sudo, copiare le sha224 chiavi disponibili in `C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt` per aggiornare il file `/etc/sudoers`.
- È necessario eseguire una nuova ricerca delle risorse sull'host del server.

Se lo stato dell'host del server viene visualizzato come arrestato, è possibile attendere qualche istante ed eseguire una nuova ricerca. È inoltre possibile modificare il valore del parametro **HostRefreshInterval** (il valore predefinito è 3600 secondi) su un valore superiore a 10 minuti.

- Se l'aggiornamento non riesce, è necessario eliminare l'installazione non riuscita, reinstallare la versione precedente di SnapCenter e ripristinare il database NSM allo stato precedente.
- Dopo aver aggiornato l'host del server, è necessario aggiornare anche i plug-in prima di aggiungere qualsiasi sistema di storage.

Aggiornare il server SnapCenter sull'host Linux

È possibile utilizzare il file di installazione del server SnapCenter per aggiornare il server SnapCenter.

Fasi

1. Eseguire una delle azioni per aggiornare il server SnapCenter.

Se si desidera eseguire...	Eseguire questa operazione...
Aggiornamento non interattivo	<pre>sudo ./snapcenter-linux-server- (e18/e19/sles15).bin -i silent -DUPGRADE=<value> -DINSTALL_LOG_NAME=<filename></pre> <p>Esempio: Sudo ./snapcenter_linux_server.bin -i silent -DUPGRADE=1 -DINSTALL_LOG_NAME=InstallerLog.log</p> <p>I registri verranno memorizzati in <code>/var/opt/snapcenter/logs</code>.</p> <p>Parametri da passare per l'aggiornamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• DINSTALL_LOG_NAME: Nome del file di registro in cui verranno memorizzati i registri di installazione.• DUPGRADE: Il valore predefinito è 0. Specificare questo parametro e il relativo valore come qualsiasi numero intero diverso da 0 per aggiornare il server SnapCenter.

Se si desidera eseguire...	Eeguire questa operazione...
Installazione interattiva	<pre>./snapcenter-linux-server- (e18/e19/sles15).bin</pre> <p>Verrà richiesto di confermare l'aggiornamento. Immettere un valore diverso da 0 per confermare l'aggiornamento del server SnapCenter.</p>



È necessario disconnettersi e accedere a SnapCenter oppure chiudere e aprire un nuovo browser per accedere alla GUI di SnapCenter.

Aggiorna i pacchetti plug-in

I pacchetti plug-in vengono distribuiti come parte dell'aggiornamento di SnapCenter.

Non è necessario impostare manualmente ciascun host plug-in che si desidera aggiornare in modalità di manutenzione poiché la procedura di aggiornamento imposta gli host plug-in Windows, Linux o AIX in modalità di manutenzione. La modalità di manutenzione impedisce l'esecuzione di qualsiasi processo pianificato sull'host del plug-in durante l'aggiornamento.

Prima di iniziare

- Se si è utenti non root con accesso alle macchine Linux, aggiornare il file `/etc/sudoers` con i valori checksum più recenti prima di eseguire l'operazione di aggiornamento.
- Per impostazione predefinita, SnapCenter rileva `JAVA_HOME` dall'ambiente. Se si desidera utilizzare UNA `JAVA_HOME` fissa e si stanno aggiornando i plug-in su un host Linux, aggiungere manualmente IL parametro `SKIP_JAVAHOME_UPDATE` nel file `spl.properties` che si trova in `/var/opt/snapcenter/spl/etc/` e impostare il valore su `TRUE`.

Il valore DI `JAVA_HOME` viene aggiornato quando il plug-in viene aggiornato o quando il servizio caricatore di plug-in (SPL) di SnapCenter viene riavviato. Prima di aggiornare o riavviare SPL, se si aggiunge IL parametro `SKIP_JAVAHOME_UPDATE` e si imposta il valore su `TRUE`, IL valore DI `JAVA_HOME` non viene aggiornato.

- È necessario aver eseguito il backup di tutti i file di configurazione SnapCenter modificati sull'host del server SnapCenter o sul plug-in host.

Esempi di file di configurazione di SnapCenter: `SnapDriveService.exe.config`, `SMCoreServiceHost.exe.config` e così via.

A proposito di questa attività

- Per il plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server, il plug-in SnapCenter per Microsoft Exchange Server e il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows, si consiglia di aggiornare sia il server che gli host plug-in alla versione più recente per l'esecuzione DI `SCRIPTS_PATH`.

Per le pianificazioni di backup e verifica esistenti con prescritture e postscript attivati nel criterio, le operazioni di backup continueranno a funzionare dopo l'aggiornamento.

Nella pagina **Dettagli lavoro**, un messaggio di avviso consiglia al cliente di copiare gli script nel `PERCORSO_SCRIPT` e modificare il criterio per fornire un percorso relativo al `PERCORSO_SCRIPT`. Per

il lavoro del ciclo di vita clone, il messaggio di avviso viene visualizzato a livello di lavoro secondario.

Fasi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **hosts > Managed hosts**.
2. Aggiornare gli host eseguendo una delle seguenti operazioni:
 - Se nella colonna Stato generale viene visualizzato "aggiornamento disponibile" per uno dei plug-in host, fare clic sul nome host del plug-in ed eseguire le seguenti operazioni:
 - i. Fare clic su **altre opzioni**.
 - ii. Selezionare **Ignora controlli preliminari** se non si desidera verificare se l'host del plug-in soddisfa i requisiti per aggiornare il plug-in.
 - iii. Fare clic su **Upgrade** (Aggiorna).
 - Se si desidera aggiornare più host plug-in, selezionare tutti gli host, fare clic su , quindi fare clic su **Upgrade > OK**.

Tutti i servizi correlati vengono riavviati durante l'aggiornamento del plug-in.



Tutti i plug-in del pacchetto vengono selezionati, ma solo i plug-in installati con la versione precedente di SnapCenter vengono aggiornati e i plug-in rimanenti non vengono installati. Per installare qualsiasi nuovo plug-in, utilizzare l'opzione **Aggiungi plug-in**.

Se non è stata selezionata la casella di controllo **Ignora controlli preliminari**, l'host del plug-in viene convalidato per verificare se soddisfa i requisiti di installazione del plug-in. Se i requisiti minimi non sono soddisfatti, vengono visualizzati messaggi di errore o di avviso appropriati. Dopo aver risolto il problema, fare clic su **Upgrade** (Aggiorna).



Se l'errore riguarda lo spazio su disco o la RAM, è possibile aggiornare il file web.config che si trova in C: File di programma NetApp SnapCenter WebApp o i file di configurazione PowerShell che si trovano in C: Windows System 32, WindowsPowerShell v1.0, moduli SnapCenter per modificare i valori predefiniti. Se l'errore riguarda i parametri rimanenti, è necessario risolvere il problema e convalidare nuovamente i requisiti.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.