



# Unified Manager 배포

## Active IQ Unified Manager

NetApp  
May 15, 2026

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager-916/install-vapp/task\\_download\\_unified\\_manager\\_ova\\_file.html](https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager-916/install-vapp/task_download_unified_manager_ova_file.html) on May 15, 2026. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# 목차

Unified Manager 배포 .....	1
Unified Manager 설치 파일을 다운로드하세요 .....	1
Unified Manager 가상 어플라이언스 배포 .....	2

# Unified Manager 배포

Unified Manager를 배포하려면 소프트웨어 다운로드, 가상 어플라이언스 배포, 유지 관리 사용자 이름과 비밀번호 생성, 웹 UI에서 초기 설정 수행이 필요합니다.

시작하기 전에

- 배포를 위해 시스템 요구 사항을 확인하고 완료해야 합니다.

보다"[시스템 요구 사항](#)".

- 다음 정보가 있는지 확인하세요.
  - NetApp 지원 사이트에 대한 로그인 자격 증명
  - VMware vCenter Server 및 vSphere Web Client에 액세스하기 위한 자격 증명
  - Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포하는 ESXi 서버의 IP 주소
  - 데이터 저장소의 저장 공간 및 메모리 요구 사항 등 데이터 센터에 대한 세부 정보
  - IPv6 주소 지정을 사용하려면 호스트에서 IPv6를 활성화해야 합니다.

VMware ESXi 서버에서 Unified Manager를 가상 어플라이언스로 배포할 수 있습니다.

SSH를 사용해서가 아니라 VMware 콘솔을 사용하여 유지 관리 콘솔에 액세스해야 합니다.



Unified Manager 9.8부터 VMware Tools가 Open VM Tools로 대체되었습니다. `open-vm-tools` ). 더 이상 설치의 일부로 VMware Tools를 설치할 필요가 없습니다. `open-vm-tools` Unified Manager 설치 패키지에 포함되어 있습니다.

배포 및 초기 설정을 완료한 후에는 유지 관리 콘솔에서 클러스터를 추가하거나 추가 네트워크 설정을 구성한 다음 웹 UI에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 다음 단계를 따르세요 "[Unified Manager 다운로드](#)".
2. 또한 다음 단계를 따르세요 "[Unified Manager 가상 어플라이언스 배포](#)".

## Unified Manager 설치 파일을 다운로드하세요

NetApp 지원 사이트에서 Unified Manager 설치 파일을 다운로드하여 Unified Manager를 가상 어플라이언스로 배포합니다.

시작하기 전에

NetApp 지원 사이트에 대한 로그인 자격 증명이 있어야 합니다.

설치 파일은 `.tar` 루트 인증서가 포함된 파일 README 파일 및 OVA 가상 어플라이언스에 맞게 구성된 Unified Manager 소프트웨어가 포함된 파일입니다.

단계

1. NetApp 지원 사이트에 로그인하고 Unified Manager 다운로드 페이지로 이동합니다.

## "NetApp 지원 사이트"

- 필요한 Unified Manager 버전을 선택하고 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)에 동의합니다.
- 다운로드하고 저장하세요 .tar vSphere Client에서 액세스할 수 있는 로컬 디렉토리나 네트워크 디렉토리에 VMware vSphere 설치용 파일을 저장합니다.
- 소프트웨어가 올바르게 다운로드되었는지 확인하려면 체크섬을 확인하세요.
- 다운로드한 디렉토리로 이동하세요 .tar 파일을 열고 터미널 창에 다음 명령을 입력하여 Unified Manager 번들을 확장합니다.

```
tar -xvzf ActiveIQUnifiedManager-<version>.tar.gz
```

필요한 OVA 파일, 루트 인증서 및 README Unified Manager용 파일이 대상 디렉토리에 압축 해제됩니다.

- 무결성을 확인하십시오 OVA 제공된 단계에 따라 파일을 README 파일.

## Unified Manager 가상 어플라이언스 배포

설치 파일을 다운로드한 후 Unified Manager를 가상 어플라이언스로 배포합니다. vSphere Web Client를 사용하여 ESXi 서버에 가상 어플라이언스를 배포합니다. 가상 어플라이언스를 배포하면 가상 머신이 생성됩니다.

시작하기 전에

시스템 요구 사항을 검토해야 합니다. Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포하기 전에 필요한 변경 사항을 적용하세요.

보다"[가상 인프라 요구 사항](#)".

보다"[VMware 소프트웨어 및 설치 요구 사항](#)".

DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하는 경우 DHCP 서버를 사용할 수 있는지, DHCP 및 가상 머신(VM) 네트워크 어댑터 구성이 올바른지 확인하세요. DHCP는 기본적으로 구성되어 있습니다.

정적 네트워크 구성을 사용하는 경우 동일한 서브넷에 IP 주소가 중복되지 않았는지 확인하고 적절한 DNS 서버 항목이 구성되었는지 확인하세요.

가상 어플라이언스를 배포하기 전에 다음 정보를 얻으세요.

- VMware vCenter Server 및 vSphere Web Client에 액세스하기 위한 자격 증명
- Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포하는 ESXi 서버의 IP 주소
- 저장 공간 가용성 등 데이터 센터에 대한 세부 정보
- DHCP를 사용하지 않는 경우 연결하려는 네트워크 장치의 IPv4 또는 IPv6 주소를 얻으세요.
  - 호스트의 정규화된 도메인 이름(FQDN)
  - 호스트의 IP 주소
  - 네트워크 마스크

- 기본 게이트웨이의 IP 주소
- 기본 및 보조 DNS 주소
- 도메인 검색

Unified Manager 9.8부터 VMware Tools가 Open VM Tools로 대체되었습니다. (*open-vm-tools*). 설치 프로세스의 일부로 VMware Tools를 설치할 필요는 없습니다. *open-vm-tools* Unified Manager 설치 패키지에 포함되어 있습니다.

가상 어플라이언스가 배포되면 HTTPS 액세스를 위한 고유한 자체 서명 인증서가 생성됩니다. Unified Manager 웹 UI에 액세스할 때 신뢰할 수 없는 인증서에 대한 브라우저 경고가 표시될 수 있습니다.

Unified Manager 가상 어플라이언스에 대한 VMware 고가용성이 지원됩니다.

단계

1. vSphere Client에서 파일 > \*OVF 템플릿 배포\*를 클릭합니다.
2. OVF 템플릿 배포 마법사를 완료하여 Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포합니다.

리뷰 세부 정보 페이지에서:

- 게시자 섹션의 세부 정보를 확인하세요. **Entrust Code Signing - OVCS2**(신뢰할 수 있는 인증서) 메시지는 다운로드된 인증서의 무결성을 확인합니다. OVA 파일. + **Entrust 코드 서명 - OVCS2**(잘못된 인증서) 메시지가 나타나면 VMware vCenter Server를 7.0U3E 이상 버전으로 업그레이드하세요.

템플릿 사용자 정의 페이지에서:

- DHCP 및 IPv4 주소 지정을 사용하는 경우 모든 필드를 비워 두세요.
- DHCP 및 IPv6 주소 지정을 사용할 때는 "자동 IPv6 주소 지정 사용" 상자를 선택하고 다른 모든 필드는 비워 둡니다.
- 정적 네트워크 구성을 사용하려면 이 페이지의 필드를 작성하면 됩니다. 그러면 배포 중에 해당 설정이 적용됩니다. IP 주소가 배포된 호스트에서 고유한지, 이미 사용 중이 아닌지, 유효한 DNS 항목이 있는지 확인하세요.

3. Unified Manager 가상 어플라이언스를 ESXi 서버에 배포한 후 VM을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 \*전원 켜기\*를 선택하여 VM의 전원을 켭니다.



리소스가 부족하여 전원 켜기 작업이 실패하는 경우 리소스를 추가한 후 설치를 다시 시도하세요.

4. 콘솔 탭을 클릭합니다.

초기 부팅 프로세스는 완료하는 데 몇 분이 걸립니다.

5. 시간대를 구성하려면 VM 콘솔 창에 표시된 대로 지리적 위치와 도시 또는 지역을 입력하세요.

표시되는 모든 날짜 정보는 관리되는 장치의 시간대 설정과 관계없이 Unified Manager에 구성된 시간대를 사용합니다. 스토리지 시스템과 관리 서버가 동일한 NTP 서버로 구성된 경우, 다르게 나타나더라도 동일한 순간을 나타냅니다. 예를 들어, 관리 서버와 다른 표준 시간대를 사용하여 구성된 장치를 사용하여 스냅샷 복사본을 만드는 경우 타임스탬프는 관리 서버 시간입니다.

6. DHCP 서비스를 사용할 수 없거나 정적 네트워크 구성 세부 정보에 오류가 있는 경우 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.

만약 당신이 사용한다면...	그러면 이렇게 하세요...
DHCP	<p>*DHCP 재시도*를 선택하세요. DHCP를 사용하려면 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.</p> <p>DHCP 지원 네트워크를 사용하는 경우 FQDN 및 DNS 서버 항목이 가상 어플라이언스에 자동으로 제공됩니다. DHCP가 DNS로 올바르게 구성되지 않은 경우 호스트 이름 "UnifiedManager"가 자동으로 할당되고 보안 인증서와 연결됩니다. DHCP 지원 네트워크를 설정하지 않은 경우 네트워크 구성 정보를 수동으로 입력해야 합니다.</p>
정적 네트워크 구성	<p>a. *정적 네트워크 구성에 대한 세부 정보 입력*을 선택합니다.</p> <p>구성 과정을 완료하는 데 몇 분이 걸립니다.</p> <p>b. 입력한 값을 확인하고 *Y*를 선택하세요.</p>

7. 프롬프트에서 유지 관리 사용자 이름을 입력한 다음 \*Enter\*를 클릭합니다.

유지 관리 사용자 이름은 az로 시작해야 하며, 뒤에 -, az 또는 0-9를 조합하여 사용해야 합니다.

8. 프롬프트가 표시되면 비밀번호를 입력한 다음 \*Enter\*를 클릭합니다.

VM 콘솔에는 Unified Manager 웹 UI의 URL이 표시됩니다.

Unified Manager의 초기 설정을 수행하려면 웹 UI에 액세스할 수 있습니다. ["Active IQ Unified Manager 구성"](#) .

## 저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.