



NetApp Console 유지 관리

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

목차

- NetApp Console 유지 관리 1
 - NetApp Console 로컬 배포를 위해 vCenter 또는 ESXi 호스트를 유지 관리하십시오 1
 - VM 유지 관리 콘솔에 액세스합니다. 1

NetApp Console 유지 관리

NetApp Console 로컬 배포를 위해 vCenter 또는 ESXi 호스트를 유지 관리하십시오

NetApp Console 로컬 배포를 사용하면 콘솔 로컬 배포를 배포한 후 기존 vCenter 또는 ESXi 호스트를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스의 CPU 또는 RAM을 늘릴 수 있습니다.

VM 웹 콘솔을 사용하여 다음 유지 관리 작업을 수행하십시오.

- 디스크 크기 늘리기
- 콘솔 로컬 배포를 다시 시작합니다
- 정적 경로 업데이트
- 검색 도메인 업데이트

제한 사항

유지 관리 콘솔을 통해서는 IP 주소, DNS 및 게이트웨이에 대한 정보를 보기만 할 수 있으며 업데이트는 불가능합니다.

VM 유지 관리 콘솔에 액세스합니다.

VSphere 클라이언트를 통해 유지 관리 콘솔에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. VSphere 클라이언트를 열고 VCenter에 로그인합니다.
2. 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스를 선택하십시오.
3. *웹 콘솔 실행*을 선택합니다.
4. 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 가상 머신 인스턴스에 로그인하십시오.
사용자 이름은 `maint`이고 암호는 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 것입니다.

maint 사용자 암호를 변경합니다

`maint` 사용자의 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

단계

1. VSphere 클라이언트를 열고 VCenter에 로그인합니다.
2. 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스를 선택하십시오.
3. *웹 콘솔 실행*을 선택합니다.
4. 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 가상 머신 인스턴스에 로그인하십시오.
사용자 이름은 `maint`이고 암호는 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 것입니다.
5. 를 입력하여 1 System Configuration 메뉴를 봅니다.

6. Enter `1`를 입력하여 유지보수 사용자 암호를 변경하고 화면의 안내에 따라 진행하십시오.

가상 머신 인스턴스의 **CPU** 또는 **RAM**을 늘립니다.

콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스의 CPU 또는 RAM을 늘릴 수 있습니다.

VCenter 또는 ESXi 호스트에서 VM 인스턴스 설정을 편집한 다음 유지 관리 콘솔을 사용하여 변경 사항을 적용하십시오.

VSphere 클라이언트에서의 단계

1. VSphere 클라이언트를 열고 VCenter에 로그인합니다.
2. 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스를 선택하십시오.
3. VM 인스턴스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 *설정 편집*을 선택합니다.
4. /opt 또는 /var 파티션에 사용되는 하드 드라이브 공간을 늘리십시오.
 - a. /opt에 사용되는 하드 드라이브 공간을 늘리려면 *하드 디스크 2*를 선택하십시오.
 - b. /var에 사용되는 하드 드라이브 공간을 늘리려면 *하드 디스크 3*을 선택하십시오.
5. 변경 사항을 저장합니다.

유지보수 콘솔에서의 단계

1. VSphere 클라이언트를 열고 VCenter에 로그인합니다.
2. 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스를 선택하십시오.
3. *웹 콘솔 실행*을 선택합니다.
4. 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 가상 머신 인스턴스에 로그인하십시오. 사용자 이름은 `maint`이고 암호는 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 것입니다.
5. Enter 1 to view the `System Configuration` 메뉴를 입력하세요.
6. 입력 `2` 후 화면의 안내에 따라 진행하십시오. 콘솔이 새 설정을 검색하고 파티션 크기를 늘립니다.

콘솔 로컬 배포 VM의 네트워크 설정 보기

vSphere 클라이언트에서 콘솔 로컬 배포 VM의 네트워크 설정을 확인하여 네트워크 문제를 점검하거나 해결할 수 있습니다. 다음 네트워크 설정은 확인만 가능하며 업데이트는 불가능합니다. IP 주소 및 DNS 세부 정보.

단계

1. VSphere 클라이언트를 열고 VCenter에 로그인합니다.
2. 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스를 선택하십시오.
3. *웹 콘솔 실행*을 선택합니다.
4. 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 가상 머신 인스턴스에 로그인하십시오. 사용자 이름은 `maint`이고 암호는 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 것입니다.
5. 2`을 입력하여 `Network Configuration` 메뉴를 봅니다.
6. 1에서 6 사이의 숫자를 입력하여 해당 네트워크 설정을 확인하십시오.

콘솔 로컬 배포 **VM**의 정적 경로를 업데이트합니다.

필요에 따라 콘솔 로컬 배포 VM에 대한 정적 경로를 추가, 업데이트 또는 제거합니다.

단계

1. VSphere 클라이언트를 열고 VCenter에 로그인합니다.
2. 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스를 선택하십시오.
3. *웹 콘솔 실행*을 선택합니다.
4. 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 가상 머신 인스턴스에 로그인하십시오.
사용자 이름은 `maint`이고 암호는 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 것입니다.
5. 2`을 입력하여 `Network Configuration` 메뉴를 봅니다.
6. 정적 경로를 업데이트하려면 `7`을 입력하고 화면의 안내에 따라 진행하십시오.
7. Enter 키를 누릅니다.
8. 필요에 따라 추가적인 변경을 할 수 있습니다.
9. 변경 사항을 커밋하려면 `9`을 누르십시오.

콘솔 로컬 배포 **VM**의 도메인 검색 설정 업데이트

콘솔 로컬 배포 VM의 검색 도메인 설정을 업데이트할 수 있습니다.

단계

1. VSphere 클라이언트를 열고 VCenter에 로그인합니다.
2. 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스를 선택하십시오.
3. *웹 콘솔 실행*을 선택합니다.
4. 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 가상 머신 인스턴스에 로그인하십시오.
사용자 이름은 `maint`이고 암호는 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 것입니다.
5. 8`을 입력하여 `Network Configuration` 메뉴를 봅니다.
6. `8`을 입력하여 도메인 검색 설정을 업데이트하고 화면의 안내에 따라 진행하십시오.
7. Enter 키를 누릅니다.
8. 필요에 따라 추가적인 변경을 할 수 있습니다.
9. 변경 사항을 커밋하려면 `9`을 누르십시오.

콘솔 로컬 배포 진단 툴에 액세스합니다

Console 로컬 배포 관련 문제를 해결하기 위해 진단 툴에 액세스합니다. NetApp 지원팀에서 문제 해결 시 이 작업을 요청할 수 있습니다.

단계

1. VSphere 클라이언트를 열고 VCenter에 로그인합니다.
2. 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스를 선택하십시오.
3. *웹 콘솔 실행*을 선택합니다.

- 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 가상 머신 인스턴스에 로그인하십시오.
사용자 이름은 `maint`이고 암호는 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 것입니다.
- 지원 및 진단 메뉴를 보려면 `3`을 입력하십시오.
- `1`을 입력하여 진단 툴에 액세스하고 화면의 안내에 따라 진행하십시오.

콘솔 로컬 배포 진단 툴에 원격으로 액세스합니다.

Putty 등의 툴을 사용하여 원격으로 진단 툴에 액세스할 수 있습니다. 일회용 암호를 할당하여 Console 로컬 배포 VM에 대한 SSH 액세스를 활성화하십시오.

SSH 접속을 통해 복사 및 붙여넣기와 같은 고급 터미널 기능을 사용할 수 있습니다.

단계

- VSphere 클라이언트를 열고 VCenter에 로그인합니다.
- 콘솔 로컬 배포를 호스팅하는 VM 인스턴스를 선택하십시오.
- *웹 콘솔 실행*을 선택합니다.
- 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 가상 머신 인스턴스에 로그인하십시오.
사용자 이름은 `maint`이고 암호는 가상 머신 인스턴스를 생성할 때 지정한 것입니다.
- 3`을 입력하여 `Support and Diagnostics` 메뉴를 봅니다.
- `2`을 입력하여 진단 툴에 액세스하고 화면의 안내에 따라 24시간 후에 만료되는 일회용 비밀번호를 구성하십시오.
- Putty 등 SSH 툴을 사용하여 사용자 이름 `diag`과 구성한 일회용 암호를 이용해 Console 로컬 배포 VM에 연결합니다.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.