



포트 재매핑 절차 StorageGRID software

NetApp
July 23, 2026

목차

- 포트 재매핑 절차 1
 - StorageGRID 어플라이언스에서 포트 재매핑 제거 1
 - 베어 메탈 호스트에서 StorageGRID 포트 재매핑을 제거합니다 2

포트 재매핑 절차

StorageGRID 어플라이언스에서 포트 재매핑 제거

로드 밸런싱 서비스용 엔드포인트를 구성하려는 경우, 이미 포트 재매핑의 '매핑 대상 포트'로 구성된 포트를 사용하려면 먼저 기존 포트 재매핑을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 엔드포인트가 제대로 작동하지 않습니다. 포트 재매핑 충돌이 있는 각 관리 노드와 게이트웨이 노드에서 스크립트를 실행하여 해당 노드의 모든 포트 재매핑을 제거해야 합니다.

이 작업 정보

이 절차는 모든 포트 재매핑을 제거합니다. 일부 재매핑을 유지해야 하는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

로드 밸런서 엔드포인트 구성에 대한 자세한 내용은 "[로드 밸런서 엔드포인트 구성](#)"을 참조하십시오.



포트 재매핑으로 클라이언트 액세스가 가능한 경우, 서비스 중단을 방지하기 위해 클라이언트가 로드 밸런서 엔드포인트로 다른 포트를 사용하도록 재구성해야 합니다. 그렇지 않으면 포트 매핑을 제거하면 클라이언트 액세스가 중단되므로 적절한 시기에 제거 작업을 진행해야 합니다.



이 절차는 베어메탈 호스트의 컨테이너로 배포된 StorageGRID 시스템에는 적용되지 않습니다. 다음에 대한 지침을 참조하십시오. "[베어메탈 호스트에서 포트 재매핑 제거](#)".

단계

1. 외부 SSH 접속은 기본적으로 차단되어 있습니다. 필요한 경우, "[일시적으로 액세스 허용](#)".

2. 노드에 로그인합니다.

a. 다음 명령을 입력합니다. `ssh -p 8022 admin@node_IP`

포트 8022는 기본 OS의 SSH 포트이고, 포트 22는 StorageGRID를 실행하는 컨테이너 엔진의 SSH 포트입니다.

b. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.

c. 루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. `su -`

d. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.

루트 계정으로 로그인하면 프롬프트가 '\$'에서 '#'로 변경됩니다.

3. 다음 스크립트를 실행합니다. `remove-port-remap.sh`

4. 노드를 재부팅합니다: `reboot`

5. 명령 셸에서 로그아웃합니다. `exit`

6. 포트 재매핑 충돌이 있는 각 관리 노드 및 게이트웨이 노드에서 이 단계를 반복하십시오.

7. 외부 SSH 액세스를 허용한 경우, "[접근 차단](#)" 포트 재매핑 제거 작업을 완료한 후 다음 단계를 진행하십시오.

베어 메탈 호스트에서 StorageGRID 포트 재매핑을 제거합니다

로드 밸런서 서비스용 엔드포인트를 구성하려는 경우, 이미 포트 재매핑의 '매핑 대상 포트'로 구성된 포트를 사용하려면 먼저 기존 포트 재매핑을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 엔드포인트가 적용되지 않습니다.

이 작업 정보

베어메탈 호스트에서 StorageGRID를 실행하는 경우, 일반적인 포트 재매핑 제거 절차 대신 다음 절차를 따르십시오. 충돌하는 포트 재매핑이 있는 각 관리 노드와 게이트웨이 노드의 노드 구성 파일을 편집하여 해당 노드의 모든 포트 재매핑을 제거하고 노드를 재시작해야 합니다.



이 절차는 모든 포트 재매핑을 제거합니다. 일부 재매핑을 유지해야 하는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

로드 밸런서 엔드포인트 구성에 대한 자세한 내용은 StorageGRID 관리 지침을 참조하십시오.



이 절차로 인해 노드가 재시작되는 동안 서비스가 일시적으로 중단될 수 있습니다.

단계

1. 노드를 지원하는 호스트에 로그인합니다. 루트 계정 또는 sudo 권한이 있는 계정으로 로그인하십시오.
2. 노드를 일시적으로 비활성화하려면 다음 명령을 실행하십시오. `sudo storagegrid node stop node-name`
3. vim이나 pico와 같은 텍스트 편집기를 사용하여 해당 노드의 구성 파일을 편집합니다.

노드 구성 파일은 `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf`에서 찾을 수 있습니다.

4. 포트 재매핑이 포함된 노드 구성 파일의 섹션을 찾으십시오.

다음 예시의 마지막 두 줄을 참조하십시오.

```

ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
GRID_NETWORK_MTU = 1400
GRID_NETWORK_TARGET = eth0
GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
NODE_TYPE = VM_API_Gateway
PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443

```

5. 포트 재매핑을 제거하려면 `PORT_REMAP` 및 `PORT_REMAP_INBOUND` 항목을 편집하십시오.

```

PORT_REMAP =
PORT_REMAP_INBOUND =

```

6. 노드의 노드 구성 파일에 대한 변경 사항을 검증하려면 다음 명령을 실행하십시오: `sudo storagegrid node validate node-name`

다음 단계로 진행하기 전에 오류나 경고를 해결하십시오.

7. 포트 재매핑 없이 노드를 다시 시작하려면 다음 명령을 실행하십시오. `sudo storagegrid node start node-name`
8. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 비밀번호를 사용하여 admin으로 노드에 로그인하십시오.
9. 서비스가 정상적으로 시작되는지 확인하십시오.

- a. 서버에서 실행 중인 모든 서비스의 상태 목록을 확인합니다. `sudo storagegrid-status`

상태는 자동으로 업데이트됩니다.

b. 모든 서비스의 상태가 '실행 중' 또는 '확인됨'이 될 때까지 기다리십시오.

c. 상태 화면 종료:Ctrl+C

10. 포트 재매핑 충돌이 있는 각 관리 노드 및 게이트웨이 노드에서 이 단계를 반복하십시오.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.