



# **Alterar o nome do host do Unified Manager**

## **Active IQ Unified Manager**

NetApp  
October 15, 2025

# Índice

- Alterar o nome do host do Unified Manager ..... 1
  - Alterar o nome do host do appliance virtual do Unified Manager ..... 1
  - Gerar um certificado de segurança HTTPS ..... 2
  - Reinicie a máquina virtual do Unified Manager ..... 4
- Alterar o nome do host do Unified Manager em sistemas Linux ..... 4

# Alterar o nome do host do Unified Manager

Em algum momento, você pode querer alterar o nome do host do sistema no qual instalou o Unified Manager. Por exemplo, você pode querer renomear o host para identificar mais facilmente seus servidores do Unified Manager por tipo, grupo de trabalho ou grupo de cluster monitorado.

As etapas necessárias para alterar o nome do host são diferentes dependendo se o Unified Manager está sendo executado em um servidor VMware ESXi, em um servidor Red Hat Linux ou em um servidor Microsoft Windows.

## Alterar o nome do host do appliance virtual do Unified Manager

O host de rede recebe um nome quando o dispositivo virtual do Unified Manager é implantado pela primeira vez. Você pode alterar o nome do host após a implantação. Se você alterar o nome do host, também deverá gerar novamente o certificado HTTPS.

### Antes de começar

Você deve estar conectado ao Unified Manager como usuário de manutenção ou ter a função de Administrador de Aplicativos atribuída a você para executar essas tarefas.

Você pode usar o nome do host (ou o endereço IP do host) para acessar a interface da Web do Unified Manager. Se você configurou um endereço IP estático para sua rede durante a implantação, você teria designado um nome para o host da rede. Se você configurou a rede usando DHCP, o nome do host deve ser obtido do DNS. Se o DHCP ou o DNS não estiver configurado corretamente, o nome do host “Unified Manager” será automaticamente atribuído e associado ao certificado de segurança.

Independentemente de como o nome do host foi atribuído, se você alterar o nome do host e pretende usar o novo nome do host para acessar a interface de usuário da Web do Unified Manager, será necessário gerar um novo certificado de segurança.

Se você acessar a interface da Web usando o endereço IP do servidor em vez do nome do host, não precisará gerar um novo certificado se alterar o nome do host. No entanto, a melhor prática é atualizar o certificado para que o nome do host no certificado corresponda ao nome do host real.

Se você alterar o nome do host no Unified Manager, deverá atualizá-lo manualmente no OnCommand Workflow Automation (WFA). O nome do host não é atualizado automaticamente no WFA.

O novo certificado não entrará em vigor até que a máquina virtual do Unified Manager seja reiniciada.

### Passos

#### 1. Gerar um certificado de segurança HTTPS

Se quiser usar o novo nome de host para acessar a interface de usuário da Web do Unified Manager, você deverá gerar novamente o certificado HTTPS para associá-lo ao novo nome de host.

#### 2. Reinicie a máquina virtual do Unified Manager

Depois de regenerar o certificado HTTPS, você deve reiniciar a máquina virtual do Unified Manager.

## Gerar um certificado de segurança HTTPS

Quando o Active IQ Unified Manager é instalado pela primeira vez, um certificado HTTPS padrão é instalado. Você pode gerar um novo certificado de segurança HTTPS que substitui o certificado existente.

### Antes de começar

Você deve ter a função de Administrador do Aplicativo.

Pode haver vários motivos para regenerar o certificado, como se você desejasse ter valores melhores para Nome Distinto (DN), se quisesse um tamanho de chave maior, um período de expiração mais longo ou se o certificado atual tivesse expirado.

Se você não tiver acesso à interface da Web do Unified Manager, poderá gerar novamente o certificado HTTPS com os mesmos valores usando o console de manutenção. Ao regenerar certificados, você pode definir o tamanho da chave e a duração da validade da chave. Se você usar o `Reset Server Certificate` opção do console de manutenção, então um novo certificado HTTPS é criado e é válido por 397 dias. Este certificado terá uma chave RSA de tamanho 2048 bits.

### Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Geral > Certificado HTTPS**.
2. Clique em **Regenerar certificado HTTPS**.

A caixa de diálogo Regenerar certificado HTTPS é exibida.

3. Selecione uma das seguintes opções dependendo de como você deseja gerar o certificado:

| Se você quiser...                             | Faça isso...                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Regenerar o certificado com os valores atuais | Clique na opção <b>Regenerar usando atributos de certificado atuais</b> . |

| Se você quiser...                             | Faça isso...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerar o certificado usando valores diferentes | <p data-bbox="842 159 1484 226">Clique na opção <b>Atualizar os atributos atuais do certificado</b>.</p> <p data-bbox="842 260 1484 636">Os campos Nome comum e Nomes alternativos usarão os valores do certificado existente se você não inserir novos valores. O “Nome comum” deve ser definido como o FQDN do host. Os outros campos não exigem valores, mas você pode inserir valores, por exemplo, para E-MAIL, EMPRESA, DEPARTAMENTO, Cidade, Estado e País, se quiser que esses valores sejam preenchidos no certificado. Você também pode selecionar entre o TAMANHO DA CHAVE disponível (o algoritmo da chave é “RSA”). e o PERÍODO DE VALIDADE.</p> <div data-bbox="873 667 1484 1959"> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1016 678 1484 783">• Os valores permitidos para o tamanho da chave são 2048 , 3072 e 4096 .</li> <li data-bbox="1016 804 1484 909">• Os períodos de validade são de no mínimo 1 dia e no máximo 36.500 dias.</li> </ul> <p data-bbox="1036 940 1484 1413">Embora seja permitido um período de validade de 36.500 dias, é recomendável usar um período de validade de no máximo 397 dias ou 13 meses. Porque se você selecionar um período de validade de mais de 397 dias e planejar exportar um CSR para este certificado e obtê-lo assinado por uma CA conhecida, a validade do certificado assinado devolvido a você pela CA será reduzida para 397 dias.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1016 1455 1484 1959">• Você pode selecionar a caixa de seleção “Excluir informações de identificação local (por exemplo, host local)” se quiser remover as informações de identificação local do campo Nomes alternativos no certificado. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, somente o que você inserir no campo será usado no campo Nomes Alternativos. Se deixado em branco, o certificado resultante não terá nenhum campo Nomes Alternativos.</li> </ul> </div> |

4. Clique em **Sim** para regenerar o certificado.
5. Reinicie o servidor do Unified Manager para que o novo certificado entre em vigor.
6. Verifique as novas informações do certificado visualizando o certificado HTTPS.

## Reinicie a máquina virtual do Unified Manager

Você pode reiniciar a máquina virtual no console de manutenção do Unified Manager. Você deve reiniciar após gerar um novo certificado de segurança ou se houver um problema com a máquina virtual.

### Antes de começar

O dispositivo virtual está ligado.

Você está conectado ao console de manutenção como usuário de manutenção.

Você também pode reiniciar a máquina virtual do vSphere usando a opção **Reiniciar Convidado**. Consulte a documentação do VMware para obter mais informações.

### Passos

1. Acesse o console de manutenção.
2. Selecione **Configuração do sistema > Reinicializar máquina virtual**.

## Alterar o nome do host do Unified Manager em sistemas Linux

Em algum momento, você pode querer alterar o nome do host da máquina Red Hat Enterprise Linux na qual instalou o Unified Manager. Por exemplo, você pode querer renomear o host para identificar mais facilmente seus servidores do Unified Manager por tipo, grupo de trabalho ou grupo de cluster monitorado ao listar suas máquinas Linux.

### Antes de começar

Você deve ter acesso de usuário root ao sistema Linux no qual o Unified Manager está instalado.

Você pode usar o nome do host (ou o endereço IP do host) para acessar a interface da Web do Unified Manager. Se você configurou um endereço IP estático para sua rede durante a implantação, você teria designado um nome para o host da rede. Se você configurou a rede usando DHCP, o nome do host deve ser obtido do servidor DNS.

Independentemente de como o nome do host foi atribuído, se você alterar o nome do host e pretende usar o novo nome do host para acessar a interface da Web do Unified Manager, será necessário gerar um novo certificado de segurança.

Se você acessar a interface da Web usando o endereço IP do servidor em vez do nome do host, não precisará gerar um novo certificado se alterar o nome do host. No entanto, a melhor prática é atualizar o certificado para que o nome do host no certificado corresponda ao nome do host real. O novo certificado não entrará em vigor até que a máquina Linux seja reiniciada.

Se você alterar o nome do host no Unified Manager, deverá atualizá-lo manualmente no OnCommand Workflow Automation (WFA). O nome do host não é atualizado automaticamente no WFA.

## Passos

1. Efetue login como usuário root no sistema Unified Manager que você deseja modificar.
2. Pare o software Unified Manager e o software MySQL associado inserindo o seguinte comando:

```
systemctl stop ocieau ocie mysqld
```

3. Alterar o nome do host usando o Linux `hostnamectl` comando:

```
hostnamectl set-hostname new_FQDN
```

```
hostnamectl set-hostname nuhost.corp.widget.com
```

4. Regenere o certificado HTTPS para o servidor:

```
/opt/netapp/essentials/bin/cert.sh create
```

5. Reinicie o serviço de rede:

```
systemctl restart NetworkManager.service
```

6. Após o serviço ser reiniciado, verifique se o novo nome do host consegue fazer ping em si mesmo:

```
ping new_hostname
```

```
ping nuhost
```

Este comando deve retornar o mesmo endereço IP que foi definido anteriormente para o nome do host original.

7. Após concluir e verificar a alteração do nome do host, reinicie o Unified Manager digitando o seguinte comando:

```
systemctl start mysqld ocie ocieau
```

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.