



Menus do console de manutenção

Active IQ Unified Manager

NetApp

October 15, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-916/config/reference_network_configuration_menu.html on October 15, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Menus do console de manutenção 1
 - Menu de configuração de rede 1
 - Menu de configuração do sistema 3
 - Menu de Suporte e Diagnóstico 4
 - Opções adicionais de menu 5

Menus do console de manutenção

O console de manutenção consiste em diferentes menus que permitem manter e gerenciar recursos especiais e definições de configuração do servidor do Unified Manager.

Dependendo do sistema operacional no qual você instalou o Unified Manager, o console de manutenção consiste nos seguintes menus:

- Atualizar o Unified Manager (somente VMware)
- Configuração de rede (somente VMware)
- Configuração do sistema (somente VMware)
 - a. Suporte/Diagnóstico
 - b. Redefinir certificado do servidor
 - c. Provedor de dados externo
 - d. Restauração de backup
 - e. Configuração do intervalo de pesquisa de desempenho
 - f. Desativar autenticação SAML
 - g. Exibir/Alterar Portas do Aplicativo
 - h. Configuração do log de depuração
 - i. Controle o acesso à porta 3306 do MySQL
 - j. Saída

Selecione o número na lista para acessar a opção de menu específica. Por exemplo, para backup e restauração, selecione 4.

Menu de configuração de rede

O menu Configuração de rede permite que você gerencie as configurações de rede. Você deve usar este menu quando a interface de usuário do Unified Manager não estiver disponível.



Este menu não estará disponível se o Unified Manager estiver instalado no Red Hat Enterprise Linux ou no Microsoft Windows.

As seguintes opções de menu estão disponíveis.

- **Exibir configurações de endereço IP**

Exibe as configurações de rede atuais do dispositivo virtual, incluindo endereço IP, rede, endereço de transmissão, máscara de rede, gateway e servidores DNS.

- **Alterar configurações de endereço IP**

Permite que você altere qualquer configuração de rede do dispositivo virtual, incluindo endereço IP, máscara de rede, gateway ou servidores DNS. Se você alternar suas configurações de rede de DHCP

para rede estática usando o console de manutenção, não poderá editar o nome do host. Você deve selecionar **Confirmar alterações** para que as alterações sejam aplicadas.

- **Exibir configurações de pesquisa de nome de domínio**

Exibe a lista de pesquisa de nomes de domínio usada para resolver nomes de host.

- **Alterar configurações de pesquisa de nome de domínio**

Permite que você altere os nomes de domínio que deseja pesquisar ao resolver nomes de host. Você deve selecionar **Confirmar alterações** para que as alterações sejam aplicadas.

- **Exibir rotas estáticas**

Exibe as rotas de rede estáticas atuais.

- **Alterar rotas estáticas**

Permite adicionar ou excluir rotas de rede estáticas. Você deve selecionar **Confirmar alterações** para que as alterações sejam aplicadas.

- **Adicionar Rota**

Permite adicionar uma rota estática.

- **Excluir Rota**

Permite que você exclua uma rota estática.

- **Voltar**

Leva você de volta ao **Menu Principal**.

- **Saída**

Sai do console de manutenção.

- **Desabilitar interface de rede**

Desabilita todas as interfaces de rede disponíveis. Se apenas uma interface de rede estiver disponível, você não poderá desativá-la. Você deve selecionar **Confirmar alterações** para que as alterações sejam aplicadas.

- **Habilitar interface de rede**

Habilita interfaces de rede disponíveis. Você deve selecionar **Confirmar alterações** para que as alterações sejam aplicadas.

- **Confirmar alterações**

Aplica quaisquer alterações feitas nas configurações de rede do dispositivo virtual. Você deve selecionar esta opção para aplicar quaisquer alterações feitas, ou as alterações não ocorrerão.

- **Fazer ping em um host**

Faz ping em um host de destino para confirmar alterações de endereço IP ou configurações de DNS.

- **Restaurar para as configurações padrão**

Redefine todas as configurações para os padrões de fábrica. Você deve selecionar **Confirmar alterações** para que as alterações sejam aplicadas.

- **Voltar**

Leva você de volta ao **Menu Principal**.

- **Saída**

Sai do console de manutenção.

Menu de configuração do sistema

O menu Configuração do Sistema permite que você gerencie seu dispositivo virtual fornecendo várias opções, como visualizar o status do servidor e reinicializar e desligar a máquina virtual.



Quando o Unified Manager é instalado em um sistema Linux ou Microsoft Windows, somente a opção “Restaurar de um backup do Unified Manager” está disponível neste menu.

As seguintes opções de menu estão disponíveis:

- **Exibir status do servidor**

Exibe o status atual do servidor. As opções de status incluem Em execução e Não em execução.

Se o servidor não estiver em execução, talvez seja necessário entrar em contato com o suporte técnico.

- **Reinicializar máquina virtual**

Reinicia a máquina virtual, interrompendo todos os serviços. Após a reinicialização, a máquina virtual e os serviços são reiniciados.

- **Desligar a máquina virtual**

Desliga a máquina virtual, interrompendo todos os serviços.

Você pode selecionar esta opção somente no console da máquina virtual.

- **Alterar senha do usuário <usuário conectado>**

Altera a senha do usuário que está conectado no momento, que só pode ser o usuário de manutenção.

- **Aumentar o tamanho do disco de dados**

Aumenta o tamanho do disco de dados (disco 3) na máquina virtual.

- **Aumentar o tamanho do disco de swap**

Aumenta o tamanho do disco de swap (disco 2) na máquina virtual.

- **Alterar fuso horário**

Altera o fuso horário para sua localização.

- **Alterar servidor NTP**

Altera as configurações do servidor NTP, como endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).

- **Alterar serviço NTP**

Alterna entre o `ntp` e `systemd-timesyncd` serviços.

- **Restaurar de um backup do Unified Manager**

Restaura o banco de dados e as definições de configuração do Unified Manager de uma versão de backup anterior.

- **Redefinir certificado do servidor**

Redefine o certificado de segurança do servidor.

- **Alterar nome do host**

Altera o nome do host no qual o dispositivo virtual está instalado.

- **Voltar**

Sai do menu Configuração do Sistema e retorna ao Menu Principal.

- **Saída**

Sai do menu do console de manutenção.

Menu de Suporte e Diagnóstico

O menu Suporte e Diagnóstico permite que você gere um pacote de suporte que pode ser enviado ao suporte técnico para obter assistência na solução de problemas.

As seguintes opções de menu estão disponíveis:

- **Gerar Pacote de Suporte de Luz**

Permite que você produza um pacote de suporte leve que contém apenas 30 dias de logs e registros de banco de dados de configuração — ele exclui dados de desempenho, arquivos de gravação de aquisição e despejo de heap do servidor.

- **Gerar Pacote de Suporte**

Permite que você crie um pacote de suporte completo (arquivo 7-Zip) contendo informações de diagnóstico no diretório inicial do usuário de diagnóstico. Se o seu sistema estiver conectado à Internet, você também poderá carregar o pacote de suporte para o NetApp.

O arquivo inclui informações geradas por uma mensagem do AutoSupport , o conteúdo do banco de

dados do Unified Manager, dados detalhados sobre os componentes internos do servidor do Unified Manager e logs de nível detalhado normalmente não incluídos em mensagens do AutoSupport ou no pacote de suporte leve.

Opções adicionais de menu

As seguintes opções de menu permitem que você execute várias tarefas administrativas no servidor do Unified Manager.

As seguintes opções de menu estão disponíveis:

- **Redefinir certificado do servidor**

Regenera o certificado do servidor HTTPS.

Você pode regenerar o certificado do servidor na GUI do Unified Manager clicando em **Geral > Certificados HTTPS > Regenerar certificado HTTPS**.

- **Desabilitar autenticação SAML**

Desativa a autenticação SAML para que o provedor de identidade (IdP) não forneça mais autenticação de logon para usuários que acessam a GUI do Unified Manager. Esta opção de console normalmente é usada quando um problema com o servidor IdP ou a configuração SAML impede que os usuários acessem a GUI do Unified Manager.

- **Provedor de dados externo**

Fornece opções para conectar o Unified Manager a um provedor de dados externo. Depois de estabelecer a conexão, os dados de desempenho são enviados a um servidor externo para que especialistas em desempenho de armazenamento possam mapear as métricas de desempenho usando software de terceiros. As seguintes opções são exibidas:

- **Exibir configuração do servidor** — Exibe as configurações atuais de conexão e configuração de um provedor de dados externo.
- **Adicionar/Modificar conexão do servidor** — Permite que você insira novas configurações de conexão para um provedor de dados externo ou altere as configurações existentes.
- **Modificar configuração do servidor** — Permite que você insira novas configurações para um provedor de dados externo ou altere as configurações existentes.
- **Excluir conexão do servidor** — Exclui a conexão com um provedor de dados externo.

Após a conexão ser excluída, o Unified Manager perde a conexão com o servidor externo.

- **Restauração de backup**

Para obter informações, consulte os tópicos em "[Gerenciando operações de backup e restauração](#)".

- **Configuração do intervalo de pesquisa de desempenho**

Fornece uma opção para configurar a frequência com que o Unified Manager coleta dados estatísticos de desempenho de clusters. O intervalo de coleta padrão é de 5 minutos.

Você pode alterar esse intervalo para 10 ou 15 minutos se perceber que as coletas de grandes clusters não estão sendo concluídas no prazo.

- **Ver/Alterar Portas de Aplicativos**

Fornece uma opção para alterar as portas padrão que o Unified Manager usa para os protocolos HTTP e HTTPS, se necessário para segurança. As portas padrão são 80 para HTTP e 443 para HTTPS.

- **Controle o acesso à porta 3306 do MySQL**

Controla o acesso do host à porta padrão do MySQL 3306. Por motivos de segurança, o acesso por essa porta é restrito apenas ao host local durante uma nova instalação do Unified Manager em sistemas Linux, Windows e VMware vSphere. Esta opção permite que você alterne a visibilidade desta porta entre o host local e os hosts remotos, ou seja, se ela estiver habilitada somente para o host local no seu ambiente, você também poderá disponibilizar esta porta para hosts remotos. Como alternativa, quando habilitado para todos os hosts, você pode restringir o acesso desta porta somente ao host local. Se o acesso foi habilitado em hosts remotos anteriormente, a configuração será mantida em um cenário de atualização. Você deve verificar as configurações de firewall em sistemas Windows depois de alternar a visibilidade da porta e desabilitar as configurações de firewall se as configurações estiverem definidas para restringir o acesso à porta 3306 do MySQL.

- **Saída**

Sai do menu do console de manutenção.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.