Alterar o nome do host do Unified Manager

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/config/task_change_unified_manager_host_name_on_vmware.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Alterar o nome do host do Unified Manager . . . 1
- Alterar o nome do host da máquina virtual do Active IQ Unified Manager . . . 1
- Gere um certificado de segurança HTTPS no Active IQ Unified Manager . . . 1
- Reinicie a máquina virtual do Active IQ Unified Manager . . . 4
- Altere o nome do host do Active IQ Unified Manager em sistemas Linux . . . 4

Alterar o nome do host do Unified Manager

Alterar o nome do host da máquina virtual do Active IQ Unified Manager

O host de rede recebe um nome quando o dispositivo virtual do Unified Manager é implantado pela primeira vez. Você pode alterar o nome do host após a implantação. Se você alterar o nome do host, também deverá regenerar o certificado HTTPS.

Antes de começar

Para executar essas tarefas, você precisa estar conectado ao Unified Manager como usuário de manutenção ou ter a função de Application Administrator atribuída.

Você pode usar o nome do host (ou o endereço IP do host) para acessar a interface do usuário da Web do Unified Manager. Se você configurou um endereço IP estático para sua rede durante a implantação, então você terá atribuído um nome ao host da rede. Se você configurou a rede usando DHCP, o nome do host deve ser obtido do DNS. Se o DHCP ou o DNS não estiverem configurados corretamente, o nome do host "Unified Manager" será atribuído automaticamente e associado ao certificado de segurança.

Independentemente de como o nome do host foi atribuído, se você alterar o nome do host e pretender usar o novo nome do host para acessar a interface da web do Unified Manager, você deverá gerar um novo certificado de segurança.

Se você acessar a interface web usando o endereço IP em vez do nome do host, não precisará gerar um novo certificado caso altere o nome do host. No entanto, a melhor prática é atualizar o certificado para que o nome do host no certificado corresponda ao nome do host real.

Se você alterar o nome do host no Unified Manager, deverá atualizá-lo manualmente no OnCommand Workflow Automation (WFA). O nome do host não é atualizado automaticamente no WFA.

O novo certificado só entrará em vigor após a reinicialização da máquina virtual do Unified Manager.

Passos

1. Gere um certificado de segurança HTTPS

   Se você quiser usar o novo nome de host para acessar a interface da web do Unified Manager, será necessário gerar novamente o certificado HTTPS para associá-lo ao novo nome de host.

2. Reinicie a máquina virtual do Unified Manager

   Após regenerar o certificado HTTPS, você deve reiniciar a máquina virtual do Unified Manager.

Gere um certificado de segurança HTTPS no Active IQ Unified Manager

Quando o Active IQ Unified Manager é instalado pela primeira vez, um certificado HTTPS padrão é instalado. Você pode gerar um novo certificado de segurança HTTPS para substituir o certificado existente.

Antes de começar

Você precisa ter a função de Application Administrator.

Pode haver vários motivos para regenerar o certificado, por exemplo, se você quiser valores melhores para o Nome distinto (DN), um tamanho de chave maior, um período de expiração mais longo ou se o certificado atual tiver expirado.

Se você não tiver acesso à interface web do Unified Manager, poderá regenerar o certificado HTTPS com os mesmos valores usando o console de manutenção. Ao regenerar os certificados, você pode definir o tamanho da chave e a duração de validade da chave. Se você usar a opção `Reset Server Certificate` no console de manutenção, um novo certificado HTTPS será criado e será válido por 397 dias. Este certificado terá uma chave RSA de 2048 bits.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Geral** > **Certificado HTTPS**.
2. Clique em **Regenerate HTTPS Certificate**.

   A caixa de diálogo "Regenerate HTTPS Certificate" é exibida.

3. Selecione uma das seguintes opções dependendo de como você deseja gerar o certificado:

Se você quiser…	Faça isso…
Gere novamente o certificado com os valores atuais	Clique na opção **Regenerar usando os atributos do certificado atual**.

Se você quiser…	Faça isso…
Gere o certificado usando valores diferentes	Clique na opção **Atualizar os atributos do certificado atual**. Os campos Nome Comum e Nomes Alternativos usarão os valores do certificado existente se você não inserir novos valores. O “Nome Comum” deve ser definido como o FQDN do host. Os outros campos não exigem valores, mas você pode inserir valores, por exemplo, para E-MAIL, EMPRESA, DEPARTAMENTO, Cidade, Estado e País, se quiser que esses valores sejam preenchidos no certificado. Você também pode selecionar entre o TAMANHO DA CHAVE disponível (o algoritmo da chave é “RSA”.) e o PERÍODO DE VALIDADE. • Os valores permitidos para o tamanho da chave são `2048`, `3072` e `4096`. • Os períodos de validade variam de um mínimo de 1 dia a um máximo de 36.500 dias. Embora seja permitido um período de validade de 36500 dias, recomenda-se que você utilize um período de validade de no máximo 397 dias ou 13 meses. Isso porque, se você selecionar um período de validade superior a 397 dias e planejar exportar um CSR para este certificado e obtê-lo assinado por uma CA reconhecida, a validade do certificado assinado retornado a você pela CA será reduzida para 397 dias. • Você pode selecionar a caixa de seleção "Excluir informações de identificação local (ex.: localhost)" se quiser remover as informações de identificação local do campo Nomes Alternativos no certificado. Quando essa caixa de seleção estiver marcada, somente o que você inserir no campo será usado no campo Nomes Alternativos. Se deixado em branco, o certificado resultante não terá nenhum campo Nomes Alternativos.

4. Clique em **Sim** para regenerar o certificado.
5. Reinicie o servidor do Unified Manager para que o novo certificado entre em vigor.
6. Verifique as novas informações do certificado ao visualizar o certificado HTTPS.

Reinicie a máquina virtual do Active IQ Unified Manager

Você pode reiniciar a máquina virtual a partir do console de manutenção do Unified Manager. Você deve reiniciar após gerar um novo certificado de segurança ou se houver um problema com a máquina virtual.

Antes de começar

O appliance virtual está ligado.

Você está conectado ao console de manutenção como o usuário de manutenção.

Você também pode reiniciar a máquina virtual a partir do vSphere usando a opção **Restart Guest**. Consulte a documentação da VMware para obter mais informações.

Passos

1. Acesse o console de manutenção.
2. Selecione **Configuração do sistema** > **Reiniciar máquina virtual**.

Altere o nome do host do Active IQ Unified Manager em sistemas Linux

Em algum momento, você poderá querer alterar o nome do host da máquina Red Hat Enterprise Linux na qual instalou o Unified Manager. Por exemplo, você pode querer renomear o host para identificar mais facilmente os seus servidores do Unified Manager por tipo, grupo de trabalho ou grupo de cluster monitorado ao listar suas máquinas Linux.

Antes de começar

Você deve ter acesso de usuário raiz ao sistema Linux no qual o Unified Manager está instalado.

Você pode usar o nome do host (ou o endereço IP do host) para acessar a interface da web do Unified Manager. Se você configurou um endereço IP estático para sua rede durante a implantação, então terá designado um nome para o host da rede. Se você configurou a rede usando DHCP, o nome do host deve ser obtido do servidor DNS.

Independentemente de como o nome do host foi atribuído, se você alterar o nome do host e pretender usar o novo nome do host para acessar a interface da Web do Unified Manager, será necessário gerar um novo certificado de segurança.

Se você acessar a interface da web usando o endereço IP do servidor em vez do nome do host, não precisará gerar um novo certificado se alterar o nome do host. No entanto, a prática recomendada é atualizar o certificado para que o nome do host no certificado corresponda ao nome real do host. O novo certificado só entrará em vigor depois que a máquina Linux for reiniciada.

Se você alterar o nome do host no Unified Manager, deverá atualizá-lo manualmente no OnCommand Workflow Automation (WFA). O nome do host não é atualizado automaticamente no WFA.

Passos

1. Faça login como usuário raiz no sistema do Unified Manager que você deseja modificar.
2. Pare o software Unified Manager e o software MySQL associado digitando o seguinte comando:

   ```
   systemctl stop ocieau ocie mysqld
   ```

3. Altere o nome do host usando o comando Linux `hostnamectl`:

   ```
   hostnamectl set-hostname new_FQDN
   ```

   ```
   hostnamectl set-hostname nuhost.corp.widget.com
   ```

4. Gere novamente o certificado HTTPS para o servidor:

   ```
   /opt/netapp/essentials/bin/cert.sh create
   ```

5. Reinicie o serviço de rede:

   ```
   systemctl restart NetworkManager.service
   ```

6. Após reiniciar o serviço, verifique se o novo nome do host consegue dar ping em si mesmo:

   ```
   ping new_hostname
   ```

   ```
   ping nuhost
   ```

   Este comando deve retornar o mesmo endereço IP que você definiu anteriormente para o nome do host original.

7. Após concluir e verificar a alteração do nome do host, reinicie o Unified Manager digitando o seguinte comando:

   ```
   systemctl start mysqld ocie ocieau
   ```

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.