# Gerenciar alertas

## Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/events/concept_what_alerts_are.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Índice


Gerenciar alertas . . . 1
- Saiba mais sobre alertas no Active IQ Unified Manager . . . 1
- Informações contidas em um e-mail de alerta do Active IQ Unified Manager . . . 1
- Adicionar alertas . . . 2
  - Adicione alertas no Active IQ Unified Manager . . . 2
  - Diretrizes para adicionar alertas no Active IQ Unified Manager . . . 4
- Adicione alertas para eventos de desempenho no Active IQ Unified Manager . . . 5
- Teste alertas no Active IQ Unified Manager . . . 6
- Desative os alertas para eventos Resolvidos e Obsoletos no Active IQ Unified Manager . . . 6
- Exclua os volumes de destino de recuperação de desastres da geração de alertas no Active IQ Unified Manager . . . 7
- Visualize os alertas no Active IQ Unified Manager . . . 8
- Editar alertas no Active IQ Unified Manager . . . 8
- Excluir alertas no Active IQ Unified Manager . . . 8
- Descrição das janelas de alerta e caixas de diálogo . . . 9
  - Saiba mais sobre a página de Configuração de Alertas no Active IQ Unified Manager . . . 9
  - Saiba mais sobre a caixa de diálogo Adicionar Alerta no Active IQ Unified Manager . . . 11
  - Editar propriedades de alerta no Active IQ Unified Manager . . . 13

# Gerenciar alertas

## Saiba mais sobre alertas no Active IQ Unified Manager

Embora os eventos ocorram continuamente, o Unified Manager gera um alerta somente quando um evento atende aos critérios de filtro especificados. Você pode escolher os eventos para os quais os alertas devem ser gerados, por exemplo, quando um limite de espaço é excedido ou um objeto fica offline. Você também pode associar um alerta a um script executado quando um alerta é acionado.

Os critérios de filtro incluem classe do objeto, nome ou gravidade do evento.


## Informações contidas em um e-mail de alerta do Active IQ Unified Manager

Os e-mails de alerta do Unified Manager fornecem o tipo de evento, a gravidade do evento, o nome da política ou do limite que foi violado e causou o evento, além de uma descrição do evento. A mensagem de e-mail também inclui um hiperlink para cada evento, permitindo que você visualize a página de detalhes do evento na interface do usuário.

Os e-mails de alerta são enviados a todos os usuários que se inscreveram para receber alertas.

Se um contador de desempenho ou um valor de capacidade sofrer uma grande alteração durante um período de coleta, isso poderá acionar simultaneamente um evento crítico e um evento de aviso para a mesma política de limite. Nesse caso, você poderá receber um e-mail para o evento de aviso e outro para o evento crítico. Isso ocorre porque o Unified Manager permite que você se inscreva separadamente para receber alertas de violações de limite de aviso e crítico.

Um exemplo de e-mail de alerta é mostrado abaixo:




# Adicionar alertas

## Adicione alertas no Active IQ Unified Manager

Você pode configurar alertas para receber notificações quando um evento específico for gerado. Você pode configurar alertas para um único recurso, para um grupo de recursos ou para eventos de um determinado tipo de gravidade. Você pode especificar a frequência com que deseja ser notificado e associar um script ao alerta.

**Antes de começar**

- Você precisa ter configurado as definições de notificação, como o endereço de e-mail do usuário, o servidor SMTP e o host de trap SNMP, para permitir que o servidor Active IQ Unified Manager use essas configurações para enviar notificações aos usuários quando um evento for gerado.
- Você precisa saber os recursos e eventos para os quais deseja acionar o alerta, bem como os nomes de usuário ou endereços de e-mail dos usuários que deseja notificar.
- Se você quiser que um script seja executado com base no evento, deve ter adicionado o script ao Unified Manager usando a página Scripts.
- Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Além de criar um alerta na página de Configuração de Alertas, conforme descrito aqui, você pode criá-lo diretamente na página de detalhes do evento após receber um evento.

**Passos**

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de alertas**.
2. Na página **Alert Setup**, clique em **Add**.
3. Na caixa de diálogo **Adicionar Alerta**, clique em **Nome** e insira um nome e uma descrição para o alerta.
4. Clique em **Recursos**, e selecione os recursos que deseja incluir ou excluir do alerta.

   Você pode definir um filtro especificando uma cadeia de texto no campo **Nome contém** para selecionar um grupo de recursos. Com base na cadeia de texto que você especificar, a lista de recursos disponíveis exibe apenas os recursos que correspondem à regra de filtro. A cadeia de texto que você especificar diferencia maiúsculas de minúsculas.

   Se um recurso estiver em conformidade com as regras de inclusão e exclusão que você especificou, a regra de exclusão tem precedência sobre a regra de inclusão, e o alerta não é gerado para eventos relacionados ao recurso excluído.

5. Clique em **Eventos** e selecione os eventos com base no nome do evento ou no tipo de gravidade do evento para os quais você deseja acionar um alerta.

   Para selecionar mais de um evento, pressione a tecla Ctrl enquanto você faz suas seleções.

6. Clique em **Ações** e selecione os usuários que você deseja notificar, escolha a frequência de notificação, defina se um trap SNMP será enviado ao receptor de traps e atribua um script para executar quando um alerta for gerado.

   Se você modificar o endereço de e-mail especificado para o usuário e reabrir o alerta para edição, o campo Nome aparecerá em branco, pois o endereço de e-mail modificado não estará mais vinculado ao usuário selecionado anteriormente. Além disso, se você modificar o endereço de e-mail do usuário selecionado na página Usuários, o endereço de e-mail modificado não será atualizado para o usuário selecionado.

   Você também pode optar por notificar os usuários por meio de traps SNMP.

7. Clique em **Salvar**.

**Exemplo de como adicionar um alerta**

Este exemplo mostra como criar um alerta que atenda aos seguintes requisitos:

- Nome do alerta: HealthTest
- Recursos: inclui todos os volumes cujos nomes contêm "abc" e exclui todos os volumes cujos nomes contêm "xyz"
- Eventos: inclui todos os eventos críticos de saúde
- Ações: inclui "sample@domain.com", um script "Test" e o usuário deve ser notificado a cada 15 minutos

Execute as etapas a seguir na caixa de diálogo Add Alert:

1. Clique em **Nome** e digite **`HealthTest`** no campo **Nome do alerta**.
2. Clique em **Resources** e, na guia Include, selecione **Volumes** na lista suspensa.
   a. Digite **`abc`** no campo **Nome contém** para exibir os volumes cujos nomes contêm "abc".

b. Selecione **<<All Volumes whose name contains 'abc'>>** na área Recursos Disponíveis e mova-o para a área Recursos Selecionados.

c. Clique em **Excluir**, digite **`xyz`** no campo **O nome contém** e, em seguida, clique em **Adicionar**.

3. Clique em **Eventos** e selecione **Crítico** no campo Severidade do evento.
4. Selecione **Todos os eventos críticos** na área Eventos correspondentes e mova-o para a área Eventos selecionados.
5. Clique em **Ações** e digite **`sample@domain.com`** no campo Alertar estes usuários.
6. Selecione **Lembrar a cada 15 minutos** para notificar o usuário a cada 15 minutos.

   Você pode configurar um alerta para enviar notificações repetidamente aos destinatários durante um período específico. Você deve determinar o horário a partir do qual a notificação do evento estará ativa para o alerta.

7. No menu Selecionar Script para Executar, selecione o script **Teste**.
8. Clique em **Salvar**.

## Diretrizes para adicionar alertas no Active IQ Unified Manager

Você pode adicionar alertas com base em um recurso, como um cluster, nó, agregado ou volume, e em eventos de um tipo de gravidade específico. Como prática recomendada, você pode adicionar um alerta para qualquer um dos seus objetos críticos depois de ter adicionado o cluster ao qual o objeto pertence.

Você pode usar as seguintes diretrizes e considerações para criar alertas para gerenciar seus sistemas com eficácia:

- Descrição do alerta

  Você deve fornecer uma descrição para o alerta para que isso ajude você a rastrear seus alertas com eficácia.

- Recursos

  Você deve decidir qual recurso físico ou lógico requer um alerta. Você pode incluir e excluir recursos, conforme necessário. Por exemplo, se você deseja monitorar de perto seus agregados configurando um alerta, você deve selecionar os agregados necessários na lista de recursos.

  Se você selecionar uma categoria de recursos, por exemplo, **<<All User or Group Quotas>>**, você receberá alertas para todos os objetos dessa categoria.

  > Selecionar um cluster como recurso não seleciona automaticamente os objetos de armazenamento dentro desse cluster. Por exemplo, se você criar um alerta para todos os eventos críticos em todos os clusters, receberá alertas apenas para eventos críticos do cluster. Você não receberá alertas para eventos críticos em nós, agregados e assim por diante.

- Gravidade do evento

  Você deve decidir se um evento de um tipo de gravidade especificado (Crítico, Erro, Aviso) deve acionar o alerta e, em caso afirmativo, qual tipo de gravidade.

- Eventos selecionados

  Se você adicionar um alerta com base no tipo de evento gerado, deve decidir quais eventos exigem um alerta.

  Se você selecionar uma gravidade do evento, mas não selecionar nenhum evento individual (se deixar a coluna "Eventos Selecionados" vazia), você receberá alertas para todos os eventos da categoria.

- Ações

  Você deve fornecer os nomes de usuário e endereços de e-mail dos usuários que receberão a notificação. Você também pode especificar um trap SNMP como modo de notificação. Você pode associar seus scripts a um alerta para que eles sejam executados quando um alerta for gerado.

- Frequência de notificação

  Você pode configurar um alerta para enviar uma notificação repetidamente aos destinatários durante um período específico. Você deve determinar a partir de que horário a notificação do evento ficará ativa para o alerta. Se você quiser que a notificação do evento seja repetida até que o evento seja confirmado, deverá determinar com que frequência a notificação será repetida.

- Executar script

  Você pode associar seu script a um alerta. Seu script é executado quando o alerta é gerado.

# Adicione alertas para eventos de desempenho no Active IQ Unified Manager

Você pode configurar alertas para eventos de desempenho individuais, assim como para qualquer outro evento recebido pelo Unified Manager. Além disso, se quiser tratar todos os eventos de desempenho da mesma forma e enviar e-mails para a mesma pessoa, você pode criar um único alerta para ser notificado quando qualquer evento de desempenho crítico ou de aviso for acionado.

**Antes de começar**

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

O exemplo abaixo mostra como criar um evento para todos os eventos críticos de latência, IOPS e MBps. Você pode usar essa mesma metodologia para selecionar eventos de todos os contadores de desempenho e para todos os eventos de aviso.

**Passos**

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de alertas**.
2. Na página **Alert Setup**, clique em **Add**.
3. Na caixa de diálogo **Adicionar Alerta**, clique em **Nome** e insira um nome e uma descrição para o alerta.
4. Não selecione nenhum recurso na página **Recursos**.

   Como nenhum recurso está selecionado, o alerta é aplicado a todos os clusters, agregados, volumes e assim por diante para os quais esses eventos são recebidos.

5. Clique em **Eventos** e execute as seguintes ações:
   a. Na lista de Gravidade do Evento, selecione **Crítico**.
   b. No campo Nome do evento contém, digite `latency` e clique na seta para selecionar todos os eventos correspondentes.
   c. No campo Nome do evento contém, digite `iops` e clique na seta para selecionar todos os eventos correspondentes.
   d. No campo Nome do evento contém, digite `mbps` e clique na seta para selecionar todos os eventos correspondentes.
6. Clique em **Ações** e selecione o nome do usuário que receberá o e-mail de alerta no campo **Alertar estes usuários**.
7. Configure as outras opções nesta página para emitir traps SNMP e executar um script.
8. Clique em **Salvar**.

# Teste alertas no Active IQ Unified Manager

Você pode testar um alerta para verificar se você o configurou corretamente. Quando um evento é acionado, um alerta é gerado, e um e-mail de alerta é enviado aos destinatários configurados. Você pode verificar se a notificação é enviada e se o seu script é executado usando o alerta de teste.

**Antes de começar**

- Você deve ter configurado as configurações de notificação, como o endereço de e-mail dos destinatários, o servidor SMTP e a SNMP trap.

  O servidor do Unified Manager pode usar essas configurações para enviar notificações aos usuários quando um evento for gerado.

- Você deve ter atribuído um script e configurado o script para ser executado quando o alerta for gerado.
- Você precisa ter a função de Application Administrator.

**Passos**

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de alertas**.
2. Na página **Configuração de alertas**, selecione o alerta que deseja testar e clique em **Testar**.

   Um e-mail de alerta de teste é enviado para os endereços de e-mail que você especificou ao criar o alerta.

# Desative os alertas para eventos Resolvidos e Obsoletos no Active IQ Unified Manager

Para todos os eventos que você configurou para enviar alertas, uma mensagem de alerta é enviada quando esses eventos transitam por todos os estados disponíveis: Novo, Resolvido e Obsoleto. Se você não quiser receber alertas para eventos que passam para os estados Resolvido e Obsoleto, você pode configurar uma configuração global para suprimir esses alertas.

**Antes de começar**

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Por padrão, os alertas não são enviados para eventos quando eles passam para os estados Resolvido e Obsoleto.

**Passos**

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de alertas**.
2. Na página **Configuração de alertas**, execute uma das seguintes ações usando o controle deslizante ao lado do item **Alertas para eventos resolvidos e obsoletos**:

| Para… | Faça isso… |
| --- | --- |
| Pare de enviar alertas quando os eventos forem resolvidos ou se tornarem obsoletos | Mova o controle deslizante para a esquerda |
| Comece a enviar alertas assim que os eventos forem resolvidos ou se tornarem obsoletos | Mova o controle deslizante para a direita |

# Exclua os volumes de destino de recuperação de desastres da geração de alertas no Active IQ Unified Manager

Ao configurar alertas de volume, você pode especificar uma string na caixa de diálogo Alerta que identifica um volume ou grupo de volumes. No entanto, se você configurou a recuperação de desastres para SVMs, os volumes de origem e de destino têm o mesmo nome, portanto, você receberá alertas para ambos os volumes.

**Antes de começar**

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Você pode desativar alertas para volumes de destino de recuperação de desastres excluindo volumes que tenham o nome da SVM de destino. Isso é possível porque o identificador de eventos de volume contém o nome da SVM e o nome do volume no formato "<svm_name>:/<volume_name>".

O exemplo abaixo mostra como criar alertas para o volume "vol1" na SVM primária "vs1", mas excluir a geração do alerta para um volume com o mesmo nome na SVM "vs1-dr".

Execute as etapas a seguir na caixa de diálogo Add Alert:

**Passos**

1. Clique em **Name** e insira um nome e uma descrição para o alerta.
2. Clique em **Recursos** e selecione a guia **Incluir**.
   a. Selecione **Volume** na lista suspensa e, em seguida, digite **`vol1`** no campo **Nome contém** para exibir os volumes cujo nome contém "vol1".
   b. Selecione **<<All Volumes whose name contains 'vol1'>>** na área **Recursos Disponíveis** e mova-o para a área **Recursos Selecionados**.
3. Selecione a guia **Excluir**, selecione **Volume**, digite **`vs1-dr`** no campo **O nome contém** e clique em **Adicionar**.

Isso impede que o alerta seja gerado para o volume "vol1" na SVM "vs1-dr".

4. Clique em **Eventos** e selecione o(s) evento(s) que deseja aplicar ao(s) volume(s).
5. Clique em **Ações** e selecione o nome do usuário que receberá o e-mail de alerta no campo **Alertar estes usuários**.
6. Configure outras opções nesta página para emitir traps SNMP e executar um script e, em seguida, clique em **Salvar**.

# Visualize os alertas no Active IQ Unified Manager

Na página Configuração de Alertas, você pode visualizar a lista de alertas criada para vários eventos. Você também pode visualizar as propriedades dos alertas, como a descrição do alerta, o método e a frequência de notificação, os eventos que acionam o alerta, os destinatários de e-mail dos alertas e os recursos afetados, como clusters, agregados e volumes.

**Antes de começar**

Você precisa ter a função de Operador, Administrador de Aplicativos ou administrador de storage.

**Etapa**

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de alertas**.

   A lista de alertas é exibida na página de Configuração de Alertas.

# Editar alertas no Active IQ Unified Manager

Você pode editar as propriedades do alerta, como o recurso ao qual o alerta está associado, eventos, destinatários, opções de notificação, frequência de notificação e scripts associados.

**Antes de começar**

Você precisa ter a função de Application Administrator.

**Passos**

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de alertas**.
2. Na página **Configuração de alertas**, selecione o alerta que deseja editar e clique em **Editar**.
3. Na caixa de diálogo **Edit Alert**, edite as seções de nome, recursos, eventos e ações, conforme necessário.

   Você pode alterar ou remover o script associado ao alerta.

4. Clique em **Salvar**.

# Excluir alertas no Active IQ Unified Manager

Você pode excluir um alerta quando ele não for mais necessário. Por exemplo, você

pode excluir um alerta criado para um recurso específico quando esse recurso não for mais monitorado pelo Unified Manager.

**Antes de começar**

Você precisa ter a função de Application Administrator.

**Passos**

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de alertas**.
2. Na página **Configuração de alertas**, selecione os alertas que deseja excluir e clique em **Excluir**.
3. Clique em **Sim** para confirmar a solicitação de exclusão.

# Descrição das janelas de alerta e caixas de diálogo

## Saiba mais sobre a página de Configuração de Alertas no Active IQ Unified Manager

A página de Configuração de Alertas exibe uma lista de alertas e fornece informações sobre o nome, o status, o método de notificação e a frequência de notificação de cada alerta. Você também pode adicionar, editar, remover, ativar ou desativar alertas nesta página.

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

**Botões de comando**

- **Adicionar**

  Exibe a caixa de diálogo Add Alert, que permite adicionar novos alertas.

- **Editar**

  Exibe a caixa de diálogo Editar Alerta, que permite editar os alertas selecionados.

- **Excluir**

  Exclui os alertas selecionados.

- **Habilitar**

  Permite que os alertas selecionados enviem notificações.

- **Desativar**

  Desativa os alertas selecionados quando você deseja interromper temporariamente o envio de notificações.

- **Teste**

  Testa os alertas selecionados para verificar sua configuração após serem adicionados ou editados.

- **Alertas para eventos resolvidos e obsoletos**

  Permite ativar ou desativar o envio de alertas quando os eventos são movidos para os estados Resolved ou Obsolete. Isso pode ajudar os usuários a evitar o recebimento de notificações desnecessárias.

**Visualização em lista**

A visualização em lista exibe, em formato tabular, informações sobre os alertas criados. Você pode usar os filtros de coluna para personalizar os dados exibidos. Você também pode selecionar um alerta para visualizar mais informações sobre ele na área de detalhes.

- **Status**

  Especifica se um alerta está ativado () ou desativado ().

- **Alerta**

  Exibe o nome do alerta.

- **Descrição**

  Exibe uma descrição para o alerta.

- **Método de Notificação**

  Exibe o método de notificação selecionado para o alerta. Você pode notificar os usuários por e-mail ou por meio de traps SNMP.

- **Frequência de notificação**

  Especifica a frequência (em minutos) com que o servidor de gerenciamento continua enviando notificações até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado Obsoleto.

**Área de detalhes**

A área de detalhes fornece mais informações sobre o alerta selecionado.

- **Nome do alerta**

  Exibe o nome do alerta.

- **Descrição do alerta**

  Exibe uma descrição para o alerta.

- **Eventos**

  Exibe os eventos para os quais você deseja acionar o alerta.

- **Recursos**

  Exibe os recursos para os quais você deseja acionar o alerta.

- **Inclui**

  Exibe o grupo de recursos para o qual você deseja acionar o alerta.

- **Exclui**

  Exibe o grupo de recursos para o qual você não deseja acionar o alerta.

- **Método de Notificação**

  Exibe o método de notificação do alerta.

- **Frequência de notificação**

  Exibe a frequência com que o servidor de gerenciamento continua enviando notificações de alerta até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado Obsoleto.

- **Nome do script**

  Exibe o nome do script associado ao alerta selecionado. Este script é executado quando um alerta é gerado.

- **Destinatários do e-mail**

  Exibe os endereços de e-mail dos usuários que recebem a notificação de alerta.

## Saiba mais sobre a caixa de diálogo Adicionar Alerta no Active IQ Unified Manager

Você pode criar alertas para ser notificado quando um evento específico for gerado, permitindo que você resolva o problema rapidamente e, assim, minimize o impacto em seu ambiente. Você pode criar alertas para um único recurso ou um conjunto de recursos, e para eventos de um determinado tipo de gravidade. Você também pode especificar o método de notificação e a frequência dos alertas.

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

### Nome

Esta área permite que você especifique um nome e uma descrição para o alerta:

- **Nome do alerta**

  Permite que você especifique um nome para o alerta.

- **Descrição do alerta**

  Permite especificar uma descrição para o alerta.

### Recursos

Esta área permite que você selecione um recurso individual ou agrupe os recursos com base em uma regra dinâmica para a qual você quer acionar o alerta. Uma regra dinâmica é o conjunto de recursos filtrados com base na cadeia de texto que você especificar. Você pode pesquisar recursos selecionando um tipo de recurso na lista suspensa ou pode especificar o nome exato do recurso para exibir um recurso específico.

Se você estiver criando um alerta a partir de qualquer uma das páginas de detalhes do objeto de armazenamento, o objeto de armazenamento será incluído automaticamente no alerta.

- **Incluir**

  Permite incluir os recursos para os quais você deseja acionar alertas. Você pode especificar uma cadeia de texto para agrupar recursos que correspondam à cadeia e selecionar esse grupo para incluí-lo no alerta. Por exemplo, você pode agrupar todos os volumes cujo nome contenha a cadeia "abc".

- **Excluir**

  Permite excluir recursos para os quais você não deseja acionar alertas. Por exemplo, você pode excluir todos os volumes cujo nome contenha a cadeia de texto "xyz".

  A guia Excluir é exibida somente quando você seleciona todos os recursos de um determinado tipo de recurso: por exemplo, <<All Volumes>> ou <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

  Se um recurso estiver em conformidade com as regras de inclusão e exclusão que você especificou, a regra de exclusão terá precedência sobre a regra de inclusão, e o alerta não será gerado para o evento.

**Eventos**

Esta área permite selecionar os eventos para os quais você deseja criar alertas. Você pode criar alertas para eventos com base em uma determinada gravidade ou para um conjunto de eventos.

Para selecionar mais de um evento, você deve manter pressionada a tecla Ctrl enquanto faz suas seleções.

- **Gravidade do evento**

  Permite selecionar eventos com base no tipo de gravidade, que pode ser Crítica, Erro ou Aviso.

- **O nome do evento contém**

  Permite selecionar eventos cujos nomes contenham os caracteres especificados.

**Ações**

Esta área permite que você especifique os usuários que deseja notificar quando um alerta for acionado. Você também pode especificar o método de notificação e a frequência das notificações.

- **Avise esses usuários**

  Permite que você especifique o endereço de e-mail ou o nome de usuário do usuário para receber notificações.

  Se você modificar o endereço de e-mail especificado para o usuário e reabrir o alerta para edição, o campo Name aparecerá em branco, pois o endereço de e-mail modificado não estará mais vinculado ao usuário que foi selecionado anteriormente. Além disso, se você tiver modificado o endereço de e-mail do usuário selecionado na página Users, o endereço de e-mail modificado não será atualizado para o usuário selecionado.

- **Frequência de notificação**

  Permite que você especifique a frequência com que o servidor de gerenciamento envia notificações até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado obsoleto.

  Você pode escolher os seguintes métodos de notificação:

- Notificar apenas uma vez
- Notificar com uma frequência específica
- Notificar com a frequência especificada dentro do intervalo de tempo especificado

- **Emitir trap SNMP**

  Ao selecionar esta caixa, você pode especificar se os traps SNMP devem ser enviados para o host SNMP configurado globalmente.

- **Executar Script**

  Permite que você adicione seu script personalizado ao alerta. Esse script é executado quando um alerta é gerado.

> Se você não visualizar essa funcionalidade na interface de usuário, é porque seu administrador a desativou. Se necessário, você pode ativá-la em **Gerenciamento de Armazenamento** > **Configurações de recursos**.

**Botões de comando**

- **Salvar**

  Cria um alerta e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

  Descarta as alterações e fecha a caixa de diálogo.

## Editar propriedades de alerta no Active IQ Unified Manager

Você pode editar as propriedades do alerta, como o recurso ao qual o alerta está associado, os eventos, o script e as opções de notificação.

**Nome**

Esta área permite editar o nome e a descrição do alerta.

- **Nome do alerta**

  Permite editar o nome do alerta.

- **Descrição do alerta**

  Permite especificar uma descrição para o alerta.

- **Estado de alerta**

  Permite que você ative ou desative o alerta.

**Recursos**

Esta área permite selecionar um recurso individual ou agrupar os recursos com base em uma regra dinâmica para a qual você deseja acionar o alerta. Você pode pesquisar recursos selecionando um tipo de recurso na lista suspensa ou especificar o nome exato do recurso para exibir um recurso específico.

- **Incluir**

  Permite incluir os recursos para os quais você deseja acionar alertas. Você pode especificar uma cadeia de texto para agrupar recursos que correspondam a ela e selecionar esse grupo para incluí-lo no alerta. Por exemplo, você pode agrupar todos os volumes cujo nome contenha a sequência “vol0”.

- **Excluir**

  Permite excluir recursos para os quais você não deseja acionar alertas. Por exemplo, você pode excluir todos os volumes cujo nome contenha a string “xyz”.

  A guia Exclude é exibida somente quando você seleciona todos os recursos de um determinado tipo de recurso, por exemplo, <<All Volumes>> ou <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

**Eventos**

Esta área permite selecionar os eventos para os quais você deseja acionar os alertas. Você pode acionar um alerta para eventos com base em uma determinada gravidade ou para um conjunto de eventos.

- **Gravidade do evento**

  Permite selecionar eventos com base no tipo de gravidade, que pode ser Crítica, Erro ou Aviso.

- **O nome do evento contém**

  Permite selecionar eventos cujos nomes contenham os caracteres especificados.

**Ações**

Esta área permite que você especifique o método de notificação e a frequência da notificação.

- **Avise esses usuários**

  Permite editar o endereço de e-mail ou o nome de usuário, ou especificar um novo endereço de e-mail ou nome de usuário para receber notificações.

- **Frequência de notificação**

  Permite editar a frequência com que o servidor de gerenciamento envia notificações até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado obsoleto.

  Você pode escolher os seguintes métodos de notificação:

  - Notificar apenas uma vez
  - Notificar com uma frequência específica
  - Notificar com a frequência especificada dentro do intervalo de tempo especificado

- **Emitir trap SNMP**

  Permite que você especifique se as traps SNMP devem ser enviadas ao host SNMP configurado globalmente.

- **Executar Script**

Permite que você associe um script ao alerta. Esse script é executado quando um alerta é gerado.

**Botões de comando**

- **Salvar**

  Salva as alterações e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

  Descarta as alterações e fecha a caixa de diálogo.

## Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.