Menus do console de manutenção

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/config/concept_maintenance_console_menu.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Menus do console de manutenção 1
Saiba mais sobre os menus do console de manutenção no Active IQ Unified Manager 1
Menu de configuração de rede no Active IQ Unified Manager 1
Utilize o menu Configuração do Sistema no Active IQ Unified Manager 3
Utilize o menu Suporte e Diagnóstico no Active IQ Unified Manager 4
Saiba mais sobre as opções adicionais do menu do console de manutenção no Active IQ Unified Manager 5

Menus do console de manutenção

Saiba mais sobre os menus do console de manutenção no Active IQ Unified Manager

O console de manutenção consiste em diferentes menus que permitem a você manter e gerenciar recursos especiais e definições de configuração do servidor do Unified Manager.

Dependendo do sistema operacional no qual você instalou o Unified Manager, o console de manutenção consiste nos seguintes menus:

- Atualizar o Unified Manager (somente VMware)
- Configuração de rede (somente VMware)
- Configuração do sistema (somente o VMware)
  a. Suporte/Diagnóstico
  b. Redefinir certificado do servidor
  c. Regenerar certificado do cliente
  d. Backup e restauração
  e. Fornecedor de dados externo
  f. Configuração do intervalo de sondagem de desempenho
  g. Desativar autenticação SAML
  h. Visualizar/alterar portas do aplicativo
  i. Configuração do log de depuração
  j. Controlar o acesso à porta 3306 do MySQL
  k. Sair

Você seleciona o número da lista para acessar a opção específica do menu. Por exemplo, para backup e restauração, você seleciona *4*.

Menu de configuração de rede no Active IQ Unified Manager

O menu Configuração de Rede permite que você gerencie as configurações de rede. Você deve usar este menu quando a interface de usuário do Unified Manager não estiver disponível.

> Este menu não está disponível se o Unified Manager estiver instalado no Red Hat Enterprise Linux ou no Microsoft Windows.

As seguintes opções de menu estão disponíveis.

- **Exibir configurações de endereço IP**

  Exibe as configurações de rede atuais do dispositivo virtual, incluindo o endereço IP, a rede, o endereço

de broadcast, a máscara de rede, o gateway e os servidores DNS.

- **Alterar configurações de endereço IP**

  Permite que você altere qualquer configuração de rede do appliance virtual, incluindo o endereço IP, a máscara de rede, o gateway ou os servidores DNS. Se você alterar suas configurações de rede de DHCP para rede estática usando o console de manutenção, não poderá editar o nome do host. Você deve selecionar **Commit Changes** para que as alterações entrem em vigor.

- **Exibir configurações de pesquisa de nome de domínio**

  Exibe a lista de pesquisa de nomes de domínio usada para resolver nomes de host.

- **Alterar configurações de pesquisa de nomes de domínio**

  Permite alterar os nomes de domínio que você deseja pesquisar ao resolver nomes de host. Você deve selecionar **Confirmar alterações** para que as alterações entrem em vigor.

- **Exibir rotas estáticas**

  Exibe as rotas de rede estáticas atuais.

- **Alterar rotas estáticas**

  Permite adicionar ou excluir rotas de rede estáticas. Você deve selecionar **Commit Changes** para que as alterações entrem em vigor.

  - **Adicionar rota**

    Permite adicionar uma rota estática.

  - **Excluir Rota**

    Permite excluir uma rota estática.

  - **Voltar**

    Retorna ao **Menu Principal**.

  - **Sair**

    Sai do console de manutenção.

- **Desativar interface de rede**

  Desativa todas as interfaces de rede disponíveis. Se houver apenas uma interface de rede disponível, você não poderá desativá-la. Você deve selecionar **Commit Changes** para que as alterações entrem em vigor.

- **Habilitar interface de rede**

  Habilita as interfaces de rede disponíveis. Você deve selecionar **Confirmar alterações** para que as alterações entrem em vigor.

- **Confirmar alterações**

Aplica quaisquer alterações feitas nas configurações de rede do dispositivo virtual. Você deve selecionar esta opção para que quaisquer alterações feitas entrem em vigor, caso contrário, as alterações não ocorrerão.

- **Enviar ping para um host**

  Envia um ping para um host de destino para confirmar alterações de endereço IP ou configurações de DNS.

- **Restaurar configurações padrão**

  Redefine todas as configurações para o padrão de fábrica. Você deve selecionar **Commit Changes** para que as alterações entrem em vigor.

- **Voltar**

  Retorna ao **Menu Principal**.

- **Sair**

  Sai do console de manutenção.

Utilize o menu Configuração do Sistema no Active IQ Unified Manager

O menu Configuração do Sistema permite que você gerencie seu appliance virtual, oferecendo várias opções, como visualizar o status do servidor, reiniciar e desligar a máquina virtual.

Quando o Unified Manager está instalado em um sistema Linux ou Microsoft Windows, somente a opção “Restore from a Unified Manager Backup” está disponível neste menu.

As seguintes opções de menu estão disponíveis:

- **Exibir status do servidor**

  Exibe o status atual do servidor. As opções de status incluem "Em execução" e "Não em execução".

  Se o servidor não estiver funcionando, talvez seja necessário entrar em contato com o suporte técnico.

- **Reiniciar máquina virtual**

  Reinicia a máquina virtual, interrompendo todos os serviços. Após a reinicialização, a máquina virtual e os serviços reiniciam.

- **Desligar a máquina virtual**

  Encerra a máquina virtual, interrompendo todos os serviços.

  Você pode selecionar esta opção somente no console da máquina virtual.

- **Alterar <logged in user> senha do usuário**

Altera a senha do usuário que está conectado no momento, que só pode ser o usuário de manutenção.

- **Aumentar o tamanho do disco de dados**

  Aumenta o tamanho do disco de dados (disco 3) na máquina virtual.

- **Aumentar o tamanho do disco de swap**

  Aumenta o tamanho do disco de swap (disco 2) na máquina virtual.

- **Alterar fuso horário**

  Altera o fuso horário para o da sua localização.

- **Alterar servidor NTP**

  Altera as configurações do servidor NTP, como endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).

- **Alterar o serviço NTP**

  Alterna entre os serviços `ntp` e `systemd-timesyncd`.

- **Restaurar a partir de um backup do Unified Manager**

  Restaura o banco de dados e as configurações do o Unified Manager a partir de uma versão de backup anterior.

- **Redefinir certificado do servidor**

  Redefine o certificado de segurança do servidor.

- **Alterar nome do host**

  Altera o nome do host no qual o appliance virtual está instalado.

- **Voltar**

  Sai do menu Configuração do Sistema e retorna ao menu principal.

- **Sair**

  Sai do menu do console de manutenção.

Utilize o menu Suporte e Diagnóstico no Active IQ Unified Manager

O menu Suporte e Diagnóstico permite gerar um pacote de suporte que você pode enviar ao suporte técnico para obter assistência na resolução de problemas.

As seguintes opções de menu estão disponíveis:

- **Gerar pacote de suporte leve**

Permite que você crie um pacote de suporte leve que contém apenas 30 dias de logs e registros do banco de dados de configuração, excluindo dados de desempenho, arquivos de gravação de aquisição e heap dump do servidor.

- **Gerar pacote de suporte**

  Permite criar um pacote de suporte completo (arquivo 7-Zip) contendo informações de diagnóstico no diretório base do usuário de diagnóstico. Se o seu sistema estiver conectado à internet, você também pode enviar o pacote de suporte para NetApp.

  O arquivo inclui informações geradas por uma mensagem AutoSupport, o conteúdo do banco de dados do Unified Manager, dados detalhados sobre os componentes internos do servidor do Unified Manager e logs de nível detalhado que normalmente não são incluídos em mensagens AutoSupport nem no pacote de suporte simplificado.

Saiba mais sobre as opções adicionais do menu do console de manutenção no Active IQ Unified Manager

As opções de menu a seguir permitem que você execute diversas tarefas administrativas no servidor Unified Manager.

As seguintes opções de menu estão disponíveis:

- **Redefinir certificado do servidor**

  Regenera o certificado do servidor HTTPS.

  Você pode regenerar o certificado do servidor na GUI do Unified Manager clicando em **Geral** > **Certificados HTTPS** > **Regenerar certificado HTTPS**.

- **Desativar a autenticação SAML**

  Desativa a autenticação SAML para que o provedor de identidade (IdP) não forneça mais autenticação de logon para os usuários que acessam a GUI do Unified Manager. Essa opção de console normalmente é usada quando um problema com o servidor IdP ou com a configuração SAML impede que os usuários acessem a GUI do Unified Manager.

- **Fornecedor de dados externo**

  Oferece opções para conectar o Unified Manager a um provedor de dados externo. Após estabelecer a conexão, os dados de desempenho são enviados para um servidor externo para que especialistas em desempenho de storage possam gerar gráficos das métricas usando software de terceiro. As seguintes opções são exibidas:

  - **Exibir configuração do servidor**--Exibe as configurações atuais de conexão e de configuração de um provedor de dados externo.
  - **Adicionar / Modificar conexão com o servidor**--Permite inserir novas configurações de conexão para um provedor de dados externo ou alterar as configurações existentes.
  - **Modificar Configuração do Servidor** permite inserir novas configurações para um provedor de dados externo ou alterar as configurações existentes.
  - **Excluir conexão com o servidor**--Exclui a conexão com um provedor de dados externo.

Após a exclusão da conexão, o Unified Manager perde a conexão com o servidor externo.

- **Backup e Restauração**

  Para obter mais informações, consulte os tópicos em "Gerenciamento de operações de backup e restauração".

- **Configuração do intervalo de sondagem de desempenho**

  Oferece uma opção para configurar a frequência com que o Unified Manager coleta dados estatísticos de desempenho dos clusters. O intervalo de coleta padrão é de 5 minutos.

  Você pode alterar esse intervalo para 10 ou 15 minutos se perceber que as coletas de dados de clusters grandes não terminam no prazo.

- **Visualizar/Alterar portas do aplicativo**

  Oferece uma opção para alterar as portas padrão que o Unified Manager usa para os protocolos HTTP e HTTPS, se necessário para a segurança. As portas padrão são 80 para HTTP e 443 para HTTPS.

- **Controlar o acesso à porta 3306 do MySQL**

  Controla o acesso do host à porta padrão do MySQL 3306. Por motivos de segurança, o acesso por meio dessa porta é restrito apenas ao localhost durante uma nova instalação do Unified Manager em sistemas Linux, Windows e VMware vSphere. Esta opção permite alternar a visibilidade dessa porta entre o localhost e hosts remotos, ou seja, se ela estiver habilitada apenas para localhost em seu ambiente, você poderá disponibilizar essa porta também para hosts remotos. Como alternativa, quando ela estiver habilitada para todos os hosts, você poderá restringir o acesso a essa porta apenas ao localhost. Se o acesso tiver sido habilitado anteriormente em hosts remotos, a configuração será mantida em um cenário de upgrade. Você deve verificar as configurações do firewall em sistemas Windows após alternar a visibilidade da porta e desabilitar as configurações do firewall se elas estiverem configuradas para restringir o acesso à porta 3306 do MySQL.

- **Sair**

  Sai do menu do console de manutenção.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.