



Instalar NetApp Console

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Índice

- Instalar NetApp Console 1
 - Instale o NetApp Console em uma implantação local usando um OVA no vCenter 1
 - Prepare-se para instalar o NetApp Console na implantação local 1
 - Instale o NetApp Console implantação local em seu ambiente vCenter 1

Instalar NetApp Console

Instale o NetApp Console em uma implantação local usando um OVA no vCenter

Você usa um arquivo OVA para instalar uma implantação local do NetApp Console no seu vCenter. O download ou a URL do OVA estão disponíveis no site de suporte da NetApp.

Prepare-se para instalar o NetApp Console na implantação local

Antes da instalação, certifique-se de que seu host de máquina virtual atenda aos requisitos e que a implantação local do NetApp Console possa acessar a internet e as redes de destino. Para usar os serviços de dados do NetApp, como o NetApp Backup and Recovery, crie credenciais do provedor de nuvem para que a implantação local do NetApp Console execute ações em seu nome.

Analise os requisitos do host de implantação local do NetApp Console

Certifique-se de que sua máquina host atenda aos requisitos de instalação antes de instalar a implantação local do NetApp Console.

- CPU: 16 núcleos ou 16 vCPUs
- RAM: 64 GB
- Espaço em disco: 596 GB (provisionamento espesso recomendado)
- vSphere 7.0u3 ou superior, com versão de hardware virtual 19 ou superior



Instale o NetApp Console em uma implantação local em um ambiente vCenter, em vez de diretamente em um host ESXi.

Configure o acesso à rede para a implantação local do NetApp Console

NetApp Console local deployment utiliza um espaço de endereçamento fixo para a comunicação entre serviços. Os intervalos de endereço IP 10.42.0.0/16 e 10.43.0.0/16 são usados para a rede interna. Antes de implantar o Console local deployment, certifique-se de que esses intervalos de endereço IP não estejam atribuídos a outras VMs, escopos DHCP, registros DNS ou pools de VIP de balanceadores de carga nas VLANs disponibilizadas para o Console local deployment.

Consulte o artigo da Knowledge Base Agent IP conflict with existing network para obter instruções sobre como alterar o endereço IP das interfaces do agente.

Instale o NetApp Console implantação local em seu ambiente vCenter

NetApp oferece suporte à instalação do NetApp Console para implantação local em seu ambiente vCenter. O arquivo OVA inclui uma imagem de máquina virtual pré-configurada que você pode implantar em seu ambiente VMware.

Baixe o OVA ou copie o URL

Baixe o OVA.

1. Faça o download do software de implantação local do Console no NetApp Support Site.

Implante o NetApp Console local no seu vCenter

Faça login no seu ambiente vCenter para implantar a implantação local do Console.

Passos

1. Faça o upload do certificado autoassinado para seus certificados confiáveis, caso seu ambiente exija. Você pode substituir este certificado após a instalação.
2. Implante o OVA a partir da biblioteca de conteúdo ou do sistema local.

Do sistema local	Da biblioteca de conteúdo
a. Clique com o botão direito do mouse e selecione Implantar modelo OVF.... b. Escolha o arquivo OVA na URL ou navegue até o local onde ele está armazenado, depois selecione Avançar .	a. Acesse sua biblioteca de conteúdo e selecione o OVA do Console. b. Selecione Ações > Nova VM a partir deste modelo

3. Conclua o assistente de implantação do modelo OVF para implantar o Console.
4. Selecione um nome e uma pasta para a máquina virtual e, em seguida, selecione **Avançar**.
5. Selecione um recurso de computação e, em seguida, selecione **Avançar**.
6. Analise os detalhes do modelo e selecione **Avançar**.
7. Aceite o contrato de licença e selecione **Avançar**.
8. Escolha o tipo de configuração de proxy que você deseja usar: proxy explícito, proxy transparente ou nenhum proxy.
9. Selecione o datastore onde você deseja implantar a VM e, em seguida, selecione **Avançar**. Certifique-se de que ele atenda aos requisitos do host.
10. Selecione a rede à qual você deseja conectar a VM e, em seguida, selecione **Avançar**. Certifique-se de que a rede seja IPv4 e tenha acesso à internet de saída para os endpoints necessários.
11. Na janela **Personalizar modelo**, preencha os seguintes campos:
 - **Informações de proxy**
 - Se você selecionou proxy explícito, insira o nome do host ou endereço IP do servidor proxy e o número da porta, bem como o nome de usuário e a senha.
 - Se você selecionou o proxy transparente, faça o upload do respectivo certificado.
 - **Configuração de Máquina Virtual**
 - **Ignorar verificação de configuração:** Esta caixa de seleção está desmarcada por padrão, o que significa que o NetApp Console implantação local executa uma verificação de configuração para validar o acesso à rede.
 - NetApp recomenda deixar esta caixa desmarcada para que a instalação inclua uma verificação de configuração da implantação local do NetApp Console. A verificação de configuração valida se a implantação local do NetApp Console tem acesso à rede aos endpoints necessários. Se a implantação falhar devido a problemas de conectividade, você pode acessar o relatório de validação e os logs no host da implantação local do NetApp Console. Em alguns casos, se você tiver certeza de que a implantação local do NetApp Console tem acesso à rede, pode optar por ignorar a verificação.
 - **Senha de manutenção:** Defina a senha para o usuário `maint` que permite o acesso ao console de manutenção da implantação local do NetApp Console.

- **Servidores NTP:** especifique um ou mais servidores NTP para sincronização de tempo.
- **Nome do host:** Defina o nome do host para esta VM. Ele não deve incluir o nome de domínio de pesquisa. Por exemplo, um FQDN como console10.searchdomain.company.com deve ser inserido como console10.
- **DNS primário:** Especifique o servidor DNS primário a ser usado para resolução de nomes.
- **Secondary DNS:** Especifique o servidor DNS secundário a ser usado para a resolução de nomes.
- **Domínios de pesquisa:** especifique o nome de domínio a ser usado ao resolver o nome do host. Por exemplo, se o FQDN for console10.searchdomain.company.com, insira searchdomain.company.com.
- **Endereço IPv4:** O endereço IP que está associado ao nome do host.
- **Máscara de sub-rede IPv4:** A máscara de sub-rede para o endereço IPv4.
- **Endereço de gateway IPv4:** O endereço de gateway para o endereço IPv4.

12. Selecione **Next**.

13. Confira os detalhes na janela **Pronto para concluir** e selecione **Concluir**.

A barra de tarefas do vSphere mostra o progresso enquanto a implantação local do NetApp Console está sendo realizada.

14. Ligue a máquina virtual.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.