



Recuperar ferramentas ONTAP

ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp
September 30, 2025

Índice

- Recuperar ferramentas ONTAP 1
- Recupere suas ferramentas do ONTAP para a configuração do VMware vSphere 1

Recuperar ferramentas ONTAP

Recupere suas ferramentas do ONTAP para a configuração do VMware vSphere

Se você perder suas ferramentas do ONTAP para a configuração do VMware vSphere, poderá recuperar as ferramentas do ONTAP para a configuração do VMware vSphere usando os dados disponíveis nos dados de volume do ONTAP. Quando você perder a configuração, desça a configuração graciosamente.



Você não pode recuperar suas ferramentas do ONTAP para a configuração do VMware vSphere se houver problemas com o vCenter Server ou o software de gerenciamento de dados do ONTAP.

Passos

1. Faça login no servidor vSphere.
2. Navegue até o pool de recursos que você criou ou para o cluster de nós ou para o host onde você deseja implantar o OVA.
3. Clique com o botão direito do rato no local pretendido e selecione **Deploy OVF template**.
4. Selecione o arquivo OVA através da URL do arquivo .ova ou navegue até a pasta onde o arquivo .ova é salvo e clique em **Next**.



Você deve usar a mesma compilação OVA que você usou para instalar a configuração de recuperação.

5. Selecione um nome e uma pasta para a máquina virtual e selecione **Next**.
6. Selecione o host e selecione **Next**.
7. Revise o resumo do modelo e selecione **Next**.
8. Leia e aceite o contrato de licença e selecione **Next**.
9. Na janela **Configuration**, selecione **Recovery** opção.
10. Na janela **Selecionar armazenamento**, selecione o armazenamento para as configurações e arquivos de disco.
11. Na janela **Selecionar redes**, selecione uma rede de destino para cada rede de origem.



Você precisa manter o endereço IP do balanceador de carga e o endereço IP do Kubernetes API Server. Você pode alterar o endereço IP do nó ou pode manter o mesmo endereço IP.

12. Na janela **Personalizar modelo**, insira os detalhes necessários e clique em **Avançar**



Quando o escopo da SVM estiver ativado, você já deverá ter o suporte à SVM com endereço IP de gerenciamento.

13. Revise os detalhes na janela **Pronto para concluir**, selecione **concluir**.

À medida que a tarefa de implantação é criada, o progresso é mostrado na barra de tarefas do vSphere.

14. Ligue a VM após a conclusão da tarefa.

A instalação começa. Você pode acompanhar o progresso da instalação no console da Web da VM. Como parte da instalação, as configurações dos nós são validadas. As entradas fornecidas sob diferentes seções sob o modelo Personalizar no formulário OVF são validadas. Em caso de discrepâncias, uma caixa de diálogo solicita que você tome medidas corretivas.

15. Faça as alterações necessárias no prompt de diálogo. Use o botão Tab para navegar pelo painel e selecione **OK**.

Os valores fornecidos são validados novamente. As ferramentas do ONTAP para VMware vSphere permitem três tentativas de corrigir quaisquer valores inválidos. Se você não conseguir corrigir problemas após três tentativas, a instalação do produto será interrompida e você será aconselhado a tentar a instalação em uma nova VM.

Após a instalação bem-sucedida, o console da Web mostra o estado das ferramentas do ONTAP para o VMware vSphere.

Após a instalação bem-sucedida, você deve editar manualmente os requisitos de hardware de acordo com as diretrizes na "[Pré-requisitos para implantar ferramentas do ONTAP para VMware vSphere](#)" página.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.