



Gerenciar snapshots manualmente

ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

Índice

- Gerenciar snapshots manualmente 1
 - Crie e exclua instantâneos manualmente 1
 - Crie um instantâneo manualmente 1
 - Eliminar instantâneos manualmente 1
 - Calcule o espaço que pode ser recuperado antes de excluir snapshots. 3

Gerenciar snapshots manualmente

Crie e exclua instantâneos manualmente

Você pode criar snapshots manualmente quando não puder esperar que um snapshot agendado seja criado e excluir snapshots quando eles não forem mais necessários.

Sobre esta tarefa

Este procedimento se aplica aos sistemas FAS, AFF e ASA. Se você tiver um sistema ASA r2 (ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 ou ASA C30), siga ["estes passos"](#) para criar um instantâneo sob demanda. Os sistemas ASA R2 fornecem uma experiência de ONTAP simplificada específica para clientes somente SAN.

Crie um instantâneo manualmente

Você pode criar manualmente um snapshot usando o Gerenciador do sistema ou a CLI do ONTAP.

System Manager

Passos

1. Navegue até **Armazenamento > Volumes** e selecione a aba **Instantâneos**.
2. Clique **+ Add** em .
3. Na janela **Adicionar um instantâneo**, aceite o nome padrão do instantâneo ou edite-o, se desejado.
4. **Opcional:** Adicione uma etiqueta SnapMirror.
5. Clique em **Add**.

CLI

1. Criar um instantâneo:

```
volume snapshot create -vserver <SVM> -volume <volume> -snapshot  
<snapshot_name>
```

Eliminar instantâneos manualmente

Você pode excluir manualmente um snapshot usando o Gerenciador do sistema ou a CLI do ONTAP.

System Manager

Passos

1. Navegue até **armazenamento > volumes** e selecione a guia **cópias Snapshot**.
2. Localize o instantâneo que deseja excluir, clique  em e selecione **Excluir**.
3. Na janela **Excluir instantâneo**, selecione **Excluir instantâneo**.
4. Clique em **Excluir**.

CLI

1. Use o `volume snapshot show` comando para verificar quais snapshots você deseja excluir.

```
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>
```

Neste exemplo, o comando mostra os snapshots no volume vol3 no SVM VS3.

```
cluster::> volume snapshot show -vserver vs3 -volume vol3
```

Vserver	Volume	Snapshot	Size	---Blocks---	
				Total%	Used%
vs3	vol3				
		snap1.2013-05-01_0015	100KB	0%	38%
		snap1.2013-05-08_0015	76KB	0%	32%
		snap2.2013-05-09_0010	76KB	0%	32%
		snap2.2013-05-10_0010	76KB	0%	32%
		snap3.2013-05-10_1005	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1105	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1205	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1305	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1405	72KB	0%	31%
		snap3.2013-05-10_1505	72KB	0%	31%

10 entries were displayed.

2. Eliminar um instantâneo:

Se você quiser...	Digite este comando...
Eliminar um único instantâneo	<pre>volume snapshot delete -vserver _svm_name_ -volume _vol_name_ -snapshot _snapshot_name_</pre>

Se você quiser...	Digite este comando...
Eliminar vários instantâneos	<pre> volume snapshot delete -vserver _svm_name_ -volume _vol_name_ -snapshot _snapshot_name1_[,_snapshot_nam e2_,...] </pre>
Eliminar todos os instantâneos	<pre> volume snapshot delete -vserver _svm_name_ -volume _vol_name_ -snapshot * </pre>

Calcule o espaço que pode ser recuperado antes de excluir snapshots

A partir do ONTAP 9.10.1, você pode usar o Gerenciador do sistema para selecionar snapshots que deseja excluir e calcular o espaço que pode ser recuperado antes de excluí-los.

Passos

1. Clique em **armazenamento > volumes**.
2. Selecione o volume a partir do qual pretende eliminar instantâneos.
3. Clique em **Instantâneos**.
4. Selecione um ou mais instantâneos.
5. Clique em **Calculate Recenclaable Space** (calcular espaço de recuperação).

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.