

Início rápido SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.1

NetApp March 06, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_quick_start_overview.html on March 06, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Início rápido	
Visão geral	
Implante o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere	
Adicione armazenamento	
Criar políticas de backup	
Criar grupos de recursos	

Início rápido

Visão geral

A documentação de início rápido fornece um conjunto condensado de instruções para implantar o plug-in do SnapCenter para o dispositivo virtual VMware vSphere e ativar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere. Estas instruções destinam-se a clientes que não têm o SnapCenter já instalado e que desejam proteger apenas VMs e armazenamentos de dados.

Antes de começar, "Planejamento e requisitos de implantação" consulte .

Implante o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere

Para usar os recursos do SnapCenter para proteger VMs, armazenamentos de dados e bancos de dados consistentes com aplicações em máquinas virtualizadas, é necessário implantar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere. A "Baixe o Open Virtual Appliance (OVA)" página fornece instruções para baixar os ARQUIVOS OVA.

- 1. Para o VMware vCenter 7.0.3 e versões posteriores, siga as etapas em "Baixe o Open Virtual Appliance (OVA)" para importar os certificados para o vCenter.
- 2. No seu navegador, navegue até o VMware vSphere vCenter.



Para clientes web HTML de endereço IPv6, você deve usar o Chrome ou Firefox.

- 3. Faça login na Página de logon único do VMware vCenter.
- 4. No Painel de Navegação, clique com o botão direito do Mouse em qualquer objeto de inventário que seja um objeto pai válido de uma máquina virtual, como um datacenter, pasta, cluster ou host, e selecione Deploy OVF Template para iniciar o assistente de implantação do VMware.
- 5. Na página **Selecione um modelo OVF**, especifique a localização .ova do arquivo (conforme listado na tabela a seguir) e clique em **Avançar**.

Nesta página do assistente…	Faça isso…
Selecione um nome e uma pasta	Insira um nome exclusivo para a VM ou vApp e selecione um local de implantação.
Selecione um recurso	Selecione um recurso no qual você deseja executar o modelo de VM implantado.
Rever detalhes	Verifique os .ova detalhes do modelo.
Contratos de licença	Marque a caixa de seleção Aceito todos os contratos de licença.
Selecione armazenamento	Defina onde e como armazenar os arquivos para o modelo OVF implantado.
Selecione redes	Selecione uma rede de origem e mapeie-a para uma rede de destino.

Nesta página do assistente	Faça isso	
Personalizar modelo	Em Registe-se no vCenter existente, introduza as credenciais do vCenter. Em criar plug-in do SnapCenter para credenciais do VMware vSphere , insira o plug-in do SnapCenter para credenciais do VMware vSphere.	
	i	Anote o nome de usuário e a senha que você especificar. Você precisa usar essas credenciais se quiser modificar o plug-in do SnapCenter para a configuração do VMware vSphere posteriormente.
	Na seção Setup Network Properties , insira as informações da rede. Na seção Setup Date and Time , selecione o fuso horário em que o vCenter está localizado.	
Pronto para concluir	Revise a página e clique em Finish.	



Todos os hosts devem ser configurados com endereços IP (nomes de host FQDN não são suportados). A operação de implantação não valida sua entrada antes de implantar.

- 6. Navegue até a VM onde o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere foi implantado, clique na guia **Resumo** e, em seguida, clique na caixa **ligar** para iniciar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere.
- Enquanto o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere estiver sendo ativado, clique com o botão direito do Mouse no plug-in do SnapCenter implantado para VMware vSphere, selecione SO convidado e clique em Instalar ferramentas VMware.

A implantação pode levar alguns minutos para ser concluída. A implantação bem-sucedida é indicada quando o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere é ativado, as ferramentas da VMware são instaladas e a tela solicita que você faça login no plug-in do SnapCenter para VMware vSphere.

A tela exibe o endereço IP onde o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere é implantado. Anote o endereço IP. Você precisa fazer login na GUI de gerenciamento do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere se quiser fazer alterações na configuração do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere.

8. Faça login na GUI de gerenciamento do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere usando o endereço IP exibido na tela de implantação usando as credenciais fornecidas no assistente de implantação e, em seguida, verifique no painel se o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere está conetado com êxito ao vCenter e está habilitado.

Use o formato https://<appliance-IP-address>:8080 para acessar a GUI de gerenciamento.

Faça login com o nome de usuário e senha do administrador definidos no momento da implantação e o token MFA gerado usando o console de manutenção.

9. Faça login no cliente vCenter HTML5, clique em **Menu** na barra de ferramentas e selecione **Plug-in SnapCenter para VMware vSphere**

Adicione armazenamento

Siga as etapas nesta seção para adicionar armazenamento.

- 1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, clique em Storage Systems e selecione Add opção.
- 2. Na caixa de diálogo Adicionar sistema de armazenamento, insira as informações básicas do SVM ou cluster e selecione **Adicionar**.

Criar políticas de backup

Siga as instruções abaixo para criar políticas de backup

- 1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, clique em Policies e selecione New Policy.
- 2. Na página **Nova Política de backup**, insira as informações de configuração da política e clique em **Adicionar**.

Criar grupos de recursos

Siga as etapas abaixo para criar grupos de recursos.

- 1. No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, clique em grupos de recursos e selecione criar.
- Insira as informações necessárias em cada página do assistente criar grupo de recursos, selecione VMs e armazenamentos de dados a serem incluídos no grupo de recursos e selecione as políticas de backup a serem aplicadas ao grupo de recursos. Adicione os detalhes de proteção secundária remota e especifique o agendamento de backup.

Os backups são executados conforme especificado nas políticas de backup configuradas para o grupo de recursos.

Você pode executar um backup sob demanda na página **grupos de recursos** selecionando **() Executar agora**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.