



Instale o SnapCenter e crie credenciais

SnapCenter software

NetApp
November 06, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/pt-br/snapcenter-61/protect-azure/install-snapcenter-azure-virtual-machine.html> on November 06, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Instale o SnapCenter e crie credenciais	1
Instalar o SnapCenter na Máquina Virtual do Azure	1
Registre o produto para habilitar o suporte	1
Crie a credencial do Azure no SnapCenter	2
Configurar a conta de armazenamento do Azure	3
Crie a credencial para adicionar o host do plug-in	3

Instale o SnapCenter e crie credenciais

Instalar o SnapCenter na Máquina Virtual do Azure

Você pode baixar o SnapCenter software no site de suporte da NetApp e instalar o software na máquina virtual do Azure.

Antes de começar

- Certifique-se de que a máquina virtual do Azure Windows atenda aos requisitos para instalação do SnapCenter Server. Para obter informações, consulte "[Requisitos para instalar o SnapCenter Server](#)" .
- Se você é novo no Azure NetApp Files e não tem uma conta NetApp existente, certifique-se de ter se registrado para poder acessar o SnapCenter Software. Para obter informações, consulte "[Registre-se para acessar o SnapCenter software](#)" .

Passos

1. Baixe o pacote de instalação do SnapCenter Server em "[Site de suporte da NetApp](#)" .

2. Inicie a instalação do SnapCenter Server clicando duas vezes no arquivo .exe baixado.

Após iniciar a instalação, todas as pré-verificações são realizadas e, se os requisitos mínimos não forem atendidos, mensagens de erro ou aviso apropriadas são exibidas. Você pode ignorar as mensagens de aviso e prosseguir com a instalação; no entanto, os erros deverão ser corrigidos.

3. Revise os valores pré-preenchidos necessários para a instalação do SnapCenter Server e modifique-os, se necessário.

Você não precisa especificar a senha para o banco de dados do repositório do MySQL Server. Durante a instalação do SnapCenter Server, a senha é gerada automaticamente.



O caractere especial "%" não é suportado no caminho personalizado para o banco de dados do repositório. Se você incluir "%" no caminho, a instalação falhará.

4. Clique em **Instalar agora**.

Se você tiver especificado algum valor inválido, mensagens de erro apropriadas serão exibidas. Você deve inserir os valores novamente e então iniciar a instalação.



Se você clicar no botão **Cancelar**, a etapa que está sendo executada será concluída e, em seguida, iniciará a operação de reversão. O SnapCenter Server será completamente removido do host.

Entretanto, se você clicar em **Cancelar** quando as operações "Reinicialização do site do SnapCenter Server" ou "Aguardando o início do SnapCenter Server" estiverem sendo executadas, a instalação prosseguirá sem cancelar a operação.

Registre o produto para habilitar o suporte

Se você é novo na NetApp e não tem uma conta NetApp existente, registre o produto para habilitar o suporte.

Passos

1. Após instalar o SnapCenter, navegue até **Ajuda > Sobre**.
2. Na caixa de diálogo *Sobre o SnapCenter*, anote a instância do SnapCenter , um número de 20 dígitos que começa com 971.
3. Clique <https://register.netapp.com> .
4. Clique em *Não sou um cliente registrado da NetApp *.
5. Especifique seus dados para se registrar.
6. Deixe o campo SN de referência da NetApp em branco.
7. Selecione * SnapCenter* no menu suspenso Linha de produtos.
8. Selecione o provedor de cobrança.
9. Insira o ID da instância do SnapCenter de 20 dígitos.
10. Clique em **Enviar**.

Crie a credencial do Azure no SnapCenter

Você deve criar a credencial do Azure no SnapCenter para acessar a conta do Azure NetApp .

Antes de começar

- Certifique-se de ter criado a entidade de serviço no Azure.
- Certifique-se de ter o ID do locatário, o ID do cliente e a chave secreta associados à entidade de serviço disponíveis.
 - O ID do locatário pode ser encontrado no Portal do Azure, na página Visão geral do ID de entrada.
 - O ID do cliente também é conhecido como ID do aplicativo para o aplicativo/serviço principal corporativo. Isso pode ser encontrado no Portal do Azure, na página Visão geral do aplicativo empresarial que você criou para atuar como a entidade de serviço do SnapCenter.
 - A Chave Secreta do Cliente também é conhecida como Valor Secreto. Você pode criar esse segredo do cliente no Portal do Azure navegando até **Registros de aplicativo** em ID de entrada. Depois de selecionar o aplicativo corporativo que você criou, navegue até **Certificados e segredos** e depois **Novo segredo do cliente**.



O valor secreto só pode ser acessado quando criado. Você não poderá acessá-lo mais tarde.

- O Principal de Serviço precisa receber permissões. A função de Colaborador permitirá que a entidade de serviço execute as ações necessárias no Azure. Isso pode ser concedido na página Controle de Acesso (IAM) na página Assinatura.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Configurações**.
2. Na página Configurações, clique em **Credencial**.
3. Clique em **Novo**.
4. Na página Credencial, especifique as seguintes informações necessárias para criar a credencial.

Para este campo...	Faça isso...
Nome da credencial	Digite um nome para a credencial.
Modo de autenticação	Selecione Credencial do Azure na lista suspensa.
ID do inquilino	Digite o ID do inquilino.
ID do cliente	Digite o ID do cliente.
Chave secreta do cliente	Digite a chave secreta do cliente.

5. Clique em **OK**.

Configurar a conta de armazenamento do Azure

Você deve configurar a conta de armazenamento do Azure no SnapCenter.

A conta de armazenamento do Azure contém detalhes sobre o ID da assinatura, a credencial do Azure e a conta do Azure NetApp .



As licenças padrão e baseadas em capacidade não são necessárias para o Azure NetApp Files.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Sistemas de armazenamento**.
2. Na página Sistemas de Armazenamento, selecione * Azure NetApp Files* e clique em **Novo**.
3. Selecione a credencial, o ID da assinatura e a conta NetApp nas respectivas listas suspensas.
4. Clique em **Enviar**.

Crie a credencial para adicionar o host do plug-in

O SnapCenter usa credenciais para autenticar usuários para operações do SnapCenter .

Você deve criar credenciais para instalar plug-ins do SnapCenter e credenciais adicionais para executar operações de proteção de dados.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Configurações**.
2. Na página Configurações, clique em **Credencial**.
3. Clique em **Novo**.
4. Na página Credencial, especifique as seguintes informações necessárias para criar a credencial.

Para este campo...	Faça isso...
Nome da credencial	Digite um nome para a credencial.

Para este campo...	Faça isso...
Modo de autenticação	Selecione o modo de autenticação na lista suspensa.
Tipo de autenticação	Selecione Baseado em senha ou Baseado em chave SSH (somente para host Linux).
Nome de usuário	Especifique o nome de usuário.
Senha	Se você selecionou Autenticação baseada em senha, especifique a senha.
Chave privada SSH	Se você selecionou a autenticação baseada em chave SSH, especifique a chave privada.
Use privilégios sudo	<p>Marque a caixa de seleção Usar privilégios sudo se estiver criando credenciais para um usuário não root.</p> <p> Isso é aplicável somente para usuários do Linux.</p>

5. Clique em **OK**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.