



Instale o SnapCenter e crie credenciais

SnapCenter Software 6.0

NetApp
December 19, 2024

Índice

- Instale o SnapCenter e crie credenciais 1
 - Instale o SnapCenter na Máquina Virtual do Azure 1
 - Crie a credencial do Azure no SnapCenter 2
 - Configure a conta de armazenamento do Azure 3
 - Crie a credencial para adicionar o host do plug-in 3

Instale o SnapCenter e crie credenciais

Instale o SnapCenter na Máquina Virtual do Azure

Você pode baixar o software SnapCenter no site de suporte da NetApp e instalar o software na máquina virtual do Azure.

Antes de começar

- Certifique-se de que a máquina virtual do Azure Windows atenda aos requisitos de instalação do servidor SnapCenter. Para obter informações, "[Prepare-se para instalar o servidor SnapCenter](#)" consulte .
- Se você é novo no Azure NetApp Files e não tem uma conta NetApp existente, certifique-se de que se registrou para que você possa acessar o software SnapCenter.

Passos

1. Baixe o pacote de instalação do servidor SnapCenter em "[Site de suporte da NetApp](#)".
2. Inicie a instalação do servidor SnapCenter clicando duas vezes no arquivo .exe baixado.

Depois de iniciar a instalação, todas as pré-verificações são executadas e, se os requisitos mínimos não forem atendidos, as mensagens de erro ou aviso apropriadas serão exibidas. Você pode ignorar as mensagens de aviso e prosseguir com a instalação; no entanto, os erros devem ser corrigidos.

3. Reveja os valores pré-preenchidos necessários para a instalação do servidor SnapCenter e modifique, se necessário.

Você não precisa especificar a senha para o banco de dados do repositório do MySQL Server. Durante a instalação do servidor SnapCenter, a senha é gerada automaticamente.



O caractere especial "%" não é suportado no caminho personalizado para o banco de dados do repositório. Se você incluir "%" no caminho, a instalação falhará.

4. Clique em **Instalar agora**.

Se você tiver especificado quaisquer valores inválidos, as mensagens de erro apropriadas serão exibidas. Deve voltar a introduzir os valores e, em seguida, iniciar a instalação.



Se você clicar no botão **Cancelar**, a etapa que está sendo executada será concluída e, em seguida, iniciar a operação de reversão. O servidor SnapCenter será completamente removido do host.

No entanto, se você clicar em **Cancelar** quando as operações "SnapCenter Server site Restart" ou "Waiting for SnapCenter Server to start" estiverem sendo executadas, a instalação continuará sem cancelar a operação.

Registre o produto para habilitar o suporte

Se você é novo no NetApp e não tem uma conta NetApp existente, deve Registrar o produto para habilitar o suporte.

Passos

1. Depois de instalar o SnapCenter, navegue até **Ajuda > sobre**.
2. Na caixa de diálogo *sobre o SnapCenter*, anote a instância do SnapCenter, um número de 20 dígitos que começa com 971.
3. Clique <https://register.netapp.com>.
4. Clique em **Eu não sou um Cliente NetApp registrado**.
5. Especifique os seus dados para se registrar.
6. Deixe o campo NetApp Reference SN em branco.
7. Selecione **SnapCenter** na lista suspensa linha de produtos.
8. Selecione o fornecedor de faturação.
9. Insira o ID da instância do SnapCenter de 20 dígitos.
10. Clique em **Enviar**.

Crie a credencial do Azure no SnapCenter

Você deve criar a credencial do Azure no SnapCenter para acessar a conta do Azure NetApp.

Antes de criar a credencial do Azure, certifique-se de que criou o principal de serviço no Azure. O ID do locatário, o ID do cliente e a chave secreta associados ao responsável do serviço serão necessários para criar a credencial do Azure.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Configurações**.
2. Na página Configurações, clique em **Credencial**.
3. Clique em **novo**.
4. Na página Credencial (credencial), especifique as seguintes informações necessárias para criar a credencial.

Para este campo...	Faça isso...
Nome da credencial	Introduza um nome para a credencial.
Modo de autenticação	Selecione credencial do Azure na lista suspensa.
ID do inquilino	Insira o ID do locatário.
ID do cliente	Introduza a ID do cliente.
Chave secreta do cliente	Introduza a chave secreta do cliente.

5. Clique em **OK**.

Configure a conta de armazenamento do Azure

Você deve configurar a conta de armazenamento do Azure no SnapCenter.

A conta de armazenamento do Azure contém detalhes sobre a ID da subscrição, a credencial do Azure e a conta do Azure NetApp.



As licenças padrão e a licença baseada em capacidade não são necessárias para o Azure NetApp Files.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Storage Systems**.
2. Na página sistemas de armazenamento, selecione **Azure NetApp Files** e clique em **novo**.
3. Selecione a credencial, a ID da assinatura e a conta do NetApp nas respectivas listas suspensas.
4. Clique em **Enviar**.

Crie a credencial para adicionar o host do plug-in


O SnapCenter usa credenciais para autenticar usuários para operações do SnapCenter.

Você deve criar credenciais para instalar plug-ins do SnapCenter e credenciais adicionais para executar operações de proteção de dados.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Configurações**.
2. Na página Configurações, clique em **Credencial**.
3. Clique em **novo**.
4. Na página Credencial (credencial), especifique as seguintes informações necessárias para criar a credencial.

Para este campo...	Faça isso...
Nome da credencial	Introduza um nome para a credencial.
Modo de autenticação	Selecione o modo de autenticação na lista pendente.
Tipo de autenticação	Selecione baseado em senha ou baseado em chave SSH (somente para host Linux).
Nome de utilizador	Especifique o nome de usuário.
Palavra-passe	Se tiver selecionado a autenticação baseada na palavra-passe, especifique a palavra-passe.

Para este campo...	Faça isso...
Chave privada SSH	Se você selecionou a autenticação baseada em chave SSH, especifique a chave privada.
Use sudo Privileges	Marque a caixa de seleção usar sudo Privileges se estiver criando credenciais para um usuário que não seja root.  Isso é aplicável apenas para usuários Linux.

5. Clique em **OK**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.