



Gerenciar configurações de proxy

StorageGRID software

NetApp
December 03, 2025

Índice

- Gerenciar configurações de proxy 1
 - Configurar proxy de armazenamento. 1
 - Configurar as definições de proxy do administrador 1

Gerenciar configurações de proxy

Configurar proxy de armazenamento

Se estiver usando serviços de plataforma ou pools de armazenamento em nuvem, você poderá configurar um proxy não transparente entre os nós de armazenamento e os endpoints externos do S3. Por exemplo, você pode precisar de um proxy não transparente para permitir que mensagens de serviços de plataforma sejam enviadas para endpoints externos, como um endpoint na Internet.



As configurações de proxy de armazenamento configuradas não se aplicam aos pontos de extremidade dos serviços da plataforma Kafka.

Antes de começar

- Você tem "[permissões de acesso específicas](#)".
- Você está conectado ao Grid Manager usando um "[navegador da web compatível](#)".

Sobre esta tarefa

Você pode configurar as configurações para um único proxy de armazenamento.

Passos

1. Selecione **CONFIGURAÇÃO > Segurança > Configurações de proxy**.
2. Na guia **Armazenamento**, marque a caixa de seleção **Ativar proxy de armazenamento**.
3. Selecione o protocolo para o proxy de armazenamento.
4. Digite o nome do host ou endereço IP do servidor proxy.
5. Opcionalmente, insira a porta usada para conectar ao servidor proxy.

Deixe este campo em branco para usar a porta padrão para o protocolo: 80 para HTTP ou 1080 para SOCKS5.

6. Selecione **Salvar**.

Depois que o proxy de armazenamento for salvo, novos endpoints para serviços de plataforma ou pools de armazenamento em nuvem poderão ser configurados e testados.



As alterações de proxy podem levar até 10 minutos para entrarem em vigor.

7. Verifique as configurações do seu servidor proxy para garantir que as mensagens relacionadas ao serviço de plataforma do StorageGRID não sejam bloqueadas.
8. Se precisar desabilitar um proxy de armazenamento, desmarque a caixa de seleção e selecione **Salvar**.

Configurar as definições de proxy do administrador

Se você enviar pacotes do AutoSupport usando HTTP ou HTTPS, poderá configurar um servidor proxy não transparente entre os nós de administração e o suporte técnico (AutoSupport).

Para obter mais informações sobre o AutoSupport, consulte "[Configurar AutoSupport](#)".

Antes de começar

- Você tem "[permissões de acesso específicas](#)".
- Você está conectado ao Grid Manager usando um "[navegador da web compatível](#)".

Sobre esta tarefa

Você pode configurar as configurações para um único proxy de administrador.

Passos

1. Selecione **CONFIGURAÇÃO > Segurança > Configurações de proxy**.

A página Configurações de proxy é exibida. Por padrão, Armazenamento é selecionado no menu de guias.

2. Selecione a aba **Admin**.
3. Marque a caixa de seleção **Ativar proxy de administrador**.
4. Digite o nome do host ou endereço IP do servidor proxy.
5. Digite a porta usada para conectar ao servidor proxy.
6. Opcionalmente, insira um nome de usuário e uma senha para o servidor proxy.

Deixe esses campos em branco se o seu servidor proxy não exigir um nome de usuário ou uma senha.

7. Selecione uma das seguintes opções:

- Se você quiser proteger a conexão com o proxy do administrador, selecione **Verificar certificado de proxy**. Carregue um pacote de CA para verificar a autenticidade dos certificados SSL apresentados pelo servidor proxy do administrador.



O AutoSupport on Demand, o AutoSupport E-Series por meio do StorageGRID e a determinação do caminho de atualização na página de atualização do StorageGRID não funcionarão se um certificado proxy for verificado.

Depois de carregar o pacote CA, seus metadados aparecem.

- Se você não quiser validar certificados ao se comunicar com o servidor proxy do administrador, selecione **Não verificar certificado proxy**.

8. Selecione **Salvar**.

Depois que o proxy do administrador é salvo, o servidor proxy entre os nós de administração e o suporte técnico é configurado.



As alterações de proxy podem levar até 10 minutos para entrarem em vigor.

9. Se precisar desabilitar o proxy de administrador, desmarque a caixa de seleção **Habilitar proxy de administrador** e selecione **Salvar**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.