



# 在 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 上升级 Unified Manager Active IQ Unified Manager 9.14

NetApp  
October 16, 2025

# 目录

在 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 上升级 Unified Manager .....	1
Unified Manager版本支持的升级路径 .....	1
升级 Unified Manager .....	1
要对缺少的软件包执行的其他步骤 .....	3
将主机操作系统从Red Hat Enterprise Linux 7.x升级到8.x .....	4

# 在 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 上升级 Unified Manager

您可以在有新版本可用时升级 Unified Manager。

Unified Manager 软件的修补版本如果由 NetApp 提供，则会使用与新版本相同的操作步骤进行安装。

如果 Unified Manager 与 OnCommand Workflow Automation 实例配对，并且这两种产品都有新版本的软件，则必须断开这两种产品的连接，然后在执行升级后设置新的 Workflow Automation 连接。如果您仅对其中一个产品执行升级，则应在升级后登录到 Workflow Automation，并验证它是否仍在从 Unified Manager 获取数据。

## Unified Manager版本支持的升级路径

Active IQ Unified Manager 支持每个版本使用特定的升级路径。

并非所有 Unified Manager 版本都可以原位升级到更高版本。Unified Manager 升级仅限于 N-2 型号、这意味着只能在所有平台上的未来 2 个版本中执行升级。例如、您只能从 Unified Manager 9.12 和 9.13 升级到 Unified Manager 9.14。

如果您运行的版本早于受支持的版本、则需要先将 Unified Manager 实例升级到受支持的版本之一、然后再升级到当前版本。

例如、如果您安装的版本是 Unified Manager 9.9、而您要升级到 Unified Manager 9.14、则需要执行一系列升级。

升级路径示例：

1. 升级 9.9 → 9.11
2. 升级 9.11 → 9.13
3. 升级 9.13 → 9.14

有关升级路径表的详细信息，请参见此 ["知识库\(KB\)文章"](#)。

## 升级 Unified Manager

您可以通过在 Linux 平台上下载并运行安装文件从 Unified Manager 9.12 或 9.13 升级到 9.14。

- 您需要的内容 \*
- 要升级 Unified Manager 的系统必须满足系统和软件要求。

请参阅。 ["硬件系统要求"](#)

请参阅。 ["Linux 软件和安装要求"](#)

- 您必须已订阅 Red Hat Enterprise Linux 订阅管理器。
- 在升级 Unified Manager 之前，您必须安装或升级到正确版本的 OpenJDK。

请参阅。 ["在 Linux 上升级 JRE"](#)

- 为了避免数据丢失，如果在升级期间存在问题描述，则必须已为 Unified Manager 数据库创建备份。NetApp 建议您将备份文件从目录移动 `/opt/netapp/data`` 到外部位置。
- 在升级期间，系统可能会提示您确认是要保留先前的默认设置以将性能数据保留 13 个月，还是将其更改为 6 个月。确认后，将在 6 个月后清除历史性能数据。
- 您应已完成所有正在运行的操作，因为 Unified Manager 在升级过程中不可用。
- 在 Unified Manager 升级期间，MySQL Community Edition 会自动升级。如果系统上安装的MySQL版本早于8.0.34、则Unified Manager升级过程会自动将MySQL升级到8.0.34。

## 步骤

1. 登录到目标 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 服务器。
2. 将 Unified Manager 捆绑包下载到服务器。

请参阅。 ["下载Unified Manager for Linux"](#)

3. 导航到目标目录并展开 Unified Manager 捆绑包：

```
unzip ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip
```

Unified Manager 所需的 RPM 模块将解压缩到目标目录。

4. 验证目录中是否存在以下模块：

```
ls *.rpm
```

```
netapp-um<version>.x86_64.rpm
```

5. 运行安装前脚本，以确保没有可能与升级冲突的系统配置设置或安装的任何软件：

```
sudo ./pre_install_check.sh
```

预安装脚本会检查系统是否具有有效的Red Hat Enterprise Linux订阅、以及是否有权访问所需的软件存储库。如果此脚本发现任何问题、您必须修复这些问题并继续升级。

如果检测到任何缺少的软件包，请执行中所述的步骤["要对缺少的软件包执行的其他步骤"](#)。如果没有缺少的软件包、请继续执行以下步骤。

6. 使用以下脚本升级 Unified Manager ：

```
upgrade.sh
```

此脚本会自动执行 RPM 模块，从而升级所需的支持软件以及运行在这些模块上的 Unified Manager 模块。此外，升级脚本还会检查是否存在任何可能与升级冲突的系统配置设置或安装的任何软件。如果此脚本发现任何问题，则必须在升级 Unified Manager 之前修复这些问题。如果先前在升级Unified Manager之前安装了软件包、例如 `_net-snmp_`、则MySQL依赖关系可能会在升级期间卸载该软件包。要继续使用该软件包、您需要再次手动安装该软件包。

7. 升级完成后，滚动回各个消息，直到您看到显示 Unified Manager Web UI 的 IP 地址或 URL ，维护用户名（ `umadmin` ）和默认密码的消息为止。

此消息类似于以下内容：

```
Active IQ Unified Manager upgraded successfully.  
Use a web browser and one of the following URLs to access the Unified  
Manager GUI:
```

```
https://default_ip_address/      (if using IPv4)  
https://[default_ip_address]/    (if using IPv6)  
https://fully_qualified_domain_name/
```

在支持的Web浏览器的新窗口中输入指定的IP地址或URL以启动Unified Manager Web UI、然后使用先前设置的相同维护用户名(umadmin)和密码登录。

## 要对缺少的软件包执行的其他步骤

如果在升级期间检测到站点上缺少任何软件包、或者您的系统未连接到Internet、或者您未使用Red Hat Enterprise Linux存储库、请执行以下步骤以确定是否缺少任何必需的软件包并下载这些软件包。



这些步骤需要在主操作步骤 的步骤\_5\_之后执行。此操作步骤 将升级Unified Manager、您无需运行任何其他升级步骤。

1. 查看可用和不可用软件包的列表：

```
yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm --assumeno
```

"Installing : ` " 部分中的项是当前目录中提供的软件包， "Installing for 相关项: ` " 部分中的项是系统中缺少的软件包。

2. 在可访问Internet的其他系统上、运行以下命令以下载缺少的软件包。

```
yum install package_name --downloadonly --downloaddir=.
```

软件包将下载到指定为的目录中 --downloaddir=。

由于在 Red Hat Enterprise Linux 系统上并非始终启用插件 "yum 插件 -downloadonly` "，因此，您可能需要启用此功能才能在不安装软件包的情况下下载软件包：

```
yum install yum-plugin-downloadonly
```

3. 将下载的软件包复制到安装系统上解压缩Unified Manager软件包的目录。
4. 将目录更改为该目录、然后运行以下命令以安装缺少的软件包及其依赖项。

```
yum install *.rpm
```

5. 启动 Unified Manager 服务器。运行以下命令：

```
systemctl start ocie
```

```
systemctl start ocieau
```

此过程将完成Unified Manager升级过程。在支持的Web浏览器的新窗口中输入指定的IP地址或URL以启动Unified Manager Web UI、然后使用先前设置的相同维护用户名(umadmin)和密码登录。

## 将主机操作系统从Red Hat Enterprise Linux 7.x升级到8.x

如果先前在Red Hat Enterprise Linux 7.x系统上安装了Unified Manager、但需要升级到Red Hat Enterprise Linux 8.x、则必须按照本主题中列出的过程之一进行操作。在这两种情况下、都必须在Red Hat Enterprise Linux 7.x系统上创建Unified Manager的备份、然后将备份还原到Red Hat Enterprise Linux 8.x系统。请注意、支持的Red Hat Enterprise Linux版本为8.0到8.9。

下面列出的两个选项之间的区别是，在一种情况下，您要将 Unified Manager 还原到新的 8.x 服务器，而在另一种情况下，您要对同一台服务器执行还原操作。

由于此任务要求您在Red Hat Enterprise Linux 7.x系统上创建Unified Manager的备份、因此、只有在准备完成整个升级过程时、才应创建备份、以便Unified Manager在最短时间内脱机。在关闭Red Hat Enterprise Linux 7.x系统以及启动新的Red Hat Enterprise Linux 8.x之前的时间段内、Unified Manager UI中会显示所收集数据的空隙。

如果需要查看备份和还原过程的详细说明、请参见["管理备份和还原操作"](#)。

如果您的备用系统可以安装 Red Hat Enterprise Linux 8.x 软件，以便在 Red Hat Enterprise Linux 7.x 系统仍然可用时在该系统上执行 Unified Manager 还原，请按照以下步骤进行操作。

1. 使用Red Hat Enterprise Linux 8.x软件安装和配置新服务器。

请参阅。 ["Linux 软件和安装要求"](#)

2. 在Red Hat Enterprise Linux 8.x系统上、安装与现有Red Hat Enterprise Linux 7.x系统上相同版本的Unified Manager软件。

请参阅。 ["在Linux上安装Unified Manager"](#)

安装完成后，请勿启动 UI 或配置任何集群，用户或身份验证设置。备份文件会在还原过程中填充此信息。

3. 在Red Hat Enterprise Linux 7.x系统上、从Web UI的"Administration"(管理)菜单中创建Unified Manager备份、然后将备份文件(以及数据库存储库目录子目录的内容(/database-dumps-repo)复制(.7z`到外部位置。
4. 在Red Hat Enterprise Linux 7.x系统上、关闭Unified Manager。
5. 在Red Hat Enterprise Linux 8.x系统上、将备份文件(即备份文件)从外部位置复制到 /opt/netapp/data/ocum-backup/、并将数据库存储库文件复制(.7z`到 `database-dumps-repo` 目录下的子 `ocum-backup` 目录。
6. 输入以下命令从备份文件还原 Unified Manager 数据库：

```
um backup restore -f /opt/netapp/data/ocum-backup/<backup_file_name>
```

7. 在 Web 浏览器中输入 IP 地址或 URL 以启动 Unified Manager Web UI ， 然后登录到系统。

确认系统运行正常后、您可以从Red Hat Enterprise Linux 7.x系统中删除Unified Manager。

- 升级同一服务器上的主机操作系统 \*

如果您没有可安装 Red Hat Enterprise Linux 8.x 软件的备用系统，请按照以下步骤进行操作。

1. 从Web UI的"Administration"(管理)菜单中、创建Unified Manager备份、然后将备份文件(以及数据库存储库目录子目录的内容(/database-dumps-repo)复制(`.7z`到外部位置。
2. 从系统中删除Red Hat Enterprise Linux 7.x映像、然后彻底擦除系统。
3. 在同一系统上安装和配置Red Hat Enterprise Linux 8.x软件。

请参阅。 ["Linux 软件和安装要求"](#)

4. 在Red Hat Enterprise Linux 8.x系统上、安装与Red Hat Enterprise Linux 7.x系统上相同版本的Unified Manager软件。

请参阅。 ["在Linux上安装Unified Manager"](#)

安装完成后，请勿启动 UI 或配置任何集群，用户或身份验证设置。备份文件会在还原过程中填充此信息。

5. 将备份文件从外部位置复制到、并将数据库存储库文件 /database-dumps-repo`复制`.7z`到 /opt/netapp/data/ocum-backup/`目录下的子目录` /ocum-backup。
6. 输入以下命令从备份文件还原 Unified Manager 数据库：

```
um backup restore -f /opt/netapp/data/ocum-backup/<backup_file_name>
```

7. 在 Web 浏览器中输入 IP 地址或 URL 以启动 Unified Manager Web UI ，然后登录到系统。

## 版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。