



# 配置对现有 **SVM** 的 **SMB/CIFS** 访问

## System Manager Classic

NetApp  
September 05, 2025

# 目录

配置对现有 SVM 的 SMB/CIFS 访问 .....	1
添加对现有SVM的CIFS访问 .....	1
在 DNS 服务器上映射 SMB 服务器 .....	2
验证 SMB 客户端访问 .....	3
配置并验证 CIFS 客户端访问 .....	3

# 配置对现有 SVM 的 SMB/CIFS 访问

为 SMB/CIFS 客户端添加对现有 SVM 的访问权限涉及到向 SVM 添加 CIFS 配置，在 DNS 服务器上添加映射以及从 Windows 管理主机验证 CIFS 访问。然后、您可以配置 CIFS 客户端访问。

## 添加对现有 SVM 的 CIFS 访问

为现有 SVM 添加 CIFS/SMB 访问权限涉及创建数据 LIF，配置 CIFS 服务器，配置卷，共享卷以及配置共享权限。

开始之前

- 您必须了解 SVM 将使用以下哪些网络组件：
  - 要创建数据逻辑接口（LIF）的节点以及该节点上的特定端口
  - 要从中配置数据 LIF IP 地址的子网，或者您也可以选择要分配给数据 LIF 的特定 IP 地址
  - 此 SVM 要加入的 Active Directory（AD）域，以及向其中添加 SVM 所需的凭据
- 必须正确配置任何外部防火墙，才能访问网络服务。
- SVM 上必须允许使用 CIFS 协议。

如果您未按照操作步骤创建 SVM 来配置 SAN 协议，则会出现这种情况。

步骤

1. 导航到可配置 SVM 协议的区域：
  - a. 选择要配置的 SVM。
  - b. 在 \* 详细信息 \* 窗格中，单击 \* 协议 \* 旁边的 \* CIFS\*。

Protocols: CIFS FC/FCoE

2. 在 \* 配置 CIFS 协议 \* 对话框的 \* 数据 LIF 配置 \* 部分中，为 SVM 创建数据 LIF：
  - a. 从您指定的子网自动为 LIF 分配 IP 地址，或者手动输入地址。
  - b. 单击 \* 浏览 \* 并选择要与 LIF 关联的节点和端口。

**Data LIF Configuration**

Retain the CIFS data LIF's configuration for NFS clients.

Data Interface details for CIFS

Assign IP Address: Without a subnet ▼

IP Address: 10.224.107.199 [Change](#)

Port: abccorp\_1:e0b Browse...

3. 在 \* CIFS 服务器配置 \* 部分中，定义 CIFS 服务器并将其配置为访问 AD 域：
  - a. 为 CIFS 服务器指定在 AD 域中唯一的名称。

- b. 指定 CIFS 服务器可以加入的 AD 域的 FQDN。
- c. 如果要关联 AD 域中的组织单位（OU），而不是 CN=Computers，请输入 OU。
- d. 指定具有足够权限将 CIFS 服务器添加到 OU 的管理帐户的名称和密码。
- e. 如果要避免对此 SVM 上的所有共享进行未经授权的访问，请选择使用 SMB 3.0 加密数据的选项。

▲ CIFS Server Configuration

CIFS Server Name:	<input type="text" value="vs0.example.com"/>
Active Directory:	<input type="text" value="AUTH.SEC.EXAMPLE.COM"/>
Organizational Unit:	<input type="text" value="CN=Computers"/>
Administrator Name:	<input type="text" value="adadmin"/>
Administrator Password:	<input type="password" value="••••••"/>

4. 创建用于 CIFS/SMB 访问的卷并在其上配置共享：

- a. 命名 CIFS/SMB 客户端将用于访问卷的共享。

您为共享输入的名称也将用作卷名称。

- b. 指定卷的大小。

Provision a volume for CIFS storage (Optional).

Share Name:	<input type="text" value="Eng"/>
Size:	<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="GB"/>
Permission:	<input type="text" value="Administrators - Full Control"/> <a href="#">Change</a>

您无需为卷指定聚合，因为它会自动位于可用空间最多的聚合上。

5. 可选：通过修改共享ACL限制对共享的访问：

- a. 在 \* 权限 \* 字段中，单击 \* 更改 \*。
- b. 选择 Everyone 组，然后单击 \* 删除 \*。
- c. 可选：单击 \* 添加 \*、然后输入包含 SVM 的 Windows Active Directory 域中定义的管理员组的名称。
- d. 选择新的管理员组，然后选择 \* 完全控制 \*。
- e. 单击 \* 保存并关闭 \*。

6. 单击 \* 提交并关闭 \*，然后单击 \* 确定 \*。

## 在 DNS 服务器上映射 SMB 服务器

您站点的 DNS 服务器必须具有一个条目，用于将 SMB 服务器名称和任何 NetBIOS 别名指向数据 LIF 的 IP 地址，以便 Windows 用户可以将驱动器映射到 SMB 服务器名称。

## 开始之前

您必须对站点的 DNS 服务器具有管理访问权限。如果您没有管理访问权限，则必须要求 DNS 管理员执行此任务。

## 关于此任务

如果您对 SMB 服务器名称使用 NetBIOS 别名，则最好为每个别名创建 DNS 服务器入口点。

## 步骤

1. 登录到 DNS 服务器。
2. 创建正向（A - 地址记录）和反向（PTR - 指针记录）查找条目，将 SMB 服务器名称映射到数据 LIF 的 IP 地址。
3. 如果使用 NetBIOS 别名，请创建一个别名规范名称（CNAME 资源记录）查找条目，以便将每个别名映射到 SMB 服务器的数据 LIF 的 IP 地址。

## 结果

映射在网络中传播之后，Windows 用户可以将驱动器映射到 SMB 服务器名称或其 NetBIOS 别名。

# 验证 SMB 客户端访问

您应通过访问共享并向共享写入数据来验证是否已正确配置 SMB。您应使用 SMB 服务器名称和任何 NetBIOS 别名来测试访问。

## 步骤

1. 登录到 Windows 客户端。
2. 使用 SMB 服务器名称测试访问：
  - a. 在 Windows 资源管理器中，按以下格式将驱动器映射到共享：`\\SMB_Server_Name\Share_Name`

如果映射不成功，则可能 DNS 映射尚未传播到整个网络。您必须稍后使用 SMB 服务器名称测试访问。

如果 SMB 服务器名为 `vs1.example.com`、而共享名为 `share1`、则应输入以下内容：`\vs0.example.com\SHARE1`

- b. 在新创建的驱动器上，创建一个测试文件，然后删除该文件。

您已使用 SMB 服务器名称验证对共享的写入访问。

3. 对任何 NetBIOS 别名重复步骤 2。

# 配置并验证 CIFS 客户端访问

准备好后，您可以通过在 Windows 资源管理器中设置 NTFS 文件权限并在 System Manager 中修改共享 ACL，为选定客户端授予对共享的访问权限。然后，您应测试受影响的用户或组是否可以访问此卷。

## 步骤

1. 确定要为哪些客户端和用户或组授予对共享的访问权限。

2. 在 Windows 客户端上，使用管理员角色为用户或组授予对文件和文件夹的权限。
  - a. 以具有足够管理权限的管理员身份登录到 Windows 客户端，以管理 NTFS 权限。
  - b. 在 Windows 资源管理器中，右键单击驱动器，然后选择 \* 属性 \*。
  - c. 选择 \* 安全性 \* 选项卡，然后根据需要调整组和用户的安全设置。
3. 在 System Manager 中，修改共享 ACL 以授予 Windows 用户或组对共享的访问权限。
  - a. 导航到 \* 共享 \* 窗口。
  - b. 选择共享，然后单击 \* 编辑 \*。
  - c. 选择 \* 权限 \* 选项卡，并为用户或组授予对共享的访问权限。
4. 在 Windows 客户端上，以现在有权访问共享和文件的用户之一身份登录，并验证您是否可以访问共享并创建文件。

## 版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。