Ajouter des alertes

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/active-iq-unified-manager-918/events/task_add_alerts.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Ajouter des alertes . . . 1
Ajouter des alertes dans Active IQ Unified Manager . . . 1
Exemple d’ajout d’une alerte . . . 2
Instructions pour l’ajout d’alertes dans Active IQ Unified Manager . . . 2

Ajouter des alertes

Ajouter des alertes dans Active IQ Unified Manager

Vous pouvez configurer des alertes pour être notifié lorsqu'un événement particulier est généré. Vous pouvez configurer des alertes pour une ressource unique, pour un groupe de ressources ou pour des événements d'un type de gravité particulier. Vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez être notifié et associer un script à l'alerte.

Avant de commencer

- Vous devez avoir configuré les paramètres de notification, tels que l'adresse e-mail de l'utilisateur, le serveur SMTP et l'hôte de trap SNMP, pour permettre au serveur Active IQ Unified Manager d'utiliser ces paramètres afin d'envoyer des notifications aux utilisateurs lorsqu'un événement est généré.
- Vous devez connaître les ressources et les événements pour lesquels vous souhaitez déclencher l'alerte, ainsi que les noms d'utilisateur ou les adresses électroniques des utilisateurs que vous souhaitez notifier.
- Si vous souhaitez qu'un script s'exécute en fonction de l'événement, vous devez l'avoir ajouté à Unified Manager via la page Scripts.
- Vous devez disposer du rôle Application Administrator ou Storage Administrator.

Vous pouvez créer une alerte directement depuis la page de détails de l'événement après avoir reçu un événement, en plus de la possibilité de créer une alerte depuis la page de configuration des alertes, comme décrit ici.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Gestion du stockage** > **Configuration des alertes**.
2. Sur la page **Configuration des alertes**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la boîte de dialogue **Ajouter une alerte**, cliquez sur **Nom**, puis saisissez un nom et une description pour l'alerte.
4. Cliquez sur **Ressources**, et sélectionnez les ressources à inclure dans l'alerte ou à exclure de l'alerte.

   Vous pouvez définir un filtre en saisissant une chaîne de caractères dans le champ « Le nom contient » afin de sélectionner un groupe de ressources. En fonction de la chaîne de caractères que vous spécifiez, la liste des ressources disponibles n'affiche que les ressources qui correspondent à la règle de filtrage. La chaîne de caractères que vous spécifiez est sensible à la casse.

   Si une ressource correspond à la fois aux règles d'inclusion et d'exclusion que vous avez spécifiées, la règle d'exclusion prévaut sur la règle d'inclusion, et aucune alerte n'est générée pour les événements liés à la ressource exclue.

5. Cliquez sur **Events**, puis sélectionnez les événements en fonction du nom de l'événement ou du type de gravité de l'événement pour lesquels vous souhaitez déclencher une alerte.

   Pour sélectionner plusieurs événements, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous effectuez vos sélections.

6. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez notifier, choisissez la fréquence des notifications, indiquez si un trap SNMP doit être envoyé au récepteur de traps, et attribuez un script à exécuter lorsqu'une alerte est générée.

Si vous modifiez l'adresse e-mail spécifiée pour l'utilisateur et rouvrez l'alerte pour la modifier, le champ Nom apparaît vide, car l'adresse e-mail modifiée n'est plus associée à l'utilisateur précédemment sélectionné. De même, si vous modifiez l'adresse e-mail de l'utilisateur sélectionné depuis la page Users, l'adresse e-mail modifiée n'est pas mise à jour pour l'utilisateur sélectionné.

Vous pouvez également choisir d'informer les utilisateurs via des traps SNMP.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exemple d'ajout d'une alerte

Cet exemple montre comment créer une alte qui répond aux exigences suivantes :

- Nom de l'alerte : HealthTest
- Ressources : comprend tous les volumes dont le nom contient « abc » et exclut tous les volumes dont le nom contient « xyz »
- Événements : inclut tous les événements de santé critiques
- Actions : inclut « sample@domain.com », un script « Test » et l'utilisateur doit être notifié toutes les 15 minutes

Dans la boîte de dialogue Ajouter une alerte, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Nom**, et saisissez **`HealthTest`** dans le champ **Nom de l'alerte**.
2. Cliquez sur **Ressources**, puis dans l'onglet Inclure, sélectionnez **Volumes** dans la liste déroulante.
   a. Saisissez **`abc`** dans le champ **Name contains** pour afficher les volumes dont le nom contient "abc".
   b. Sélectionnez **<<All Volumes whose name contains 'abc'>>** dans la zone Ressources disponibles et déplacez-le vers la zone Ressources sélectionnées.
   c. Cliquez sur **Exclure**, saisissez **`xyz`** dans le champ **Le nom contient**, puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Cliquez sur **Événements**, puis sélectionnez **Critique** dans le champ Gravité de l'événement.
4. Sélectionnez **Tous les événements critiques** dans la zone Événements correspondants, et déplacez-les vers la zone Événements sélectionnés.
5. Cliquez sur **Actions**, et saisissez **`sample@domain.com`** dans le champ Alerter ces utilisateurs.
6. Sélectionnez **Rappeler toutes les 15 minutes** pour notifier l'utilisateur toutes les 15 minutes.

   Vous pouvez configurer une alerte pour envoyer des notifications répétées aux destinataires pendant une période déterminée. Vous devez définir l'heure à partir de laquelle la notification d'événement est active pour cette alerte.

7. Dans le menu Sélectionner le script à exécuter, sélectionnez le script **Test**.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Instructions pour l'ajout d'alertes dans Active IQ Unified Manager

Vous pouvez ajouter des alertes en fonction d'une ressource, telle qu'un cluster, un

nœud, un agrégat ou un volume, et d'événements d'un type de gravité particulier. Comme bonne pratique, vous pouvez ajouter une alerte pour chacun de vos objets critiques après avoir ajouté le cluster auquel l'objet appartient.

Vous pouvez utiliser les directives et considérations suivantes pour créer des alertes et gérer efficacement vos systèmes :

- Description de l'alerte

  Vous devriez fournir une description de l'alerte afin de vous aider à suivre efficacement vos alertes.

- Ressources

  Vous devez déterminer quelle ressource physique ou logique nécessite une alerte. Vous pouvez inclure ou exclure des ressources selon vos besoins. Par exemple, si vous souhaitez surveiller de près vos agrégats en configurant une alerte, vous devez sélectionner les agrégats concernés dans la liste des ressources.

  Si vous sélectionnez une catégorie de ressources, par exemple **<<All User or Group Quotas>>**, vous recevrez des alertes pour tous les objets de cette catégorie.

  > La sélection d'un cluster comme ressource ne sélectionne pas automatiquement les objets de stockage au sein de ce cluster. Par exemple, si vous créez une alerte pour tous les événements critiques de tous les clusters, vous ne recevrez d'alertes que pour les événements critiques du cluster. Vous ne recevrez pas d'alertes pour les événements critiques sur les nœuds, les agrégats, etc.

- Gravité de l'événement

  Vous devez décider si un événement d'un niveau de gravité spécifié (Critique, Erreur, Avertissement) doit déclencher l'alerte et, le cas échéant, quel niveau de gravité.

- Événements sélectionnés

  Si vous ajoutez une alte basée sur le type d'événement généré, vous devez déterminer quels événements nécessitent une alerte.

  Si vous sélectionnez un niveau de gravité d'événement, mais que vous ne sélectionnez aucun événement individuel (si vous laissez la colonne « Événements sélectionnés » vide), vous recevrez des alertes pour tous les événements de la catégorie.

- Actions

  Vous devez fournir les noms d'utilisateur et les adresses électroniques des utilisateurs qui reçoivent la notification. Vous pouvez également spécifier un trap SNMP comme mode de notification. Vous pouvez associer vos scripts à une alerte afin qu'ils soient exécutés lorsqu'une alerte est générée.

- Fréquence de notification

  Vous pouvez configurer une alerte pour envoyer de façon répétée une notification aux destinataires pendant une durée spécifiée. Vous devez déterminer à partir de quand la notification d'événement est active pour l'alerte. Si vous souhaitez que la notification d'événement soit répétée jusqu'à ce que l'événement soit reconnu, vous devez déterminer à quelle fréquence vous voulez que la notification soit répétée.

- Exécuter le script

  Vous pouvez associer votre script à une alerte. Votre script est exécuté lorsque l’alerte est générée.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.