



Création d'une configuration de sauvegarde et de restauration

Snap Creator Framework

NetApp
January 20, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/snap-creator-framework/domino-ops/concept_general_configuration_file_information.html on January 20, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

- Création d'une configuration de sauvegarde et de restauration 1
 - Connectez-vous à l'interface graphique Snap Creator 1
 - Création d'un fichier de configuration..... 1
 - Ajout de commandes à la configuration de sauvegarde et de restauration..... 9
 - Où exécuter des commandes supplémentaires..... 9
 - Où ajouter des commandes supplémentaires 9
 - Autorisation de commandes supplémentaires sur Snap Creator Agent 9
 - Ajout de commandes supplémentaires à la configuration 10
- Nettoyage des copies archivées des journaux de transactions Domino 11
- Sauvegarde du répertoire changeinfo 12

Création d'une configuration de sauvegarde et de restauration

Vous spécifiez la plupart des informations nécessaires aux opérations de sauvegarde et de restauration dans un fichier de configuration. Le fichier de configuration est l'entrée des opérations de sauvegarde et de restauration Snap Creator.

Vous pouvez créer autant de fichiers de configuration que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez spécifier qu'un seul fichier de configuration comme entrée pour une opération. Vous pouvez utiliser l'interface graphique Snap Creator ou l'interface de ligne de commande Snap Creator pour créer des fichiers de configuration.



Ce guide explique comment utiliser l'interface graphique pour créer des fichiers de configuration. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commande, reportez-vous à la section ["Guide d'administration de Snap Creator Framework 4.1.2"](#).

Vous organisez les fichiers de configuration dans les profils Snap organisées. Les profils et les fichiers de configuration résident dans le sous-répertoire \Engine\configs du répertoire d'installation de Snap Creator :

- Sur les hôtes UNIX, le répertoire dans lequel le fichier d'installation a été extrait
- Sur les hôtes Windows, C:\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scServer4.1.x, par défaut

Informations connexes

["Connectez-vous à l'interface graphique Snap Creator"](#) ["Création d'un fichier de configuration"](#) ["Ajout de commandes à la configuration de sauvegarde et de restauration"](#) ["Nettoyage des copies archivées des journaux de transactions Domino"](#) ["Sauvegarde du répertoire changeinfo"](#)

Connectez-vous à l'interface graphique Snap Creator

Vous utilisez un navigateur Web pour vous connecter à l'interface graphique Snap Creator. Contactez votre administrateur pour obtenir les informations d'identification pour l'adresse IP, le port et la connexion de Snap Creator Server.

1. Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur Web : `https://server_name:port`, où :
 - Nom_serveur correspond au nom ou à l'adresse IP du Snap Creator Server
 - Port est le port du Snap Creator Server (8443, par défaut)
2. Entrez les identifiants de connexion pour Snap Creator Server.

L'interface graphique Snap Creator s'affiche dans le navigateur. Si vous lancez l'interface graphique pour la première fois, un message d'accueil s'affiche à l'écran. Cliquez sur **OK** pour fermer le message.

Création d'un fichier de configuration

Avant de pouvoir sauvegarder des bases de données IBM Domino, vous devez créer un fichier de configuration. Le fichier de configuration est l'entrée des opérations de sauvegarde et de restauration Snap Creator.

Seuls les caractères alphanumériques et les traits de soulignement sont autorisés dans les noms de configuration et de profil. Les noms ne peuvent pas commencer par un numéro.



De nombreux sites utilisent un fichier de configuration globale à l'échelle du profil ou du site pour appliquer les informations d'identification VMware ou du système de stockage à la sauvegarde et à la restauration des configurations. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de configuration global, reportez-vous à la section "[Guide d'administration de Snap Creator Framework 4.1.2](#)".

1. Dans le volet profils et configurations, cliquez sur **Ajouter un profil**.
2. Dans la boîte de dialogue Nouveau profil, entrez le nom du profil, puis cliquez sur **OK**.

La création d'un nouveau profil lance automatiquement l'assistant Snap Creator Framework Configuration. Pour ajouter une nouvelle configuration à un profil existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le profil, puis sélectionnez **Nouvelle configuration**.

Dans l'assistant de configuration, cliquez sur **Suivant** pour passer à la page suivante et cliquez sur **Retour** pour revenir à la page précédente.

3. Sur la page Configuration, entrez le nom de la configuration, puis indiquez si vous souhaitez activer le cryptage par mot de passe.
- Le chiffrement par défaut du mot de passe est activé pour empêcher l'affichage des mots de passe en clair dans le fichier de configuration.



Placez le pointeur de la souris sur un champ de l'assistant pour afficher une infobulle.

4. Sur la page Type de plug-in, sélectionnez **Plug-in d'application**.
5. Sur la page des plug-ins d'application, sélectionnez **IBM Domino**.
6. Sur la page des paramètres du plug-in, spécifiez les détails de la configuration de sauvegarde IBM Domino :



Les exemples présentés dans le tableau suivant concernent les environnements UNIX. Vous pouvez afficher des exemples de paramètres pour Windows dans la capture d'écran qui suit le tableau.

Paramètre de l'interface utilisateur graphique	Paramètre CLI	Description
Annuaire des données Domino	CHEMIN_DOMINO_DATA_	Chemin d'accès au répertoire de données Domino. Par exemple, /Domino/data.
notes.ini chemin	CHEMIN_DOMINO_INI_PATH	Chemin d'accès au fichier notes.ini. Par exemple, /Domino/data/notes.ini.

Paramètre de l'interface utilisateur graphique	Paramètre CLI	Description
Modifier le répertoire d'infos	DOMINO_CHANGE_CHEMIN_INFO	Le chemin d'accès aux fichiers changeinfo. Par exemple, /changeinfo. Important: Assurez-vous que vous stockez des fichiers changeinfo sur un volume autre que le volume de données Domino.
Type de sauvegarde	DOMINO_DATABASE_TYPE	Les fichiers de base de données à sauvegarder. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante GUI ou spécifiez le numéro correspondant dans la commande CLI : • Tout (recommandé) (interface de ligne de commande = 0) • *.box fichiers (CLI= 1) • Fichiers *.nsf, *.nsg et *.nsh (CLI = 2) • *.ntf fichiers (CLI = 3)
Répertoire d'installation d'IBM Domino	LOTUS	Chemin d'accès au répertoire dans lequel les fichiers binaires Domino sont installés. Dans Linux, par exemple, /opt/ibm/domino (en supposant le chemin d'installation par défaut). Sous Windows, parent du répertoire Domino Shared Objects. Remarque : ce n'est pas le chemin vers IBM Notes, anciennement Lotus Notes.
Chemin d'accès aux objets partagés Domino	Répertoire Notes_ExecDirectory	Chemin d'accès qui contient les fichiers d'objets partagés Domino (.so ou .dll). Par exemple, /opt/ibm/domino/notes/latest/linux.

Paramètre de l'interface utilisateur graphique	Paramètre CLI	Description
Répertoire de restauration de données	DOMINO_RESTORE_DATA_PATH	Pour les restaurations de volumes (en supposant que vous restaurez vers le même emplacement depuis lequel vous avez pris la sauvegarde), le chemin du répertoire des données Domino. Pour les restaurations de fichiers uniques (NFS uniquement), un emplacement sur le même volume que Domino Data Directory. Par exemple, /Domino/data/restore.
Valider l'annuaire des données Domino	VALIDEZ_DOMINO_DATA_PATH	Si l'environnement Domino comporte plusieurs points de montage, certains d'entre eux peuvent se trouver sur le stockage NetApp, ce qui n'est pas le cas. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante GUI ou spécifiez la valeur correspondante dans la commande CLI : • Oui sauvegarde uniquement les fichiers sur le chemin du répertoire de données Domino. • Aucune sauvegarde de tous les fichiers de l'environnement Domino, quel que soit leur emplacement sur le disque.

L'exemple suivant montre comment compléter les champs dans un environnement Windows :

Domino Data Directory:	F:\Domino\data
notes.ini Path:	C:\Lotus\Domino\notes.ini
Change info Directory:	I:\changeinfo
Backup Type:	Everything ▼
IBM Domino installation directory:	C:\Lotus
Path to Domino shared objects:	C:\Lotus\Domino
Data Restore Directory:	F:\Domino\data
Validate Domino Data Directory:	Yes ▼

7. Sur la page Configuration de l'agent, spécifiez les informations de connexion à Snap Creator Agent :

Pour ce champ...	Procédez comme ça...
IP/DNS	Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS de l'hôte Snap Creator Agent.
Port	Si vous n'utilisez pas le port par défaut de l'agent Snap Creator (9090), entrez le numéro de port.
Délai (s)	Ne conservez pas la valeur par défaut.

8. Lorsque vous êtes satisfait de vos entrées, cliquez sur **Tester la connexion de l'agent** pour vérifier la connexion à l'agent.



Si l'agent ne répond pas, vérifiez les détails de l'agent et vérifiez que la résolution du nom d'hôte fonctionne correctement.

9. Sur la page des paramètres de connexion du stockage, spécifiez les informations de connexion pour la machine virtuelle de stockage (SVM, anciennement appelée Vserver) sur le système de stockage principal :

Pour ce champ...	Procédez comme ça...
Transport	Sélectionner le protocole de transport pour les communications avec le SVM : HTTP ou HTTPS
Port contrôleur/Vserver	Si vous n'utilisez pas le port par défaut pour le SVM (80 pour HTTP, 443 pour HTTPS), saisissez le numéro de port.

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation d'un proxy OnCommand, reportez-vous à la ["Guide d'administration de Snap Creator Framework 4.1.2"](#).

10. Sur la page Controller/Vserver Credentials, spécifier les identifiants de la SVM sur le système de stockage primaire :

Pour ce champ...	Procédez comme ça...
IP ou Nom du contrôleur/Vserver	Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS de l'hôte SVM.
Utilisateur Controller/Vserver	Entrez le nom d'utilisateur de l'hôte SVM.
Mot de passe contrôleur/Vserver	Saisir le mot de passe de l'hôte SVM.

Important: si vous prévoyez de répliquer des copies Snapshot sur une destination SnapVault ou SnapMirror, le nom du SVM que vous entrez dans cette étape doit correspondre exactement au nom du SVM que vous avez utilisé lorsque vous avez créé la relation SnapMirror ou SnapVault. Si vous avez spécifié un nom de domaine complet lors de la création de la relation, vous devez spécifier un nom de domaine complet dans cette étape, que SnapCreator puisse ou non trouver la SVM avec les informations

que vous fournissez. Le cas est important.

Vous pouvez utiliser la commande `snapmirror show` pour vérifier le nom de la SVM sur le système de stockage primaire : `snapmirror show -destination-path destination_SVM:destination_volume` où `destination_SVM_name` est le nom de la SVM sur le système de destination et `destination_volume` le volume. Pour plus d'informations sur la création de relations SnapVault et SnapMirror, consultez [Configuration SnapMirror et SnapVault](#).

Lorsque vous cliquez sur **Next**, la fenêtre Controller/Vserver volumes s'affiche.

11. Dans la fenêtre Controller/Vserver volumes, spécifiez les volumes à sauvegarder en faisant glisser et en déposant la liste des volumes disponibles dans le volet gauche dans la liste des volumes à sauvegarder dans le volet droit, puis cliquez sur **Save**.

Les volumes spécifiés sont affichés sur la page Controller/Vserver Credentials.



Si vous avez l'intention de sauvegarder le répertoire changeinfo, vous devez configurer le volume contenant le répertoire en tant que volume de métadonnées, comme indiqué dans la section [Sauvegarde du répertoire changeinfo](#). Cette option indique au plug-in IBM Domino de créer une copie Snapshot du volume changeinfo *après* création de la copie Snapshot pour les fichiers de base de données.

12. Sur la page Controller/Vserver Credentials, cliquez sur **Add** pour spécifier les détails des SVM et les volumes à sauvegarder pour un autre système de stockage primaire.
13. Sur la page de détails des snapshots, spécifiez les informations de configuration des snapshots :

Pour ce champ...	Procédez comme ça...
Nom de la copie Snapshot	Indiquez le nom de la copie Snapshot. Conseil : cliquez sur Autoriser le duplication du nom de copie snapshot si vous souhaitez réutiliser les noms de copie snapshot dans les fichiers de configuration.
Étiquette de copie Snapshot	Entrez un texte descriptif pour la copie Snapshot.
Type de stratégie	Cliquez sur utiliser la stratégie , puis sélectionnez les stratégies de sauvegarde intégrées que vous souhaitez rendre disponibles pour cette configuration. Après avoir sélectionné une stratégie, cliquez sur la cellule Retention pour spécifier le nombre de copies Snapshot dont vous souhaitez conserver ce type de stratégie. Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation des objets de stratégie, reportez-vous à la " Guide d'administration de Snap Creator Framework 4.1.2 ".

Pour ce champ...	Procédez comme ça...
Empêcher la suppression des copies Snapshot	Indiquez Oui uniquement si Snap Creator ne souhaite pas supprimer automatiquement des copies Snapshot qui dépassent le nombre de copies à conserver. Remarque : si vous indiquez Oui, vous risquez de dépasser le nombre de copies Snapshot prises en charge par volume.
Durée de conservation des politiques	Spécifiez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver des copies Snapshot dépassant le nombre de copies à conserver. Vous pouvez spécifier un âge de rétention par type de police en saisissant le type de police:age, par exemple Daily:15.
Convention d'appellation	Ne conservez pas la valeur par défaut.

La configuration spécifiée dans l'exemple suivant effectue une sauvegarde quotidienne et conserve quatre copies Snapshot :

Snapshot copy Name:

Snapshot copy Label:

Policy Type: ☒ Use Policy ☐ Use Policy Object

Snapshot copy Policies		
Enable Policy	Policy Name	Retention
☐	hourly	0
☒	daily	4
☐	weekly	0
☐	monthly	0

Prevent Snapshot copy Deletion:

Policy Retention Age:

Naming Convention: ☐ Recent ☒ Timestamp

- Sur la page Suite des détails de l'instantané, définissez **Ignorer les erreurs d'application** sur Oui si vous souhaitez forcer l'opération de sauvegarde à continuer, même si une ou plusieurs bases de données sont dans un état incohérent ou corrompu.

Vous devez ignorer les champs restants.



Un environnement Domino peut être composé de centaines, voire de milliers de bases de données. Si même une base de données unique est dans un état incohérent ou corrompu, la sauvegarde échoue. L'activation de **Ignorer les erreurs d'application** permet la poursuite de la sauvegarde.

15. Sur la page protection des données, spécifiez si vous souhaitez effectuer la réplication de copie Snapshot facultative vers un stockage secondaire :

- a. Cliquez sur **SnapMirror** pour mettre en miroir les copies Snapshot.

La règle applicable aux copies Snapshot en miroir est identique à la règle applicable aux copies Snapshot primaires.

- b. Cliquez sur **SnapVault** pour archiver les copies Snapshot.

- c. Spécifiez la règle pour les copies Snapshot archivées.

- d. Les instructions sont présentées à l'étape suivante¹³.

- e. Dans **SnapVault Wait Time**, entrez le nombre de minutes pendant lesquelles Snap Creator doit attendre la fin de l'opération SnapVault.

- f. Vous devez avoir configuré les relations SnapMirror et SnapVault avant de réaliser la réplication sur le stockage secondaire. Pour plus d'informations, voir [Configuration SnapMirror et SnapVault](#).

16. Sur la page protection des volumes de données, cliquez sur **Add**, puis sélectionnez le SVM pour le système de stockage primaire.

Lorsque vous cliquez sur **Suivant**, la fenêtre sélection du volume de protection des données s'affiche.

17. Dans la fenêtre Data protection Volume Selection (sélection du volume de protection des données), spécifiez les volumes source à répliquer en faisant glisser et en déposant dans la liste des volumes disponibles du volet gauche la liste des volumes des zones SnapMirror et/ou SnapVault du volet droit, puis cliquez sur **Save** (Enregistrer).

Les volumes spécifiés s'affichent sur la page Data protection volumes.

18. Sur la page protection des données volumes, cliquez sur **Add** pour spécifier les détails des SVM et les volumes à répliquer pour un autre système de stockage primaire.

19. Sur la page relations de protection des données, spécifiez les identifiants du SVM sur les systèmes de destination SnapMirror et/ou SnapVault.

20. Si vous préférez utiliser les API NetAppOnCommand Unified Manager plutôt que les API Data ONTAP pour les copies Snapshot et les mises à jour SnapMirror/SnapVault, renseignez les champs de la page DFM/OnCommand Settings :

- a. Cliquez sur **Operations Manager Console Alert** si vous souhaitez recevoir des alertes Unified Manager, puis entrez les informations de connexion requises pour la machine virtuelle Unified Manager.

- b. Cliquez sur **fonctionnalité de protection des données de la console de gestion NetApp** si vous utilisez la fonction de protection des données de la console de gestion NetApp pour la réplication SnapVault 7-mode, puis entrez les informations de connexion requises pour la machine virtuelle Unified Manager.

21. Vérifiez le résumé, puis cliquez sur **Terminer**.

Snap Creator répertorie le fichier de configuration sous le profil spécifié dans le volet profils et configurations. Vous pouvez modifier la configuration en sélectionnant le fichier de configuration et en cliquant sur l'onglet

approprié dans le volet contenu de configuration. Vous pouvez renommer la configuration en cliquant sur **Renommer** dans le menu contextuel. Vous pouvez supprimer la configuration en cliquant sur **Supprimer** dans le menu contextuel.

Ajout de commandes à la configuration de sauvegarde et de restauration

Il peut arriver qu'une opération de sauvegarde ou de restauration soit nécessaire d'exécuter une commande non disponible dans Snap Creator. Sur les hôtes Windows qui utilisent FC ou iSCSI, par exemple, vous pouvez utiliser les commandes SnapDrive pour les sauvegardes à la place des commandes Snap Creator natives, pour assurer la cohérence du système de fichiers au niveau du système d'exploitation.

Où exécuter des commandes supplémentaires

Par défaut, des commandes supplémentaires s'exécutent sur Snap Creator Agent. Vous pouvez exécuter une commande supplémentaire sur le serveur en préattendant la commande avec le SERVEUR de texte, suivie de deux points (:). Par exemple, SERVER:C:\myscript.bat.

Si vous souhaitez exécuter une commande supplémentaire sur l'agent, vous devez autoriser explicitement l'exécution de la commande en l'incluant dans le fichier `allowed_commands.config` de l'agent. Il n'est pas nécessaire d'autoriser des commandes supplémentaires sur le serveur.

Où ajouter des commandes supplémentaires

Vous pouvez utiliser l'interface graphique Snap Creator ou l'interface de ligne de commande Snap Creator pour ajouter des commandes à votre configuration de sauvegarde et de restauration.



Ce guide explique comment utiliser l'interface graphique pour ajouter des commandes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commande, reportez-vous à la section "[Guide d'administration de Snap Creator Framework 4.1.2](#)".

Informations connexes

["Autorisation de commandes supplémentaires sur Snap Creator Agent"](#) ["Ajout de commandes supplémentaires à la configuration"](#)

Autorisation de commandes supplémentaires sur Snap Creator Agent

Si vous souhaitez exécuter une commande supplémentaire sur Snap Creator Agent, vous devez explicitement l'autoriser à être exécutée en l'incluant dans le fichier `allowed_commands.config` de l'agent.

`Allowed_commands.config` se trouve dans le sous-répertoire `etc` du répertoire d'installation de Snap Creator Agent. Par exemple :

- Sur les hôtes UNIX, `/install/path/sAgent4.1.x/etc/allowed_commands.config`
- Sur les hôtes Windows, `C:\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scAgent4.x\etc\allowed_commands.config`

Pour autoriser des commandes supplémentaires sur l'agent, ouvrez `allowed_commands.config` dans un éditeur. Entrez chaque commande sur sa propre ligne, exactement comme vous le feriez à une invite de commande. Le cas est important. Indiquez le chemin d'accès complet. Placez le chemin d'accès entre guillemets si il contient des espaces. Par exemple :

```
"C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe"  
myscript.bat
```

Redémarrez l'agent pour que les modifications soient appliquées.



Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas utiliser de caractère générique (*) pour autoriser toutes les commandes.

Ajout de commandes supplémentaires à la configuration

Vous pouvez ajouter des commandes supplémentaires à votre configuration après avoir créé le fichier de configuration. Vous pouvez exécuter les commandes sur Snap Creator Server ou Agent.

Pour exécuter une commande supplémentaire sur l'agent, vous devriez déjà avoir ajouté la commande au fichier `allowed_commands.config` de l'agent.

Par défaut, des commandes supplémentaires s'exécutent sur l'agent. Vous pouvez exécuter une commande supplémentaire sur le serveur en préattendant la commande avec le SERVEUR de texte, suivie de deux points (:). Par exemple, `SERVER:C:\myscript.bat`. Il n'est pas nécessaire d'autoriser la commande sur le serveur.

Vous pouvez utiliser l'interface graphique Snap Creator ou l'interface de ligne de commande Snap Creator pour ajouter des commandes à votre configuration de sauvegarde et de restauration.



Ce guide explique comment utiliser l'interface graphique pour ajouter des commandes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commande, reportez-vous à la section ["Guide d'administration de Snap Creator Framework 4.1.2"](#).

1. Dans le volet profils et configurations, sélectionnez le fichier de configuration et cliquez sur l'onglet **commandes**.

Les types de commande suivants sont disponibles :

Type de commande	Description
Requête	Pour une utilisation sans plug-in uniquement. Ignorer ce type de commande.
Un détesc. De l'application	Pour une utilisation sans plug-in uniquement. Ignorer ce type de commande.
Pré-sortie	Utilisez ce type pour exécuter des commandes qui indiquent à Snap Creator quoi faire après une erreur fatale.

Type de commande	Description
Créer une copie Snapshot	Utilisez ce type pour exécuter vos propres commandes de création de copie Snapshot.



Seul un sous-ensemble des commandes prises en charge est disponible dans l'interface utilisateur graphique. Pour plus d'informations sur l'APPLICATION, L'ARCHIVE, LE MONTAGE/DÉMONTAGE et LES commandes POST, reportez-vous à la section "[Guide d'administration de Snap Creator Framework 4.1.2](#)".

2. Dans l'onglet **commandes**, faites défiler jusqu'à la section du type de commande que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Ajouter**.
3. Tapez sur le texte **Ajouter commande ici** pour entrer la commande.

Pour utiliser SnapDrive pour Windows afin de créer une sauvegarde, vous pouvez entrer les informations suivantes dans la section pour le type de commande Créer une copie Snapshot :

```
"C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe" snap create -s %SNAME-
%SNAP_TYPE_%SNAP_TIME -D F G H
```

où ?

- « C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe » correspond au chemin d'installation par défaut de l'interface de ligne de commande SnapDrive.
 - %SNAME-%SNAP_TYPE_%SNAP_TIME indique que le nom de la copie Snapshot doit être formé à partir du nom du fichier de configuration, de la stratégie Snapshot (horaire, quotidien ou mensuel), ainsi que de l'heure et de la date de création de la copie Snapshot.
 - D est le commutateur et F G H sont les points de montage des données à sauvegarder. CONSEIL : pour exécuter la commande sur le serveur, placez la commande en préfixe avec LE SERVEUR de texte, suivi de deux points (:).
4. Lorsque vous êtes satisfait de votre entrée, appuyez sur **entrée**.
 5. Répéter les étapes [#STEP_3F9C83DD05D84075AD0277213FD67C56](#) à [#STEP_FBEDD7AE105F42138EB35315EA9FA7CC](#) pour ajouter une autre commande.
 6. Cliquez sur **Enregistrer** dans le volet contenu de configuration pour enregistrer vos modifications.

Nettoyage des copies archivées des journaux de transactions Domino

Si vous utilisez la journalisation des transactions Domino, le plug-in IBM Domino archive les copies des journaux de transactions Domino dans le répertoire changeinfo afin de les utiliser dans les opérations de restauration à la minute. Vous devez activer la gestion du journal de transactions avant que Snap Creator nettoie les copies des journaux de transactions dont vous n'avez plus besoin.

Le plug-in Domino stocke les fichiers changeinfo et les copies archivées des journaux de transactions Domino dans le répertoire changeinfo. Le plug-in nettoie automatiquement les fichiers .info en fonction de la stratégie

de conservation de la configuration. Il ne nettoie pas les copies inutiles des journaux de transactions sauf si vous activez explicitement la gestion du journal de transactions dans Snap Creator.

Lors de la configuration de la gestion du journal de transactions, assurez-vous de trouver un équilibre approprié entre le nombre de copies archivées des journaux de transactions que vous souhaitez conserver pour les opérations de restauration à la minute et la taille du volume contenant le répertoire changeinfo.



Ne définissez pas le paramètre répertoire du journal d'archivage sur le chemin des journaux de transactions Domino. Vous risqueriez d'endommager votre environnement Domino.

1. Dans le volet profils et configurations, sélectionnez le fichier de configuration et cliquez sur l'onglet **Archive Log Management**.
2. Dans l'onglet **Archive Log Management**, spécifiez les valeurs suivantes pour les paramètres de gestion du journal de transactions :

Paramètre	Réglage	Description
Activation du journal d'archivage	Y	Active le nettoyage du journal de transactions.
Conservation du journal d'archivage	Entrez une valeur supérieure ou égale au nombre de jours de conservation des copies Snapshot.	Nombre de jours pour conserver les journaux de transactions.
Répertoire du journal d'archivage	info change/logs	Le répertoire à nettoyer. Important : ne spécifiez pas le chemin des journaux de transactions Domino. Vous risqueriez d'endommager votre environnement Domino.
Extension du journal d'archivage		Extension des copies des fichiers journaux de transactions Domino.
Archiver la recherche récursive du journal	N	Le plug-in Snap Creator place les fichiers .txn dans le sous-répertoire logs du répertoire changeinfo, de sorte qu'une recherche récursive n'est pas nécessaire.

3. Cliquez sur **Enregistrer** dans le volet contenu de configuration pour enregistrer vos modifications.

Sauvegarde du répertoire changeinfo

Si vous avez l'intention de sauvegarder le répertoire changeinfo, vous devez configurer le volume contenant le répertoire en tant que volume de métadonnées. Cela indique au plug-in IBM Domino de créer une copie Snapshot du volume changeinfo *après* création de la copie Snapshot pour les fichiers de base de données.

Vous devriez déjà avoir identifié le volume changeinfo comme volume à sauvegarder lorsque vous avez créé le fichier de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'étape ["tâche à l'aide de l'interface graphique pour créer une configuration"](#).

Vous utilisez le paramètre META_DATA_VOLUME dans le fichier de configuration pour identifier le volume changeinfo comme volume de métadonnées. Le paramètre n'est pas disponible dans l'interface utilisateur graphique.

1. Ouvrez le fichier de configuration dans un éditeur de texte.

Les fichiers de configuration résident dans le répertoire d'installation de Snap Creator, dans un sous-répertoire nommé pour le profil. Sur un hôte Windows, par exemple, C:\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scServer4.1.x\ENGINE\configs\Domino\Fuji15.conf, où Domino est le nom du profil et Fuji15.conf est le nom du fichier de configuration.

2. Entrez le nom du volume changeinfo dans le paramètre META_DATA_VOLUME.

Le volume changeinfo doit déjà être répertorié dans le paramètre VOLUMES.

L'exemple suivant montre comment configurer Fuji15_DomChangeInfo en tant que volume de métadonnées :

```
VOLUMES=domino_vserver:Fuji15_DomDAOS,Fuji15_DomChangeInfo,  
Fuji15_DomTxn,Fuji15_DomData  
META_DATA_VOLUME=domino_vserver:Fuji15_DomChangeInfo
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.