



Désinstaller SnapCenter Server et les plug-ins

SnapCenter software

NetApp

November 06, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/snapcenter-61/uninstall/reference_prerequisites_for_removing_a_host.html on November 06, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Désinstaller SnapCenter Server et les plug-ins	1
Désinstaller les packages de plug-ins SnapCenter	1
Conditions préalables à la suppression d'un hôte	1
Supprimer un hôte	2
Désinstaller les plug-ins à l'aide de l'interface graphique SnapCenter	3
Désinstaller les plug-ins Windows à l'aide de l'applet de commande PowerShell	4
Désinstaller les plug-ins localement sur un hôte	4
Désinstaller le package de plug-ins pour Linux ou AIX à l'aide de la CLI	5
Désinstaller le serveur SnapCenter sur l'hôte Windows	5
Désinstaller le serveur SnapCenter sur l'hôte Linux	6

Désinstaller SnapCenter Server et les plug-ins

Désinstaller les packages de plug-ins SnapCenter

Conditions préalables à la suppression d'un hôte

Vous pouvez supprimer des hôtes et désinstaller des plug-ins individuels ou des packages de plug-ins à l'aide de l'interface graphique SnapCenter . Vous pouvez également désinstaller des plug-ins individuels ou des packages de plug-ins sur des hôtes distants à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) sur votre hôte SnapCenter Server ou à l'aide de l'option Windows **Désinstaller un programme** localement sur n'importe quel hôte.

Avant de supprimer un hôte de SnapCenter Server, vous devez remplir les conditions préalables.

- Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur.
- Vous devez vous assurer que les tâches de découverte ne sont pas en cours d'exécution sur l'hôte.
- Un rôle avec les autorisations requises doit vous être attribué pour supprimer tous les objets associés à l'hôte. Sinon, l'opération de suppression échoue.
- Vous devez confirmer l'empreinte digitale si la clé SSH a été modifiée après l'ajout de l'hôte à SnapCenter.
- Vous devez confirmer l'empreinte digitale si l'hôte SnapCenter est mis à niveau vers une version ultérieure de SnapCenter mais que l'hôte du plug-in exécute toujours une version antérieure du plug-in.

Conditions préalables pour supprimer un hôte à l'aide du contrôle d'accès basé sur les rôles

- Vous devez vous être connecté à l'aide d'un rôle RBAC disposant des autorisations de lecture, de suppression d'hôte, d'installation, de désinstallation de plug-in et de suppression d'objets.

Les objets peuvent être des clones, des sauvegardes, des groupes de ressources, des systèmes de stockage, etc.

- Vous auriez dû ajouter l'utilisateur RBAC au rôle RBAC.
- Vous devez affecter l'utilisateur RBAC à l'hôte, au plug-in, aux informations d'identification, aux groupes de ressources et au système de stockage (pour les clones) que vous souhaitez supprimer.
- Vous devez vous être connecté à SnapCenter en tant qu'utilisateur RBAC.

Conditions préalables pour supprimer un hôte avec des clones créés à partir d'une opération de cycle de vie de clone

- Vous devez avoir créé des tâches de clonage à l'aide de la gestion du cycle de vie des clones pour les bases de données SQL.
- Vous devez avoir créé un rôle RBAC avec des autorisations de lecture et de suppression de clone, de lecture et de suppression de ressources, de lecture et de suppression de groupe de ressources, de lecture et de suppression de stockage, de lecture et de suppression de provisionnement, de montage, de démontage, d'installation et de désinstallation de plug-in, de lecture et de suppression d'hôte.
- Vous devez avoir attribué l'utilisateur RBAC au rôle RBAC.
- Vous devez avoir attribué l'utilisateur RBAC à l'hôte, au plug-in SnapCenter pour Microsoft SQL Server,

aux informations d'identification, au groupe de ressources du cycle de vie du clone et au système de stockage.

- Vous devez vous être connecté à SnapCenter en tant qu'utilisateur RBAC.

Pour plus d'informations sur la désinstallation du SnapCenter Plug-in for VMware vSphere, consultez ["Supprimer le SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"](#) .

Supprimer un hôte

Lorsque le serveur SnapCenter supprime un hôte, il supprime d'abord la sauvegarde, les clones, les tâches de clonage, les groupes de ressources et les ressources répertoriés pour cet hôte sur la page Ressources SnapCenter , puis il désinstalle les packages de plug-in sur l'hôte.

À propos de cette tâche

- Si vous supprimez un hôte, les sauvegardes, les clones et les groupes de ressources associés à l'hôte sont également supprimés.
- Lorsque vous supprimez les groupes de ressources, toutes les planifications associées sont également supprimées.
- Si l'hôte dispose d'un groupe de ressources partagé avec un autre hôte et que vous supprimez l'hôte, le groupe de ressources est également supprimé.
- Vous devez utiliser l'applet de commande *Remove-SmHost* pour supprimer les hôtes de plug-in hors service ou inaccessibles.

Les informations concernant les paramètres pouvant être utilisés avec l'applet de commande et leurs descriptions peuvent être obtenues en exécutant *Get-Help command_name*. Alternativement, vous pouvez également vous référer à la ["Guide de référence de l'applet de commande du logiciel SnapCenter"](#)

- Le temps nécessaire pour supprimer un hôte dépend du nombre de sauvegardes et des paramètres de conservation. Cela est dû au fait que les instantanés sont supprimés de chacun des contrôleurs et que les métadonnées sont nettoyées.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Hôtes**.
2. Dans la page **Hôtes**, cliquez sur **Hôtes gérés**.
3. Sélectionnez l'hôte que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
4. Pour les clusters Oracle RAC, pour supprimer le SnapCenter software de tous les hôtes du cluster, sélectionnez **Inclure tous les hôtes du cluster**.

Vous pouvez également supprimer un nœud d'un cluster et ainsi supprimer tous les nœuds un par un.

5. Cliquez sur **OK**.



Lorsque vous désinstallez et réinstallez des plug-ins hôtes sur un cluster, les ressources du cluster ne sont pas automatiquement découvertes. Sélectionnez le nom d'hôte du cluster, puis cliquez sur **Actualiser les ressources** pour découvrir automatiquement les ressources du cluster.

Désinstaller les plug-ins à l'aide de l'interface graphique SnapCenter

Lorsque vous décidez que vous n'avez plus besoin d'un plug-in individuel ou d'un package de plug-ins, vous pouvez le désinstaller à l'aide de l'interface SnapCenter .

Avant de commencer

- Vous devez avoir supprimé les groupes de ressources pour le package de plug-in que vous désinstallez.
- Vous devez avoir détaché les stratégies associées aux groupes de ressources pour le package de plug-in que vous désinstallez.

À propos de cette tâche

Vous pouvez désinstaller un plug-in individuel. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de désinstaller le plug-in SnapCenter pour Microsoft SQL Server car un hôte manque de ressources et vous souhaitez déplacer ce plug-in vers un hôte plus puissant. Vous pouvez également désinstaller un package de plug-in entier. Par exemple, vous devrez peut-être désinstaller le package de plug-ins SnapCenter pour Linux, qui inclut le plug-in SnapCenter pour Oracle Database et le plug-in SnapCenter pour UNIX.

- La suppression d'un hôte inclut la désinstallation de tous les plug-ins.

Lorsque vous supprimez un hôte de SnapCenter, SnapCenter désinstalle tous les packages de plug-ins sur l'hôte avant de supprimer l'hôte.

- L'interface graphique SnapCenter supprime les plug-ins d'un hôte à la fois.

Lorsque vous utilisez l'interface graphique SnapCenter , vous ne pouvez désinstaller les plug-ins que sur un seul hôte à la fois. Cependant, vous pouvez exécuter plusieurs opérations de désinstallation en même temps.

Vous pouvez également désinstaller un plug-in de plusieurs hôtes à l'aide de l'applet de commande *Uninstall-SmHostPackage* et des paramètres requis. Les informations concernant les paramètres pouvant être utilisés avec l'applet de commande et leurs descriptions peuvent être obtenues en exécutant *Get-Help command_name*. Alternativement, vous pouvez également vous référer à la "[Guide de référence de l'applet de commande du logiciel SnapCenter](#)" .

 La désinstallation du package de plug-ins SnapCenter pour Windows d'un hôte sur lequel le serveur SnapCenter est installé endommagera l'installation du serveur SnapCenter . Ne désinstallez pas le package de plug-ins SnapCenter pour Windows, sauf si vous êtes certain de ne plus avoir besoin du serveur SnapCenter .

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Hôtes**.
2. Dans la page Hôtes, cliquez sur **Hôtes gérés**.
3. Dans la page Hôtes gérés, sélectionnez l'hôte à partir duquel vous souhaitez désinstaller le plug-in ou le package de plug-in.
4. À côté du plug-in que vous souhaitez supprimer, cliquez sur **Supprimer > Soumettre**.

Après avoir terminé

Vous devez attendre 5 minutes avant de réinstaller le plug-in sur cet hôte. Cette période est suffisante pour que l'interface graphique SnapCenter actualise l'état de l'hôte géré. L'installation échoue si vous réinstallez immédiatement le plug-in.

Si vous désinstallez le package de plug-ins SnapCenter pour Linux, les fichiers journaux spécifiques à la désinstallation sont disponibles à l'adresse : `/custom_location/snapcenter/log`.

Désinstaller les plug-ins Windows à l'aide de l'applet de commande PowerShell

Vous pouvez désinstaller des plug-ins individuels ou désinstaller des packages de plug-ins d'un ou de plusieurs hôtes à l'aide de l'applet de commande `Uninstall-SmHostPackage` sur l'interface de ligne de commande de l'hôte SnapCenter Server.

Vous devez vous être connecté à SnapCenter en tant qu'utilisateur de domaine avec des droits d'administrateur local sur chaque hôte sur lequel vous souhaitez désinstaller les plug-ins.

Étapes

1. Lancez PowerShell.
2. Sur l'hôte SnapCenter Server, entrez : commande `Open-SMConnection -SMSbaseUrl https://SNAPCENTER_SERVER_NAME/DOMAIN_NAME`, puis entrez vos informations d'identification.
3. Désinstallez les plug-ins Windows à l'aide de l'applet de commande `Uninstall-SmHostPackage` et des paramètres requis.

Les informations concernant les paramètres pouvant être utilisés avec l'applet de commande et leurs descriptions peuvent être obtenues en exécutant `Get-Help command_name`. Alternativement, vous pouvez également vous référer au "[Guide de référence de l'applet de commande du logiciel SnapCenter](#)".

Désinstaller les plug-ins localement sur un hôte

Vous pouvez désinstaller les plug-ins SnapCenter localement sur un hôte si vous ne pouvez pas atteindre l'hôte à partir du serveur SnapCenter .

À propos de cette tâche

La meilleure pratique pour désinstaller des plug-ins individuels ou des packages de plug-ins consiste à utiliser l'interface graphique utilisateur SnapCenter ou l'applet de commande `Uninstall-SmHostPackage` sur l'interface de ligne de commande de l'hôte SnapCenter Server. Ces procédures aident le serveur SnapCenter à rester à jour avec toutes les modifications.

Cependant, vous pourriez avoir besoin, dans de rares cas, de désinstaller des plug-ins localement. Par exemple, vous avez peut-être exécuté une tâche de désinstallation à partir du serveur SnapCenter , mais la tâche a échoué, ou vous avez désinstallé votre serveur SnapCenter et des plug-ins orphelins restent sur un hôte.



La désinstallation d'un package de plug-in localement sur un hôte ne supprime pas les données associées à l'hôte ; par exemple, les tâches planifiées et les métadonnées de sauvegarde.



N'essayez pas de désinstaller le package de plug-ins SnapCenter pour Windows localement à partir du Panneau de configuration. Vous devez utiliser l'interface graphique SnapCenter pour vous assurer que le plug-in SnapCenter pour Microsoft Windows est correctement désinstallé.

Étapes

1. Sur le système hôte, accédez au Panneau de configuration et cliquez sur **Désinstaller un programme**.
2. Dans la liste des programmes, sélectionnez le plug-in ou le package de plug-ins SnapCenter que vous souhaitez désinstaller et cliquez sur **Désinstaller**.

Windows désinstalle tous les plug-ins du package sélectionné.

Désinstaller le package de plug-ins pour Linux ou AIX à l'aide de la CLI

Vous pouvez désinstaller SnapCenter Plug-ins Package pour Linux ou SnapCenter Plug-ins Package pour AIX à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Avant de commencer

- Assurez-vous d'avoir supprimé les tâches planifiées
- Assurez-vous que toutes les tâches en cours d'exécution sont terminées.

Étape

Exécutez `/custom_location/ NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall` pour désinstaller.

Désinstaller le serveur SnapCenter sur l'hôte Windows

Si vous ne souhaitez plus utiliser SnapCenter Server pour gérer les tâches de protection des données, vous pouvez désinstaller SnapCenter Server à l'aide du Panneau de configuration Programmes et fonctionnalités sur l'hôte SnapCenter Server. La désinstallation du serveur SnapCenter supprime tous ses composants.

Avant de commencer

- Assurez-vous que vous disposez d'au moins 2 Go d'espace libre sur le lecteur sur lequel le serveur SnapCenter est installé.
- Assurez-vous que le domaine dans lequel le serveur SnapCenter est installé n'est pas supprimé.

Si vous supprimez le domaine sur lequel le serveur SnapCenter a été installé, puis essayez de le désinstaller, l'opération échoue.

- Vous devez avoir sauvegardé la base de données du référentiel car celle-ci sera nettoyée et désinstallée.

Étapes

1. Sur l'hôte SnapCenter Server, accédez au Panneau de configuration.

2. Assurez-vous que vous êtes dans la vue **Catégorie**.

3. Sous Programmes, cliquez sur **Désinstaller un programme**.

La fenêtre Programmes et fonctionnalités s'ouvre.

4. Sélectionnez NetApp SnapCenter Server, puis cliquez sur **Désinstaller**.

À partir de SnapCenter 4.2, lorsque vous désinstallez le serveur SnapCenter, tous ses composants, y compris la base de données du référentiel MySQL Server, sont désinstallés.

- La suppression du nœud NLB d'un cluster NLB nécessite le redémarrage de l'hôte SnapCenter Server. Si vous ne redémarrez pas l'hôte, vous risquez de rencontrer un échec si vous tentez de réinstaller le serveur SnapCenter.
- Vous devez désinstaller manuellement .NET Framework qui n'est pas supprimé lors de la désinstallation.

Désinstaller le serveur SnapCenter sur l'hôte Linux

Si vous ne souhaitez plus utiliser SnapCenter Server pour gérer les tâches de protection des données, vous pouvez désinstaller SnapCenter Server. La désinstallation du serveur SnapCenter supprime tous ses composants.

Étapes

1. Effectuez l'une des actions pour désinstaller SnapCenter Server.

Si vous voulez jouer...	Fais ceci...
Désinstallation non interactive	<pre>\$ sudo /opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/ installation/uninstall -i silent -DCONFIRM=1</pre> <p>Exemple : sudo /opt/ NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/installation/u ninstall</p>
Désinstallation interactive	<pre>\$ sudo <USER_INSTALL_DIR>/NetApp/snapcenter/S napManagerWeb/installation/uninstall</pre> <p>Saisissez une valeur autre que 0 dans la zone de confirmation pour confirmer la désinstallation.</p>

Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.