



Analisi dei Big Data: dati per l'intelligenza artificiale

NetApp artificial intelligence solutions

NetApp
August 18, 2025

Sommario

Analisi dei Big Data: dati per l'intelligenza artificiale	1
TR-4732: Analisi dei Big Data per l'intelligenza artificiale	1
Concetti e componenti	1
Google Cloud NetApp Volumes	2
NetApp XCP	2
Copia e sincronizzazione NetApp BlueXP	3
Sfide dei clienti	3
Soluzione di spostamento dati	3
Soluzione di spostamento dati per l'intelligenza artificiale	4
GPFS a NetApp ONTAP NFS	6
Elementi essenziali del GPFS	7
Elenco delle operazioni per GPFS, NFS e XCP	8
HDFS e MapR-FS su ONTAP NFS	9
Perché i clienti stanno passando da HDFS e MapR-FS a NFS?	9
Vantaggi aziendali	10
Passaggi dettagliati da GPFS a NFS	10
Configurare GPFS	10
Esporta GPFS in NFS	24
Configurare il client NFS	28
MapR-FS a ONTAP NFS	34
Dove trovare ulteriori informazioni	44

Analisi dei Big Data: dati per l'intelligenza artificiale

TR-4732: Analisi dei Big Data per l'intelligenza artificiale

Karthikeyan Nagalingam, NetApp

Questo documento descrive come trasferire i dati di analisi dei big data e i dati HPC all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale elabora i dati NFS tramite esportazioni NFS, mentre i clienti spesso dispongono dei propri dati AI in una piattaforma di analisi big data, come HDFS, Blob o storage S3, nonché piattaforme HPC come GPFS. Questo documento fornisce linee guida per lo spostamento dei dati di analisi dei big data e dei dati HPC verso l'intelligenza artificiale utilizzando NetApp XCP e NIPAM. Discutiamo anche i vantaggi aziendali derivanti dal passaggio dei dati dai big data e dall'HPC all'intelligenza artificiale.

Concetti e componenti

Archiviazione di analisi di Big Data

L'analisi dei big data è il principale fornitore di storage per HDFS. Un cliente utilizza spesso un file system compatibile con Hadoop (HCFS), come Windows Azure Blob Storage, MapR File System (MapR-FS) e S3 Object Storage.

Sistema di file parallelo generale


GPFS di IBM è un file system aziendale che rappresenta un'alternativa a HDFS. GPFS offre alle applicazioni la flessibilità di decidere la dimensione del blocco e il layout di replicazione, garantendo buone prestazioni ed efficienza.

Modulo di analisi in loco NetApp

Il modulo NetApp In-Place Analytics Module (NIPAM) funge da driver per i cluster Hadoop per l'accesso ai dati NFS. È costituito da quattro componenti: un pool di connessioni, un NFS InputStream, una cache di gestione dei file e un NFS OutputStream. Per ulteriori informazioni, vedere <https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/16351-tr-4382pdf.pdf>.

Copia distribuita di Hadoop

Hadoop Distributed Copy (DistCp) è uno strumento di copia distribuita utilizzato per attività di copia inter-cluster e intra-cluster di grandi dimensioni. Questo strumento utilizza MapReduce per la distribuzione dei dati, la gestione degli errori e la segnalazione. Espande l'elenco di file e directory e li inserisce nelle attività di mappatura per copiare i dati dall'elenco di origine. L'immagine seguente mostra l'operazione DistCp in HDFS e non HDFS.




Hadoop DistCp sposta i dati tra i due sistemi HDFS senza utilizzare un driver aggiuntivo. NetApp fornisce il driver per i sistemi non HDFS. Per una destinazione NFS, NIPAM fornisce il driver per copiare i dati che Hadoop DistCp utilizza per comunicare con le destinazioni NFS durante la copia dei dati.

Google Cloud NetApp Volumes

Google Cloud NetApp Volumes è un servizio file nativo nel cloud con prestazioni estreme. Questo servizio aiuta i clienti ad accelerare il time-to-market aumentando e diminuendo rapidamente le risorse e utilizzando le funzionalità NetApp per migliorare la produttività e ridurre i tempi di inattività del personale. Google Cloud NetApp Volumes è la giusta alternativa per il disaster recovery e il backup sul cloud perché riduce l'ingombro complessivo del data center e consuma meno spazio di archiviazione cloud pubblico nativo.

NetApp XCP

NetApp XCP è un software client che consente la migrazione rapida e affidabile dei dati da qualsiasi dispositivo a NetApp e da NetApp a NetApp. Questo strumento è progettato per copiare una grande quantità di dati NAS non strutturati da qualsiasi sistema NAS a un controller di archiviazione NetApp. XCP Migration Tool utilizza un motore di streaming I/O multi-core e multicanale in grado di elaborare numerose richieste in parallelo, come la migrazione dei dati, l'elenco di file o directory e la segnalazione dello spazio. Questo è lo strumento di migrazione dati NetApp predefinito. È possibile utilizzare XCP per copiare dati da un cluster Hadoop e HPC allo storage NFS NetApp. Il diagramma seguente mostra il trasferimento dati da un cluster Hadoop e HPC a un volume NetApp NFS utilizzando XCP.



Copia e sincronizzazione NetApp BlueXP

NetApp BlueXP Copy and Sync è un software-as-a-service di replicazione dati ibrida che trasferisce e sincronizza i dati NFS, S3 e CIFS in modo fluido e sicuro tra storage locale e storage cloud. Questo software viene utilizzato per la migrazione dei dati, l'archiviazione, la collaborazione, l'analisi e altro ancora. Dopo il trasferimento dei dati, BlueXP Copy and Sync sincronizza continuamente i dati tra l'origine e la destinazione. Andando avanti, trasferisce il delta. Protegge inoltre i dati all'interno della tua rete, nel cloud o in sede. Questo software si basa su un modello di pagamento a consumo, che fornisce una soluzione conveniente e offre funzionalità di monitoraggio e reporting per il trasferimento dei dati.

Sfide dei clienti

I clienti potrebbero trovarsi ad affrontare le seguenti sfide quando cercano di accedere ai dati derivanti dall'analisi dei big data per le operazioni di intelligenza artificiale:


- I dati dei clienti si trovano in un repository di data lake. Il data lake può contenere diversi tipi di dati, come dati strutturati, non strutturati, semi-strutturati, log e dati macchina-macchina. Tutti questi tipi di dati devono essere elaborati nei sistemi di intelligenza artificiale.
- L'intelligenza artificiale non è compatibile con i file system Hadoop. Una tipica architettura AI non è in grado di accedere direttamente ai dati HDFS e HCFS, che devono essere spostati in un file system (NFS) comprensibile dall'AI.
- In genere, lo spostamento dei dati del data lake verso l'intelligenza artificiale richiede processi specializzati. La quantità di dati nel data lake può essere molto grande. Un cliente deve disporre di un modo efficiente, ad alta produttività e conveniente per trasferire i dati nei sistemi di intelligenza artificiale.
- Sincronizzazione dei dati. Se un cliente desidera sincronizzare i dati tra la piattaforma big data e l'intelligenza artificiale, a volte i dati elaborati tramite l'intelligenza artificiale possono essere utilizzati con i big data per l'elaborazione analitica.

Soluzione di spostamento dati

In un cluster Big Data, i dati vengono archiviati in HDFS o HCFS, come MapR-FS, Windows Azure Storage Blob, S3 o il file system di Google. Abbiamo eseguito test con HDFS, MapR-FS e S3 come origine per copiare i dati nell'esportazione NFS NetApp

ONTAP con l'aiuto di NIPAM utilizzando `hadoop distcp` comando dalla sorgente.

Il diagramma seguente illustra il tipico spostamento dei dati da un cluster Spark in esecuzione con storage HDFS a un volume NetApp ONTAP NFS in modo che NVIDIA possa elaborare le operazioni di intelligenza artificiale.



IL `hadoop distcp` Il comando utilizza il programma MapReduce per copiare i dati. NIPAM funziona con MapReduce per fungere da driver per il cluster Hadoop durante la copia dei dati. NIPAM può distribuire un carico su più interfacce di rete per una singola esportazione. Questo processo massimizza la produttività della rete distribuendo i dati su più interfacce di rete quando si copiano i dati da HDFS o HCFS a NFS.




NIPAM non è supportato né certificato con MapR.

Soluzione di spostamento dati per l'intelligenza artificiale

La soluzione di spostamento dati per l'intelligenza artificiale si basa sulle esigenze dei clienti di elaborare i dati Hadoop provenienti dalle operazioni di intelligenza artificiale. NetApp sposta i dati da HDFS a NFS utilizzando NIPAM. In un caso d'uso, il cliente aveva bisogno di spostare i dati su NFS in sede e un altro cliente aveva bisogno di spostare i dati da Windows Azure Storage Blob a Google Cloud NetApp Volumes per elaborare i dati dalle istanze cloud GPU nel cloud.

Il diagramma seguente illustra i dettagli della soluzione di spostamento dei dati.



Per creare la soluzione di spostamento dati sono necessari i seguenti passaggi:


1. ONTAP SAN fornisce HDFS e NAS fornisce il volume NFS tramite NIPAM al cluster del data lake di produzione.
2. I dati del cliente sono in HDFS e NFS. I dati NFS possono essere dati di produzione provenienti da altre applicazioni, utilizzati per analisi di big data e operazioni di intelligenza artificiale.
3. La tecnologia NetApp FlexClone crea un clone del volume NFS di produzione e lo distribuisce al cluster AI in locale.
4. I dati da un HDFS SAN LUN vengono copiati in un volume NFS con NIPAM e `hadoop distcp` comando. NIPAM utilizza la larghezza di banda di più interfacce di rete per trasferire i dati. Questo processo riduce il tempo di copia dei dati, consentendo di trasferire una maggiore quantità di dati.
5. Entrambi i volumi NFS vengono forniti al cluster AI per le operazioni AI.
6. Per elaborare i dati NFS in locale con GPU nel cloud, i volumi NFS vengono replicati su NetApp Private Storage (NPS) con la tecnologia NetApp SnapMirror e montati sui provider di servizi cloud per GPU.
7. Il cliente desidera elaborare i dati nei servizi EC2/EMR, HDInsight o DataProc nelle GPU dei provider di servizi cloud. Il data mover Hadoop sposta i dati dai servizi Hadoop ai Google Cloud NetApp Volumes con NIPAM e `hadoop distcp` comando.
8. I dati Google Cloud NetApp Volumes vengono forniti all'IA tramite il protocollo NFS. I dati elaborati tramite l'IA possono essere inviati in una posizione locale per l'analisi dei big data, oltre che al cluster NVIDIA tramite NIPAM, SnapMirror e NPS.

In questo scenario, il cliente dispone di un elevato numero di file nel sistema NAS in una posizione remota, necessari per l'elaborazione AI sul controller di archiviazione NetApp in sede. In questo scenario, è meglio utilizzare XCP Migration Tool per migrare i dati a una velocità maggiore.

Il cliente che utilizza un caso d'uso ibrido può utilizzare BlueXP Copy and Sync per migrare i dati locali dai dati NFS, CIFS e S3 al cloud e viceversa per l'elaborazione AI utilizzando GPU come quelle in un cluster NVIDIA. Per la migrazione dei dati NFS su NetApp ONTAP NFS vengono utilizzati sia BlueXP Copy and Sync che XCP Migration Tool.

GPFS a NetApp ONTAP NFS

In questa convalida, abbiamo utilizzato quattro server come server NSD (Network Shared Disk) per fornire dischi fisici per GPFS. GPFS viene creato sopra i dischi NSD per esportarli come esportazioni NFS, in modo che i client NFS possano accedervi, come mostrato nella figura seguente. Abbiamo utilizzato XCP per copiare i dati da NFS esportato tramite GPFS a un volume NFS NetApp .



Elementi essenziali del GPFS

In GPFS vengono utilizzati i seguenti tipi di nodo:

- **Nodo di amministrazione.** Specifica un campo facoltativo contenente un nome di nodo utilizzato dai comandi di amministrazione per comunicare tra i nodi. Ad esempio, il nodo di amministrazione `master-51.netapp.com` potrebbe superare un controllo di rete su tutti gli altri nodi del cluster.
- **Nodo quorum.** Determina se un nodo è incluso nel pool di nodi da cui viene derivato il quorum. È necessario almeno un nodo come nodo quorum.
- **Nodo Gestore.** Indica se un nodo fa parte del pool di nodi da cui è possibile selezionare i gestori del file system e i gestori dei token. È una buona idea definire più di un nodo come nodo gestore. Il numero di nodi da designare come gestori dipende dal carico di lavoro e dal numero di licenze server GPFS di cui si dispone. Se si eseguono grandi lavori paralleli, potrebbero essere necessari più nodi di gestione rispetto a un cluster a quattro nodi che supporta un'applicazione Web.
- **Server NSD.** Il server che prepara ogni disco fisico per l'utilizzo con GPFS.
- **Nodo protocollo.** Il nodo che condivide i dati GPFS direttamente tramite qualsiasi protocollo Secure Shell (SSH) con NFS. Questo nodo richiede una licenza server GPFS.

Elenco delle operazioni per GPFS, NFS e XCP

Questa sezione fornisce l'elenco delle operazioni che creano GPFS, esportano GPFS come esportazione NFS e trasferiscono i dati utilizzando XCP.

Crea GPFS

Per creare GPFS, completare i seguenti passaggi:

1. Scarica e installa l'accesso ai dati su scala spettrale per la versione Linux su uno dei server.
2. Installare il pacchetto prerequisito (ad esempio chef) in tutti i nodi e disabilitare Security-Enhanced Linux (SELinux) in tutti i nodi.
3. Configurare il nodo di installazione e aggiungere il nodo di amministrazione e il nodo GPFS al file di definizione del cluster.
4. Aggiungere il nodo gestore, il nodo quorum, i server NSD e il nodo GPFS.
5. Aggiungere i nodi GUI, admin e GPFS e, se necessario, aggiungere un ulteriore server GUI.
6. Aggiungere un altro nodo GPFS e controllare l'elenco di tutti i nodi.
7. Specificare un nome cluster, un profilo, un binario shell remoto, un binario copia file remoto e un intervallo di porte da impostare su tutti i nodi GPFS nel file di definizione del cluster.
8. Visualizza le impostazioni di configurazione GPFS e aggiungi un ulteriore nodo di amministrazione.
9. Disattivare la raccolta dati e caricare il pacchetto dati su IBM Support Center.
10. Abilitare NTP e verificare preventivamente le configurazioni prima dell'installazione.
11. Configurare, creare e controllare i dischi NSD.
12. Creare il GPFS.
13. Montare il GPFS.
14. Verificare e fornire le autorizzazioni richieste al GPFS.
15. Verificare la lettura e la scrittura GPFS eseguendo il comando `dd` comando.

Esporta GPFS in NFS

Per esportare il GPFS in NFS, completare i seguenti passaggi:

1. Esporta GPFS come NFS tramite `/etc/exports` file.
2. Installare i pacchetti server NFS richiesti.
3. Avviare il servizio NFS.
4. Elenca i file nel GPFS per convalidare il client NFS.

Configurare il client NFS

Per configurare il client NFS, completare i seguenti passaggi:


1. Esportare il GPFS come NFS tramite `/etc/exports` file.
2. Avviare i servizi client NFS.
3. Montare il GPFS tramite il protocollo NFS sul client NFS.
4. Convalida l'elenco dei file GPFS nella cartella montata NFS.
5. Spostare i dati da GPFS esportati da NFS a NetApp NFS utilizzando XCP.
6. Convalidare i file GPFS sul client NFS.

HDFS e MapR-FS su ONTAP NFS

Per questa soluzione, NetApp ha convalidato la migrazione dei dati dal data lake (HDFS) e dai dati del cluster MapR a ONTAP NFS. I dati risiedevano in MapR-FS e HDFS.

NetApp XCP ha introdotto una nuova funzionalità che migra direttamente i dati da un file system distribuito come HDFS e MapR-FS a ONTAP NFS. XCP utilizza thread asincroni e chiamate API C HDFS per comunicare e trasferire dati da MapR-FS e HDFS.

La figura seguente mostra la migrazione dei dati dal data lake (HDFS) e MapR-FS a ONTAP NFS. Grazie a questa nuova funzionalità, non è più necessario esportare la sorgente come condivisione NFS.



Perché i clienti stanno passando da HDFS e MapR-FS a NFS?

La maggior parte delle distribuzioni Hadoop, come Cloudera e Hortonworks, utilizzano HDFS, mentre le distribuzioni MapR utilizzano il proprio file system denominato MapR-FS per archiviare i dati. I dati HDFS e MapR-FS forniscono agli scienziati dei dati informazioni preziose che possono essere sfruttate nell'apprendimento automatico (ML) e nell'apprendimento profondo (DL). I dati in HDFS e MapR-FS non sono

condivisi, il che significa che non possono essere utilizzati da altre applicazioni. I clienti sono alla ricerca di dati condivisi, in particolare nel settore bancario, dove i dati sensibili dei clienti vengono utilizzati da più applicazioni. L'ultima versione di Hadoop (3.x o successiva) supporta l'origine dati NFS, a cui è possibile accedere senza software di terze parti aggiuntivo. Con la nuova funzionalità NetApp XCP, i dati possono essere spostati direttamente da HDFS e MapR-FS a NetApp NFS per fornire accesso a più applicazioni

Sono stati eseguiti test in Amazon Web Services (AWS) per trasferire i dati da MapR-FS a NFS per il test iniziale delle prestazioni con 12 nodi MAPR e 4 server NFS.

	Quantità	Misurare	CPU virtuale	Memoria	Magazzinaggio	Rete
server NFS	4	i3en.24xlarge	96	488GiB	8x SSD NVMe 7500	100
Nodi MapR	12	I3en.12xlarge	48	384GiB	4x SSD NVMe 7500	50

Sulla base dei test iniziali, abbiamo ottenuto una velocità di trasmissione di 20 GBps e siamo riusciti a trasferire 2 PB di dati al giorno.

Per ulteriori informazioni sulla migrazione dei dati HDFS senza esportare HDFS in NFS, vedere la sezione "Fasi di distribuzione - NAS" in ["TR-4863: TR-4863: Linee guida sulle best practice per NetApp XCP - Data Mover, migrazione file e analisi"](#).

Vantaggi aziendali

Il passaggio dei dati dall'analisi dei big data all'intelligenza artificiale offre i seguenti vantaggi:

- La capacità di estrarre dati da diversi file system Hadoop e GPFS in un sistema di archiviazione NFS unificato
- Un modo automatizzato e integrato con Hadoop per trasferire dati
- Una riduzione del costo di sviluppo della libreria per lo spostamento dei dati dai file system Hadoop
- Massime prestazioni tramite throughput aggregato di più interfacce di rete da un'unica fonte di dati utilizzando NIPAM
- Metodi programmati e su richiesta per trasferire i dati
- Efficienza di archiviazione e capacità di gestione aziendale per dati NFS unificati mediante l'utilizzo del software di gestione dati ONTAP
- Costo zero per lo spostamento dei dati con il metodo Hadoop per il trasferimento dei dati

Passaggi dettagliati da GPFS a NFS

Questa sezione fornisce i passaggi dettagliati necessari per configurare GPFS e spostare i dati in NFS utilizzando NetApp XCP.

Configurare GPFS

1. Scarica e installa Spectrum Scale Data Access per Linux su uno dei server.

```
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# ls
Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-install
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# chmod +x Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-
Linux-install
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# ./Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install --manifest
manifest
...
<contents removes to save page space>
...
```

2. Installare il pacchetto prerequisito (inclusi chef e gli header del kernel) su tutti i nodi.

```
[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140 ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; rpm -ivh /gpfs_install/chef* "; done
mastr-51.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
#####
package chef-13.6.4-1.el7.x86_64 is already installed
mastr-53.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
#####
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
#####
Thank you for installing Chef!
workr-136.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
#####
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
#####
Thank you for installing Chef!
workr-138.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
```

```

Preparing...
#####
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
#####
Thank you for installing Chef!
workr-140.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
#####
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
#####
Thank you for installing Chef!
[root@mastr-51 5.0.3.1]#
[root@mastr-51 installer]# for i in 51 53 136 138 140 ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; yumdownloader kernel-headers-3.10.0-
862.3.2.el7.x86_64 ; rpm -Uvh --oldpackage kernel-headers-3.10.0-
862.3.2.el7.x86_64.rpm"; done
mastr-51.netapp.com
Loaded plugins: priorities, product-id, subscription-manager
Preparing...
#####
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
#####
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-957.21.2.el7
#####
mastr-53.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
#####
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
#####
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
#####
workr-136.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Repository ambari-2.7.3.0 is listed more than once in the configuration
Preparing...
#####
Updating / installing...

```

```

kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
#####
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
#####
workr-138.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
#####
package kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7.x86_64 is already installed
workr-140.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
#####
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
#####
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
#####
[root@mastr-51 installer]#

```

3. Disabilitare SELinux in tutti i nodi.

```

[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140 ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; sudo setenforce 0"; done
mastr-51.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
mastr-53.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-136.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-138.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-140.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
[root@mastr-51 5.0.3.1]#

```

4. Configurare il nodo di installazione.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale setup -s 10.63.150.51
[ INFO ] Installing prerequisites for install node
[ INFO ] Existing Chef installation detected. Ensure the PATH is
configured so that chef-client and knife commands can be run.
[ INFO ] Your control node has been configured to use the IP
10.63.150.51 to communicate with other nodes.
[ INFO ] Port 8889 will be used for chef communication.
[ INFO ] Port 10080 will be used for package distribution.
[ INFO ] Install Toolkit setup type is set to Spectrum Scale (default).
If an ESS is in the cluster, run this command to set ESS mode:
./spectrumscale setup -s server_ip -st ess
[ INFO ] SUCCESS
[ INFO ] Tip : Designate protocol, nsd and admin nodes in your
environment to use during install:./spectrumscale -v node add <node> -p
-a -n
[root@mastr-51 installer]#
```

5. Aggiungere il nodo admin e il nodo GPFS al file di definizione del cluster.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-51 -a
[ INFO ] Adding node mastr-51.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO ] Setting mastr-51.netapp.com as an admin node.
[ INFO ] Configuration updated.
[ INFO ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

6. Aggiungere il nodo gestore e il nodo GPFS.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -m
[ INFO ] Adding node mastr-53.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO ] Adding node mastr-53.netapp.com as a manager node.
[root@mastr-51 installer]#
```

7. Aggiungere il nodo quorum e il nodo GPFS.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -q
[ INFO ] Adding node workr-136.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO ] Adding node workr-136.netapp.com as a quorum node.
[root@mastr-51 installer]#
```

8. Aggiungere i server NSD e il nodo GPFS.


```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-138 -n
[ INFO ] Adding node workr-138.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO ] Adding node workr-138.netapp.com as an NSD server.
[ INFO ] Configuration updated.
[ INFO ] Tip :If all node designations are complete, add NSDs to your
cluster definition and define required filessystems:./spectrumscale nsd
add <device> -p <primary node> -s <secondary node> -fs <file system>
[root@mastr-51 installer]#
```

9. Aggiungere i nodi GUI, admin e GPFS.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -g
[ INFO ] Setting workr-136.netapp.com as a GUI server.
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -a
[ INFO ] Setting workr-136.netapp.com as an admin node.
[ INFO ] Configuration updated.
[ INFO ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

10. Aggiungi un altro server GUI.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -g
[ INFO ] Setting mastr-53.netapp.com as a GUI server.
[root@mastr-51 installer]#
```

11. Aggiungere un altro nodo GPFS.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-140
[ INFO ] Adding node workr-140.netapp.com as a GPFS node.
[root@mastr-51 installer]#
```

12. Verificare ed elencare tutti i nodi.

```

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node list
[ INFO ] List of nodes in current configuration:
[ INFO ] [Installer Node]
[ INFO ] 10.63.150.51
[ INFO ]
[ INFO ] [Cluster Details]
[ INFO ] No cluster name configured
[ INFO ] Setup Type: Spectrum Scale
[ INFO ]
[ INFO ] [Extended Features]
[ INFO ] File Audit logging      : Disabled
[ INFO ] Watch folder            : Disabled
[ INFO ] Management GUI          : Enabled
[ INFO ] Performance Monitoring  : Disabled
[ INFO ] Callhome                 : Enabled
[ INFO ]
[ INFO ] GPFS                      Admin  Quorum  Manager  NSD    Protocol
GUI   Callhome  OS    Arch
[ INFO ] Node                      Node   Node    Node    Server Node
Server Server
[ INFO ] mastr-51.netapp.com      X
rhel7  x86_64
[ INFO ] mastr-53.netapp.com                      X
X                      rhel7  x86_64
[ INFO ] workr-136.netapp.com    X      X
X                      rhel7  x86_64
[ INFO ] workr-138.netapp.com                      X
rhel7  x86_64
[ INFO ] workr-140.netapp.com
rhel7  x86_64
[ INFO ]
[ INFO ] [Export IP address]
[ INFO ] No export IP addresses configured
[root@mastr-51 installer]#

```

13. Specificare un nome per il cluster nel file di definizione del cluster.

```

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -c mastr-
51.netapp.com
[ INFO ] Setting GPFS cluster name to mastr-51.netapp.com
[root@mastr-51 installer]#

```

14. Specificare il profilo.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -p default
[ INFO ] Setting GPFS profile to default
[root@mastr-51 installer]#
Profiles options: default [gpfsProtocolDefaults], random I/O
[gpfsProtocolsRandomIO], sequential I/O [gpfsProtocolDefaults], random
I/O [gpfsProtocolRandomIO]
```

15. Specificare il binario della shell remota da utilizzare da GPFS; utilizzare `-r` argument .

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -r /usr/bin/ssh
[ INFO ] Setting Remote shell command to /usr/bin/ssh
[root@mastr-51 installer]#
```

16. Specificare il binario di copia del file remoto da utilizzare da GPFS; utilizzare `-rc` argument .

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -rc /usr/bin/scp
[ INFO ] Setting Remote file copy command to /usr/bin/scp
[root@mastr-51 installer]#
```

17. Specificare l'intervallo di porte da impostare su tutti i nodi GPFS; utilizzare `-e` argument .

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -e 60000-65000
[ INFO ] Setting GPFS Daemon communication port range to 60000-65000
[root@mastr-51 installer]#
```

18. Visualizza le impostazioni di configurazione GPFS.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs --list
[ INFO ] Current settings are as follows:
[ INFO ] GPFS cluster name is mastr-51.netapp.com.
[ INFO ] GPFS profile is default.
[ INFO ] Remote shell command is /usr/bin/ssh.
[ INFO ] Remote file copy command is /usr/bin/scp.
[ INFO ] GPFS Daemon communication port range is 60000-65000.
[root@mastr-51 installer]#
```

19. Aggiungi un nodo di amministrazione.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add 10.63.150.53 -a
[ INFO ] Setting mastr-53.netapp.com as an admin node.
[ INFO ] Configuration updated.
[ INFO ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

20. Disattivare la raccolta dati e caricare il pacchetto dati su IBM Support Center.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale callhome disable
[ INFO ] Disabling the callhome.
[ INFO ] Configuration updated.
[root@mastr-51 installer]#
```

21. Abilita NTP.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l
[ INFO ] Current settings are as follows:
[ WARN ] No value for Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO
space between multiple IPs) in clusterdefinition file.
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -s 10.63.150.51
[ WARN ] The NTP package must already be installed and full
bidirectional access to the UDP port 123 must be allowed.
[ WARN ] If NTP is already running on any of your nodes, NTP setup will
be skipped. To stop NTP run 'service ntpd stop'.
[ WARN ] NTP is already on
[ INFO ] Setting Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO
space between multiple IPs) to 10.63.150.51
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on
[ WARN ] NTP is already on
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l
[ INFO ] Current settings are as follows:
[ INFO ] Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO space
between multiple IPs) is 10.63.150.51.
[root@mastr-51 installer]#

[root@mastr-51 installer]# service ntpd start
Redirecting to /bin/systemctl start ntpd.service
[root@mastr-51 installer]# service ntpd status
Redirecting to /bin/systemctl status ntpd.service
• ntpd.service - Network Time Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpd.service; enabled; vendor
  preset: disabled)
```

```

Active: active (running) since Tue 2019-09-10 14:20:34 UTC; 1s ago
Process: 2964 ExecStart=/usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp $OPTIONS
(code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2965 (ntpd)
CGroup: /system.slice/ntpd.service
└─2965 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: ntp_io: estimated max
descriptors: 1024, initial socket boundary: 16
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 0
v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 1
v6wildcard :: UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 2 lo
127.0.0.1 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 3
enp4s0f0 10.63.150.51 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 4 lo
::1 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 5
enp4s0f0 fe80::219:99ff:feef:99fa UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listening on routing
socket on fd #22 for interface updates
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c016 06 restart
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set
kernel 11.890 PPM
[root@mastr-51 installer]#

```

22. Verificare preventivamente le configurazioni prima dell'installazione.

```

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale install -pr
[ INFO ] Logging to file: /usr/lpp/mmfs/5.0.3.1/installer/logs/INSTALL-
PRECHECK-10-09-2019_14:51:43.log
[ INFO ] Validating configuration
[ INFO ] Performing Chef (deploy tool) checks.
[ WARN ] NTP is already running on: mastr-51.netapp.com. The install
toolkit will no longer setup NTP.
[ INFO ] Node(s): ['workr-138.netapp.com'] were defined as NSD node(s)
but the toolkit has not been told about any NSDs served by these node(s)
nor has the toolkit been told to create new NSDs on these node(s). The
install will continue and these nodes will be assigned server licenses.
If NSDs are desired, either add them to the toolkit with
<./spectrumscale nsd add> followed by a <./spectrumscale install> or add
them manually afterwards using mmcrnsd.
[ INFO ] Install toolkit will not configure file audit logging as it
has been disabled.
[ INFO ] Install toolkit will not configure watch folder as it has been
disabled.
[ INFO ] Checking for knife bootstrap configuration...
[ INFO ] Performing GPFS checks.
[ INFO ] Running environment checks
[ INFO ] Skipping license validation as no existing GPFS cluster
detected.
[ INFO ] Checking pre-requisites for portability layer.
[ INFO ] GPFS precheck OK
[ INFO ] Performing Performance Monitoring checks.
[ INFO ] Running environment checks for Performance Monitoring
[ INFO ] Performing GUI checks.
[ INFO ] Performing FILE AUDIT LOGGING checks.
[ INFO ] Running environment checks for file Audit logging
[ INFO ] Network check from admin node workr-136.netapp.com to all
other nodes in the cluster passed
[ INFO ] Network check from admin node mastr-51.netapp.com to all other
nodes in the cluster passed
[ INFO ] Network check from admin node mastr-53.netapp.com to all other
nodes in the cluster passed
[ INFO ] The install toolkit will not configure call home as it is
disabled. To enable call home, use the following CLI command:
./spectrumscale callhome enable
[ INFO ] Pre-check successful for install.
[ INFO ] Tip : ./spectrumscale install
[root@mastr-51 installer]#

```

23. Configurare i dischi NSD.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# cat disk.1st
%nsd: device=/dev/sdf
nsd=nsd1
servers=workr-136
usage=dataAndMetadata
failureGroup=1

%nsd: device=/dev/sdf
nsd=nsd2
servers=workr-138
usage=dataAndMetadata
failureGroup=1
```

24. Creare i dischi NSD.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrnsd -F disk.1st -v no
mmcrnsd: Processing disk sdf
mmcrnsd: Processing disk sdf
mmcrnsd: Propagating the cluster configuration data to all
    affected nodes.  This is an asynchronous process.
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

25. Controllare lo stato del disco NSD.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsnsd
```

File system	Disk name	NSD servers

(free disk)	nsd1	workr-136.netapp.com
(free disk)	nsd2	workr-138.netapp.com

```
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

26. Creare il GPFS.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrfs gpfs1 -F disk.1st -B 1M -T /gpfs1

The following disks of gpfs1 will be formatted on node workr-
136.netapp.com:
    nsd1: size 3814912 MB
    nsd2: size 3814912 MB
Formatting file system ...
Disks up to size 33.12 TB can be added to storage pool system.
Creating Inode File
Creating Allocation Maps
Creating Log Files
Clearing Inode Allocation Map
Clearing Block Allocation Map
Formatting Allocation Map for storage pool system
Completed creation of file system /dev/gpfs1.
mmcrfs: Propagating the cluster configuration data to all
    affected nodes.  This is an asynchronous process.
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

27. Montare il GPFS.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmmount all -a
Tue Oct  8 18:05:34 UTC 2019: mmmount: Mounting file systems ...
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

28. Controllare e fornire le autorizzazioni richieste al GPFS.


```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsdisk gpfs1
disk          driver  sector      failure holds    holds
storage
name          type    size        group metadata data  status
availability pool
-----
nsd1          nsd      512          1 Yes      Yes  ready      up
system
nsd2          nsd      512          1 Yes      Yes  ready      up
system
[root@mastr-51 cluster-test]#

[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138 ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; chmod 777 /gpfs1" ; done;
mastr-51.netapp.com
mastr-53.netapp.com
workr-136.netapp.com
workr-138.netapp.com
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

29. Controllare la lettura e la scrittura GPFS eseguendo il comando dd comando.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# dd if=/dev/zero of=/gpfs1/testfile
bs=1024M count=5
5+0 records in
5+0 records out
5368709120 bytes (5.4 GB) copied, 8.3981 s, 639 MB/s
[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138 ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; ls -ltrh /gpfs1" ; done;
mastr-51.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
mastr-53.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
workr-136.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
workr-138.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

Esporta GPFS in NFS

Per esportare GPFS in NFS, completare i seguenti passaggi:

1. Esportare il GPFS come NFS tramite `/etc/exports` file.

```
[root@mastr-51 gpfs1]# cat /etc/exports
/gpfs1      *(rw,fsid=745)
[root@mastr-51 gpfs1]
```

2. Installare i pacchetti server NFS richiesti.

```
[root@mastr-51 ~]# yum install rpcbind
Loaded plugins: priorities, product-id, search-disabled-repos,
subscription-manager
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
=====
=====
=====
Package                                     Arch
Version                                     Repository
Size
=====
=====
=====
=====
Updating:
  rpcbind                                     x86_64
0.2.0-48.el7                                rhel-7-
server-rpms                                60 k

Transaction Summary
=====
=====
=====
=====
Upgrade  1 Package
```

```
Total download size: 60 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms
rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm
| 60 kB 00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Updating      : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/2
  Cleanup      : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
2/2
  Verifying    : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/2
  Verifying    : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
2/2

Updated:
  rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7

Complete!
[root@mastr-51 ~]#
```

3. Avviare il servizio NFS.

```

[root@mastr-51 ~]# service nfs status
Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service
• nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;
vendor preset: disabled)
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
   Active: inactive (dead)
[root@mastr-51 ~]# service rpcbind start
Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service
[root@mastr-51 ~]# service nfs start
Redirecting to /bin/systemctl start nfs.service
[root@mastr-51 ~]# service nfs status
Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service
• nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;
vendor preset: disabled)
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Wed 2019-11-06 16:34:50 UTC; 2s ago
   Process: 24402 ExecStartPost=/bin/sh -c if systemctl -q is-active
gssproxy; then systemctl reload gssproxy ; fi (code=exited,
status=0/SUCCESS)
   Process: 24383 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited,
status=0/SUCCESS)
   Process: 24379 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited,
status=0/SUCCESS)
   Main PID: 24383 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/nfs-server.service

Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Starting NFS server and
services...
Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Started NFS server and
services.
[root@mastr-51 ~]#

```

4. Elenca i file in GPFS per convalidare il client NFS.

```

[root@mastr-51 gpfs1]# df -Th
Filesystem                                Type      Size  Used Avail
Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22--irmc-root xfs        94G   55G   39G
59% /
devtmpfs                                  devtmpfs   32G     0   32G
0% /dev
tmpfs                                     tmpfs      32G     0   32G
0% /dev/shm
tmpfs                                     tmpfs      32G   3.3G   29G
11% /run
tmpfs                                     tmpfs      32G     0   32G
0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda7                                xfs        9.4G   210M   9.1G
3% /boot
tmpfs                                     tmpfs      6.3G     0   6.3G
0% /run/user/10065
tmpfs                                     tmpfs      6.3G     0   6.3G
0% /run/user/10068
tmpfs                                     tmpfs      6.3G     0   6.3G
0% /run/user/10069
10.63.150.213:/nc_volume3                nfs4       380G   8.0M  380G
1% /mnt
tmpfs                                     tmpfs      6.3G     0   6.3G
0% /run/user/0
gpfs1                                     gpfs       7.3T   9.1G   7.3T
1% /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]#
[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]# ls
catalog ces gpfs-ces ha testfile
[root@mastr-51 gpfs1]#
[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]# ls
ces gpfs-ces ha testfile
[root@mastr-51 gpfs1]# ls -ltrha
total 5.1G
dr-xr-xr-x  2 root root 8.0K Jan  1 1970 .snapshots
-rw-r--r--  1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
dr-xr-xr-x. 30 root root 4.0K Oct  8 18:19 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov  5 20:02 gpfs-ces
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov  5 20:04 ha
drwxrwxrwx  5 root root 256K Nov  5 20:04 .
drwxr-xr-x  4 root root 4.0K Nov  5 20:35 ces
[root@mastr-51 gpfs1]#

```

Configurare il client NFS

Per configurare il client NFS, completare i seguenti passaggi:

1. Installare i pacchetti nel client NFS.

```
[root@hdp2 ~]# yum install nfs-utils rpcbind
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
HDP-2.6-GPL-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-2.6-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-GPL-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-repo-3
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.1-repo-1
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.1-repo-51
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-1
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-3
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-51
| 2.9 kB  00:00:00
ambari-2.7.3.0
| 2.9 kB  00:00:00
epel/x86_64/metalink
| 13 kB  00:00:00
epel
| 5.3 kB  00:00:00
mysql-connectors-community
| 2.5 kB  00:00:00
mysql-tools-community
| 2.5 kB  00:00:00
mysql56-community
| 2.5 kB  00:00:00
rhel-7-server-optional-rpms
| 3.2 kB  00:00:00
```

```

rhel-7-server-rpms
| 3.5 kB 00:00:00
(1/10): mysql-connectors-community/x86_64/primary_db
| 49 kB 00:00:00
(2/10): mysql-tools-community/x86_64/primary_db
| 66 kB 00:00:00
(3/10): epel/x86_64/group_gz
| 90 kB 00:00:00
(4/10): mysql56-community/x86_64/primary_db
| 241 kB 00:00:00
(5/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB 00:00:00
(6/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 3.4 MB 00:00:00
(7/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB 00:00:00
(8/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 62 MB 00:00:01
(9/10): epel/x86_64/primary_db
| 6.9 MB 00:00:08
(10/10): epel/x86_64/updateinfo
| 1.0 MB 00:00:13
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.61.el7 will be updated
---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7 will be an update
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

```

Dependencies Resolved

```

=====
=====
Package                Arch          Version
Repository              Size
=====
=====
Updating:
nfs-utils                x86_64        1:1.3.0-0.65.el7
rhel-7-server-rpms      412 k
rpcbind                  x86_64        0.2.0-48.el7
rhel-7-server-rpms      60 k

Transaction Summary
=====

```

```
=====
Upgrade 2 Packages
```

```
Total download size: 472 k
```

```
Is this ok [y/d/N]: y
```

```
Downloading packages:
```

```
No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms
```

```
(1/2): rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm
```

```
| 60 kB 00:00:00
```

```
(2/2): nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64.rpm
```

```
| 412 kB 00:00:00
```

```
-----
Total
```

```
1.2 MB/s | 472 kB 00:00:00
```

```
Running transaction check
```

```
Running transaction test
```

```
Transaction test succeeded
```

```
Running transaction
```

```
Updating : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
```

```
1/4
```

```
service rpcbind start
```

```
Updating : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64
```

```
2/4
```

```
Cleanup : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64
```

```
3/4
```

```
Cleanup : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
```

```
4/4
```

```
Verifying : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64
```

```
1/4
```

```
Verifying : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
```

```
2/4
```

```
Verifying : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
```

```
3/4
```

```
Verifying : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64
```

```
4/4
```

```
Updated:
```

```
nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7
```

```
rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7
```

```
Complete!
```

```
[root@hdp2 ~]#
```

2. Avviare i servizi client NFS.


```
[root@hdp2 ~]# service rpcbind start
Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service
[root@hdp2 ~]#
```

3. Montare il GPFS tramite il protocollo NFS sul client NFS.

```
[root@hdp2 ~]# mkdir /gpfstest
[root@hdp2 ~]# mount 10.63.150.51:/gpfs1 /gpfstest
[root@hdp2 ~]# df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root	1.1T	113G	981G	11%	/
devtmpfs	126G	0	126G	0%	/dev
tmpfs	126G	16K	126G	1%	/dev/shm
tmpfs	126G	510M	126G	1%	/run
tmpfs	126G	0	126G	0%	
/sys/fs/cgroup					
/dev/sdd2	197M	191M	6.6M	97%	/boot
tmpfs	26G	0	26G	0%	/run/user/0
10.63.150.213:/nc_volume2	95G	5.4G	90G	6%	/mnt
10.63.150.51:/gpfs1	7.3T	9.1G	7.3T	1%	/gpfstest

```
[root@hdp2 ~]#
```

4. Convalida l'elenco dei file GPFS nella cartella montata su NFS.

```
[root@hdp2 ~]# cd /gpfstest/
[root@hdp2 gpfstest]# ls
ces gpfs-ces ha testfile
[root@hdp2 gpfstest]# ls -l
total 5242882
drwxr-xr-x 4 root root      4096 Nov  5 15:35 ces
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Nov  5 15:02 gpfs-ces
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Nov  5 15:04 ha
-rw-r--r-- 1 root root 5368709120 Oct  8 14:10 testfile
[root@hdp2 gpfstest]#
```

5. Spostare i dati dall'NFS esportato da GPFS all'NFS NetApp utilizzando XCP.

```

[root@hdp2 linux]# ./xcp copy -parallel 20 10.63.150.51:/gpfs1
10.63.150.213:/nc_volume2/
XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Tue Nov  5 12:39:36 2019

xcp: WARNING: your license will expire in less than one week! You can
renew your license at https://xcp.netapp.com
xcp: open or create catalog 'xcp': Creating new catalog in
'10.63.150.51:/gpfs1/catalog'
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name:
autoname_copy_2019-11-11_12.14.07.805223
xcp: mount '10.63.150.51:/gpfs1': WARNING: This NFS server only supports
1-second timestamp granularity. This may cause sync to fail because
changes will often be undetectable.
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 301 MiB in (59.5 MiB/s),
784 KiB out (155 KiB/s), 6s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 725 MiB in (84.6 MiB/s),
1.77 MiB out (206 KiB/s), 11s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.17 GiB in (94.2 MiB/s),
2.90 MiB out (229 KiB/s), 16s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.56 GiB in (79.8 MiB/s),
3.85 MiB out (194 KiB/s), 21s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.95 GiB in (78.4 MiB/s),
4.80 MiB out (191 KiB/s), 26s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.35 GiB in (80.4 MiB/s),
5.77 MiB out (196 KiB/s), 31s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.79 GiB in (89.6 MiB/s),
6.84 MiB out (218 KiB/s), 36s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.16 GiB in (75.3 MiB/s),
7.73 MiB out (183 KiB/s), 41s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.53 GiB in (75.4 MiB/s),
8.64 MiB out (183 KiB/s), 46s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.00 GiB in (94.4 MiB/s),
9.77 MiB out (230 KiB/s), 51s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.46 GiB in (94.3 MiB/s),
10.9 MiB out (229 KiB/s), 56s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.86 GiB in (80.2 MiB/s),
11.9 MiB out (195 KiB/s), 1m1s
Sending statistics...
34 scanned, 33 copied, 34 indexed, 1 giant, 5.01 GiB in (81.8 MiB/s),
12.3 MiB out (201 KiB/s), 1m2s.
[root@hdp2 linux]#

```

6. Convalidare i file GPFS sul client NFS.

```
[root@hdp2 mnt]# df -Th
```

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%
Mounted on					
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root	xfs	1.1T	113G	981G	11% /
devtmpfs	devtmpfs	126G	0	126G	0%
/dev					
tmpfs	tmpfs	126G	16K	126G	1%
/dev/shm					
tmpfs	tmpfs	126G	518M	126G	1%
/run					
tmpfs	tmpfs	126G	0	126G	0%
/sys/fs/cgroup					
/dev/sdd2	xfs	197M	191M	6.6M	97%
/boot					
tmpfs	tmpfs	26G	0	26G	0%
/run/user/0					
10.63.150.213:/nc_volume2	nfs4	95G	5.4G	90G	6%
/mnt					
10.63.150.51:/gpfs1	nfs4	7.3T	9.1G	7.3T	1%
/gpfstest					

```
[root@hdp2 mnt]#
```

```
[root@hdp2 mnt]# ls -ltrha
```

```
total 128K
dr-xr-xr-x  2 root      root           4.0K Dec 31  1969
.snapshots
drwxrwxrwx  2 root      root           4.0K Feb 14  2018 data
drwxrwxrwx  3 root      root           4.0K Feb 14  2018
wcreresult
drwxrwxrwx  3 root      root           4.0K Feb 14  2018
wcreresult1
drwxrwxrwx  2 root      root           4.0K Feb 14  2018
wcreresult2
drwxrwxrwx  2 root      root           4.0K Feb 16  2018
wcreresult3
-rw-r--r--  1 root      root           2.8K Feb 20  2018
READMEdemo
drwxrwxrwx  3 root      root           4.0K Jun 28 13:38 scantg
drwxrwxrwx  3 root      root           4.0K Jun 28 13:39
scancopyFromLocal
-rw-r--r--  1 hdfs      hadoop         1.2K Jul  3 19:28 f3
-rw-r--r--  1 hdfs      hadoop         1.2K Jul  3 19:28 README
-rw-r--r--  1 hdfs      hadoop         1.2K Jul  3 19:28 f9
-rw-r--r--  1 hdfs      hadoop         1.2K Jul  3 19:28 f6
-rw-r--r--  1 hdfs      hadoop         1.2K Jul  3 19:28 f5
-rw-r--r--  1 hdfs      hadoop         1.2K Jul  3 19:30 f4
-rw-r--r--  1 hdfs      hadoop         1.2K Jul  3 19:30 f8
```

```

-rw-r--r-- 1 hdfs      hadoop      1.2K Jul  3 19:30 f2
-rw-r--r-- 1 hdfs      hadoop      1.2K Jul  3 19:30 f7
drwxrwxrwx 2 root      root        4.0K Jul  9 11:14 test
drwxrwxrwx 3 root      root        4.0K Jul 10 16:35
warehouse
drwxr-xr-x 3          10061 tester1      4.0K Jul 15 14:40 sdd1
drwxrwxrwx 3 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 20 17:00
kermkdir
-rw-r--r-- 1 testeruser1 hadoopkerberosgroup 0 Aug 21 14:20 newfile
drwxrwxrwx 2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:13
teragen1copy_3
drwxrwxrwx 2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:33
teragen2copy_1
-rw-rwxr-- 1 root      hdfs          1.2K Sep 19 16:38 R1
drwx----- 3 root      root        4.0K Sep 20 17:28 user
-rw-r--r-- 1 root      root        5.0G Oct  8 14:10
testfile
drwxr-xr-x 2 root      root        4.0K Nov  5 15:02 gpfs-
ces
drwxr-xr-x 2 root      root        4.0K Nov  5 15:04 ha
drwxr-xr-x 4 root      root        4.0K Nov  5 15:35 ces
dr-xr-xr-x. 26 root      root        4.0K Nov  6 11:40 ..
drwxrwxrwx 21 root      root        4.0K Nov 11 12:14 .
drwxrwxrwx 7 nobody    nobody      4.0K Nov 11 12:14 catalog
[root@hdp2 mnt]#

```

MapR-FS a ONTAP NFS

Questa sezione fornisce i passaggi dettagliati necessari per spostare i dati MapR-FS in ONTAP NFS utilizzando NetApp XCP.

1. Fornire tre LUN per ciascun nodo MapR e assegnare alle LUN la proprietà di tutti i nodi MapR.
2. Durante l'installazione, selezionare i LUN appena aggiunti per i dischi del cluster MapR utilizzati per MapR-FS.
3. Installare un cluster MapR secondo la documentazione di MapR 6.1.
4. Controllare le operazioni di base di Hadoop utilizzando i comandi MapReduce come `hadoop jar xxx`.
5. Conserva i dati dei clienti in MapR-FS. Ad esempio, abbiamo generato circa un terabyte di dati campione in MapR-FS utilizzando Teragen.
6. Configurare MapR-FS come esportazione NFS.
 - a. Disabilitare il servizio nlockmgr su tutti i nodi MapR.

```

root@workr-138: ~$ rpcinfo -p
    program vers  proto   port  service
    100000    4    tcp    111   portmapper
    100000    3    tcp    111   portmapper
    100000    2    tcp    111   portmapper
    100000    4    udp    111   portmapper
    100000    3    udp    111   portmapper
    100000    2    udp    111   portmapper
    100003    4    tcp   2049   nfs
    100227    3    tcp   2049   nfs_acl
    100003    4    udp   2049   nfs
    100227    3    udp   2049   nfs_acl
    100021    3    udp  55270  nlockmgr
    100021    4    udp  55270  nlockmgr
    100021    3    tcp  35025  nlockmgr
    100021    4    tcp  35025  nlockmgr
    100003    3    tcp   2049   nfs
    100005    3    tcp   2049  mountd
    100005    1    tcp   2049  mountd
    100005    3    udp   2049  mountd
    100005    1    udp   2049  mountd
root@workr-138: ~$

root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 3
root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 4

```

- b. Esporta cartelle specifiche da MapR-FS su tutti i nodi MapR in `/opt/mapr/conf/exports` file. Non esportare la cartella padre con autorizzazioni diverse quando si esportano le sottocartelle.

```

[mapr@workr-138 ~]$ cat /opt/mapr/conf/exports
# Sample Exports file
# for /mapr exports
# <Path> <exports_control>
#access_control -> order is specific to default
# list the hosts before specifying a default for all
# a.b.c.d,1.2.3.4(ro) d.e.f.g(ro) (rw)
# enforces ro for a.b.c.d & 1.2.3.4 and everybody else is rw
# special path to export clusters in mapr-clusters.conf. To disable
exporting,
# comment it out. to restrict access use the exports_control
#
#/mapr (rw)
#karthik
/mapr/my.cluster.com/tmp/testnfs /maprnfs3 (rw)
#to export only certain clusters, comment out the /mapr & uncomment.
#/mapr/clustername (rw)
#to export /mapr only to certain hosts (using exports_control)
#/mapr a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
# export /mapr/cluster1 rw to a.b.c.d & ro to e.f.g.h (denied for
others)
#/mapr/cluster1 a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
# export /mapr/cluster2 only to e.f.g.h (denied for others)
#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw)
# export /mapr/cluster3 rw to e.f.g.h & ro to others
#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw) (ro)
#to export a certain cluster, volume or a subdirectory as an alias,
#comment out /mapr & uncomment
#/mapr/clustername /alias1 (rw)
#/mapr/clustername/vol /alias2 (rw)
#/mapr/clustername/vol/dir /alias3 (rw)
#only the alias will be visible/exposed to the nfs client not the
mapr path, host options as before
[mapr@workr-138 ~]$

```

7. Aggiorna il servizio NFS MapR-FS.

```

root@workr-138: tmp$ maprccli nfsmgmt refreshexports
ERROR (22) - You do not have a ticket to communicate with
127.0.0.1:9998. Retry after obtaining a new ticket using maprlogin
root@workr-138: tmp$ su - mapr
[mapr@workr-138 ~]$ maprlogin password -cluster my.cluster.com
[Password for user 'mapr' at cluster 'my.cluster.com': ]
MapR credentials of user 'mapr' for cluster 'my.cluster.com' are written
to '/tmp/maprticket_5000'
[mapr@workr-138 ~]$ maprccli nfsmgmt refreshexports

```

8. Assegna un intervallo IP virtuale a un server specifico o a un set di server nel cluster MapR. Quindi il cluster MapR assegna un IP a un server specifico per l'accesso ai dati NFS. Gli IP consentono un'elevata disponibilità, il che significa che, se un server o una rete con un particolare IP subisce un errore, per l'accesso NFS può essere utilizzato l'IP successivo nell'intervallo di IP.





Se si desidera fornire l'accesso NFS da tutti i nodi MapR, è possibile assegnare un set di IP virtuali a ciascun server e utilizzare le risorse di ciascun nodo MapR per l'accesso ai dati NFS.

The screenshot shows the MapR web interface for the 'NFS V3 Gateway' service. The 'NFS Setup and VIP Assignment' section contains a table with the following data:

VIP Range	Virtual IP	Node Name	Physical IP	MAC Address
☐ 10.63.150.92 - 10.63.150.93	(Pending)	--	--	--
☐ 10.63.150.96 - 10.63.150.97	10.63.150.96 10.63.150.97	workr-138.netapp.com workr-138.netapp.com	10.63.150.138 10.63.150.138	90:1b:0ed1:5d:f9 90:1b:0ed1:5d:f9

Page 1 of 1 | Rows 10 | Total Items: 1 - 2 of 2



9. Controllare gli IP virtuali assegnati a ciascun nodo MapR e utilizzarli per l'accesso ai dati NFS.

```
root@workr-138: ~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
```



```

        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.63.150.138/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute
ens3f0
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.96/24 scope global secondary ens3f0:~m0
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.97/24 scope global secondary ens3f0:~m1
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5df9/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state
DOWN group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@workr-138: ~]$
[root@workr-140 ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5e:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.63.150.140/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute
ens3f0
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.92/24 scope global secondary ens3f0:~m0
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5e03/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000

```

```

link/ether 90:1b:0e:d1:5e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state
DOWN group default qlen 1000
link/ether 90:1b:0e:d1:af:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@workr-140 ~]#

```

10. Montare il MapR-FS esportato tramite NFS utilizzando l'IP virtuale assegnato per verificare il funzionamento NFS. Tuttavia, questo passaggio non è necessario per il trasferimento dati tramite NetApp XCP.

```

root@workr-138: tmp$ mount -v -t nfs 10.63.150.92:/maprnfs3
/tmp/testmount/
mount.nfs: timeout set for Thu Dec  5 15:31:32 2019
mount.nfs: trying text-based options
'vers=4.1,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
mount.nfs: trying text-based options
'vers=4.0,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
mount.nfs: trying text-based options 'addr=10.63.150.92'
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot UDP port 2049
mount.nfs: portmap query retrying: RPC: Timed out
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot TCP port 2049
root@workr-138: tmp$ df -h

```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda7	84G	48G	37G	57%	/
devtmpfs	126G	0	126G	0%	/dev
tmpfs	126G	0	126G	0%	/dev/shm
tmpfs	126G	19M	126G	1%	/run
tmpfs	126G	0	126G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sdd1	3.7T	201G	3.5T	6%	/mnt/sdd1
/dev/sda6	946M	220M	726M	24%	/boot
tmpfs	26G	0	26G	0%	/run/user/5000
gpfs1	7.3T	9.1G	7.3T	1%	/gpfs1
tmpfs	26G	0	26G	0%	/run/user/0
localhost:/mapr	100G	0	100G	0%	/mapr
10.63.150.92:/maprnfs3	53T	8.4G	53T	1%	/tmp/testmount

```

root@workr-138: tmp$

```

11. Configurare NetApp XCP per trasferire i dati dal gateway MapR-FS NFS a ONTAP NFS.
 - a. Configurare la posizione del catalogo per XCP.

```
[root@hdp2 linux]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
#catalog = 10.63.150.51:/gpfs1
catalog = 10.63.150.213:/nc_volume1
```

- b. Copia il file di licenza in /opt/NetApp/xFiles/xcp/ .

```
root@workr-138: src$ cd /opt/NetApp/xFiles/xcp/
root@workr-138: xcp$ ls -ltrha
total 252K
drwxr-xr-x 3 root  root    16 Apr  4  2019 ..
-rw-r--r-- 1 root  root   105 Dec  5 19:04 xcp.ini
drwxr-xr-x 2 root  root    59 Dec  5 19:04 .
-rw-r--r-- 1 faiz89 faiz89 336 Dec  6 21:12 license
-rw-r--r-- 1 root  root   192 Dec  6 21:13 host
-rw-r--r-- 1 root  root  236K Dec 17 14:12 xcp.log
root@workr-138: xcp$
```

- c. Attiva XCP utilizzando `xcp activate` comando.
- d. Controllare la fonte per l'esportazione NFS.

```
[root@hdp2 linux]# ./xcp show 10.63.150.92
XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
getting pmap dump from 10.63.150.92 port 111...
getting export list from 10.63.150.92...
sending 1 mount and 4 nfs requests to 10.63.150.92...
== RPC Services ==
'10.63.150.92': TCP rpc services: MNT v1/3, NFS v3/4, NFSACL v3, NLM
v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
'10.63.150.92': UDP rpc services: MNT v1/3, NFS v4, NFSACL v3, NLM
v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
== NFS Exports ==
Mounts  Errors  Server
      1      0  10.63.150.92
      Space    Files      Space    Files
      Free     Free      Used     Used Export
  52.3 TiB   53.7B   8.36 GiB   53.7B 10.63.150.92:/maprnfs3
== Attributes of NFS Exports ==
drwxr-xr-x --- root root 2 2 10m51s 10.63.150.92:/maprnfs3
1.77 KiB in (8.68 KiB/s), 3.16 KiB out (15.5 KiB/s), 0s.
[root@hdp2 linux]#
```

- e. Trasferire i dati tramite XCP da più nodi MapR da più IP di origine e più IP di destinazione (LIF ONTAP).

```
root@workr-138: linux$ ./xcp_yatin copy --parallel 20
10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4
10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_dest
XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with
name: autaname_copy_2019-12-06_21.14.38.652652
xcp: mount '10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4': WARNING: This
NFS server only supports 1-second timestamp granularity. This may
cause sync to fail because changes will often be undetectable.
  130 scanned, 128 giants, 3.59 GiB in (723 MiB/s), 3.60 GiB out (724
MiB/s), 5s
  130 scanned, 128 giants, 8.01 GiB in (889 MiB/s), 8.02 GiB out (890
MiB/s), 11s
  130 scanned, 128 giants, 12.6 GiB in (933 MiB/s), 12.6 GiB out (934
MiB/s), 16s
  130 scanned, 128 giants, 16.7 GiB in (830 MiB/s), 16.7 GiB out (831
MiB/s), 21s
  130 scanned, 128 giants, 21.1 GiB in (907 MiB/s), 21.1 GiB out (908
MiB/s), 26s
```

```

130 scanned, 128 giants, 25.5 GiB in (893 MiB/s), 25.5 GiB out (894
MiB/s), 31s
130 scanned, 128 giants, 29.6 GiB in (842 MiB/s), 29.6 GiB out (843
MiB/s), 36s
...
[root@workr-140 linux]# ./xcp_yatin copy --parallel 20
10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2
10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_2_dest
XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with
name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.24.637773
xcp: mount '10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2': WARNING: This NFS server
only supports 1-second timestamp granularity. This may cause sync to
fail because changes will often be undetectable.
130 scanned, 128 giants, 4.39 GiB in (896 MiB/s), 4.39 GiB out (897
MiB/s), 5s
130 scanned, 128 giants, 9.94 GiB in (1.10 GiB/s), 9.96 GiB out
(1.10 GiB/s), 10s
130 scanned, 128 giants, 15.4 GiB in (1.09 GiB/s), 15.4 GiB out
(1.09 GiB/s), 15s
130 scanned, 128 giants, 20.1 GiB in (953 MiB/s), 20.1 GiB out (954
MiB/s), 20s
130 scanned, 128 giants, 24.6 GiB in (928 MiB/s), 24.7 GiB out (929
MiB/s), 25s
130 scanned, 128 giants, 29.0 GiB in (877 MiB/s), 29.0 GiB out (878
MiB/s), 31s
130 scanned, 128 giants, 33.2 GiB in (852 MiB/s), 33.2 GiB out (853
MiB/s), 36s
130 scanned, 128 giants, 37.8 GiB in (941 MiB/s), 37.8 GiB out (942
MiB/s), 41s
130 scanned, 128 giants, 42.0 GiB in (860 MiB/s), 42.0 GiB out (861
MiB/s), 46s
130 scanned, 128 giants, 46.1 GiB in (852 MiB/s), 46.2 GiB out (853
MiB/s), 51s
130 scanned, 128 giants, 50.1 GiB in (816 MiB/s), 50.2 GiB out (817
MiB/s), 56s
130 scanned, 128 giants, 54.1 GiB in (819 MiB/s), 54.2 GiB out (820
MiB/s), 1m1s
130 scanned, 128 giants, 58.5 GiB in (897 MiB/s), 58.6 GiB out (898
MiB/s), 1m6s
130 scanned, 128 giants, 62.9 GiB in (900 MiB/s), 63.0 GiB out (901
MiB/s), 1m11s
130 scanned, 128 giants, 67.2 GiB in (876 MiB/s), 67.2 GiB out (877
MiB/s), 1m16s

```

f. Controllare la distribuzione del carico sul controller di accumulo.

```
Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0
-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node
Hadoop-AFF8080-01 -instance e3b
Hadoop-AFF8080: nic_common.e3b: 12/6/2019 15:55:04
rx_bytes tx_bytes
-----
879MB    4.67MB
856MB    4.46MB
973MB    5.66MB
986MB    5.88MB
945MB    5.30MB
920MB    4.92MB
894MB    4.76MB
902MB    4.79MB
886MB    4.68MB
892MB    4.78MB
908MB    4.96MB
905MB    4.85MB
899MB    4.83MB
Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0
-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node
Hadoop-AFF8080-01 -instance e9b
Hadoop-AFF8080: nic_common.e9b: 12/6/2019 15:55:07
rx_bytes tx_bytes
-----
950MB    4.93MB
991MB    5.84MB
959MB    5.63MB
914MB    5.06MB
903MB    4.81MB
899MB    4.73MB
892MB    4.71MB
890MB    4.72MB
905MB    4.86MB
902MB    4.90MB
```

Dove trovare ulteriori informazioni

Per saperne di più sulle informazioni descritte nel presente documento, consultare i seguenti documenti e/o siti web:

- Guida alle best practice e all'implementazione NetApp FlexGroup Volume

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/12385-tr4571pdf.pdf>

- Documentazione del prodotto NetApp

<https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx>

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.