



Installare Astra Trident

Astra Trident

NetApp
October 22, 2024

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/it-it/trident-2310/trident-get-started/kubernetes-deploy.html> on October 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

- Installare Astra Trident 1
 - Scopri di più sull'installazione di Astra Trident 1
 - Installare utilizzando l'operatore Trident. 5
 - Installare usando tridentctl 31

Installare Astra Trident

Scopri di più sull'installazione di Astra Trident

Per garantire che Astra Trident possa essere installato in una vasta gamma di ambienti e organizzazioni, NetApp offre diverse opzioni di installazione. Puoi installare Astra Trident usando l'operatore Trident (manualmente o usando Helm) o con `tridentctl`. In questo argomento vengono fornite informazioni importanti per la scelta del processo di installazione appropriato.

Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

informazioni su Astra

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

Prima di iniziare

Indipendentemente dal percorso di installazione, è necessario disporre di:

- Privilegi completi per un cluster Kubernetes supportato che esegue una versione supportata di Kubernetes e requisiti di funzionalità attivati. Esaminare ["requisiti"](#) per ulteriori informazioni.
- Accesso a un sistema storage NetApp supportato.
- Possibilità di montare volumi da tutti i nodi di lavoro Kubernetes.
- Un host Linux con `kubectl` (o. oc, Se si utilizza OpenShift) installato e configurato per gestire il cluster Kubernetes che si desidera utilizzare.
- Il `KUBECONFIG` Variabile d'ambiente impostata per puntare alla configurazione del cluster Kubernetes.
- Se utilizzi Kubernetes con Docker Enterprise, ["Seguire la procedura per abilitare l'accesso CLI"](#).



Se non si è ancora familiarizzato con il ["concetti di base"](#), è il momento ideale per farlo.

Scegliere il metodo di installazione desiderato

Seleziona il metodo di installazione più adatto alle tue esigenze. È inoltre necessario esaminare le considerazioni per ["passaggio da un metodo all'altro"](#) prima di prendere la decisione.

Utilizzando l'operatore Trident

Sia che si tratti di implementare manualmente o utilizzare Helm, l'operatore Trident è un ottimo modo per semplificare l'installazione e gestire dinamicamente le risorse di Astra Trident. Puoi anche farlo ["Personalizzare l'implementazione dell'operatore Trident"](#) utilizzando gli attributi in `TridentOrchestrator` Risorsa personalizzata (CR).

I vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'operatore Trident includono:

** Astra Trident Object crefoot **

L'operatore Trident crea automaticamente i seguenti oggetti per la versione di Kubernetes.

- ServiceAccount per l'operatore
- ClusterRole e ClusterRoleBinding al ServiceAccount
- PodSecurityPolicy dedicata (per Kubernetes 1.25 e versioni precedenti)
- L'operatore stesso

** accountability**

L'operatore Trident, definito dall'ambito del cluster, gestisce le risorse associate a un'installazione di Astra Trident a livello del cluster. In questo modo è possibile ridurre gli errori che potrebbero verificarsi quando si mantengono le risorse raggruppate nell'ambito del cluster utilizzando un operatore con ambito dello spazio dei nomi. Ciò è essenziale per auto-healing e patching.

** capabilitàdi **

L'operatore monitora l'installazione di Astra Trident e prende attivamente le misure necessarie per risolvere i problemi, ad esempio quando l'implementazione viene eliminata o se viene accidentalmente modificata. R `trident-operator-<generated-id>` viene creato un pod che associa a. `TridentOrchestrator` CR con installazione Astra Trident. In questo modo si garantisce la presenza di una sola istanza di Astra Trident nel cluster e ne controlla la configurazione, assicurandosi che l'installazione sia idempotent. Quando vengono apportate modifiche all'installazione (ad esempio, l'eliminazione dell'implementazione o del demonset di nodi), l'operatore li identifica e li corregge singolarmente.

 Easy aggiorna l'installazione esistente

È possibile aggiornare facilmente un'implementazione esistente con l'operatore. È sufficiente modificare `TridentOrchestrator` CR per aggiornare un'installazione.

Ad esempio, si consideri uno scenario in cui è necessario abilitare Astra Trident per generare i log di debug. A tale scopo, applicare una patch al `TridentOrchestrator` da impostare `spec.debug` a `true`:

```
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge
-p '{"spec":{"debug":true}}'
```

Dopo `TridentOrchestrator` viene aggiornato, l'operatore elabora gli aggiornamenti e le patch dell'installazione esistente. Ciò potrebbe innescare la creazione di nuovi pod per modificare l'installazione di conseguenza.

 ha installato un tag

L'operatore Trident, definito dall'ambito del cluster, consente la rimozione definitiva delle risorse definite dall'ambito del cluster. Gli utenti possono disinstallare completamente Astra Trident e reinstallarlo facilmente.

 aggiornamento handlate

Quando la versione di Kubernetes del cluster viene aggiornata a una versione supportata, l'operatore aggiorna automaticamente un'installazione di Astra Trident esistente e la modifica per garantire che soddisfi i requisiti della versione di Kubernetes.



Se il cluster viene aggiornato a una versione non supportata, l'operatore impedisce l'installazione di Astra Trident. Se Astra Trident è già stato installato con l'operatore, viene visualizzato un avviso per indicare che Astra Trident è installato su una versione di Kubernetes non supportata.

 consente di gestire i cluster utilizzando BlueXP (in precedenza Cloud Manager)

Con "[Astra Trident con BlueXP](#)", È possibile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di Astra Trident, aggiungere e gestire classi di storage e connetterle agli ambienti di lavoro, nonché eseguire il backup di volumi persistenti utilizzando Cloud Backup Service. BlueXP supporta l'implementazione di Astra Trident utilizzando l'operatore Trident, manualmente o utilizzando Helm.

Utilizzo di `tridentctl`

Se si dispone di un'implementazione esistente che deve essere aggiornata o se si desidera personalizzare in modo efficace l'implementazione, è necessario prendere in considerazione . Questo è il metodo convenzionale per implementare Astra Trident.

È possibile Per generare i manifesti per le risorse Trident. Ciò include la distribuzione, il demonset, l'account

del servizio e il ruolo del cluster creato da Astra Trident durante l'installazione.



A partire dalla versione 22.04, le chiavi AES non verranno più rigenerate ogni volta che Astra Trident viene installato. Con questa release, Astra Trident installerà un nuovo oggetto segreto che persiste tra le installazioni. Questo significa, `tridentctl` In 22.04 è possibile disinstallare le versioni precedenti di Trident, ma le versioni precedenti non possono disinstallare le installazioni 22.04.

Selezionare il *metodo* di installazione appropriato.

Scegliere la modalità di installazione

Determinare il processo di implementazione in base alla *modalità di installazione* (Standard, Offline o Remote) richiesta dall'organizzazione.

Installazione standard

Questo è il modo più semplice per installare Astra Trident e funziona per la maggior parte degli ambienti che non impongono restrizioni di rete. La modalità di installazione standard utilizza i registri predefiniti per memorizzare Trident richiesto (`docker.io`) E CSI (`registry.k8s.io`).

Quando si utilizza la modalità standard, il programma di installazione di Astra Trident:

- Recupera le immagini container su Internet
- Crea una distribuzione o un demonset di nodi, che consente di attivare i pod Astra Trident su tutti i nodi idonei nel cluster Kubernetes

Installazione offline

La modalità di installazione offline potrebbe essere richiesta in un luogo sicuro o con aria compressa. In questo scenario, è possibile creare un singolo registro privato mirrorato o due registri mirrorati per memorizzare le immagini Trident e CSI richieste.



Indipendentemente dalla configurazione del Registro di sistema, le immagini CSI devono risiedere in un unico Registro di sistema.

Installazione remota

Di seguito viene riportata una panoramica generale del processo di installazione remota:

- Implementare la versione appropriata di `kubectl` Sul computer remoto da cui si desidera implementare Astra Trident.
- Copiare i file di configurazione dal cluster Kubernetes e impostare `KUBECONFIG` variabile di ambiente sul computer remoto.
- Avviare un `kubectl get nodes` Per verificare che sia possibile connettersi al cluster Kubernetes richiesto.
- Completare l'implementazione dal computer remoto utilizzando i passaggi di installazione standard.

Selezionare il processo in base al metodo e alla modalità

Dopo aver preso le decisioni, selezionare il processo appropriato.

| Metodo | Modalità di installazione |
|---------------------------------|---|
| Operatore Trident (manualmente) | "Installazione standard" "Installazione offline" |
| Operatore Trident (Helm) | "Installazione standard" "Installazione offline" |
| <code>tridentctl</code> | "Installazione standard o offline" |

Passaggio da un metodo di installazione all'altro

È possibile modificare il metodo di installazione. Prima di procedere, considerare quanto segue:

- Utilizzare sempre lo stesso metodo per installare e disinstallare Astra Trident. Se hai implementato con `tridentctl`, utilizzare la versione appropriata di `tridentctl` Binario per disinstallare Astra Trident. Allo stesso modo, se si esegue la distribuzione con l'operatore, è necessario modificare `TridentOrchestrator CR` e `set spec.uninstall=true` Per disinstallare Astra Trident.
- Se si dispone di un'implementazione basata su operatore che si desidera rimuovere e utilizzare `tridentctl` Per implementare Astra Trident, devi prima modificarlo `TridentOrchestrator` e impostare `spec.uninstall=true` Per disinstallare Astra Trident. Quindi eliminare `TridentOrchestrator` e l'implementazione dell'operatore. È quindi possibile installare utilizzando `tridentctl`.
- Se si dispone di un'implementazione manuale basata su operatore e si desidera utilizzare l'implementazione dell'operatore Trident basata su Helm, è necessario prima disinstallare manualmente l'operatore ed eseguire l'installazione di Helm. Ciò consente a Helm di implementare l'operatore Trident con le etichette e le annotazioni richieste. In caso contrario, l'implementazione dell'operatore Trident basata su Helm avrà esito negativo, con un errore di convalida dell'etichetta e un errore di convalida dell'annotazione. Se si dispone di un ``tridentctl`` L'implementazione basata su consente di utilizzare l'implementazione basata su Helm senza problemi.

Altre opzioni di configurazione note

Quando si installa Astra Trident sui prodotti del portfolio VMware Tanzu:

- Il cluster deve supportare workload con privilegi.
- Il `--kubelet-dir` flag deve essere impostato sulla posizione della directory di kubelet. Per impostazione predefinita, questo è `/var/vcap/data/kubelet`.

Specificare la posizione del kubelet utilizzando `--kubelet-dir` È noto per lavorare con Trident Operator, Helm e. `tridentctl` implementazioni.

Installare utilizzando l'operatore Trident

Implementare manualmente l'operatore Trident (modalità standard)

È possibile implementare manualmente l'operatore Trident per installare Astra Trident. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident non sono memorizzate in un registro privato. Se si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare ["processo per l'implementazione offline"](#).

Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

 informazioni su Astra

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

Implementare manualmente l'operatore Trident e installare Trident

Revisione ["panoramica dell'installazione"](#) per assicurarsi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e selezionato l'opzione di installazione corretta per il proprio ambiente.

Prima di iniziare

Prima di iniziare l'installazione, accedere all'host Linux e verificare che stia gestendo un ["Cluster Kubernetes supportato"](#) e che si dispone dei privilegi necessari.



Con OpenShift, utilizzare `oc` invece di `kubectl` in tutti gli esempi che seguono, accedere come **system:admin** eseguendo `oc login -u system:admin` oppure `oc login -u kube-admin`.

1. Verificare la versione di Kubernetes:

```
kubectl version
```

2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. Verificare che sia possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage tramite la rete pod:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

Fase 1: Scaricare il pacchetto di installazione di Trident

Il pacchetto di installazione di Astra Trident contiene tutto il necessario per implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione Trident da ["La sezione Assets su GitHub"](#).

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.10.0/trident-
installer-23.10.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-23.10.0.tar.gz
cd trident-installer
```

Fase 2: Creare TridentOrchestrator CRD

Creare il TridentOrchestrator Definizione personalizzata delle risorse (CRD). Verrà creato un TridentOrchestrator Risorse personalizzate in un secondo momento. Utilizzare la versione CRD YAML appropriata in `deploy/crds` per creare TridentOrchestrator CRD.

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

Fase 3: Implementare l'operatore Trident

Il programma di installazione di Astra Trident fornisce un file bundle che può essere utilizzato per installare l'operatore e creare oggetti associati. Il file bundle è un modo semplice per implementare l'operatore e installare Astra Trident utilizzando una configurazione predefinita.

- Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.24 o versioni precedenti, utilizzare `bundle_pre_1_25.yaml`.

- Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, utilizzare `bundle_post_1_25.yaml`.

Prima di iniziare

- Per impostazione predefinita, il programma di installazione di Trident implementa l'operatore in `trident namespace`. Se il `trident namespace` inesistente, crearlo utilizzando:

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- Per implementare l'operatore in uno spazio dei nomi diverso da `trident namespace`, aggiornamento `serviceaccount.yaml`, `clusterrolebinding.yaml` e `operator.yaml` e generare il file bundle utilizzando `kustomization.yaml`.
 - a. Creare il `kustomization.yaml` usando il seguente comando dove `<bundle.yaml>` è `bundle_pre_1_25.yaml` oppure `bundle_post_1_25.yaml` In base alla versione di Kubernetes.

```
cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
```

- b. Compilate il pacchetto usando il seguente comando dove `<bundle.yaml>` è `bundle_pre_1_25.yaml` oppure `bundle_post_1_25.yaml` In base alla versione di Kubernetes.

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
```

Fasi

1. Creare le risorse e implementare l'operatore:

```
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
```

2. Verificare che l'operatore, l'implementazione e i replicaset siano stati creati.

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



In un cluster Kubernetes dovrebbe esserci solo **un'istanza** dell'operatore. Non creare implementazioni multiple dell'operatore Trident.

Fase 4: Creare `TridentOrchestrator` E installare Trident

Ora è possibile creare `TridentOrchestrator` E installare Astra Trident. Se lo si desidera, è possibile "[Personalizzare l'installazione di Trident](#)" utilizzando gli attributi in `TridentOrchestrator spec`.

```

kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

kubectl describe torc trident

Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:   trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Debug:      true
  Namespace:  trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:    netapp/trident-autosupport:23.10
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                true
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:            text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:23.10.0
  Message:              Trident installed Namespace:
trident
  Status:                Installed
  Version:                v23.10.0
Events:
  Type Reason Age From Message ----
  Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
  Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed

```

Verificare l'installazione

Esistono diversi modi per verificare l'installazione.

Utilizzo di `TridentOrchestrator` stato

Lo stato di `TridentOrchestrator` Indica se l'installazione ha avuto esito positivo e visualizza la versione di

Trident installata. Durante l'installazione, lo stato di `TridentOrchestrator` modificherebbe da `Installing` a `Installed`. Se si osserva `Failed` e l'operatore non è in grado di ripristinarsi da solo, ["controllare i registri"](#).

| Stato | Descrizione |
|---------------------------|--|
| Installazione in corso | L'operatore sta installando Astra Trident <code>TridentOrchestrator CR</code> . |
| Installato | Astra Trident è stato installato correttamente. |
| Disinstallazione in corso | L'operatore sta disinstallando Astra Trident, perché <code>spec.uninstall=true</code> . |
| Disinstallato | Astra Trident disinstallato. |
| Non riuscito | L'operatore non ha potuto installare, applicare patch, aggiornare o disinstallare Astra Trident; l'operatore tenterà automaticamente di eseguire il ripristino da questo stato. Se lo stato persiste, è necessario eseguire la risoluzione dei problemi. |
| Aggiornamento in corso | L'operatore sta aggiornando un'installazione esistente. |
| Errore | Il <code>TridentOrchestrator</code> non viene utilizzato. Un altro già esiste. |

Utilizzo dello stato di creazione del pod

È possibile verificare se l'installazione di Astra Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:

```
kubectl get pods -n trident
```

| NAME | READY | STATUS | RESTARTS |
|---|-------|---------|----------|
| AGE | | | |
| trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 1m | 6/6 | Running | 0 |
| trident-node-linux-mr6zc 1m | 2/2 | Running | 0 |
| trident-node-linux-xrp7w 1m | 2/2 | Running | 0 |
| trident-node-linux-zh2jt 1m | 2/2 | Running | 0 |
| trident-operator-766f7b8658-ldzsv 3m | 1/1 | Running | 0 |

Utilizzo di `tridentctl`

È possibile utilizzare `tridentctl` Per verificare la versione di Astra Trident installata.

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 23.10.0        | 23.10.0        |
+-----+-----+
```

Implementare manualmente l'operatore Trident (modalità offline)

È possibile implementare manualmente l'operatore Trident per installare Astra Trident. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident sono memorizzate in un registro privato. Se non si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare ["processo per l'implementazione standard"](#).

Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

informazioni su Astra

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

Implementare manualmente l'operatore Trident e installare Trident

Revisione ["panoramica dell'installazione"](#) per assicurarsi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e selezionato l'opzione di installazione corretta per il proprio ambiente.

Prima di iniziare

Accedere all'host Linux e verificare che stia gestendo un'applicazione e. ["Cluster Kubernetes supportato"](#) e che si dispone dei privilegi necessari.



Con OpenShift, utilizzare `oc` invece di `kubectl` in tutti gli esempi che seguono, accedere come **system:admin** eseguendo `oc login -u system:admin` oppure `oc login -u kube-admin`.

1. Verificare la versione di Kubernetes:

```
kubectl version
```

2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. Verificare che sia possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage tramite la rete pod:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

Fase 1: Scaricare il pacchetto di installazione di Trident

Il pacchetto di installazione di Astra Trident contiene tutto il necessario per implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione Trident da ["La sezione Assets su GitHub"](#).

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.10.0/trident-
installer-23.10.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-23.10.0.tar.gz
cd trident-installer
```

Fase 2: Creare TridentOrchestrator CRD

Creare il TridentOrchestrator Definizione personalizzata delle risorse (CRD). Verrà creato un TridentOrchestrator Risorse personalizzate in un secondo momento. Utilizzare la versione CRD YAML appropriata in `deploy/crds` per creare TridentOrchestrator CRD:

```
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
```

Fase 3: Aggiornare la posizione del registro nell'operatore

Poll `/deploy/operator.yaml`, aggiornare `image: docker.io/netapp/trident-operator:23.10.0` per riflettere la posizione del registro delle immagini. Il tuo ["Immagini Trident e CSI"](#) Può trovarsi in un registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Ad esempio:

- `image: <your-registry>/trident-operator:23.10.0` se tutte le immagini si trovano in un unico registro.
- `image: <your-registry>/netapp/trident-operator:23.10.0` Se l'immagine Trident si trova in

un registro diverso dalle immagini CSI.

Fase 4: Implementare l'operatore Trident

Il programma di installazione di Astra Trident fornisce un file bundle che può essere utilizzato per installare l'operatore e creare oggetti associati. Il file bundle è un modo semplice per implementare l'operatore e installare Astra Trident utilizzando una configurazione predefinita.

- Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.24 o versioni precedenti, utilizzare `bundle_pre_1_25.yaml`.
- Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, utilizzare `bundle_post_1_25.yaml`.

Prima di iniziare

- Per impostazione predefinita, il programma di installazione di Trident implementa l'operatore in `trident namespace`. Se il `trident namespace` inesistente, crearlo utilizzando:

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- Per implementare l'operatore in uno spazio dei nomi diverso da `trident namespace`, aggiornamento `serviceaccount.yaml`, `clusterrolebinding.yaml` e `operator.yaml` e generare il file bundle utilizzando `kustomization.yaml`.

- a. Creare il `kustomization.yaml` usando il seguente comando dove `<bundle.yaml>` è `bundle_pre_1_25.yaml` oppure `bundle_post_1_25.yaml` in base alla versione di Kubernetes.

```
cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
```

- b. Compilate il pacchetto usando il seguente comando dove `<bundle.yaml>` è `bundle_pre_1_25.yaml` oppure `bundle_post_1_25.yaml` in base alla versione di Kubernetes.

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
```

Fasi

1. Creare le risorse e implementare l'operatore:

```
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
```

2. Verificare che l'operatore, l'implementazione e i replicaset siano stati creati.

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



In un cluster Kubernetes dovrebbe esserci solo **un'istanza** dell'operatore. Non creare implementazioni multiple dell'operatore Trident.

Fase 5: Aggiornare la posizione del registro delle immagini in `TridentOrchestrator`

Il tuo ["Immagini Trident e CSI"](#) Può trovarsi in un registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Aggiornare `deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml` per aggiungere le specifiche di posizione aggiuntive in base alla configurazione del registro di sistema.

Immagini in un registro

```
imageRegistry: "<your-registry>"
autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:23.10"
tridentImage: "<your-registry>/trident:23.10.0"
```

Immagini in diversi registri

È necessario aggiungere `sig-storage` al `imageRegistry` per utilizzare diverse posizioni del registro di sistema.

```
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage"
autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:23.10"
tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:23.10.0"
```

Fase 6: Creare `TridentOrchestrator` E installare Trident

Ora è possibile creare `TridentOrchestrator` E installare Astra Trident. Se lo si desidera, è possibile fare di più ["Personalizzare l'installazione di Trident"](#) utilizzando gli attributi in `TridentOrchestrator spec`. L'esempio seguente mostra un'installazione in cui le immagini Trident e CSI si trovano in diversi registri.


```

kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

kubectl describe torc trident

Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:   trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-autosupport:23.10
  Debug:             true
  Image Registry:    <your-registry>/sig-storage
  Namespace:         trident
  Trident Image:     <your-registry>/netapp/trident:23.10.0
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:            false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-
autosupport:23.10
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:           true
    Http Request Timeout: 90s
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:    <your-registry>/sig-storage
    k8sTimeout:        30
    Kubelet Dir:       /var/lib/kubelet
    Log Format:        text
    Probe Port:        17546
    Silence Autosupport: false
    Trident Image:     <your-registry>/netapp/trident:23.10.0
  Message:            Trident installed
  Namespace:          trident
  Status:              Installed
  Version:             v23.10.0
Events:
  Type Reason Age From Message ----
  Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
  Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed

```

Verificare l'installazione

Esistono diversi modi per verificare l'installazione.

Utilizzo di `TridentOrchestrator` stato

Lo stato di `TridentOrchestrator` indica se l'installazione ha avuto esito positivo e visualizza la versione di Trident installata. Durante l'installazione, lo stato di `TridentOrchestrator` modifica da `Installing` a `Installed`. Se si osserva `Failed` e l'operatore non è in grado di ripristinarsi da solo, ["controllare i registri"](#).

| Stato | Descrizione |
|---------------------------|--|
| Installazione in corso | L'operatore sta installando Astra Trident <code>TridentOrchestrator</code> CR. |
| Installato | Astra Trident è stato installato correttamente. |
| Disinstallazione in corso | L'operatore sta disinstallando Astra Trident, perché <code>spec.uninstall=true</code> . |
| Disinstallato | Astra Trident disinstallato. |
| Non riuscito | L'operatore non ha potuto installare, applicare patch, aggiornare o disinstallare Astra Trident; l'operatore tenterà automaticamente di eseguire il ripristino da questo stato. Se lo stato persiste, è necessario eseguire la risoluzione dei problemi. |
| Aggiornamento in corso | L'operatore sta aggiornando un'installazione esistente. |
| Errore | Il <code>TridentOrchestrator</code> non viene utilizzato. Un altro già esiste. |

Utilizzo dello stato di creazione del pod

È possibile verificare se l'installazione di Astra Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:

```
kubectl get pods -n trident
```

| NAME | READY | STATUS | RESTARTS |
|-------------------------------------|-------|---------|----------|
| trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw | 6/6 | Running | 0 |
| trident-node-linux-mr6zc | 2/2 | Running | 0 |
| trident-node-linux-xrp7w | 2/2 | Running | 0 |
| trident-node-linux-zh2jt | 2/2 | Running | 0 |
| trident-operator-766f7b8658-ldzsv | 1/1 | Running | 0 |

Utilizzo di tridentctl

È possibile utilizzare `tridentctl` Per verificare la versione di Astra Trident installata.

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 23.10.0        | 23.10.0        |
+-----+-----+
```

Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm (modalità standard)

È possibile implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident non sono memorizzate in un registro privato. Se si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare ["processo per l'implementazione offline"](#).

Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

 informazioni su Astra

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

Implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm

Utilizzo di Trident "[Grafico di comando](#)" È possibile implementare l'operatore Trident e installare Trident in un'unica fase.

Revisione "[panoramica dell'installazione](#)" per assicurarsi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e selezionato l'opzione di installazione corretta per il proprio ambiente.

Prima di iniziare

Oltre a "[prerequisiti per l'implementazione](#)" di cui hai bisogno "[Helm versione 3](#)".

Fasi

1. Aggiungere il repository Astra Trident Helm:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. Utilizzare `helm install` e specificare un nome per la distribuzione come nell'esempio seguente dove 23.10.0 È la versione di Astra Trident che si sta installando.

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0  
--create-namespace --namespace <trident-namespace>
```



Se è già stato creato uno spazio dei nomi per Trident, il `--create-namespace` il parametro non crea uno spazio dei nomi aggiuntivo.

È possibile utilizzare `helm list` per rivedere i dettagli dell'installazione, ad esempio nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'applicazione, e numero di revisione.

Passare i dati di configurazione durante l'installazione

Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:

| Opzione | Descrizione |
|-------------------------------|--|
| <code>--values (o. -f)</code> | Specificare un file YAML con override. Questo valore può essere specificato più volte e il file più a destra avrà la precedenza. |
| <code>--set</code> | Specificare le sostituzioni sulla riga di comando. |

Ad esempio, per modificare il valore predefinito di `debug`, eseguire quanto segue `--set` comando dove `23.10.0` È la versione di Astra Trident che si sta installando:

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0
--create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
```

Opzioni di configurazione

Questa tabella e il `values.yaml` Il file, che fa parte del grafico Helm, fornisce l'elenco delle chiavi e i relativi valori predefiniti.

| Opzione | Descrizione | Predefinito |
|--|---|---------------------------|
| <code>nodeSelector</code> | Etichette dei nodi per l'assegnazione dei pod | |
| <code>podAnnotations</code> | Annotazioni Pod | |
| <code>deploymentAnnotations</code> | Annotazioni di implementazione | |
| <code>tolerations</code> | Pedaggi per l'assegnazione del pod | |
| <code>affinity</code> | Affinità per l'assegnazione del pod | |
| <code>tridentControllerPluginNodeSelector</code> | Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a. Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni. | |
| <code>tridentControllerPluginTolerations</code> | Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a. Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni. | |
| <code>tridentNodePluginNodeSelector</code> | Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a. Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni. | |
| <code>tridentNodePluginTolerations</code> | Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a. Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni. | |
| <code>imageRegistry</code> | Identifica il registro di sistema per <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> e altre immagini. Lasciare vuoto per accettare l'impostazione predefinita. | <code>""</code> |
| <code>imagePullPolicy</code> | Imposta il criterio di pull dell'immagine per <code>trident-operator</code> . | <code>IfNotPresent</code> |

| Opzione | Descrizione | Predefinito |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| imagePullSecrets | Imposta i segreti di pull dell'immagine per trident-operator, `trident` e altre immagini. | |
| kubeletDir | Consente di ignorare la posizione host dello stato interno del kubelet. | <code>"/var/lib/kubelet"</code> |
| operatorLogLevel | Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su: trace, debug, info, warn, error, o. fatal. | <code>"info"</code> |
| operatorDebug | Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su debug. | <code>true</code> |
| operatorImage | Consente di eseguire l'override completo dell'immagine per trident-operator. | <code>""</code> |
| operatorImageTag | Consente di sovrascrivere il tag di trident-operator immagine. | <code>""</code> |
| tridentIPv6 | Consente ad Astra Trident di funzionare nei cluster IPv6. | <code>false</code> |
| tridentK8sTimeout | Esegue l'override del timeout predefinito di 30 secondi per la maggior parte delle operazioni API di Kubernetes (se diverso da zero, in secondi). | <code>0</code> |
| tridentHttpRequestTimeout | Esegue l'override del timeout predefinito di 90 secondi per le richieste HTTP, con 0s è una durata infinita per il timeout. Non sono consentiti valori negativi. | <code>"90s"</code> |
| tridentSilenceAutoSupport | Consente di disattivare il reporting periodico AutoSupport di Astra Trident. | <code>false</code> |
| tridentAutoSupportImageTag | Consente di ignorare il tag dell'immagine per il contenitore Astra Trident AutoSupport. | <code><version></code> |
| tridentAutoSupportProxy | Consente al container Astra Trident AutoSupport di telefonare a casa tramite un proxy HTTP. | <code>""</code> |
| tridentLogFormat | Imposta il formato di registrazione di Astra Trident (text oppure json). | <code>"text"</code> |
| tridentDisableAuditLog | Disattiva l'audit logger Astra Trident. | <code>true</code> |
| tridentLogLevel | Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su: trace, debug, info, warn, error, o. fatal. | <code>"info"</code> |
| tridentDebug | Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su debug. | <code>false</code> |
| tridentLogWorkflows | Consente di attivare specifici flussi di lavoro di Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log. | <code>""</code> |
| tridentLogLayers | Consente di attivare specifici livelli Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log. | <code>""</code> |

| Opzione | Descrizione | Predefinito |
|--------------------------|--|-------------|
| tridentImage | Consente l'override completo dell'immagine per Astra Trident. | "" |
| tridentImageTag | Consente di ignorare il tag dell'immagine per Astra Trident. | "" |
| tridentProbePort | Consente di ignorare la porta predefinita utilizzata per le sonde liveness/readiness Kubernetes. | "" |
| windows | Consente di installare Astra Trident sul nodo di lavoro Windows. | false |
| enableForceDetach | Consente di attivare la funzione di distacco forzato. | false |
| excludePodSecurityPolicy | Esclude la creazione della policy di sicurezza del pod operatore. | false |
| cloudProvider | Impostare su "Azure" Quando si utilizzano identità gestite su un cluster AKS. | "" |

Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi

Astra Trident viene eseguito come singolo pod controller, più un pod di nodi su ciascun nodo di lavoro nel cluster. Il pod nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera montare un volume Astra Trident.

Kubernetes ["selettori di nodi"](#) e ["tollerazioni e contaminazioni"](#) vengono utilizzati per vincolare l'esecuzione di un pod su un nodo specifico o preferito. Utilizzo di `ControllerPlugin`` e `NodePlugin`, è possibile specificare vincoli e override.

- Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
- Il plug-in del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.

Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm (modalità offline)

È possibile implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident sono memorizzate in un registro privato. Se non si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare ["processo per l'implementazione standard"](#).

Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

 informazioni su Astra

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

Implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm

Utilizzo di Trident "[Grafico di comando](#)" È possibile implementare l'operatore Trident e installare Trident in un'unica fase.

Revisione "[panoramica dell'installazione](#)" per assicurarsi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e selezionato l'opzione di installazione corretta per il proprio ambiente.

Prima di iniziare

Oltre a "[prerequisiti per l'implementazione](#)" di cui hai bisogno "[Helm versione 3](#)".

Fasi

1. Aggiungere il repository Astra Trident Helm:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. Utilizzare `helm install` e specificare un nome per la distribuzione e la posizione del registro delle immagini. Il tuo "[Immagini Trident e CSI](#)" Può trovarsi in un registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Negli esempi, `23.10.0` È la versione di Astra Trident che si sta installando.

Immagini in un registro

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version  
23.10.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace  
--namespace <trident-namespace>
```

Immagini in diversi registri

È necessario aggiungere sig-storage al imageRegistry per utilizzare diverse posizioni del registro di sistema.

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version  
23.10.0 --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set  
operatorImage=<your-registry>/netapp/trident-operator:23.10.0 --set  
tridentAutosupportImage=<your-registry>/netapp/trident-  
autosupport:23.10 --set tridentImage=<your-  
registry>/netapp/trident:23.10.0 --create-namespace --namespace  
<trident-namespace>
```



Se è già stato creato uno spazio dei nomi per Trident, il `--create-namespace` il parametro non crea uno spazio dei nomi aggiuntivo.

È possibile utilizzare `helm list` per rivedere i dettagli dell'installazione, ad esempio nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'applicazione, e numero di revisione.

Passare i dati di configurazione durante l'installazione

Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:

| Opzione | Descrizione |
|-------------------------------|--|
| <code>--values (o. -f)</code> | Specificare un file YAML con override. Questo valore può essere specificato più volte e il file più a destra avrà la precedenza. |
| <code>--set</code> | Specificare le sostituzioni sulla riga di comando. |

Ad esempio, per modificare il valore predefinito di debug, eseguire quanto segue `--set` comando dove 23.10.0 È la versione di Astra Trident che si sta installando:

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0  
--create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
```

Opzioni di configurazione

Questa tabella e il `values.yaml` file, che fa parte del grafico Helm, fornisce l'elenco delle chiavi e i relativi valori predefiniti.

| Opzione | Descrizione | Predefinito |
|--|---|---------------------------------|
| <code>nodeSelector</code> | Etichette dei nodi per l'assegnazione dei pod | |
| <code>podAnnotations</code> | Annotazioni Pod | |
| <code>deploymentAnnotations</code> | Annotazioni di implementazione | |
| <code>tolerations</code> | Pedaggi per l'assegnazione del pod | |
| <code>affinity</code> | Affinità per l'assegnazione del pod | |
| <code>tridentControllerPluginNodeSelector</code> | Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni. | |
| <code>tridentControllerPluginTolerations</code> | Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni. | |
| <code>tridentNodePluginNodeSelector</code> | Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni. | |
| <code>tridentNodePluginTolerations</code> | Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni. | |
| <code>imageRegistry</code> | Identifica il registro di sistema per <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> e altre immagini. Lasciare vuoto per accettare l'impostazione predefinita. | "" |
| <code>imagePullPolicy</code> | Imposta il criterio di pull dell'immagine per <code>trident-operator</code> . | <code>IfNotPresent</code> |
| <code>imagePullSecrets</code> | Imposta i segreti di pull dell'immagine per <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> e altre immagini. | |
| <code>kubeletDir</code> | Consente di ignorare la posizione host dello stato interno del kubelet. | <code>"/var/lib/kubelet"</code> |

| Opzione | Descrizione | Predefinito |
|----------------------------|--|-------------|
| operatorLogLevel | Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su: trace, debug, info, warn, error, o. fatal. | "info" |
| operatorDebug | Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su debug. | true |
| operatorImage | Consente di eseguire l'override completo dell'immagine per trident-operator. | "" |
| operatorImageTag | Consente di sovrascrivere il tag di trident-operator immagine. | "" |
| tridentIPv6 | Consente ad Astra Trident di funzionare nei cluster IPv6. | false |
| tridentK8sTimeout | Esegue l'override del timeout predefinito di 30 secondi per la maggior parte delle operazioni API di Kubernetes (se diverso da zero, in secondi). | 0 |
| tridentHttpRequestTimeout | Esegue l'override del timeout predefinito di 90 secondi per le richieste HTTP, con 0s è una durata infinita per il timeout. Non sono consentiti valori negativi. | "90s" |
| tridentSilenceAutosupport | Consente di disattivare il reporting periodico AutoSupport di Astra Trident. | false |
| tridentAutosupportImageTag | Consente di ignorare il tag dell'immagine per il contenitore Astra Trident AutoSupport. | <version> |
| tridentAutosupportProxy | Consente al container Astra Trident AutoSupport di telefonare a casa tramite un proxy HTTP. | "" |
| tridentLogFormat | Imposta il formato di registrazione di Astra Trident (text oppure json). | "text" |
| tridentDisableAuditLog | Disattiva l'audit logger Astra Trident. | true |
| tridentLogLevel | Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su: trace, debug, info, warn, error, o. fatal. | "info" |
| tridentDebug | Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su debug. | false |

| Opzione | Descrizione | Predefinito |
|---------------------------------------|---|-------------|
| <code>tridentLogWorkflows</code> | Consente di attivare specifici flussi di lavoro di Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log. | "" |
| <code>tridentLogLayers</code> | Consente di attivare specifici livelli Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log. | "" |
| <code>tridentImage</code> | Consente l'override completo dell'immagine per Astra Trident. | "" |
| <code>tridentImageTag</code> | Consente di ignorare il tag dell'immagine per Astra Trident. | "" |
| <code>tridentProbePort</code> | Consente di ignorare la porta predefinita utilizzata per le sonde liveness/readiness Kubernetes. | "" |
| <code>windows</code> | Consente di installare Astra Trident sul nodo di lavoro Windows. | false |
| <code>enableForceDetach</code> | Consente di attivare la funzione di distacco forzato. | false |
| <code>excludePodSecurityPolicy</code> | Esclude la creazione della policy di sicurezza del pod operatore. | false |

Cosa succederà

Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident

L'operatore Trident consente di personalizzare l'installazione di Astra Trident utilizzando gli attributi in `TridentOrchestrator spec`. Se si desidera personalizzare l'installazione oltre ciò che si desidera `TridentOrchestrator` gli argomenti lo consentono, valutare l'utilizzo `tridentctl` Per generare manifesti YAML personalizzati da modificare in base alle necessità.

Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi

Astra Trident viene eseguito come singolo pod controller, più un pod di nodi su ciascun nodo di lavoro nel cluster. Il pod nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera montare un volume Astra Trident.

Kubernetes "[selettori di nodi](#)" e "[tollerazioni e contami](#)" vengono utilizzati per vincolare l'esecuzione di un pod su un nodo specifico o preferito. Utilizzo di `ControllerPlugin`` e `NodePlugin`, è possibile specificare vincoli e override.

- Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
- Il plug-in del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.

Opzioni di configurazione



`spec.namespace` è specificato in `TridentOrchestrator` Per indicare lo spazio dei nomi in cui è installato Astra Trident. Questo parametro **non può essere aggiornato dopo l'installazione di Astra Trident**. Il tentativo di eseguire questa operazione causa il `TridentOrchestrator` stato in cui passare `Failed`. Astra Trident non deve essere migrato tra spazi dei nomi.

Questa tabella è dettagliata `TridentOrchestrator` attributi.

| Parametro | Descrizione | Predefinito |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <code>namespace</code> | Spazio dei nomi in cui installare Astra Trident | "default" |
| <code>debug</code> | Attiva il debug per Astra Trident | false |
| <code>enableForceDetach</code> | <code>ontap-san</code> e <code>ontap-san-economy</code> solo. Funziona con Kubernetes non-Graged Node Shutdown (NGNS) per consentire agli amministratori del cluster di migrare in sicurezza i carichi di lavoro con volumi montati su nuovi nodi in caso di problemi di integrità di un nodo. Questa è una funzionalità sperimentale di 23.04. fare riferimento a. Dettagli sulla forza di distacco per dettagli importanti. | false |
| <code>windows</code> | Impostazione su <code>true</code> Attiva l'installazione su nodi di lavoro Windows. | false |
| <code>cloudProvider</code> | Impostare su "Azure" Quando si utilizzano identità gestite su un cluster AKS. | " " |
| <code>IPv6</code> | Installare Astra Trident su IPv6 | falso |
| <code>k8sTimeout</code> | Timeout per le operazioni Kubernetes | 30sec |
| <code>silenceAutosupport</code> | Non inviare pacchetti AutoSupport a NetApp in maniera automatica | false |
| <code>autosupportImage</code> | L'immagine del contenitore per la telemetria AutoSupport | "netapp/trident-autosupport:23.10" |
| <code>autosupportProxy</code> | Indirizzo/porta di un proxy per l'invio della AutoSupport Telemetria | "http://proxy.example.com:8888" |
| <code>uninstall</code> | Flag utilizzato per disinstallare Astra Trident | false |
| <code>logFormat</code> | Formato di registrazione Astra Trident da utilizzare [text,json] | "text" |
| <code>tridentImage</code> | Immagine Astra Trident da installare | "netapp/trident:23.10" |

| Parametro | Descrizione | Predefinito |
|------------------------------|---|---|
| imageRegistry | Percorso al registro interno, del formato <registry FQDN>[:port][/subpath] | "k8s.gcr.io/sig-storage" (Kubernetes 1,19+) oppure "quay.io/k8scsi" |
| kubeletDir | Percorso della directory del kubelet sull'host | "/var/lib/kubelet" |
| wipeout | Un elenco di risorse da eliminare per eseguire una rimozione completa di Astra Trident | |
| imagePullSecrets | Secrets (segreti) per estrarre immagini da un registro interno | |
| imagePullPolicy | Imposta il criterio di pull dell'immagine per l'operatore Trident. I valori validi sono: Always per estrarre sempre l'immagine. IfNotPresent per estrarre l'immagine solo se non esiste già nel nodo. Never per non tirare mai l'immagine. | IfNotPresent |
| controllerPluginNodeSelector | Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector. | Nessuna impostazione predefinita; opzionale |
| controllerPluginTolerations | Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations. | Nessuna impostazione predefinita; opzionale |
| nodePluginNodeSelector | Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector. | Nessuna impostazione predefinita; opzionale |
| nodePluginTolerations | Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations. | Nessuna impostazione predefinita; opzionale |



Per ulteriori informazioni sulla formattazione dei parametri del pod, vedere ["Assegnazione di pod ai nodi"](#).

Dettagli sulla forza di distacco

Forza distacco disponibile per `ontap-san` e `ontap-san-economy` solo. Prima di attivare la funzione di force stach, è necessario attivare la funzione NGNS (non-aggraziate node shutdown) sul cluster Kubernetes. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a ["Kubernetes: Shutdown del nodo non aggraziato"](#).



Poiché Astra Trident si affida a Kubernetes NGNS, non rimuovere `out-of-service` esegue il tinding da un nodo non integro fino a quando tutti i carichi di lavoro non tollerabili non vengono ripianificati. L'applicazione o la rimozione sconsiderata della contaminazione può compromettere la protezione dei dati back-end.

Quando l'amministratore del cluster Kubernetes ha applicato il `node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute` al nodo e `enableForceDetach` è impostato su `true`, Astra Trident determinerà lo stato del nodo e:

1. Interrompere l'accesso i/o back-end per i volumi montati su quel nodo.
2. Contrassegna l'oggetto nodo Astra Trident come `dirty` (non sicuro per le nuove pubblicazioni).



Il controller Trident rifiuterà le nuove richieste di volumi di pubblicazione fino a quando il nodo non viene riqualificato (dopo essere stato contrassegnato come) `dirty`) Dal pod di nodi Trident. Tutti i carichi di lavoro pianificati con un PVC montato (anche dopo che il nodo del cluster è integro e pronto) non saranno accettati fino a quando Astra Trident non sarà in grado di verificare il nodo `clean` (sicuro per le nuove pubblicazioni).

Quando lo stato del nodo viene ripristinato e la contaminazione viene rimossa, Astra Trident:

1. Identificare e pulire i percorsi pubblicati obsoleti sul nodo.
2. Se il nodo si trova in una `cleanable` stato (la manutenzione fuori servizio è stata rimossa e il nodo si trova in `Ready state`) e tutti i percorsi pubblicati e obsoleti sono puliti, Astra Trident riporterà il nodo come `clean` e consentire nuovi volumi pubblicati al nodo.

Configurazioni di esempio

È possibile utilizzare gli attributi in [Opzioni di configurazione](#) durante la definizione `TridentOrchestrator` per personalizzare l'installazione.

Configurazione personalizzata di base

Questo è un esempio per un'installazione personalizzata di base.

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
    - thisisasecret
```

Selettori di nodo

Questo esempio installa Astra Trident con selettori di nodo.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
```

Nodi di lavoro Windows

In questo esempio viene installato Astra Trident su un nodo di lavoro Windows.

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
```


Identità gestite su un cluster AKS

Questo esempio installa Astra Trident per abilitare le identità gestite su un cluster AKS.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
```

Installare usando tridentctl

Installare usando tridentctl

Puoi installare Astra Trident usando `tridentctl`. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident sono memorizzate o meno in un registro privato. Per personalizzare il `tridentctl` implementazione, fare riferimento a. ["Personalizzare l'implementazione tridentctl"](#).

Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

** informazioni su Astra **

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

Installare Astra Trident utilizzando `tridentctl`

Revisione ["panoramica dell'installazione"](#) per assicurarsi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e selezionato l'opzione di installazione corretta per il proprio ambiente.

Prima di iniziare

Prima di iniziare l'installazione, accedere all'host Linux e verificare che stia gestendo un ["Cluster Kubernetes supportato"](#) e che si dispone dei privilegi necessari.



Con OpenShift, utilizzare `oc` invece di `kubectl` in tutti gli esempi che seguono, accedere come **system:admin** eseguendo `oc login -u system:admin` oppure `oc login -u kube-admin`.

1. Verificare la versione di Kubernetes:

```
kubectl version
```

2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. Verificare che sia possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage tramite la rete pod:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

Fase 1: Scaricare il pacchetto di installazione di Trident

Il pacchetto di installazione di Astra Trident crea un pod Trident, configura gli oggetti CRD utilizzati per mantenere il proprio stato e inizializza i sidecar CSI per eseguire azioni come il provisioning e il collegamento di volumi agli host del cluster. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione Trident da ["La sezione Assets su GitHub"](#). Aggiornare `<trident-installer-XX.XX.X.tar.gz>` nell'esempio con la versione di Astra Trident selezionata.

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.10.0/trident-
installer-23.10.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-23.10.0.tar.gz
cd trident-installer
```

Fase 2: Installare Astra Trident

Installare Astra Trident nello spazio dei nomi desiderato eseguendo `tridentctl install` comando. È possibile aggiungere ulteriori argomenti per specificare la posizione del Registro di sistema dell'immagine.

Modalità standard

```
./tridentctl install -n trident
```

Immagini in un registro

```
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>  
--autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:23.10 --trident  
-image <your-registry>/trident:23.10.0
```

Immagini in diversi registri

È necessario aggiungere sig-storage al imageRegistry per utilizzare diverse posizioni del registro di sistema.

```
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>/sig-  
storage --autosupport-image <your-registry>/netapp/trident-  
autosupport:23.10 --trident-image <your-  
registry>/netapp/trident:23.10.0
```

Lo stato dell'installazione dovrebbe essere simile a questo.

```
....  
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident  
INFO Created service account.  
INFO Created cluster role.  
INFO Created cluster role binding.  
INFO Added finalizers to custom resource definitions.  
INFO Created Trident service.  
INFO Created Trident secret.  
INFO Created Trident deployment.  
INFO Created Trident daemonset.  
INFO Waiting for Trident pod to start.  
INFO Trident pod started.                          namespace=trident  
pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx  
INFO Waiting for Trident REST interface.  
INFO Trident REST interface is up.                 version=23.10.0  
INFO Trident installation succeeded.  
....
```

Verificare l'installazione

È possibile verificare l'installazione utilizzando lo stato di creazione del pod o. tridentctl.

Utilizzo dello stato di creazione del pod

È possibile verificare se l'installazione di Astra Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:

```
kubectl get pods -n trident
```

| NAME | READY | STATUS | RESTARTS | AGE |
|-------------------------------------|-------|---------|----------|-------|
| trident-controller-679648bd45-cv2mx | 6/6 | Running | 0 | 5m29s |
| trident-node-linux-vgc8n | 2/2 | Running | 0 | 5m29s |



Se il programma di installazione non viene completato correttamente oppure `trident-controller-<generated id>` (`trident-csi-<generated id>` Nelle versioni precedenti alla 23.01) non ha lo stato **running**, la piattaforma non è stata installata. Utilizzare `-d a.` "attivare la modalità di debug" e risolvere il problema.

Utilizzo di `tridentctl`

È possibile utilizzare `tridentctl` Per verificare la versione di Astra Trident installata.

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 23.10.0        | 23.10.0        |
+-----+-----+
```

Configurazioni di esempio

I seguenti esempi forniscono configurazioni di esempio per l'installazione di Astra Trident utilizzando `tridentctl`.

Nodi Windows

Per consentire l'esecuzione di Astra Trident su nodi Windows:

```
tridentctl install --windows -n trident
```

Forza distacco

Per ulteriori informazioni sulla forza di distacco, fare riferimento a. ["Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident"](#).

```
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
```

Personalizzare l'installazione di tridentctl

È possibile utilizzare il programma di installazione di Astra Trident per personalizzare l'installazione.

Informazioni sul programma di installazione

Il programma di installazione di Astra Trident consente di personalizzare gli attributi. Ad esempio, se l'immagine Trident è stata copiata in un repository privato, è possibile specificare il nome dell'immagine utilizzando `--trident-image`. Se l'immagine Trident e le immagini sidecar CSI necessarie sono state copiate in un repository privato, potrebbe essere preferibile specificare la posizione di tale repository utilizzando `--image-registry switch`, che assume la forma `<registry FQDN>[:port]`.

Se stai usando una distribuzione di Kubernetes, dove `kubelet` mantiene i dati su un percorso diverso dal solito `/var/lib/kubelet`, è possibile specificare il percorso alternativo utilizzando `--kubelet-dir`.

Se è necessario personalizzare l'installazione oltre a quanto consentito dall'argomento del programma di installazione, è possibile personalizzare i file di distribuzione. Utilizzando il `--generate-custom-yaml` il parametro crea i seguenti file YAML nel programma di installazione `setup directory`:

- `trident-clusterrolebinding.yaml`
- `trident-deployment.yaml`
- `trident-crds.yaml`
- `trident-clusterrole.yaml`
- `trident-daemonset.yaml`
- `trident-service.yaml`
- `trident-namespace.yaml`
- `trident-serviceaccount.yaml`
- `trident-resourcequota.yaml`

Dopo aver generato questi file, è possibile modificarli in base alle proprie esigenze e utilizzarli `--use-custom-yaml` per installare l'implementazione personalizzata.

```
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.