



アクセスロール

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

目次

アクセスロール	1
NetApp Console ローカル展開アクセスロール	1
プラットフォームロール	1
アプリケーションの役割	1
データサービスロール	2
関連リンク	3
NetApp Console ローカル展開プラットフォームのアクセスロール	3
組織管理の役割	3
フェデレーションロール	4
スーパー管理者と閲覧者の役割	4
NetApp Console ローカル展開における運用サポートアナリストのアクセスロール	5
運用支援アナリスト	5
NetApp Console ローカル展開のストレージアクセスロール	5
NetApp Backup and Recovery の役割（NetApp Console ローカル展開）	6
一般的なアクションに使用されるロール	7
ワークロード固有のアクションに使用される役割	8

アクセスロール

NetApp Console ローカル展開アクセスロール

NetApp Consoleのローカル展開におけるIDとアクセス管理（IAM）では、リソース階層のさまざまなレベルにわたって組織のメンバーに割り当てることができる事前定義されたロールが提供されます。これらのロールを割り当てる前に、各ロールに含まれる権限を理解しておく必要があります。ロールは、プラットフォーム、アプリケーション、データ サービスのカテゴリに分類されます。

プラットフォームロール

プラットフォームロールは、NetApp Console のローカル展開管理権限（ロールの割り当てやユーザー管理を含む）を付与します。Console のローカル展開には、複数のプラットフォームロールがあります。

プラットフォームの役割	責任
"組織管理者"	組織内のすべてのフリートとフォルダへの無制限のアクセス、任意のフリートまたはフォルダへのメンバーの追加、明示的なロールが関連付けられていない任意のタスクの実行、および任意のデータサービスの使用をユーザーに許可します。このロールを持つユーザーは、適切な認証情報があれば、フォルダとフリートの作成、ロールの割り当て、ユーザーの追加、システムの管理などによって組織を管理できます。
"フォルダまたはフリート管理者"	割り当てられたフリートとフォルダーへの無制限のアクセスをユーザーに許可します。管理するフォルダーやフリートにメンバーを追加できるほか、割り当てられたフォルダーやフリート内のリソースに対して、あらゆるタスクを実行したり、あらゆるデータサービスやアプリケーションを使用したりすることができます。
"フェデレーション管理者"	ユーザーが Console を使用してディレクトリサービスフェデレーションを作成および管理できるようにすることで、ユーザーは既存のディレクトリ認証情報を使用して認証を行うことができます。
"フェデレーションビューアー"	コンソールを使用して、既存のディレクトリサービス連携を表示できるようにします。フェデレーションを作成または管理できません。
"スーパー管理者"	ユーザーにすべての管理者権限を付与します。この役割は、Console関連の責任を複数のユーザーに分散させる必要がない小規模な組織向けに設計されています。
"スーパービューアー"	ユーザーにすべての閲覧者ロールを付与します。このロールは、Console の責任を複数のユーザーに分散させる必要がない小規模な組織向けに設計されています。

アプリケーションの役割

以下は、アプリケーションカテゴリにおける役割の一覧です。各役割は、指定された範囲内で特定の権限を付与します。必要なアプリケーションまたはプラットフォームロールを持たないユーザーは、該当するアプリケーションにアクセスできません。

アプリケーションロール	責任
"オペレーションサポートアナリスト"	監査ページなどのアラートおよび監視ツールへのアクセスを提供します。
"Storage Admin"	ストレージの健全性およびガバナンス機能の管理、ストレージリソースの検出、既存システムの変更および削除を行います。
"ストレージビューア"	ストレージの状態とガバナンス機能を表示するほか、以前に検出されたストレージリソースも表示します。既存のストレージシステムを検出、変更、または削除することはできません。
"システムヘルススペシャリスト"	ストレージ、健全性、ガバナンス機能の管理。ストレージ管理者のすべての権限を持ちますが、既存のシステムを変更または削除することはできません。

データサービスロール

以下は、データサービスカテゴリにおける役割の一覧です。各役割は、指定された範囲内で特定の権限を付与します。必要なデータサービスロールまたはプラットフォームロールを持たないユーザーは、データサービスにアクセスできません。

データサービスの役割	責任
"バックアップとリカバリのスーパー管理者"	NetApp Backup and Recoveryで任意のアクションを実行します。
"バックアップとリカバリの管理者"	ローカルスナップショットへのバックアップ、セカンダリストレージへのレプリケーション、およびオブジェクトストレージへのバックアップを実行します。
"バックアップとリカバリ復元管理者"	バックアップとリカバリでワークロードを復元します。
"バックアップとリカバリクローン管理者"	バックアップとリカバリでアプリケーションとデータをクローニングします。
"バックアップおよびリカバリビューアー"	バックアップと復元に関する情報を表示します。
分類ビューア	ユーザーがNetApp Data Classificationスキャン結果を表示できるようにします。このロールを持つユーザーは、コンプライアンス情報を表示し、アクセス権限を持つリソースのレポートを生成できます。これらのユーザーは、ボリューム、バケット、またはデータベーススキーマのスキャンを有効または無効にすることはできません。Data Classificationには管理者ロールがありません。
SnapCenter 管理者	アプリケーション向けNetApp Backup and Recoveryを使用して、オンプレミスのONTAPクラスターからスナップショットをバックアップする機能を提供します。このロールを持つメンバーは、次のアクションを実行できます。* 「Backup and Recovery」 > 「Applications」のすべてのアクションを実行する * 権限を持つフリートおよびフォルダー内のすべてのシステムを管理する * すべてのNetApp Consoleサービスを使用する SnapCenterにはビューア ロールはありません。

関連リンク

- ["NetApp Console の ID とアクセス管理について説明します"](#)
- ["NetApp Consoleでのアイデンティティとアクセス管理を開始する"](#)
- ["NetApp Console 組織でメンバーを追加してロールを割り当てる"](#)
- ["NetApp Console IAM の API について"](#)

NetApp Console ローカル展開プラットフォームのアクセスロール

プラットフォームロールをユーザーに割り当てて、NetApp Console のローカル展開の管理、ロールの割り当て、ユーザーの追加、フリートの作成、およびユーザ認証の管理に関する権限を付与します。

大規模多国籍企業における組織内役割の例

XYZ Corporationはデータのストレージ アクセスを地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋）に整理し、地域ごとの統制と一元的な監視体制を両立させています。

XYZ Corporation の Console ローカル展開における **Organization admin** は、初期組織と各地域ごとに個別のフォルダを作成します。各地域の **Folder or fleet admin** は、その地域のフォルダ内にフリート（および関連するリソース）を整理します。

Folder or fleet admin の役割を持つ地域管理者は、リソースやユーザーを追加することで、フォルダーを積極的に管理します。これらの地域管理者は、管理するフォルダやフリートを追加、削除、または名前変更することもできます。**Organization admin** は、新しいリソースに対する権限を継承し、組織全体におけるストレージ使用状況の可視性を維持します。

同一組織内では、1人のユーザーに **Federation admin** の役割が割り当てられ、組織と所属企業の IdP とのフェデレーションを管理します。このユーザーは、フェデレーション組織を追加または削除することはできません。**Organization admin** は、フェデレーションの状態を確認したり、フェデレーションに参加している組織を表示したりするために、ユーザーに **Federation viewer** の役割を割り当てます。

以下の表は、各 Console ローカル展開プラットフォームロールが実行できるアクションを示しています。

組織管理の役割

Task	組織管理者	フォルダまたはフリート管理者
コンソールのローカル展開環境からシステムを作成、変更、または削除します（システムの追加または検出）	はい	はい
フォルダーとフリートの作成、削除を含む	はい	×
既存のフォルダとフリートの名前を変更する	はい	はい
役割を割り当ててユーザーを追加する	はい	はい
リソースをフォルダーとフリートに関連付ける	はい	はい

Task	組織管理者	フォルダまたはフリート管理者
サポートへの登録およびコンソールからのケースの送信	はい	はい
明示的なアクセスロールに関連付けられていないデータサービスを使用する	はい	はい
監査ページと通知を表示する	はい	はい

フェデレーションロール

Task	フェデレーション管理者	フェデレーションビューアー
ディレクトリサービス統合の作成と更新	はい	×
フェデレーションとその詳細を表示する	はい	はい

スーパー管理者と閲覧者の役割

Super admin ロールは、Console 機能、ストレージ、およびデータサービスを管理するための完全なアクセス権を提供します。このロールは、管理運営やガバナンスを監督する方に適しています。一方、**Super viewer** ロールは読み取り専用アクセスを提供し、変更を加えることなく可視性を必要とする監査担当者や関係者に最適です。

組織は、セキュリティリスクを最小限に抑え、最小権限の原則に沿うために、**Super admin** アクセスの使用を控えるにすべきです。ほとんどの組織は、リスクを軽減し監査性を向上させるために、必要な権限のみを持つきめ細かなロールを割り当てべきです。

スーパーロールの例

ABC Corporation には5人の小規模なチームがあり、データサービスおよびストレージ管理のために NetApp Console を活用しています。複数の役割を分担する代わりに、ユーザー管理やリソース構成を含むすべての管理業務を担当する2人の上級チームメンバーに **Super admin** ロールを割り当てています。残りの3人のチームメンバーには **Super viewer** ロールが割り当てられており、設定を変更する権限なしにストレージの状態とデータサービスのステータスを監視できます。

ロール	継承されたロール
スーパー管理者	- 組織管理者 - フォルダまたはフリート管理者 - バックアップとリカバリのスーパー管理者 - Storage Admin
スーパービューアー	- 組織ビューア - バックアップビューアー - ストレージビューア

NetApp Console ローカル展開における運用サポートアナリストのアクセスロール

NetApp Console のローカル展開では、ユーザーに運用サポートアナリストのロールを割り当てることで、アラートおよび監視へのアクセス権限を付与できます。

運用支援アナリスト

Task	実行可能
ストレージシステムを表示する	はい
監査ページと通知を表示する	はい
アラートの表示、ダウンロード、および設定	はい

NetApp Console ローカル展開のストレージアクセスロール

ユーザーに NetApp Console ローカル展開のストレージ管理機能へのアクセス権限を付与するには、次のロールを割り当てることができます。ユーザーには、ストレージを管理するための管理者ロール、または監視のための閲覧者ロールを割り当てる必要があります。

管理者は、以下のストレージリソースおよび機能に対して、ユーザーにストレージロールを割り当てる必要があります。

ストレージリソース：

- ・ オンプレミス ONTAP クラスター

コンソールサービスと機能：

- ・ ストレージの健全性功能

NetApp Console ローカル展開におけるストレージロールの例

多国籍企業であるXYZ Corporation は、ストレージエンジニアとストレージ管理者からなる大規模なチームを擁しています。これにより、このチームは担当地域のストレージ資産を管理できる一方で、ユーザー管理やライセンス管理といった Console のコアなローカル展開タスクへのアクセスを制限することができます。

12人のチーム内で、2人のユーザーに **Storage viewer** ロールが付与され、割り当てられた Console ローカル展開フリートに関連付けられたストレージリソースを監視できるようになります。残りの9名には **Storage admin** ロールが付与されます。このロールには、ソフトウェアアップデートの管理、Console ローカル展開を通じた ONTAP System Manager へのアクセス、およびストレージリソースの検出（システムの追加）が含まれます。チームのメンバーのうち1名に **System health specialist** ロールが割り当てられ、担当地域のストレージリソースの健全性を管理できますが、システムの変更や削除はできません。この担当者は、割り当てられたフリートのストレージリソースに対してソフトウェアアップデートを実行することもできます。

組織には、ユーザー管理やライセンス管理など、Console のローカル展開のあらゆる側面を管理できる **Organization admin** ロールを持つユーザーが2名、および割り当てられたフォルダやフリートの Console の

ローカル展開管理タスクを実行できる **Folder or fleet admin** ロールを持つユーザーが複数います。

以下の表は、各ストレージロールが実行するアクションを示しています。

機能とアクション	Storage Admin	システムヘルススペ シャリスト	ストレージビューア
ストレージ管理：			
新しいリソースを見つける（システムを追加する）	はい	はい	×
追加されたシステムを表示	はい	はい	×
コンソールからシステムを削除する	はい	×	×
システムを変更する	はい	×	×
システム マネージャ アクセス			
認証情報を入力できます	はい	はい	×

NetApp Backup and Recovery の役割（NetApp Console ローカル展開）

NetApp Console ローカル展開では、ユーザーに次のロールを割り当てて、Console 内の NetApp Backup and Recovery へのアクセス権を付与することができます。Backup and Recovery のロールを使用すると、組織内でユーザーが実行する必要のあるタスクに特化したロールを柔軟に割り当てることができます。ロールの割り当て方法は、お客様のビジネス慣行およびストレージ管理方法によって異なります。

このサービスは、NetApp Backup and Recovery に固有の次のロールを使用します。

- バックアップおよびリカバリのスーパー管理者：NetApp Backup and Recovery ですべてのアクションを実行します。
- バックアップとリカバリバックアップ管理者：ローカルスナップショットへのバックアップ、セカンダリストレージへのレプリケーション、NetApp Backup and Recovery でのオブジェクトストレージへのバックアップアクションを実行します。
- バックアップとリカバリ復元管理者：NetApp Backup and Recovery を使用してワークロードを復元します。
- バックアップとリカバリクローン管理者：NetApp Backup and Recovery を使用してアプリケーションとデータをクローニングします。
- バックアップおよびリカバリビューア：NetApp Backup and Recovery の情報を表示できますが、アクションは実行できません。

すべての NetApp Console アクセスロールの詳細については、["コンソールのセットアップと管理に関するドキュメント"](#)を参照してください。

一般的なアクションに使用されるロール

以下の表は、各 NetApp Backup and Recovery ロールがすべてのワークロードに対して実行できるアクションを示しています。

機能とアクション	バックアップとリカバリのスーパー管理者	バックアップとリカバリバックアップ管理者	バックアップとリカバリ復元管理者	バックアップとリカバリクローン管理者	バックアップおよびリカバリレビューアー
ホストの追加、編集、または削除	はい	×	×	×	×
プラグインをインストールする	はい	×	×	×	×
認証情報を追加する (ホスト、インスタンス、vCenter)	はい	×	×	×	×
ダッシュボードとすべてのタブを表示する	はい	はい	はい	はい	はい
無料トライアルを開始する	はい	×	×	×	×
ワークロードの検出を開始する	×	はい	はい	はい	×
ライセンス情報を表示する	はい	はい	はい	はい	はい
ライセンスを有効化する	はい	×	×	×	×
ホストを表示	はい	はい	はい	はい	はい
スケジュール：					
スケジュールをアクティブ化	はい	はい	はい	はい	×
スケジュールを中断	はい	はい	はい	はい	×
ポリシーと保護：					
保護プランを表示する	はい	はい	はい	はい	はい
保護プランの作成、変更、または削除	はい	はい	×	×	×
ワークロードを復元する	はい	×	はい	×	×
クローンを作成、分割、または削除する	はい	×	×	はい	×

機能とアクション	バックアップとリカバリーのスーパー管理者	バックアップとリカバリバックアップ管理者	バックアップとリカバリ復元管理者	バックアップとリカバリクローン管理者	バックアップおよびリカバリレビューアー
ポリシーの作成、変更、または削除	はい	はい	×	×	×
レポート：					
レポートを表示する	はい	はい	はい	はい	はい
レポートを作成する	はい	はい	はい	はい	×
レポートを削除する	はい	×	×	×	×
SnapCenter からインポートしてホストを管理：					
インポートされた SnapCenter データを表示	はい	はい	はい	はい	はい
SnapCenter からデータをインポートする	はい	はい	×	×	×
ホストの管理（移行）	はい	はい	×	×	×
設定の構成：					
ログ ディレクトリを設定	はい	はい	はい	×	×
インスタンス認証情報の関連付けまたは削除	はい	はい	はい	×	×
バケット：					
バケットを表示	はい	はい	はい	はい	はい
バケットの作成、編集、または削除	はい	はい	×	×	×

ワークロード固有のアクションに使用される役割

以下の表は、各 NetApp Backup and Recovery ロールが特定のワークロードに対して実行できるアクションを示しています。

Kubernetes ワークロード

この表は、各 NetApp Backup and Recovery ロールが Kubernetes ワークロード固有のアクションに対して実行できる操作を示しています。

機能とアクション	バックアップとリカバリのスーパー管理者	バックアップとリカバリバックアップ管理者	バックアップとリカバリ復元管理者	バックアップおよびリカバリビューアー
クラスター、ネームスペース、ストレージクラス、およびAPIリソースを表示する	はい	はい	はい	はい
新しいKubernetesクラスターを追加する	はい	はい	×	×
クラスタ構成を更新する	はい	×	×	×
管理からクラスターを削除する	はい	×	×	×
アプリケーションを表示する	はい	はい	はい	はい
新しいアプリケーションを作成して定義する	はい	はい	×	×
アプリケーション構成を更新する	はい	はい	×	×
管理からアプリケーションを削除する	はい	はい	×	×
保護されたリソースとバックアップの状態を表示する	はい	はい	はい	はい
バックアップを作成し、ポリシーを使用してアプリケーションを保護します	はい	はい	×	×
アプリの保護を解除し、バックアップを削除する	はい	はい	×	×
リカバリポイントとリソースビューアの結果を表示する	はい	はい	はい	はい
復元ポイントからアプリケーションを復元する	はい	×	はい	×
Kubernetesのバックアップポリシーを表示する	はい	はい	はい	はい
Kubernetesのバックアップポリシーを作成する	はい	はい	はい	×
バックアップポリシーを更新する	はい	はい	はい	×
バックアップポリシーを削除する	はい	はい	はい	×

機能とアクション	バックアップとリカバリのスーパー管理者	バックアップとリカバリバックアップ管理者	バックアップとリカバリ復元管理者	バックアップおよびリカバリビューアー
実行フックとフックソースを表示する	はい	はい	はい	はい
実行フックとフックソースを作成する	はい	はい	はい	×
実行フックとフックソースを更新する	はい	はい	はい	×
実行フックとフックソースを削除する	はい	はい	はい	×
実行フックテンプレートを表示する	はい	はい	はい	はい
実行フックテンプレートを作成する	はい	はい	はい	×
実行フックテンプレートを更新する	はい	はい	はい	×
実行フックテンプレートを削除する	はい	はい	はい	×
ワークロードの概要と分析ダッシュボードを表示する	はい	はい	はい	はい
StorageGRID バケットとストレージターゲットの表示	はい	はい	はい	はい

著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。