



保護サイトとリカバリサイトのリソースを設定 ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp
September 30, 2025

目次

保護サイトとリカバリサイトのリソースを設定	1
ネットワークマッピングの設定	1
フォルダマッピングの設定	1
リソースマッピングの設定	2
プレースホルダデータストアの設定	3
アレイマネージャを使用したSRAの設定	3

保護サイトとリカバリサイトのリソースを設定

ネットワークマッピングの設定

保護対象サイトの各リソースがリカバリサイトの適切なリソースにマッピングされるように、両方のサイトでVMネットワーク、ESXiホスト、フォルダなどのリソースマッピングを設定する必要があります。

次のリソース設定を完了する必要があります。

- ネットワークマッピング
- フォルダマッピング
- リソースマッピング
- プレースホルダデータストア
- 必要なもの *

保護対象サイトとリカバリサイトを接続しておく必要があります。

• 手順 *

1. vCenter Serverにログインし、* Site Recovery > Sites *をクリックします。
2. 保護されたサイトを選択し、* 管理 * をクリックします。
3. [管理] タブで、[ネットワークマッピング *] を選択します。
4. [新規]*をクリックして、新しいネットワークマッピングを作成します。

Create Network Mappingウィザードが表示されます。

5. Create Network Mappingウィザードで、次の手順を実行します。

- a. を選択し、[Next]*をクリックします。
- b. 保護対象サイトとリカバリサイトに必要なデータセンターオブジェクトを選択し、*[マッピングの追加]*をクリックします。
- c. マッピングが正常に作成されたら、* 次へ * をクリックします。
- d. 前に使用したオブジェクトを選択してリバースマッピングを作成し、*[完了]*をクリックします。

• 結果 *

[Network Mappings]ページに、保護対象サイトのリソースとリカバリサイトのリソースが表示されます。環境内の他のネットワークについても、同じ手順を実行できます。

フォルダマッピングの設定

保護対象サイトとリカバリサイトの間の通信を有効にするには、それらのサイトのフォルダをマッピングする必要があります。

- 必要なもの *

保護対象サイトとリカバリサイトを接続しておく必要があります。

- 手順 *

1. vCenter Serverにログインし、* Site Recovery > Sites *をクリックします。
2. 保護されたサイトを選択し、* 管理 * をクリックします。
3. [管理] タブで、[* フォルダーマッピング *] を選択します。
4. [フォルダ]アイコンを選択して、新しいフォルダマッピングを作成します。

Create Folder Mappingウィザードが表示されます。

5. Create Folder Mappingウィザードで、次の手順を実行します。
 - a. を選択し、[Next]*をクリックします。
 - b. 保護対象サイトとリカバリサイトに必要なデータセンターオブジェクトを選択し、*[マッピングの追加]*をクリックします。
 - c. マッピングが正常に作成されたら、* 次へ * をクリックします。
 - d. 前に使用したオブジェクトを選択してリバースマッピングを作成し、*[完了]*をクリックします。

- 結果 *

[Folder Mappings]ページに、保護対象サイトのリソースとリカバリサイトのリソースが表示されます。環境内の他のネットワークについても、同じ手順を実行できます。

リソースマッピングの設定

仮想マシンがどちらか一方のホストグループにフェイルオーバーするように構成されるように、保護対象サイトとリカバリサイトのリソースをマッピングする必要があります。

- 必要なもの *

保護対象サイトとリカバリサイトを接続しておく必要があります。



Site Recovery Manager (SRM) では、リソースとしてリソースプール、ESXiホスト、vSphere クラスタがあります。

- 手順 *

1. vCenter Serverにログインし、* Site Recovery > Sites *をクリックします。
2. 保護されたサイトを選択し、* 管理 * をクリックします。
3. [管理] タブで、[* リソースマッピング *] を選択します。
4. [新規]*をクリックして、新しいリソースマッピングを作成します。

Create Resource Mappingウィザードが表示されます。

5. Create Resource Mappingウィザードで、次の手順を実行します。

- a. を選択し、[Next]*をクリックします。
- b. 保護対象サイトとリカバリサイトに必要なデータセンターオブジェクトを選択し、*[マッピングの追加]*をクリックします。
- c. マッピングが正常に作成されたら、* 次へ * をクリックします。
- d. 前に使用したオブジェクトを選択してリバースマッピングを作成し、*[完了]*をクリックします。

• 結果 *

[Resource Mappings]ページに、保護対象サイトのリソースとリカバリサイトのリソースが表示されます。環境内の他のネットワークについても、同じ手順を実行できます。

プレースホルダデータストアの設定

プレースホルダデータストアを設定して、リカバリサイトのvCenterインベントリに保護対象の仮想マシン（VM）用の場所を確保する必要があります。プレースホルダVMはサイズが小さく、数百KB以下なので、プレースホルダデータストアを大きくする必要はありません。

• 必要なもの *

• 保護対象サイトとリカバリサイトを接続しておく必要があります。

• リソースマッピングを設定しておく必要があります。

• 手順 *

1. vCenter Serverにログインし、* Site Recovery > Sites *をクリックします。
2. 保護されたサイトを選択し、* 管理 * をクリックします。
3. [管理] タブで、[プレースホルダデータストア]を選択します。
4. 新しいプレースホルダデータストアを作成するには、*[新規]*をクリックします。
5. 適切なデータストアを選択し、「* OK 」をクリックします。



プレースホルダデータストアはローカルでもリモートでもかまいません。レプリケートしないでください。

6. 手順3~5を繰り返して、リカバリサイト用のプレースホルダデータストアを設定します。

アレイマネージャを使用したSRAの設定

Site Recovery Manager（SRM）のArray Managerウィザードを使用してStorage Replication Adapter（SRA）を設定し、SRMとStorage Virtual Machine（SVM）が連携できるようにすることができます。

• 必要なもの *

• SRMで保護対象サイトとリカバリサイトをペアリングしておく必要があります。

- アレイマネージャを設定する前に、オンボードストレージを設定しておく必要があります。
- 保護対象サイトとリカバリサイト間のSnapMirror関係を設定し、レプリケートしておく必要があります。
- マルチテナンシーを有効にするには、SVM管理LIFを有効にしておく必要があります。

SRAでは、クラスタレベルの管理とSVMレベルの管理がサポートされます。クラスタレベルでストレージを追加すると、クラスタ内のすべてのSVMを検出して処理を実行できます。SVMレベルでストレージを追加する場合は、そのSVMのみを管理できます。

• 手順 *

1. SRM で、[* Array Managers*] をクリックし、[* Add Array Manager*] をクリックします。
2. SRMでアレイについて次の情報を入力します。

- a. **[Display Name]** フィールドに、アレイマネージャを識別する名前を入力します。
- b. 「* SRA Type *」フィールドで、「* ONTAP 向け NetApp Storage Replication Adapter」を選択します。
- c. クラスタまたはSVMへの接続情報を入力します。
 - クラスタに接続する場合は、クラスタ管理LIFを入力する必要があります。
 - SVM に直接接続する場合は、SVM 管理 LIF の IP アドレスを入力する必要があります。



アレイマネージャを設定するときは、ONTAP toolsでストレージシステムをオンボードしていたのと同じ接続（IPアドレス）をストレージシステムに使用する必要があります。たとえば、アレイマネージャの設定範囲がSVMである場合は、ONTAP tools for VMware vSphereのストレージをSVMレベルで追加する必要があります。

- d. クラスタに接続する場合は、SVM の名前を * SVM 名 * フィールドに入力します。

このフィールドは空白のままにすることもできます。

- e. 検出するボリュームを * Volume include list * フィールドに入力します。

保護対象サイトのソースボリュームとリカバリサイトのレプリケートされたデスティネーションボリュームを入力できます。

たとえば、ボリュームdst_vol1とSnapMirror関係にあるボリュームsrc_vol1を検出する場合は、保護対象サイトのフィールドでsrc_vol1を指定し、リカバリサイトのフィールドでdst_vol1を指定する必要があります。

- a. *（オプション）* Volume exclude list * フィールドに、検出対象から除外するボリュームを入力します。

保護対象サイトのソースボリュームとリカバリサイトのレプリケートされたデスティネーションボリュームを入力できます。

たとえば、volume_dst_vol1_とSnapMirror関係にあるvolume_src_vol1_を除外する場合は、保護対象サイトのフィールドで_src_vol1_を指定し、リカバリサイトのフィールドで_dst_vol1_を指定する必要があります。

1. 「* 次へ *」をクリックします。
2. アレイが検出され、[Add Array Manager]ウィンドウの下部に表示されていることを確認し、*[Finish]*をクリックします。

適切なSVM管理IPアドレスとクレデンシャルを使用して、リカバリサイトでも同じ手順を実行します。Add Array ManagerウィザードのEnable Array Pairs（アレイペアの有効化）画面で、正しいアレイペアが選択され、有効にする準備ができていることを確認します。

著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。