



Linux에서 백업 구성

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 15, 2026

목차

Linux에서 백업 구성	1
스냅샷 복사 위치 구성	1
스냅샷 복사본의 대상 위치를 지정합니다.	2

Linux에서 백업 구성

Active IQ Unified Manager Linux 시스템에 설치된 경우 NetApp Snapshots를 사용하여 백업 및 복원을 구성할 수 있습니다.

스냅샷 복사는 일반적으로 몇 분 정도 소요되며, Unified Manager 데이터베이스는 매우 짧은 시간 동안만 잠기므로 설치가 중단되는 일이 거의 없습니다. 이미지는 최소한의 저장 공간을 사용하고 마지막 스냅샷 복사본이 만들어진 이후 파일의 변경 사항만 기록하므로 성능 오버헤드가 무시할 수 있을 정도입니다. 스냅샷은 ONTAP 클러스터에서 생성되므로 필요한 경우 SnapMirror와 같은 다른 NetApp 기능을 활용하여 보조 보호 기능을 만들 수 있습니다.

백업 작업을 시작하기 전에 Unified Manager는 무결성 검사를 수행하여 대상 시스템을 사용할 수 있는지 확인합니다.



- 동일한 버전의 Active IQ Unified Manager에서만 스냅샷 사본을 복원할 수 있습니다.
- 예를 들어 Unified Manager 9.16에서 백업을 만든 경우 해당 백업은 Unified Manager 9.16 시스템에서만 복원할 수 있습니다.
- 스냅샷 구성에 변경 사항이 있는 경우 스냅샷이 유효하지 않게 될 수 있습니다.

스냅샷 복사 위치 구성

ONTAP 시스템 관리자나 ONTAP CLI를 사용하여 ONTAP 클러스터 중 하나에 스냅샷 복사본이 저장될 볼륨을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

클러스터, 스토리지 VM 및 볼륨은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 클러스터 요구 사항:
 - ONTAP 9.3 이상이 설치되어 있어야 합니다.
 - Unified Manager 서버와 지리적으로 가까워야 합니다.
 - Unified Manager로 모니터링이 가능하지만 필수는 아닙니다.
- 스토리지 VM 요구 사항:
 - 이름 스위치와 이름 매핑은 "files"를 사용하도록 설정해야 합니다.
 - 클라이언트 측 사용자와 통신하기 위해 생성된 로컬 사용자
 - 모든 읽기/쓰기 액세스가 선택되었는지 확인하세요.
 - 내보내기 정책에서 Superuser Access가 "any"로 설정되어 있는지 확인하세요.
 - Linux용 NetApp 스냅샷을 위한 NFS
 - NFSv4는 NFS 서버에서 활성화되어야 하며 클라이언트와 스토리지 VM에 지정된 NFSv4 ID 도메인이 필요합니다.
 - 볼륨은 Unified Manager/opt/netapp/data 디렉토리 크기의 최소 두 배여야 합니다.

du -sh /opt/netapp/data/ 명령을 사용하여 현재 크기를 확인합니다.

- 볼륨 요구 사항:
 - 볼륨은 Unified Manager /opt/netapp/data 디렉토리 크기의 최소 두 배여야 합니다.
 - 보안 스타일은 UNIX로 설정해야 합니다.
 - 로컬 스냅샷 정책을 비활성화해야 합니다.
 - 볼륨 자동 크기 조정을 활성화해야 합니다.
 - 성능 서비스 수준은 "Extreme"과 같이 높은 IOPS와 낮은 지연 시간을 갖는 정책으로 설정되어야 합니다.

NFS 볼륨을 생성하는 자세한 단계는 다음을 참조하세요. ["ONTAP 9에서 NFSv4를 구성하는 방법"](#) 그리고 ["ONTAP 9 NFS 구성 익스프레스 가이드"](#).

스냅샷 복사본의 대상 위치를 지정합니다.

ONTAP 클러스터 중 하나에 이미 구성한 볼륨에서 Active IQ Unified Manager 스냅샷 복사본의 대상 위치를 구성해야 합니다. 위치를 정의하려면 유지 관리 콘솔을 사용해야 합니다.

- Active IQ Unified Manager 설치된 Linux 호스트에 대한 루트 사용자 자격 증명이 있어야 합니다.
- Unified Manager 서버의 유지 관리 콘솔에 로그인하려면 권한이 있는 사용자 ID와 비밀번호가 있어야 합니다.
- 클러스터 관리 IP 주소, 스토리지 VM 이름, 볼륨 이름, 스토리지 시스템 사용자 이름과 비밀번호가 있어야 합니다.
- 볼륨을 Active IQ Unified Manager 호스트에 마운트해야 하며, 마운트 경로가 있어야 합니다.

단계

1. Secure Shell을 사용하여 Active IQ Unified Manager 시스템의 IP 주소 또는 FQDN에 연결합니다.
2. 유지 관리 사용자(umadmin) 이름과 비밀번호로 시스템에 로그인합니다.
3. 명령을 입력하세요 `maintenance_console` 그리고 Enter를 누르세요.
4. 유지 관리 콘솔의 메인 메뉴*에서 *백업 복원 옵션에 대한 번호를 입력합니다.
5. * NetApp 스냅샷 백업 구성*에 대한 번호를 입력하세요.
6. NFS를 구성하려면 번호를 입력하세요.
7. 제공해야 할 정보를 검토한 다음 *백업 구성 세부 정보 입력*에 대한 숫자를 입력하세요.
8. 스냅샷이 기록될 볼륨을 식별하려면 클러스터 관리 인터페이스의 IP 주소, 스토리지 VM의 이름, 볼륨 이름, LUN 이름, 스토리지 시스템 사용자 이름 및 비밀번호, 마운트 경로를 입력합니다.
9. 이 정보를 확인하고 입력하세요 `y`.

시스템은 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- 클러스터에 대한 연결을 설정합니다.
- 모든 서비스를 중지합니다
- 볼륨에 새 디렉토리를 생성하고 Active IQ Unified Manager 데이터베이스 구성 파일을 복사합니다.
- Active IQ Unified Manager 에서 파일을 삭제하고 새 데이터베이스 디렉토리에 대한 심볼릭 링크를 만듭니다.
- 모든 서비스를 다시 시작합니다

10. 아직 스냅샷 복사 일정을 만들지 않았다면 유지 관리 콘솔을 종료하고 Active IQ Unified Manager 인터페이스를 실행하여 일정을 만드세요.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.