Adicionar alertas

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/events/task_add_alerts.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Adicionar alertas . . . 1
Adicione alertas no Active IQ Unified Manager . . . 1
Exemplo de como adicionar um alerta . . . 2
Diretrizes para adicionar alertas no Active IQ Unified Manager . . . 2

Adicionar alertas

Adicione alertas no Active IQ Unified Manager

Você pode configurar alertas para receber notificações quando um evento específico for gerado. Você pode configurar alertas para um único recurso, para um grupo de recursos ou para eventos de um determinado tipo de gravidade. Você pode especificar a frequência com que deseja ser notificado e associar um script ao alerta.

Antes de começar

- Você precisa ter configurado as definições de notificação, como o endereço de e-mail do usuário, o servidor SMTP e o host de trap SNMP, para permitir que o servidor Active IQ Unified Manager use essas configurações para enviar notificações aos usuários quando um evento for gerado.
- Você precisa saber os recursos e eventos para os quais deseja acionar o alerta, bem como os nomes de usuário ou endereços de e-mail dos usuários que deseja notificar.
- Se você quiser que um script seja executado com base no evento, deve ter adicionado o script ao Unified Manager usando a página Scripts.
- Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Além de criar um alerta na página de Configuração de Alertas, conforme descrito aqui, você pode criá-lo diretamente na página de detalhes do evento após receber um evento.

Passos

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de alertas**.
2. Na página **Alert Setup**, clique em **Add**.
3. Na caixa de diálogo **Adicionar Alerta**, clique em **Nome** e insira um nome e uma descrição para o alerta.
4. Clique em **Recursos**, e selecione os recursos que deseja incluir ou excluir do alerta.

   Você pode definir um filtro especificando uma cadeia de texto no campo **Nome contém** para selecionar um grupo de recursos. Com base na cadeia de texto que você especificar, a lista de recursos disponíveis exibe apenas os recursos que correspondem à regra de filtro. A cadeia de texto que você especificar diferencia maiúsculas de minúsculas.

   Se um recurso estiver em conformidade com as regras de inclusão e exclusão que você especificou, a regra de exclusão tem precedência sobre a regra de inclusão, e o alerta não é gerado para eventos relacionados ao recurso excluído.

5. Clique em **Eventos** e selecione os eventos com base no nome do evento ou no tipo de gravidade do evento para os quais você deseja acionar um alerta.

   Para selecionar mais de um evento, pressione a tecla Ctrl enquanto você faz suas seleções.

6. Clique em **Ações** e selecione os usuários que você deseja notificar, escolha a frequência de notificação, defina se um trap SNMP será enviado ao receptor de traps e atribua um script para executar quando um alerta for gerado.

Se você modificar o endereço de e-mail especificado para o usuário e reabrir o alerta para edição, o campo Nome aparecerá em branco, pois o endereço de e-mail modificado não estará mais vinculado ao usuário selecionado anteriormente. Além disso, se você modificar o endereço de e-mail do usuário selecionado na página Usuários, o endereço de e-mail modificado não será atualizado para o usuário selecionado.

Você também pode optar por notificar os usuários por meio de traps SNMP.

7. Clique em **Salvar**.

Exemplo de como adicionar um alerta

Este exemplo mostra como criar um alerta que atenda aos seguintes requisitos:

- Nome do alerta: HealthTest
- Recursos: inclui todos os volumes cujos nomes contêm "abc" e exclui todos os volumes cujos nomes contêm "xyz"
- Eventos: inclui todos os eventos críticos de saúde
- Ações: inclui "sample@domain.com", um script "Test" e o usuário deve ser notificado a cada 15 minutos

Execute as etapas a seguir na caixa de diálogo Add Alert:

1. Clique em **Nome** e digite **`HealthTest`** no campo **Nome do alerta**.
2. Clique em **Resources** e, na guia Include, selecione **Volumes** na lista suspensa.
   a. Digite **`abc`** no campo **Nome contém** para exibir os volumes cujos nomes contêm "abc".
   b. Selecione **<<All Volumes whose name contains 'abc'>>** na área Recursos Disponíveis e mova-o para a área Recursos Selecionados.
   c. Clique em **Excluir**, digite **`xyz`** no campo **O nome contém** e, em seguida, clique em **Adicionar**.
3. Clique em **Eventos** e selecione **Crítico** no campo Severidade do evento.
4. Selecione **Todos os eventos críticos** na área Eventos correspondentes e mova-o para a área Eventos selecionados.
5. Clique em **Ações** e digite **`sample@domain.com`** no campo Alertar estes usuários.
6. Selecione **Lembrar a cada 15 minutos** para notificar o usuário a cada 15 minutos.

   Você pode configurar um alerta para enviar notificações repetidamente aos destinatários durante um período específico. Você deve determinar o horário a partir do qual a notificação do evento estará ativa para o alerta.

7. No menu Selecionar Script para Executar, selecione o script **Teste**.
8. Clique em **Salvar**.

Diretrizes para adicionar alertas no Active IQ Unified Manager

Você pode adicionar alertas com base em um recurso, como um cluster, nó, agregado ou volume, e em eventos de um tipo de gravidade específico. Como prática recomendada,

você pode adicionar um alerta para qualquer um dos seus objetos críticos depois de ter adicionado o cluster ao qual o objeto pertence.

Você pode usar as seguintes diretrizes e considerações para criar alertas para gerenciar seus sistemas com eficácia:

- Descrição do alerta

  Você deve fornecer uma descrição para o alerta para que isso ajude você a rastrear seus alertas com eficácia.

- Recursos

  Você deve decidir qual recurso físico ou lógico requer um alerta. Você pode incluir e excluir recursos, conforme necessário. Por exemplo, se você deseja monitorar de perto seus agregados configurando um alerta, você deve selecionar os agregados necessários na lista de recursos.

  Se você selecionar uma categoria de recursos, por exemplo, **<<All User or Group Quotas>>**, você receberá alertas para todos os objetos dessa categoria.

  > Selecionar um cluster como recurso não seleciona automaticamente os objetos de armazenamento dentro desse cluster. Por exemplo, se você criar um alerta para todos os eventos críticos em todos os clusters, receberá alertas apenas para eventos críticos do cluster. Você não receberá alertas para eventos críticos em nós, agregados e assim por diante.

- Gravidade do evento

  Você deve decidir se um evento de um tipo de gravidade especificado (Crítico, Erro, Aviso) deve acionar o alerta e, em caso afirmativo, qual tipo de gravidade.

- Eventos selecionados

  Se você adicionar um alerta com base no tipo de evento gerado, deve decidir quais eventos exigem um alerta.

  Se você selecionar uma gravidade do evento, mas não selecionar nenhum evento individual (se deixar a coluna "Eventos Selecionados" vazia), você receberá alertas para todos os eventos da categoria.

- Ações

  Você deve fornecer os nomes de usuário e endereços de e-mail dos usuários que receberão a notificação. Você também pode especificar um trap SNMP como modo de notificação. Você pode associar seus scripts a um alerta para que eles sejam executados quando um alerta for gerado.

- Frequência de notificação

  Você pode configurar um alerta para enviar uma notificação repetidamente aos destinatários durante um período específico. Você deve determinar a partir de que horário a notificação do evento ficará ativa para o alerta. Se você quiser que a notificação do evento seja repetida até que o evento seja confirmado, deverá determinar com que frequência a notificação será repetida.

- Executar script

  Você pode associar seu script a um alerta. Seu script é executado quando o alerta é gerado.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.