Instalar o Unified Manager no Windows

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/install-windows/task_install_unified_manager_on_windows.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Instalar o Unified Manager no Windows 1
Instale o Active IQ Unified Manager no Windows 1
Realize uma instalação não assistida do Active IQ Unified Manager 2

Instalar o Unified Manager no Windows

Instale o Active IQ Unified Manager no Windows

Você pode instalar o Unified Manager para monitorar e solucionar problemas de capacidade, disponibilidade, desempenho e proteção do storage.

Antes de começar

- O sistema no qual você planeja instalar o Unified Manager deve atender aos requisitos de sistema e software.

  Consulte "Requisitos de hardware do sistema".

  Consulte "Requisitos de software e instalação do Windows".

  > A partir do Unified Manager 9.5, o OpenJDK é fornecido no pacote de instalação e instalado automaticamente. O Oracle Java não é suportado a partir do Unified Manager 9.5.

- Você deve ter privilégios de administrador do Windows. Certifique-se de que seu nome de usuário não comece com um ponto de exclamação “!”. Installation of Unified Manager might fail if the user name of user running the installation begins with “!”.
- Todos os clusters são suportados, exceto os sistemas ASA r2.
- Você precisa ter um navegador da web compatível.
- A senha do usuário de manutenção do Unified Manager deve ter entre 8 e 20 caracteres e conter letras maiúsculas ou minúsculas, números e caracteres especiais.
- Os seguintes caracteres especiais não são permitidos na string de senha para o usuário de manutenção ou para o usuário raiz do MySQL: " ' ` % , = & < > | ^ \ / ( ) [ ] ;:

  Os seguintes caracteres especiais são permitidos: ~ ! @ # $ * - ? . + { }

Passos

1. Faça login no Windows usando a conta de administrador local padrão.
2. Faça login no site de suporte da NetApp e acesse a página de download do Unified Manager:

   "NetApp site de suporte"

3. Selecione a versão necessária do Unified Manager e aceite o contrato de licença do usuário final.
4. Baixe o arquivo de instalação do Unified Manager para Windows ou o arquivo zip para um diretório de destino no sistema Windows.
5. Se necessário, extraia o arquivo zip e navegue até o diretório onde o arquivo de instalação está localizado.
6. Clique com o botão direito do mouse e execute o arquivo executável (.exe) do instalador do Unified Manager como administrador.

   O Unified Manager detecta pacotes de terceiros ausentes ou pré-instalados e os lista. Se os pacotes de terceiros necessários não estiverem instalados no sistema, o Unified Manager os instala como parte da instalação.

7. Clique em **Avançar**.
8. Insira o nome de usuário e a senha para criar o usuário de manutenção.
9. No assistente de conexão com o banco de dados, insira a senha de root do MySQL.
10. Clique em **Alterar** para especificar um novo local para o diretório de instalação do Unified Manager e o diretório de dados do MySQL.

    Se você não alterar o diretório de instalação, o Unified Manager será instalado no diretório de instalação padrão.

11. Clique em **Avançar**.
12. No assistente Ready to Install Shield, clique em **Install**.
13. Após a conclusão da instalação, clique em **Concluir**.
14. Se você tiver um software antivírus ativo instalado no seu sistema Windows, exclua manualmente os seguintes caminhos da verificação antivírus após a conclusão da instalação:
    - Diretório de dados do Unified Manager
    - Diretório de instalação do Unified Manager
    - Diretório de dados do MySQL

A instalação cria vários diretórios:

- Diretório de instalação

  Este é o diretório raiz do Unified Manager, que você especificou durante a instalação. Exemplo: `C:\Program Files\NetApp\`

- Diretório de dados do MySQL

  Este é o diretório onde os bancos de dados MySQL estão armazenados, que você especificou durante a instalação. Exemplo: `C:\ProgramData\MySQL\MySQLServerData\`

- Diretório Java

  Este é o diretório onde o OpenJDK está instalado. Exemplo: `C:\Program Files\NetApp\JDK\`

- Diretório de dados do aplicativo do Unified Manager (appDataDir)

  Este é o diretório onde todos os dados gerados pela aplicação são armazenados. Isso inclui logs, pacotes de suporte, backup e todos os outros dados adicionais. Exemplo: `C:\ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\`

Você pode acessar a interface da Web para realizar a configuração inicial do Unified Manager, conforme descrito no "Configurando o Active IQ Unified Manager".

Realize uma instalação não assistida do Active IQ Unified Manager

Você pode instalar o Unified Manager sem intervenção do usuário usando a interface de linha de comando. Você pode concluir a instalação autônoma passando os parâmetros em pares de chave-valor.

Passos

1. Faça login na interface de linha de comando do Windows usando a conta de administrador local padrão.
2. Navegue até o local onde deseja instalar o Unified Manager e escolha uma das seguintes opções:

Opção	Instruções

Se pacotes de terceiros estiverem pré-instalados	`ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /V"MYSQL_PASSWORD=mysql_password INSTALLDIR=\"Installation directory\" MYSQL_DATA_DIR=\"MySQL data directory\" MAINTENANCE_PASSWORD=maintenance_password MAINTENANCE_USERNAME=maintenance_username /qn /l*v CompletePathForLogFile"`
	
	Exemplo:
	
	`ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v"MYSQL_PASSWORD=netapp21! INSTALLDIR=\"C:\Program Files\NetApp\" MYSQL_DATA_DIR=\"C:\ProgramData\MYSQL\MySQLServer\" MAINTENANCE_PASSWORD=* MAINTENANCE_USERNAME=admin /qn /l*v C:\install.log"`

Se os pacotes de terceiro não estiverem instalados	`ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /V"MYSQL_PASSWORD=mysql_password INSTALLDIR=\"Installation directory\" MYSQL_DATA_DIR=\"MySQL data directory\" MAINTENANCE_PASSWORD=maintenance_password MAINTENANCE_USERNAME=maintenance_username /qr /l*v CompletePathForLogFile"`
	
	Exemplo:
	
	`ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v"MYSQL_PASSWORD=netapp21! INSTALLDIR=\"C:\Program Files\NetApp\" MYSQL_DATA_DIR=\"C:\ProgramData\MYSQL\MySQLServer\" MAINTENANCE_PASSWORD=* MAINTENANCE_USERNAME=admin /qr /l*v C:\install.log"`

A `/qr`opção ativa o modo silencioso com uma interface de usuário reduzida. Uma interface de usuário básica é exibida, mostrando o progresso da instalação. Você não precisa inserir informações. Se pacotes de terceiro, como JRE, MySQL e 7zip, não estiverem pré-instalados, você deverá usar a `/qr`opção. A instalação falhará se a `/qn`opção for usada em um servidor onde pacotes de terceiro não estão instalados.

A `/qn` opção ativa o modo silencioso, sem interface de usuário. Nenhuma interface de usuário nem

detalhes são exibidos durante a instalação. Você não deve usar a `/qn` opção quando os pacotes de terceiro não estiverem instalados.

3. Faça login na interface de usuário da web do Unified Manager usando o seguinte URL:

   `https://IP address`

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.