



# Configuração de alocação múltipla em relatórios

OnCommand Insight

NetApp  
October 24, 2024

# Índice

- Configuração de alocação múltipla em relatórios ..... 1
- Configurando contas de usuário ..... 1
- Atribuindo usuários a entidades de negócios ..... 2

# Configuração de alocação múltipla em relatórios

O Data Warehouse da OnCommand Insight acomoda alocação múltipla (muitas vezes abreviada para "locação múltipla" ou "locação múltipla") nos relatórios, permitindo que você associe usuários a uma ou mais entidades de negócios. Com esse recurso, os administradores podem separar dados ou relatórios de acordo com os atributos do usuário ou afiliação do usuário.

As entidades de negócios usam uma hierarquia para fins de chargeback de capacidade usando os seguintes valores:

- Locatário: Usado principalmente por provedores de serviços para associar recursos a um cliente, por exemplo, NetApp.
- Linha de Negócios (LOB): Uma linha de negócios dentro de uma empresa, por exemplo, "hardware" ou "Software".
- Unidade de negócio: Uma unidade de negócio tradicional como "vendas" ou "Marketing".
- Projeto: Um projeto ao qual você pode querer atribuir o estorno de capacidade.

O processo de configuração de alocação múltipla envolve as seguintes etapas principais:

- Configure uma conta de usuário do Data Warehouse.
- Crie um grupo no Portal de relatórios.
- Atribua usuários a um ou mais grupos, que representam entidades de negócios.
- Atribua usuários a uma ou mais entidades de negócios. Por exemplo, os usuários associados ao "NetApp" obtêm acesso a todas as entidades de negócios que têm o "NetApp" como locatário.
- Teste se os usuários podem ver apenas os relatórios que devem ver.

Os pontos a seguir resumem como os usuários acessam os dados de relatórios:

- Um usuário, não atribuído a nenhum grupo, obtém acesso a todos os dados.
- Um usuário, atribuído a qualquer grupo, não poderá obter acesso a Registros sem entidade comercial.

Por exemplo, você pode ter os seguintes departamentos e precisar separar relatórios para usuários dentro desses departamentos.

Utilizador	Engenharia	Suporte	Finanças	Legal
User1	X	X		
User2			X	X
User3		X		

## Configurando contas de usuário

Você deve executar várias etapas para configurar contas de usuário.


## Passos

1. Faça login no Portal do Armazém de dados em `https://hostname/dwh`, onde `hostname` está o nome do sistema onde o Armazém de dados OnCommand Insight está instalado.
2. No painel de navegação à esquerda, clique em **User Management**.
3. Configure cada conta de usuário.

## Atribuindo usuários a entidades de negócios

Você deve concluir uma série de etapas para atribuir usuários a entidades de negócios. O Data Warehouse acomoda alocação múltipla (muitas vezes abreviada para "locação múltipla" ou "locação múltipla") em relatórios, permitindo que você associe usuários a uma ou mais entidades de negócios. Isso permite que os administradores separem dados ou relatórios de acordo com os atributos do usuário ou afiliação do usuário.

## Passos

1. Faça login no Portal do Armazém de dados como administrador em `https://hostname/dwh`, onde `hostname` está o nome do sistema onde o Armazém de dados OnCommand Insight está instalado.
2. Na barra de ferramentas Data Warehouse, clique  para abrir o Portal de relatórios.
3. Digite seu nome de usuário e senha e clique em **Login**.
4. No menu Iniciar, selecione **IBM Cognos Administration**.
5. Clique na guia **Segurança**:
6. No diretório, selecione **Cognos**.
7. Crie uma nova subpasta na pasta Cognos chamada "BES", para entidades empresariais.
8. Abra a pasta BES.
9. Clique no ícone **novo grupo** para adicionar grupos que correspondem a diferentes níveis de permissão.

Esses níveis de permissão podem ser o nome completo da entidade empresarial (por exemplo, NetApp.N/A) ou um prefixo (por exemplo, NetApp.N/A.Finance). Qualquer um desses formatos permite o acesso a todos os projetos dentro da entidade empresarial (NetApp.N/A.Finance).

O assistente novo grupo é exibido.

10. Complete as páginas do assistente.
11. Selecione uma entidade de negócio e clique em **mais**.
12. Clique em **Definir membros**.
13. Clique em **Add**.
14. Selecione o diretório SANscreen.
15. Na lista de usuários, selecione cada usuário que você deseja incluir na entidade de negócios e adicione o usuário à caixa entradas selecionadas.
16. Clique em **OK**.
17. Repita o processo de adição de membros a cada um dos grupos de entidades empresariais.

## Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPTÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.