



Configurando configurações para o plug-in Domino

Snap Creator Framework

NetApp
January 20, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/snap-creator-framework/installation/task_configure_windows_specific_settings_adding_path_to_the_environment_variables.html on January 20, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Configurando configurações para o plug-in Domino	1
Configurando configurações específicas do Windows: Adicionando caminho às variáveis de ambiente	1
Configurando configurações específicas do UNIX: Criando links simbólicos	1
Criando links simbólicos para o plug-in Domino em hosts Linux e Solaris	2
Criando links simbólicos para o plug-in Domino em hosts AIX	2

Configurando configurações para o plug-in Domino

Você precisa configurar configurações específicas somente se você planeja usar o plug-in IBM Domino, que é incluído como parte da instalação do Snap Creator Agent.



É uma prática recomendada instalar o Snap Creator Server e o Snap Creator Agent em diferentes hosts.

Dependendo do seu sistema operacional, você deve configurar essas configurações antes de instalar o Snap Creator Agent para que o plug-in IBM Domino funcione corretamente.

- Para um ambiente Windows, você deve adicionar o caminho do Domino às variáveis de ambiente.
- Para um ambiente UNIX, você deve criar links simbólicos para vincular aos arquivos de objetos compartilhados do Domino.

Configurando configurações específicas do Windows: Adicionando caminho às variáveis de ambiente

Se você vai instalar o Snap Creator Agent no Windows, você deve adicionar o caminho para os arquivos binários do Domino às variáveis de ambiente do Windows.

1. Acesse as configurações avançadas do sistema operacional Windows (por exemplo, **meu computador > Propriedades > Avançado > variáveis de ambiente**) e adicione o caminho do Domino à variável Path.



Para obter detalhes sobre como modificar as variáveis do sistema, consulte a documentação do sistema operacional Windows.

Se você adicionar o caminho do Domino às variáveis de ambiente após a instalação do Snap Creator Agent, será necessário reiniciar o serviço Snap Creator Agent. Por exemplo, no host onde o Snap Creator Agent está instalado, abra um prompt de comando e digite os seguintes comandos:

```
sc stop SnapCreatorAgentService
sc start SnapCreatorAgentService
```

Configurando configurações específicas do UNIX: Criando links simbólicos

Se você vai instalar o Snap Creator Agent em um sistema operacional UNIX (AIX, Linux e Solaris), para que o plug-in IBM Domino funcione corretamente, três links simbólicos (links simbólicos) devem ser criados para vincular aos arquivos de objetos compartilhados do Domino.

Os procedimentos de instalação variam ligeiramente dependendo do sistema operacional. Consulte o procedimento adequado para o seu sistema operativo.



O Domino não suporta o sistema operativo HP-UX.

Criando links simbólicos para o plug-in Domino em hosts Linux e Solaris

Você precisa executar este procedimento se quiser criar links simbólicos para o plug-in Domino em hosts Linux e Solaris.

Você não deve copiar e colar comandos diretamente deste documento; erros (como caracteres transferidos incorretamente causados por quebras de linha e retornos difíceis) podem resultar. Copie e cole os comandos em um editor de texto, verifique os comandos e insira-os no console CLI.



Os caminhos fornecidos nas etapas a seguir referem-se aos sistemas de 32 bits; os sistemas de 64 bits devem criar links simples para `/usr/lib64` em vez de `/usr/lib`.

1. Adicione links para `/usr/lib` para os seguintes arquivos:

- `libxmlproc.so`
- `libndgts.so`
- `libnotes.so`
- `libgsk8iccs.so` (apenas para o Domino 9,0 ou posterior) Um método típico de criação de um link simbólico é usar o comando `ln`:

```
ln -s /path/to/source_file /usr/lib/linked_file
```

onde:

- `-s` instrui o sistema operacional a fazer um link simbólico.
- `/Path/to/source_file` é o caminho para um dos arquivos de biblioteca do Domino, incluindo o nome do arquivo.
- `linked_file` é o nome do arquivo que está sendo vinculado.

```
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libxmlproc.so
/usr/lib/libxmlproc.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libndgts.so
/usr/lib/libndgts.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libnotes.so
/usr/lib/libnotes.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
/usr/lib/libgsk8iccs.so
```

2. Verifique o caminho para os arquivos listados na Etapa 1.

Criando links simbólicos para o plug-in Domino em hosts AIX

Você deve executar este procedimento para adicionar links simbólicos para o plug-in Domino em hosts AIX.

Você não deve copiar e colar comandos diretamente deste documento; erros (como caracteres transferidos incorretamente causados por quebras de linha e retornos difíceis) podem resultar. Copie e cole os comandos em um editor de texto, verifique os comandos e insira-os no console CLI.



Os caminhos fornecidos nas etapas a seguir referem-se aos sistemas de 32 bits; os sistemas de 64 bits devem criar links simples para /usr/lib64 em vez de /usr/lib.

1. Adicione links para /usr/lib para os seguintes arquivos:

- libxmlproc_r.a
- libndgts_r.a
- libnotes_r.a
- libgsk8iccs_r.a (apenas para Domino 9,0 ou posterior) Um método típico de criação de um link simbólico é usar o comando ln:

```
ln -s /path/to/source_file /usr/lib/linked_file
```

onde:

- -s instrui o sistema operacional a fazer um link simbólico.
- /Path/to/source_file é o caminho para um dos arquivos de biblioteca do Domino, incluindo o nome do arquivo.
- linked_file é o nome do arquivo que está sendo vinculado.

```
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libxmlproc_r.a
/usr/lib/libxmlproc_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libndgts_r.a
/usr/lib/libndgts_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libnotes_r.a
/usr/lib/libnotes_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
/usr/lib/libgsk8iccs_r.a
```

2. Verifique o caminho para os arquivos listados na Etapa 1.

Os comandos neste exemplo usam o caminho padrão para AIX, mas as instalações podem variar.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.