



Desinstalar pacotes de plug-in SnapCenter

SnapCenter software

NetApp
November 06, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/snapcenter-61/uninstall/reference_prerequisites_for_removing_a_host.html on November 06, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Desinstalar pacotes de plug-in SnapCenter	1
Pré-requisitos para remover um host	1
Pré-requisitos para remover um host usando controle de acesso baseado em função	1
Pré-requisitos para remover um host com clones criados a partir da operação do ciclo de vida do clone	1
Remover um host	2
Desinstalar plug-ins usando a interface gráfica do usuário do SnapCenter	2
Desinstalar plug-ins do Windows usando o cmdlet do PowerShell	4
Desinstalar plug-ins localmente em um host	4
Desinstalar pacote de plug-ins para Linux ou AIX usando CLI	5

Desinstalar pacotes de plug-in SnapCenter

Pré-requisitos para remover um host

Você pode remover hosts e desinstalar plug-ins individuais ou pacotes de plug-ins usando a GUI do SnapCenter . Você também pode desinstalar plug-ins individuais ou pacotes de plug-ins em hosts remotos usando a interface de linha de comando (CLI) no seu host do SnapCenter Server ou usando a opção **Desinstalar um programa** do Windows localmente em qualquer host.

Antes de remover um host do SnapCenter Server, você deve concluir os pré-requisitos.

- Você deve efetuar login como administrador.
- Você deve garantir que os trabalhos de descoberta não estejam em execução no host.
- Você deve receber uma função com as permissões necessárias para remover todos os objetos associados ao host. Caso contrário, a operação de remoção falhará.
- Você deve confirmar a impressão digital se a chave SSH foi modificada após adicionar o host ao SnapCenter.
- Você deve confirmar a impressão digital se o host do SnapCenter for atualizado para uma versão posterior do SnapCenter , mas o host do plug-in ainda estiver executando uma versão anterior do plug-in.

Pré-requisitos para remover um host usando controle de acesso baseado em função

- Você deve ter efetuado login usando uma função RBAC que tenha permissões de leitura, exclusão de host, instalação, desinstalação de plug-in e exclusão de objetos.

Os objetos podem ser clone, backup, grupo de recursos, sistema de armazenamento e assim por diante.

- Você deve ter adicionado o usuário RBAC à função RBAC.
- Você deve atribuir o usuário RBAC ao host, plug-in, credencial, grupos de recursos e sistema de armazenamento (para clones) que deseja excluir.
- Você deve ter efetuado login no SnapCenter como um usuário RBAC.

Pré-requisitos para remover um host com clones criados a partir da operação do ciclo de vida do clone

- Você deve ter criado trabalhos de clone usando o gerenciamento de ciclo de vida de clone para bancos de dados SQL.
- Você deve ter criado uma função RBAC com permissões de leitura e exclusão de clone, leitura e exclusão de recurso, leitura e exclusão de grupo de recursos, leitura e exclusão de armazenamento, leitura e exclusão de provisionamento, montagem, desmontagem, instalação e desinstalação de plug-in, leitura e exclusão de host.
- Você deve ter atribuído o usuário RBAC à função RBAC.
- Você deve ter atribuído o usuário RBAC ao host, ao SnapCenter Plug-in para Microsoft SQL Server, à credencial, ao grupo de recursos do ciclo de vida do clone e ao sistema de armazenamento.

- Você deve ter efetuado login no SnapCenter como um usuário RBAC.

Para obter informações sobre como desinstalar o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere, consulte ["Remover o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"](#) .

Remover um host

Quando o SnapCenter Server remove um host, ele primeiro remove o backup, os clones, os trabalhos de clone, os grupos de recursos e os recursos listados para esse host na página Recursos do SnapCenter e, em seguida, desinstala os pacotes de plug-in no host.

Sobre esta tarefa

- Se você excluir um host, os backups, clones e grupos de recursos associados ao host também serão excluídos.
- Quando você remove os grupos de recursos, todos os agendamentos associados também são removidos.
- Se o host tiver um grupo de recursos compartilhado com outro host e você excluir o host, o grupo de recursos também será excluído.
- Você deve usar o cmdlet *Remove-SmHost* para remover os hosts de plug-in desativados ou inacessíveis.

As informações sobre os parâmetros que podem ser usados com o cmdlet e suas descrições podem ser obtidas executando *Get-Help command_name*. Alternativamente, você também pode consultar o ["Guia de referência do cmdlet do software SnapCenter"](#)

- O tempo necessário para remover um host depende do número de backups e das configurações de retenção. Isso ocorre porque os Snapshots são excluídos de cada um dos controladores e os metadados são limpos.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Hosts**.
 2. Na página **Hosts**, clique em **Hosts gerenciados**.
 3. Selecione o host que você deseja remover e clique em **Remover**.
 4. Para clusters Oracle RAC, para remover o SnapCenter software de todos os hosts no cluster, selecione **Incluir todos os hosts do cluster**.
- Você também pode remover um nó de um cluster e, dessa forma, remover todos os nós, um por um.
5. Clique em **OK**.



Quando você desinstala e reinstala plug-ins de host em um cluster, os recursos do cluster não são descobertos automaticamente. Selecione o nome do host do cluster e clique em **Atualizar recursos** para descobrir automaticamente os recursos do cluster.

Desinstalar plug-ins usando a interface gráfica do usuário do SnapCenter

Quando você decidir que não precisa mais de um plug-in individual ou de um pacote de

plug-ins, poderá desinstalá-lo usando a interface do SnapCenter .

Antes de começar

- Você deve ter removido os grupos de recursos do pacote de plug-in que está desinstalando.
- Você deve ter desanexado as políticas associadas aos grupos de recursos do pacote de plug-in que está desinstalando.

Sobre esta tarefa

Você pode desinstalar um plug-in individual. Por exemplo, talvez seja necessário desinstalar o plug-in SnapCenter para Microsoft SQL Server porque um host está ficando sem recursos e você deseja mover esse plug-in para um host mais potente. Você também pode desinstalar um pacote de plug-in inteiro. Por exemplo, talvez seja necessário desinstalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux, que inclui o plug-in do SnapCenter para Oracle Database e o plug-in do SnapCenter para UNIX.

- Remover um host inclui desinstalar todos os plug-ins.

Quando você remove um host do SnapCenter, o SnapCenter desinstala todos os pacotes de plug-in no host antes de removê-lo.

- A interface gráfica do usuário do SnapCenter remove plug-ins de um host por vez.

Ao usar a interface gráfica do usuário do SnapCenter , você pode desinstalar plug-ins em apenas um host por vez. No entanto, você pode ter várias operações de desinstalação em execução ao mesmo tempo.

Você também pode desinstalar um plug-in de vários hosts usando o cmdlet *Uninstall-SmHostPackage* e os parâmetros necessários. As informações sobre os parâmetros que podem ser usados com o cmdlet e suas descrições podem ser obtidas executando *Get-Help command_name*. Alternativamente, você também pode consultar o "["Guia de referência do cmdlet do software SnapCenter"](#) .

 Desinstalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows de um host no qual o SnapCenter Server está instalado danificará a instalação do SnapCenter Server. Não desinstale o pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows, a menos que tenha certeza de que não precisa mais do SnapCenter Server.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Hosts**.
2. Na página **Hosts**, clique em **Hosts gerenciados**.
3. Na página **Hosts gerenciados**, selecione o host do qual você deseja desinstalar o plug-in ou pacote de plug-ins.
4. Ao lado do plug-in que você deseja remover, clique em **Remover > Enviar**.

Depois que você terminar

Você deve esperar 5 minutos antes de reinstalar o plug-in naquele host. Este período de tempo é suficiente para a GUI do SnapCenter atualizar o status do host gerenciado. A instalação falhará se você reinstalar o plug-in imediatamente.

Se você estiver desinstalando o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux, os arquivos de log específicos da desinstalação estarão disponíveis em: */custom_location/snapcenter/log*.

Desinstalar plug-ins do Windows usando o cmdlet do PowerShell

Você pode desinstalar plug-ins individuais ou desinstalar pacotes de plug-ins de um ou mais hosts usando o cmdlet *Uninstall-SmHostPackage* na interface de linha de comando do host do SnapCenter Server.

Você deve ter feito login no SnapCenter como um usuário de domínio com direitos de administrador local em cada host no qual deseja desinstalar os plug-ins.

Passos

1. Inicie o PowerShell.
2. No host do SnapCenter Server, digite: *Open-SMConnection -SMSbaseUrl https://SNAPCENTER_SERVER_NAME/DOMAIN_NAME* command e, em seguida, insira suas credenciais.
3. Desinstale os plug-ins do Windows usando o cmdlet *Uninstall-SmHostPackage* e os parâmetros necessários.

As informações sobre os parâmetros que podem ser usados com o cmdlet e suas descrições podem ser obtidas executando *Get-Help command_name*. Alternativamente, você também pode consultar o "[Guia de referência do cmdlet do software SnapCenter](#)".

Desinstalar plug-ins localmente em um host

Você pode desinstalar os plug-ins do SnapCenter localmente em um host se não conseguir acessar o host a partir do SnapCenter Server.

Sobre esta tarefa

A prática recomendada para desinstalar plug-ins individuais ou pacotes de plug-ins é usar a GUI do SnapCenter ou usar o cmdlet *Uninstall-SmHostPackage* na interface de linha de comando do host do SnapCenter Server. Esses procedimentos ajudam o SnapCenter Server a se manter atualizado com quaisquer alterações.

No entanto, você pode ter uma rara necessidade de desinstalar plug-ins localmente. Por exemplo, você pode ter executado uma tarefa de desinstalação do SnapCenter Server, mas a tarefa falhou, ou você desinstalou o SnapCenter Server e plug-ins órfãos permanecem em um host.



Desinstalar um pacote de plug-in localmente em um host não exclui dados associados ao host; por exemplo, trabalhos agendados e metadados de backup.



Não tente desinstalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows localmente pelo Painel de Controle. Você deve usar a interface gráfica do usuário do SnapCenter para garantir que o SnapCenter Plug-in para Microsoft Windows seja desinstalado corretamente.

Passos

1. No sistema host, navegue até o Painel de Controle e clique em **Desinstalar um programa**.
2. Na lista de programas, selecione o plug-in ou pacote de plug-ins do SnapCenter que você deseja desinstalar e clique em **Desinstalar**.

O Windows desinstala todos os plug-ins no pacote selecionado.

Desinstalar pacote de plug-ins para Linux ou AIX usando CLI

Você pode desinstalar o SnapCenter Plug-ins Package para Linux ou o SnapCenter Plug-ins Package para AIX usando a interface de linha de comando.

Antes de começar

- Certifique-se de ter excluído os trabalhos agendados
- Certifique-se de que todos os trabalhos em execução sejam concluídos.

Etapa

Execute `/custom_location/ NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall` para desinstalar.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.