



开始使用 Trident

NetApp
January 14, 2026

目录

- 开始使用 1
 - 了解Trident 1
 - 了解Trident 1
 - Trident架构 2
 - 概念 5
 - Trident快速入门 8
 - 下一步是什么? 9
 - 要求 9
 - 有关Trident的关键信息 9
 - 支持的前端（编排程序） 10
 - 支持的后端（存储） 10
 - Trident支持KubeVirt和OpenShift虚拟化 11
 - 功能要求 11
 - 已测试主机操作系统 12
 - 主机配置 12
 - 存储系统配置: 12
 - Trident端口 12
 - 容器映像以及相应的 Kubernetes 版本 12

开始使用

了解Trident

了解Trident

Trident 是由 NetApp 维护的一个受全面支持的开源项目。它旨在帮助您使用容器存储接口(CSI)等行业标准接口满足容器化应用程序的持久性需求。

什么是Trident?

NetApp Trident支持在公有云或内部环境中的所有常见NetApp存储平台上使用和管理存储资源、包括内部ONTAP集群(AFF、FAS和ASA)、ONTAP Select、Cloud Volumes ONTAP、Element软件(NetApp HCI、SolidFire)、Azure NetApp Files、Amazon FSx for NetApp ONTAP以及Google Cloud上的Cloud Volumes Service。

Trident是一款与本机集成的符合容器存储接口(CI)的动态存储流程编排程序"[Kubernetes](#)"。Trident在集群中的每个工作节点上作为一个控制器Pod加一个节点Pod运行。有关详细信息、请参见 "[Trident架构](#)"。

Trident还可以直接与适用于NetApp存储平台的Docker生态系统集成。NetApp Docker卷插件(nDVP)支持从存储平台到Docker主机配置和管理存储资源。有关详细信息、请参见 "[部署适用于Docker的Trident](#)"。



如果这是您首次使用Kubarnetes，您应熟悉"[Kubbernetes概念和工具](#)"。

Kubnetes与NetApp产品的集成

NetApp存储产品组合可与Kubbernetes集群的许多方面集成、从而提供高级数据管理功能、从而增强Kubbernetes部署的功能、性能和可用性。

适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX

"[适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX](#)"是一项完全托管的AWS服务、可用于启动和运行由NetApp ONTAP存储操作系统提供支持的文件系统。

Azure NetApp Files

"[Azure NetApp Files](#)"是由NetApp提供支持的企业级Azure文件共享服务。您可以在 Azure 中以本机方式运行要求最苛刻的基于文件的工作负载，同时享受 NetApp 应有的性能和丰富的数据管理功能。

Cloud Volumes ONTAP

"[Cloud Volumes ONTAP](#)"是一款纯软件存储设备、可在云中运行ONTAP数据管理软件。

Google Cloud NetApp卷

"Google Cloud NetApp卷" 是Google Cloud中的一项完全托管的文件存储服务、可提供高性能企业级文件存储。

Element 软件

"Element"存储管理员可以通过保障性能并简化存储占用空间来整合工作负载。

NetApp HCI

"NetApp HCI"通过自动化执行日常任务并使基础架构管理员能够专注于更重要的功能、简化数据中心的管理和扩展。

Trident 可以直接在底层 NetApp HCI 存储平台上为容器化应用程序配置和管理存储设备。

NetApp ONTAP

"NetApp ONTAP"是NetApp多协议统一存储操作系统、可为任何应用程序提供高级数据管理功能。

ONTAP系统具有全闪存、混合或纯HDD配置、并提供许多不同的部署模式：内部FAS、AFA和ASA集群、ONTAP Select和Cloud Volumes ONTAP。Trident支持这些ONTAP部署模式。

Trident架构

Trident在集群中的每个工作节点上作为一个控制器Pod加一个节点Pod运行。节点Pod必须运行在可能要挂载Trident卷的任何主机上。

了解控制器Pod和节点Pod

Trident在Kubernetes集群上部署为一个[三项控制器Pod](#)或多个[三级节点块](#)、并使用标准Kubernetes `_CSI Sidecar Containers_`来简化CSI插件的部署。"Kubernetes CSI Sidecar Containers"由Kubbernetes存储社区维护。

Kubornetes"[节点选择器](#)"和"[容忍和损害](#)"用于限制Pod在特定或首选节点上运行。您可以在Trident安装期间为控制器和节点Pod配置节点选择器和容差。

- 控制器插件负责卷配置和管理、例如快照和调整大小。
- 节点插件负责将存储连接到节点。




图 1. Trident部署在Kubbernetes集群上

三项控制器Pod

三端控制器Pod是一个运行CSI控制器插件的Pod。

- 负责配置和管理NetApp存储中的卷
- 由Kubbernetes部署管理
- 可以在控制面板或工作节点上运行、具体取决于安装参数。




图 2. TRident控制器Pod示意图

三级节点块

三端节点块是运行CSI节点插件的有权限的节点。

- 负责挂载和卸载主机上运行的Pos的存储
- 由Kubbernetes DemonSet管理
- 必须在要挂载NetApp存储的任何节点上运行




图 3. TRident节点Pod图

支持的 **Kubernetes** 集群架构

以下Kubenetes架构支持Trident：

Kubernetes 集群架构	支持	默认安装
单个主节点，计算节点	是	是
多主机，计算	是	是
主、etcd、计算	是	是
主机，基础架构，计算	是	是

概念

配置

Trident中的配置分为两个主要阶段。第一阶段会将存储类与一组合适的后端存储池相关联，并在配置之前进行必要的准备。第二阶段包括卷创建本身、需要从与待定卷的存储类关联的存储池中选择一个存储池。

存储类关联

将后端存储池与存储类相关联取决于存储类请求的属性及其 `storagePools`、``additionalStoragePools`` 和 ``excludeStoragePools`` 列表。创建存储类时，Trident 会将其每个后端提供的属性和池与存储类请求的属性和池进行比较。如果某个存储池的属性和名称与请求的所有属性和池名称匹配、则Trident会将该存储池添加到该存储类的一组合适存储池中。此外、Trident还会将列表中列出的所有存储池添加到该池 ``additionalStoragePools`` 集

中、即使其属性不满足存储类请求的全部或任何属性也是如此。您应使用此 `excludeStoragePools` 列表覆盖存储池并将其从存储类中删除。每次添加新后端时、Trident都会执行类似的过程、检查其存储池是否满足现有存储类的要求、并删除标记为已排除的任何。

创建卷

然后、Trident使用存储类和存储池之间的关联来确定在何处配置卷。创建卷时、Trident会首先获取该卷的存储类的存储池集、如果为该卷指定协议、则Trident会删除无法提供所请求协议的存储池(例如、NetApp HCI或SolidFire后端无法提供基于文件的卷、而ONTAP后端无法提供基于块的卷)。Trident会随机排列此结果集的顺序、以便于均匀分布卷、然后在其中进行迭代、尝试依次在每个存储池上配置卷。如果在一个上成功、则它会成功返回、并记录在此过程中遇到的任何故障。只有当*无法在*所有*上配置可供请求的存储类和协议使用的存储池时、Trident才会返回故障。

卷快照

详细了解Trident如何为其驱动程序创建卷快照。

了解如何创建卷快照


- 对于 `ontap-nas`、`ontap-san`gcp-cvs``和 `azure-netapp-files``驱动程序, 每个永久性卷(PV)都会映射到FlexVol volume, 因此, 会将卷快照创建为NetApp快照。与竞争对手的快照技术相比、NetApp快照技术可提供更高的稳定性、可扩展性、可恢复性和性能。无论是在创建 Snapshot 副本所需的时间还是在存储空间中, 这些 Snapshot 副本都极为高效。
- 对于 `ontap-nas-flexgroup``驱动程序、每个永久性卷(PV)都会映射到一个FlexGroup。因此, 卷快照会创建为 NetApp FlexGroup 快照。与竞争对手的快照技术相比、NetApp快照技术可提供更高的稳定性、可扩展性、可恢复性和性能。无论是在创建 Snapshot 副本所需的时间还是在存储空间中, 这些 Snapshot 副本都极为高效。
- 对于 `ontap-san-economy``驱动程序、PVs映射到在共享FlexVol卷上创建的LUN PVs的Snapshot可通过对关联LUN执行FlexClone来实现。借助ONTAP FlexClone技术、即使是最大的数据集、也可以近乎瞬时地创建副本。副本与其父级共享数据块, 除了元数据所需的存储之外, 不会占用任何存储。
- 对于 `solidfire-san``驱动程序、每个PV都会映射到在NetApp Element软件/LUN集群上创建的NetApp HCI。VolumeSnapshot 由底层 LUN 的 Element Snapshot 表示。这些快照是时间点副本, 只占用少量系统资源和空间。
- 使用 `ontap-san``驱动程序时 `ontap-nas``、ONTAP快照是FlexVol的时间点副本、会占用FlexVol本身的空间。这样, 在创建 / 计划快照时, 卷中的可写空间量会随着时间的推移而减少。解决此问题的一个简单方法是, 通过 Kubernetes 调整大小来增大卷的大小。另一个选项是删除不再需要的快照。删除通过KubeNet创建的卷快照后、Trident将删除关联的ONTAP快照。也可以删除未通过 Kubernetes 创建的ONTAP 快照。

通过Trident、您可以使用卷快照创建新的PV.通过对支持的 ONTAP 和 CVS 后端使用 FlexClone 技术, 可以从这些快照创建 PV。从快照创建PV时、备份卷是快照父卷的FlexClone。此 `solidfire-san``驱动程序使用Element软件卷克隆从快照创建PV.此时, 它将从 Element 快照创建一个克隆。

虚拟池

虚拟池在Trident存储后端和Kubnetes之间提供了一个抽象层 `StorageClasses`。管理员可以通过它们以一种不受后端限制的通用方式定义各个方面、例如每个后端的位置、性能和保护、而无需 `StorageClass``指定要用于满足所需条件的物理后端、后端池或后端类型。

存储管理员可以在JSON或YAML定义文件中的任何Trident后端定义虚拟池。



在虚拟池列表之外指定的任何方面对于后端都是全局的，并将应用于所有虚拟池，而每个虚拟池可能会分别指定一个或多个方面（覆盖任何后端 - 全局方面）。



- 定义虚拟池时、请勿尝试在后端定义中重新排列现有虚拟池的顺序。
- 建议不要修改现有虚拟池的属性。您应定义一个新的虚拟池以进行更改。

大多数方面都以后端特定术语来指定。重要的是，Aspect值不会在后端驱动程序之外公开，也不能在中进行匹配 StorageClasses。相反，管理员为每个虚拟池定义了一个或多个标签。每个标签都是一个键：值对，标签可能在唯一的后端通用。与其他方面一样，可以为每个池指定标签，也可以为后端指定全局标签。与具有预定义名称和值的方面不同，管理员可以根据需要全权定义标签键和值。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。

``StorageClass`` 通过引用选择器参数中的标签来标识要使用的虚拟池。虚拟池选择器支持以下运算符：

运算符	示例	池的标签值必须：
=	性能 = 高级	匹配
!=	性能! = 至高	不匹配
in	位置 (东部, 西部)	位于一组值中

运算符	示例	池的标签值必须：
notin	性能注释（银牌，铜牌）	不在值集内
<key>	保护	存在任何值
!<key>	！ 保护	不存在

卷访问组

详细了解Trident如何使用 ["卷访问组"](#)。



如果使用的是 CHAP，请忽略此部分，建议使用此部分来简化管理并避免下面所述的扩展限制。此外、如果您在CSI模式下使用Trident、则可以忽略此部分。作为增强型CSI配置程序安装时、Trident使用CHAP。

了解卷访问组

Trident可以使用卷访问组来控制对其配置的卷的访问。如果禁用了CHAP、则它会查找名为的访问组 `trident`、除非您在配置中指定一个或多个访问组ID。

虽然Trident会将新卷与配置的访问组关联起来、但不会自行创建或管理访问组。在将存储后端添加到Trident之前、这些访问组必须存在、并且它们必须包含可能会挂载由该后端配置的卷的Kubernetes集群中每个节点的iSCSI IQN。在大多数安装中，包括集群中的每个工作节点。

对于节点数超过 64 个的 Kubernetes 集群，您应使用多个访问组。每个访问组最多可以包含 64 个 IQN，每个卷可以属于四个访问组。在最多配置四个访问组的情况下，集群中大小最多为 256 个节点的任何节点都可以访问任何卷。有关卷访问组的最新限制，请参见 ["此处"](#)。

如果您要将配置从使用默认访问组的配置修改为也使用其他访问组的配置 `trident`、请在列表中包括访问组的ID `trident`。

Trident快速入门

您可以通过几个步骤安装Trident并开始管理存储资源。开始之前，请查看["Trident要求"](#)。



对于Docker，请参见["适用于Docker的Trident"](#)。

1

准备工作节点

Kubernetes集群中的所有工作节点都必须能够挂载为Pod配置的卷。

["准备工作节点"](#)

2

安装Trident

Trident提供了多种针对各种环境和组织进行了优化的安装方法和模式。

["安装 Trident"](#)

3

创建后端

后端用于定义Trident与存储系统之间的关系。它会告诉Trident如何与该存储系统通信、以及Trident如何从该存储系统配置卷。

"配置后端"存储系统

4

创建Kubbernetes存储类

Kubnetes StorageClass对象将Trident指定为配置程序、并允许您创建存储类以配置具有可自定义属性的卷。Trident会为指定Trident配置程序的Kubbernetes对象创建匹配的存储类。

"创建存储类。"

5

配置卷

永久性卷(PV)是由集群管理员在Kubernetes集群上配置的物理存储资源。*PersentVolumeClaim*(PVC)是对集群上的PersentVolume的访问请求。

创建一个使用已配置的Kubernetes StorageClass来请求对PV的访问的永久性卷(PV)和永久性卷克莱姆(PVC)。然后、您可以将PV挂载到POD。

"配置卷"

下一步是什么？

现在、您可以添加其他后端、管理存储类、管理后端以及执行卷操作。

要求

在安装Trident之前、您应查看这些常规系统要求。特定后端可能有其他要求。

有关Trident的关键信息

您必须阅读以下有关Trident的重要信息。

与Trident 相关的信息

- 现在、在Trident中支持Kubnetes 1.32。在升级Kubernetes之前升级Trident。
 - Trident会严格强制在SAN环境中使用多路径配置、并在Multipath.conf文件中使用建议值
`find_multipaths: no`
- 使用非多路径配置或在Multipath.conf文件中使用 `find_multipaths: yes` 或`
find_multipaths: smart` 值将导致挂载失败。自21.07版本以来、Trident已建议使用
find_multipaths: no`

支持的前端（编排程序）

Trident支持多个容器引擎和流程编排程序、其中包括：

- Anthos On—Prem (VMware)和Anthos on Bare metal 1.16
- Kubbernetes 1.26 - 1.32
- OpenShift 4.13 - 4.18
- R润 彻Kubernetes Engine 2 (RKE2) v1.26.7+rke2r1、v1.28.5+rke2r1

以下版本支持 Trident 操作符：

- Anthos On—Prem (VMware)和Anthos on Bare metal 1.16
- Kubbernetes 1.26 - 1.32
- OpenShift 4.13-4.18
- R润 彻Kubernetes Engine 2 (RKE2) v1.26.7+rke2r1、v1.28.5+rke2r1

Trident还可以与许多其他完全托管和自行管理的Kubernetes产品配合使用、包括Google Kubernetes Engine (GKE)、Amazon Elatic Kubernetes Services (EKS)、Azure Kubernetes Service (AKS)、MiranT斯Kubernetes Engine (MKE)和VMware Tanzu产品组合。

Trident和ONTAP可用作的存储提供程序"[KubeVirt](#)"。



在将安装了Trident的Kubernetes集群从1.25升级到1.26或更高版本之前，请参见"[升级Helm安装](#)"。

支持的后端（存储）

要使用Trident、您需要使用以下一个或多个受支持的后端：

- 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX
- Azure NetApp Files
- Cloud Volumes ONTAP
- Google Cloud NetApp卷

- NetApp 全 SAN 阵列（ASA）
- 受NetApp有限支持的内部FAS、AFF或ASA R2集群版本。请参阅。 ["软件版本支持"](#)
- NetApp HCI/ Element软件11或更高版本

Trident支持KubeVirt和OpenShift虚拟化

支持的存储驱动程序：

Trident支持以下用于KubeVirt和OpenShift虚拟化的ONTAP驱动程序：

- ontap-NAS
- ONTAP—NAS—经济型
- NVMe-SAN (iSCSI、FCP、基于的ONTAP)
- ONTAP—SAN经济型(仅限iSCSI)

注意事项：

- 在OpenShift虚拟化环境中更新存储类以使用 `fsType` 参数 (例如： ``fsType: "ext4"`)。如果需要、可使用中的参数 `dataVolumeTemplates`` 将卷模式明确设置为阻止 ``volumeMode=Block``、以通知数据卷创建者。
- `rwX`块存储驱动程序访问模式：只有"`volumemode: block`"(原始设备)才支持ONTAP SAN (iSCSI、NVMe/TCP、FC)和ONTAP SAN经济型(iSCSI)驱动程序。对于这些驱动程序、``fstype``无法使用参数、因为卷是在原始设备模式下提供的。
- 对于需要`rwX`访问模式的实时迁移工作流、支持以下组合：
 - NFS + `volumeMode=Filesystem`
 - iSCSI + `volumeMode=Block`(原始设备)
 - NVMe/TCP + `volumeMode=Block`(原始设备)
 - FC + `volumeMode=Block`(原始设备)

功能要求

下表总结了此版本的Trident及其支持的Kubernetes版本提供的功能。

功能	Kubernetes 版本	是否需要功能安全门？
Trident	1.26 - 1.32	否
卷快照	1.26 - 1.32	否
卷快照中的 PVC	1.26 - 1.32	否
iSCSI PV 调整大小	1.26 - 1.32	否
ONTAP 双向 CHAP	1.26 - 1.32	否

功能	Kubernetes 版本	是否需要功能安全门?
动态导出策略	1.26 - 1.32	否
Trident 运算符	1.26 - 1.32	否
CSI 拓扑	1.26 - 1.32	否

已测试主机操作系统

虽然Trident不正式支持特定操作系统、但已知以下操作系统可以正常工作：

- OpenShift容器平台(amd64和ARM64)支持的Red Hat Enterprise Linux Core™ OS (RHCOS)版本
- RHEL 8+(AMD64和ARM64)



NVMe/TCP需要RHEL 9或更高版本。

- Ubuntu 22.04或更高版本(AMD64和ARM64)
- Windows Server 2022

默认情况下、Trident在容器中运行、因此将在任何Linux工作器上运行。但是、根据您使用的后端、这些员工需要能够使用标准NFS客户端或iSCSI启动程序挂载Trident提供的卷。

该 `tridentctl` 实用程序还可以在这些Linux分发版中的任何一个上运行。

主机配置

Kubernetes集群中的所有工作节点都必须能够挂载为Pod配置的卷。要准备工作节点、必须根据您选择的驱动程序安装NFS、iSCSI或NVMe工具。

["准备工作节点"](#)

存储系统配置：

Trident可能需要先对存储系统进行更改、然后后端配置才能使用它。

["配置后端"](#)

Trident端口

Trident需要访问特定端口才能进行通信。

["Trident端口"](#)

容器映像以及相应的 Kubernetes 版本

对于气隙安装、以下列表是安装Trident所需容器映像的参考。使用 `tridentctl images` 命令验证所需容器映像的列表。

Kubernetes版本	容器映像
v1.26.0、v1.27.0、v1.28.0、v1.29.0、v1.30.0、v1.31.0、v1.32.0	• dDocker。io/NetApp/trdent：25.02.0 • docer.io/NetApp/trdent-autostsupport：25.02 • 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-置 配置程序：v5.2.0 • 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-Attacher：v4.8.0 • 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-s不同：v1.13.1 • 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-snapshotter：v8.2.0 • 注册表.k8s.io/sig-storage/Csl-N节点 驱动程序注册器：v2.13.0 • dDocker .io/NetApp/trdent操作员：25.02.0 (可选)

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。