維護主控台選單

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager-918/config/concept_maintenance_console_menu.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

維護主控台選單 1
了解 Active IQ Unified Manager 中的維護主控台選單 1
Active IQ Unified Manager 中的網路組態選單 1
使用 Active IQ Unified Manager 中的系統組態選單 3
使用 Active IQ Unified Manager 中的「支援與診斷」選單 4
了解 Active IQ Unified Manager 中的其他維護主控台選單選項 5

維護主控台選單

了解 Active IQ Unified Manager 中的維護主控台選單

維護主控台由不同的選單組成，可讓您維護與管理 Unified Manager 伺服器的特殊功能與組態設定。

根據您安裝 Unified Manager 的作業系統，維護主控台包含下列選單：

- 升級 Unified Manager（僅限 VMware）
- 網路組態（僅限 VMware）
- 系統組態（僅限 VMware）
  a. 支援/診斷
  b. 重設伺服器憑證
  c. 重新產生用戶端憑證
  d. 備份恢復
  e. 外部資料供應商
  f. 效能輪詢間隔組態
  g. 停用 SAML 驗證
  h. 檢視/變更應用程式連接埠
  i. 偵錯日誌組態
  j. 控制對 MySQL 連接埠 3306 的存取
  k. 結束

您可以從清單中選擇數字來存取特定的選單選項。例如，若要備份與恢復，請選擇 *4*。

Active IQ Unified Manager 中的網路組態選單

網路組態功能表可讓您管理網路設定。當 Unified Manager 使用者介面無法使用時，您應該使用此功能表。

如果 Unified Manager 安裝在 Red Hat Enterprise Linux 或 Microsoft Windows 上，則此功能表無法使用。

以下是可供選擇的選單選項。

- 顯示 **IP** 位址設定

  顯示虛擬應用裝置的目前網路設定，包括 IP 位址、網路、廣播位址、子網路遮罩、閘道和 DNS 伺服器。

- 更改 **IP** 位址設定

可讓您變更虛擬應用裝置的任何網路設定，包括 IP 位址、網路遮罩、閘道或 DNS 伺服器。如果您使用維護主控台將網路設定從 DHCP 切換為靜態連網，則無法編輯主機名稱。您必須選取 提交變更 才能使變更生效。

- 顯示網域名稱搜尋設定

  顯示用於解析主機名稱的網域名稱搜尋清單。

- 變更網域名稱搜尋設定

  可讓您變更解析主機名稱時要搜尋的網域名稱。您必須選取 提交變更 才能使變更生效。

- 顯示靜態路由

  顯示目前靜態網路路由。

- 更改靜態路由

  允許您新增或刪除靜態網路路由。您必須選取 提交變更 才能使變更生效。

  - 新增路由

    允許您新增靜態路由。

  - 刪除路由

    允許您刪除靜態路由。

  - 返回

    返回*主選單*。

  - 離開

    退出維護主控台。

- 停用網路介面

  停用任何可用的網路介面。如果只有一個網路介面可用，則無法將其停用。您必須選取 提交變更 才能使變更生效。

- 啟用網路介面

  啟用可用的網路介面。您必須選取 提交變更 才能使變更生效。

- 提交變更

  套用對虛擬應用裝置網路設定所做的任何變更。您必須選取此選項才能使所做的任何變更生效，否則變更將不會生效。

- **Ping** 主機

  Ping 目標主機以確認 IP 位址變更或 DNS 組態。

- 恢復預設值

  將所有設定重設為出廠預設值。您必須選擇 提交變更 才能使變更生效。

- 返回

  返回*主選單*。

- 離開

  退出維護主控台。

使用 Active IQ Unified Manager 中的系統組態選單

系統組態選單可讓您透過提供各種選項來管理您的虛擬應用裝置，例如檢視伺服器狀態，以及重新啟動和關閉虛擬機器。

當 Unified Manager 安裝在 Linux 或 Microsoft Windows 系統上時，此功能表中僅提供 “從 Unified Manager 備份還原” 選項。

以下是可供選擇的選單選項：

- 顯示伺服器狀態

  顯示目前伺服器狀態。狀態選項包括「執行中」和「未執行」。

  如果伺服器未執行，您可能需要聯絡技術支援。

- 重新啟動虛擬機器

  重新啟動虛擬機器，停止所有服務。重新啟動後，虛擬機器和服務會重新啟動。

- 關閉虛擬機器

  關閉虛擬機器，停止所有服務。

  您只能從虛擬機器控制台選擇此選項。

- 更改**<logged in user>**使用者密碼

  更改目前登入使用者的密碼，該使用者只能是維護使用者。

- 增加資料磁碟容量

  增加虛擬機器中資料磁碟（磁碟 3）的大小。

- 增加交換磁碟容量

  增加虛擬機器中交換磁碟（磁碟 2）的大小。

- 更改時區

將時區變更為您所在的位置。

- 更改 **NTP** 伺服器

  變更 NTP 伺服器設定，例如 IP 位址或完整網域名稱（FQDN）。

- 更改 **NTP** 服務

  在 `ntp`與 `systemd-timesyncd`服務之間切換。

- 從 **Unified Manager** 備份還原

  從先前備份的版本還原 Unified Manager 資料庫和組態設定。

- 重設伺服器憑證

  重設伺服器安全性憑證。

- 更改主機名稱

  變更安裝虛擬應用裝置的主機名稱。

- 返回

  退出系統組態選單並返回主選單。

- 離開

  退出維護主控台選單。

使用 **Active IQ Unified Manager** 中的「支援與診斷」選單

透過「支援和診斷」選單，您可以產生支援套裝組合，並將其發送給技術支援以獲得疑難排解協助。

以下是可供選擇的選單選項：

- 產生輕量級支援套裝組合

  讓您能夠產生輕量級的支援套裝組合，其中僅包含 30 天的日誌和組態資料庫記錄——不包含效能資料、擷取記錄檔案和伺服器堆積傾印。

- 產生支援套裝組合

  可讓您在診斷使用者的主目錄中建立包含診斷資訊的完整支援套裝組合（7-Zip 檔案）。如果您的系統已連線至網際網路，您也可以將支援套裝組合上傳至 NetApp。

  該檔案包含 AutoSupport 訊息產生的資訊、Unified Manager 資料庫的內容、有關 Unified Manager 伺服器內部的詳細資料，以及通常不包含在 AutoSupport 訊息或輕量級支援套裝組合中的詳細層級記錄。

了解 Active IQ Unified Manager 中的其他維護主控台選單選項

以下功能表選項可讓您在 Unified Manager 伺服器上執行各種管理任務。

以下是可供選擇的選單選項：

- 重設伺服器憑證

  重新產生 HTTPS 伺服器憑證。

  您可以在 Unified Manager GUI 中按一下 一般 > **HTTPS** 憑證 > 重新產生 **HTTPS** 憑證 來重新產生伺服器憑證。

- 停用 **SAML** 驗證

  停用 SAML 驗證，使身分供應商（IdP）不再為存取 Unified Manager GUI 的使用者提供登入驗證。當 IdP 伺服器或 SAML 組態出現問題導致使用者無法存取 Unified Manager GUI 時，通常會使用此主控台選項。

- 外部資料供應商

  提供將 Unified Manager 連接到外部資料供應商的選項。建立連線後，效能資料會傳送至外部伺服器，以便儲存效能專家使用第三方軟體繪製效能計量圖表。顯示下列選項：

  - 顯示伺服器組態——顯示外部資料供應商目前的連線和組態設定。
  - 新增 / 修改伺服器連線——可讓您輸入外部資料供應商的新連線設定，或變更現有設定。
  - 修改伺服器組態——可讓您為外部資料供應商輸入新的組態設定，或變更現有設定。
  - 刪除伺服器連線--刪除與外部資料供應商的連線。

    刪除連線後，Unified Manager 將失去與外部伺服器的連線。

- 備份還原

  如需詳細資訊，請參閱 "管理備份與恢復作業" 下的主題。

- 效能輪詢間隔組態

  提供設定 Unified Manager 從叢集收集效能統計資料頻率的選項。預設收集間隔為 5 分鐘。

  如果您發現大型叢集的收集未能按時完成，您可以將此間隔變更為 10 或 15 分鐘。

- 檢視/變更應用程式連接埠

  提供選項以變更 Unified Manager 用於 HTTP 和 HTTPS 協定的預設連接埠（若基於安全性考量有此需求）。HTTP 的預設連接埠為 80，HTTPS 的預設連接埠為 443。

- 控制對 **MySQL** 連接埠 **3306** 的存取

  控制主機對預設 MySQL 連接埠 3306 的存取。基於安全性考量，在 Linux、Windows 和 VMware vSphere 系統上全新安裝 Unified Manager 時，透過此連接埠的存取僅限於 localhost。此選項可讓您在 localhost 和遠端主機之間切換此連接埠的可見度，也就是說，如果您的環境中僅對 localhost 啟用此連接埠，您也可以將此連接埠開放給遠端主機。或者，當對所有主機啟用時，您可以將此連接埠的存取限制為僅限 localhost。

如果之前已在遠端主機上啟用存取，則在升級情況下將保留此組態。切換連接埠可見度後，您應該檢查 Windows 系統上的防火牆設定，如果設定為限制對 MySQL 連接埠 3306 的存取，則應停用防火牆設定。

- 離開

  退出維護主控台選單。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。