



# 安裝**SnapCenter** 「不一樣的自訂外掛程式」

## SnapCenter Software 4.6

NetApp  
January 18, 2024

# 目錄

|  |   |
|--|---|
| 安裝SnapCenter 「不一樣的自訂外掛程式」 .....                              | 1 |
| 新增主機並在遠端主機上安裝外掛程式套件 .....                                    | 1 |
| 使用Cmdlet在SnapCenter 多個遠端主機上安裝適用於Linux或Windows的支援功能外掛套件 ..... | 4 |
| 使用命令列介面、在SnapCenter Linux主機上安裝《程式集指令集自訂外掛程式》 .....           | 5 |
| 監控安裝自訂外掛程式的狀態 .....  | 6 |

# 安裝SnapCenter 「不一樣的自訂外掛程式」

## 新增主機並在遠端主機上安裝外掛程式套件

您必須使用SnapCenterAdd Host頁面來新增主機、然後安裝外掛程式套件。外掛程式會自動安裝在遠端主機上。您可以為個別主機或叢集新增主機並安裝外掛程式套件。

### 您需要的是什麼

- 您必須是指派給具有外掛安裝和解除安裝權限之角色的使用者、例如SnapCenter 「支援管理員」角色。
- 您應確保訊息佇列服務正在執行中。
- 如果您使用群組託管服務帳戶（GMSA） 、則應該使用管理權限來設定GMSA。

["在Windows Server 2012或更新版本上為自訂應用程式設定群組託管服務帳戶"](#)

### 關於此工作

您無法將SnapCenter 某個支援服務器作為外掛主機新增至另SnapCenter 一個支援服務器。

如果您在叢集（WSFC） 上安裝外掛程式、則外掛程式會安裝在叢集的所有節點上。

### 步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下\*主機\*。
2. 驗證頂端是否已選取\*託管主機\*索引標籤。
3. 按一下「 \* 新增 \* 」。
4. 在「hosts」（主機）頁面中、執行下列動作：

| 針對此欄位... | 執行此動作...  |
|----------|---|
| 主機類型     | <p>選取主機類型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows</li><li>• Linux</li></ul> <p> 自訂外掛程式可在Windows和Linux環境中使用。</p> |

| 針對此欄位... | 執行此動作...  |
|----------|---|
| 主機名稱     | <p>輸入主機的完整網域名稱 (FQDN) 或IP位址。</p> <p>取決於DNS的正確組態。SnapCenter因此、最佳做法是輸入FQDN。</p> <p>在Windows環境中、只有當不受信任的網域主機解析為FQDN時、才支援IP位址。</p> <p>您可以輸入獨立主機的IP位址或FQDN。</p> <p>如果您使用SnapCenter 支援功能來新增主機、而且主機是子網域的一部分、則必須提供FQDN。</p>                 |
| 認證資料     | <p>選取您建立的認證名稱、或建立新認證。</p> <p>認證資料必須具有遠端主機的管理權限。如需詳細資訊、請參閱建立認證的相關資訊。</p> <p>您可以將游標放在指定的認證名稱上、以檢視認證資料的詳細資料。</p> <p> 認證驗證模式取決於您在「新增主機」精靈中指定的主機類型。</p> |

5. 在\*選取要安裝的外掛程式\*區段中、選取要安裝的外掛程式。
6. (可選) 單擊\*更多選項\*。

| 針對此欄位... | 執行此動作...   |
|----------|--|
| 連接埠      | <p>保留預設連接埠號碼、或指定連接埠號碼。</p> <p>預設連接埠號碼為8145。如果SnapCenter 將該伺服器安裝在自訂連接埠上、該連接埠編號將會顯示為預設連接埠。</p> <p> 如果您手動安裝外掛程式並指定自訂連接埠、則必須指定相同的連接埠。否則、作業將會失敗。</p> |

| 針對此欄位... | 執行此動作...   |
|----------|--|
| 安裝路徑     | <p>自訂外掛程式可安裝在Windows系統或Linux系統上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>針對適用於Windows的「更新程式套件」、預設路徑為C:\Program Files\NetApp\SnapCenter           <ul style="list-style-type: none"> <li>SnapCenter</li> </ul> </li> </ul> <p>您也可以自訂路徑。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>針對適用於Linux的版本套件、預設路徑為/opp/NetApp/snapcenter。SnapCenter</li> </ul> <p>您也可以自訂路徑。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>針對「不需要自訂的外掛程式」SnapCenter：</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>在「自訂外掛程式」區段中、按一下「瀏覽」、然後選取壓縮的自訂外掛程式資料夾。</li> </ol> <p>壓縮資料夾包含自訂外掛程式碼和描述元.xml檔案。</p> <p>若為儲存外掛程式、請瀏覽至_C :\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Storage_、然後選取「storage.Zip」資料夾。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>按一下*上傳*。</li> </ol> <p>壓縮自訂外掛程式資料夾中的描述元.xml檔案會在上傳套件之前驗證。</p> <p>會列出上傳至SnapCenter Sfor the Sfor the Sfor the Server的自訂外掛程式。</p> <p>如果您想要管理MySQL或DB2應用程式、可以使用NetApp提供的MySQL和DB2自訂外掛程式。MySQL和DB2自訂外掛程式可從取得 "<a href="#">NetApp Automation Store</a>"</p> |
| 跳過預先安裝檢查 | 如果您已手動安裝外掛程式、但不想驗證主機是否符合安裝外掛程式的需求、請選取此核取方塊。  |

| 針對此欄位...                  | 執行此動作...   |
|---------------------------|--|
| 使用群組託管服務帳戶（GMSA）來執行外掛程式服務 | <p>如果您想要使用群組託管服務帳戶（GMSA）來執行外掛程式服務、請針對Windows主機選取此核取方塊。</p> <p> 請以下列格式提供GMSA名稱：<code>:domainname\accountName\$</code>。</p> <p> GMSA僅會做為SnapCenter Windows版的更新外掛程式服務的登入服務帳戶。</p> |

#### 7. 按一下\*提交\*。

如果您尚未選取「跳過預先檢查」核取方塊、系統會驗證主機是否符合安裝外掛程式的需求。磁碟空間、RAM、PowerShell版本、.NET版本、位置（適用於Windows外掛程式）和Java版本（適用於Linux外掛程式）均已根據最低需求進行驗證。如果不符合最低要求、則會顯示適當的錯誤或警告訊息。

如果錯誤與磁碟空間或RAM有關、您可以更新位於C:\Program Files\NetApp\SnapCenter Webapp的Web.config檔案、以修改預設值。如果錯誤與其他參數有關、您必須修正問題。



在HA設定中、如果您要更新web.config檔案、則必須更新兩個節點上的檔案。

#### 8. 如果主機類型為Linux、請驗證指紋、然後按一下\*確認並提交\*。



即使先前已將同一部主機新增至SnapCenter 更新版本、而且指紋已確認、指紋驗證也是必要的。

#### 9. 監控安裝進度。

安裝特定的記錄檔位於/custature\_LO地理位置/snapcenter/logs。

## 使用Cmdlet在SnapCenter 多個遠端主機上安裝適用於Linux或Windows的支援功能外掛套件

您SnapCenter 可以使用Install-SmHostPackage PowerShell Cmdlet、同時在多個主機上安裝適用於Linux或Windows的VMware®更新套件。

您需要的是什麼

新增主機的使用者應擁有主機的管理權限。

步驟

- 啟動PowerShell。
- 在支援服務器主機上SnapCenter 、使用Open-SmConnection Cmdlet建立工作階段、然後輸入您的認證資料。

3. 使用Install-SmHostPackage Cmdlet和必要參數、在多個主機上安裝外掛程式。

您可以執行`_Get-Help`命令name\_來取得可搭配Cmdlet使用之參數及其說明的相關資訊。或者、您也可以參閱 "[《軟件指令程式參考指南》 SnapCenter](#)"。

您可以在手動安裝外掛程式時使用`-skiprecheck`選項、而且不想驗證主機是否符合安裝外掛程式的需求。

4. 輸入遠端安裝的認證資料。

## 使用命令列介面、在SnapCenter Linux主機上安裝《程式集指令集自訂外掛程式」

您應該SnapCenter 使用SnapCenter 「版本資訊」使用者介面（UI）來安裝「版本資訊」自訂外掛程式。如果您的環境不允許從SnapCenter SIUI遠端安裝外掛程式、您可以使用命令列介面（CLI）、在主控台模式或無聲模式下安裝自訂外掛程式。

### 步驟

1. 將SnapCenter 適用於Linux的支援功能套件安裝檔案（`snapcenter_linux_host_plugin.bin`）從C：`\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package`儲存庫複製到您要安裝自訂外掛程式的主機。

您可以從SnapCenter 安裝了該伺服器的主機存取此路徑。

2. 在命令提示字元中、瀏覽至您複製安裝檔案的目錄。
  3. 安裝外掛程式：「`path_to_installation_bin_file/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent -DPORT=port_number_for_host -dserver_ip=server_name_or_ip_address -dserver_https_port=port_number_for_server`
- -DPORT指定SMCore HTTPS通訊連接埠。
  - -dserver\_IP會指定SnapCenter 「伺服器IP位址」。
  - -dserver\_https\_port指定SnapCenter 了「伺服器HTTPS連接埠」。
  - -DUSER\_INSTALL\_DIR會指定您要安裝SnapCenter 適用於Linux的《SKED Plug-ins套件》的目錄。
  - DINSTALL\_LOG\_NAME指定記錄檔的名稱。

```
/tmp/sc-plugin-installer/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent  
-DPORT=8145 -DSERVER_IP=scserver.domain.com -DSERVER_HTTPS_PORT=8146  
-DUSER_INSTALL_DIR=/opt  
-DINSTALL_LOG_NAME=SnapCenter_Linux_Host_Plugin_Install_2.log  
-DCHOSEN_FEATURE_LIST=CUSTOM
```

4. 使用Add-Smhost Cmdlet和必要參數、將主機新增SnapCenter 至SetcServer。

執行`_Get-Help`命令名稱\_可取得有關可與命令搭配使用之參數及其說明的資訊。或者、您也可以參閱 "[《軟件指令程式參考指南》 SnapCenter](#)"。

5. 登入SnapCenter 以供使用者介面或PowerShell Cmdlet上傳自訂外掛程式。

您可以參考、從UI上傳自訂外掛程式 "[新增主機並在遠端主機上安裝外掛程式套件](#)" 區段。

Cmdlet說明及Cmdlet參考資訊包含更多PowerShell Cmdlet的相關資訊。SnapCenter

" [《軟件指令程式參考指南》 SnapCenter](#)" 。

## 監控安裝自訂外掛程式的狀態

您SnapCenter 可以使用「工作」頁面來監控安裝過程。您可能需要檢查安裝進度、以判斷何時完成或是否有問題。

### 關於此工作

「工作」頁面上會出現下列圖示、並指出作業狀態：

- 進行中
- 已成功完成
- 失敗
- 已完成但有警告、或由於警告而無法啟動
- 已佇列

### 步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下\*監控\*。
2. 在「監控」頁面中、按一下「工作」。
3. 在「工作」頁面中、若要篩選清單以便只列出外掛程式安裝作業、請執行下列步驟：
  - a. 按一下\*篩選\*。
  - b. 選用：指定開始和結束日期。
  - c. 從類型下拉式功能表中、選取\*外掛程式安裝\*。
  - d. 從「狀態」下拉式功能表中、選取安裝狀態。
  - e. 按一下「\*套用\*」。
4. 選取安裝工作、然後按一下\*詳細資料\*以檢視工作詳細資料。
5. 在「工作詳細資料」頁面中、按一下\*檢視記錄\*。

## 版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP 「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。