

# Red Hat OpenShift Service su AWS con FSxN

**NetApp Solutions** 

NetApp January 09, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/netapp-solutions/containers/rh-osn\_use\_case\_rosa\_solution\_overview.html on January 09, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

## Sommario

Rec	I Hat OpenShift Service su AWS con FSxN	 	1
S	ervizio Red Hat OpenShift su AWS con NetApp ONTAP.	 	1
S	ervizio Red Hat OpenShift su AWS con NetApp ONTAP	 . 1	1

## Red Hat OpenShift Service su AWS con FSxN Servizio Red Hat OpenShift su AWS con NetApp ONTAP

### Panoramica

In questa sezione, mostreremo come utilizzare FSX per ONTAP come layer di storage persistente per le applicazioni eseguite su ROSA. Mostra l'installazione del driver NetApp Trident CSI su un cluster ROSA, il provisioning di un file system FSX per ONTAP e la distribuzione di un'applicazione stateful di esempio. Oltre a mostrare le strategie per il backup e il ripristino dei dati dell'applicazione. Con questa soluzione integrata, è possibile stabilire un framework di storage condiviso che scala facilmente tra le zone di disponibilità, semplificando i processi di scalabilità, protezione e ripristino dei dati utilizzando il driver Trident CSI.

## Prerequisiti

- "Account AWS"
- "Un account Red Hat"
- · Utente IAM "con autorizzazioni appropriate"per creare e accedere al cluster ROSA
- "CLI AWS"
- "ROSA CLI"
- "Interfaccia a riga di comando OpenShift" (oc)
- Timone 3 "documentazione"
- "UN CLUSTER HCP ROSA"
- "Accesso alla console web Red Hat OpenShift"

Questo diagramma mostra il cluster ROSA implementato in più zone di disponibilità. I nodi master del cluster ROSA, i nodi infrastruttura si trovano nel VPC di Red Hat, mentre i nodi di lavoro si trovano in un VPC nell'account del cliente . Creeremo un file system FSX per ONTAP con lo stesso VPC e installeremo il driver Trident nel cluster ROSA, permettendo a tutte le subnet di questo VPC di connettersi al file system.

Availability Zone 1	Analability Zone 2	Availability Zone 2	AWS Cloud OpenShift control plane (API server, atod, controller, scheduler) manager
Private subnet	Private subnet	Private subnet	MS instance MS instance MS instance
<b>F</b> Instances	OpenShift Worker nodes. (router)	Instances	

## Setup iniziale

#### 1. Esegui il provisioning di FSX per NetApp ONTAP

Creare un FSX multi-AZ per NetApp ONTAP nello stesso VPC del cluster ROSA. Ci sono diversi modi per farlo. Vengono forniti i dettagli per la creazione di FSxN utilizzando uno stack di CloudFormation

#### A.Clona il repository di GitHub

```
$ git clone https://github.com/aws-samples/rosa-fsx-netapp-ontap.git
```

**B.Run the CloudFormation Stack** Esegui il comando qui sotto sostituendo i valori dei parametri con i tuoi valori:

\$ cd rosa-fsx-netapp-ontap/fsx

```
$ aws cloudformation create-stack \
 --stack-name ROSA-FSXONTAP \
 --template-body file://./FSxONTAP.yaml \
 --region <region-name> \
 --parameters \setminus
 ParameterKey=Subnet1ID, ParameterValue=[subnet1 ID] \
 ParameterKey=Subnet2ID, ParameterValue=[subnet2 ID] \
 ParameterKey=myVpc,ParameterValue=[VPC ID] \
ParameterKey=FSxONTAPRouteTable, ParameterValue=[routetable1 ID, routetable2
ID] \
 ParameterKey=FileSystemName, ParameterValue=ROSA-myFSxONTAP \
 ParameterKey=ThroughputCapacity, ParameterValue=1024 \
 ParameterKey=FSxAllowedCIDR,ParameterValue=[your allowed CIDR] \
 ParameterKey=FsxAdminPassword,ParameterValue=[Define Admin password] \
 ParameterKey=SvmAdminPassword, ParameterValue=[Define SVM password] \
 --capabilities CAPABILITY NAMED IAM
```

Dove : nome-regione: Uguale alla regione in cui viene distribuito il cluster ROSA subnet1\_ID : id della subnet preferita per FSxN subnet2\_ID: id della subnet di standby per FSxN VPC\_ID: id del VPC in cui viene distribuito il cluster ROSA routetable1\_ID, routetable2\_ID: ID delle tabelle di instradamento associate alle sottoreti scelte sopra il tuo\_permesso\_CIDR: Permesso l'intervallo di sicurezza CIDR per l'ingresso per i gruppi di controllo ONTAP. È possibile utilizzare 0,0.0.0/0 o qualsiasi CIDR appropriato per consentire a tutto il traffico di accedere alle porte specifiche di FSX per ONTAP. Definisci password amministratore: Una password per accedere a FSxN Definisci password SVM: Una password per accedere a SVM che verrà creata.

Verifica che il file system e la Storage Virtual Machine (SVM) siano stati creati utilizzando la console Amazon FSX, illustrata di seguito:

File systems	OntapFileSystem_			Attach Actions 🔻
Volumes				
File Caches	▼ Summary			
Backups				
ONTAP	File system ID	SSD storage capacity 1024 GiB	Update	Availability Zones us-east-2a (Preferred) 🗇
Storage virtual machines				us-east-2b (Standby)
Onen255	Criecycle state	Throughput capacity	Update	S. 14 (197)
Company of the second s	<ul> <li>Available</li> </ul>	1024 MB/s		Creation time 2024-10-09711/29/33-04:00
snapsnots	File system type	Provisioned IOPS	Update	
	ONTAP	3072		
FSx on Service Quotas 🗹	Danloument tune	Number of HA pairs		
Settings	Multi-AZ 1	1		

#### 2.installare e configurare il driver Trident CSI per il cluster ROSA

#### A.aggiungere il repository Helm di Trident

\$ helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart

```
$ helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2406.0 --create-namespace --namespace trident
```



A seconda della versione installata, il parametro della versione dovrà essere modificato nel comando mostrato. Fare riferimento alla "documentazione" per il numero di versione corretto. Per ulteriori metodi di installazione di Trident, consultare Trident "documentazione".

#### C.verificare che tutti i pod Trident siano in stato di funzionamento

[root@localhost hcp-testing]#				
[root@localhost hcp-testing]#				
<pre>[root@localhost hcp-testing]# oc ge</pre>	et pods	-n trident		
NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
trident-controller-f5f6796f-vd2sk	6/6	Running	0	19h
trident-node-linux-4svgz	2/2	Running	0	19h
trident-node-linux-dj9j4	2/2	Running	0	19h
trident-node-linux-jlshh	2/2	Running	0	19h
trident-node-linux-sqthw	2/2	Running	0	19h
trident-node-linux-ttj9c	2/2	Running	0	19h
trident-node-linux-vmjr5	2/2	Running	0	19h
trident-node-linux-wvqsf	2/2	Running	0	19h
trident-operator-545869857c-kgc7p [root@localhost hcp-testing]# _	1/1	Running	0	19h

#### 3. Configurare il backend Trident CSI per utilizzare FSX for ONTAP (ONTAP NAS)

La configurazione back-end Trident indica a Trident come comunicare con il sistema storage (in questo caso FSX per ONTAP). Per la creazione del backend, forniremo le credenziali della Storage Virtual Machine a cui connettersi, insieme alle interfacce dati di Cluster Management e NFS. Utilizzeremo "driver ontap-nas" per il provisioning dei volumi di storage nel file system FSX.

#### a. Innanzitutto, creare un segreto per le credenziali SVM utilizzando il seguente yaml

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
    name: backend-fsx-ontap-nas-secret
    namespace: trident
type: Opaque
stringData:
    username: vsadmin
    password: <value provided for Define SVM password as a parameter to the
Cloud Formation Stack>
```



Puoi anche recuperare la password SVM creata per FSxN da AWS Secrets Manager, come illustrato di seguito.

Secrets				C Store a new secret
Q. Filter secrets by name, description, tag key, tag value, or	uning service or primary Region			c 1 5
Secret name	Description		Last retrieved (UTC)	
CP-ROSA-FSXONTAP-SVMAdminPassword	5VMAdminPassword		October 9, 2024	
HCP-ROSA-FSXONTAP-FsxAdminPassword	FsxAdminPassword		(a.)	
CP-ROSA-FSXONTAP-SVMAdr	ninPassword			
CP-ROSA-FSXONTAP-SVMAdr	ninPassword			C Actions ¥
CP-ROSA-FSXONTAP-SVMAdr	ninPassword	Secret description		C Actions ¥
CP-ROSA-FSXONTAP-SVMAdr Secret details Encryption key avs/secretsmanager Secret name hCP-ROSA-FSXONTAP-SVMAdminPassword Secret ARN	ninPassword	Secret description		C Actions ¥

B.Avanti, aggiungere il segreto per le credenziali SVM al cluster ROSA utilizzando il seguente comando

```
$ oc apply -f svm_secret.yaml
```

È possibile verificare che il segreto sia stato aggiunto nello spazio dei nomi Trident utilizzando il seguente comando

```
$ oc get secrets -n trident |grep backend-fsx-ontap-nas-secret
```

[root@localhost hcp-testing]# [root@localhost hcp-testing]# oc get	secrets -n trident   grep	backend-fsx-ontap-nas-secret
<pre>backend-fsx-ontap-nas-secret [root@localhost hcp-testing]# _</pre>	Opaque	2 21h

**c.** Successivamente, creare l'oggetto backend per questo, spostarsi nella directory fsx del repository Git clonato. Aprire il file backend-ONTAP-nas.yaml. Sostituire quanto segue: ManagementLIF con il nome DNS di gestione dataLIF con il nome DNS NFS della SVM Amazon FSX e svm con il nome svm. Creare l'oggetto backend utilizzando il seguente comando.

Creare l'oggetto backend utilizzando il seguente comando.

#### \$ oc apply -f backend-ontap-nas.yaml

Puoi ottenere il nome del DNS di gestione, il nome del DNS NFS e il nome della SVM dalla Amazon FSX Console, come mostrato nella screenshot seguente

Amazon FSx	×	Summary		
File systems Volumes		SVM ID Creation time svm-07a733da2584f2045 🗗 2024-10-09T11:31:46-0	14:00	Active Directory
File Caches Backups • ONTAP Storage virtual machines • OpenZFS Snapshots		SVM name     Lifecycle state       SVM1 ☐		
Snapshots FSx on Service Quotas 🗹 Settings		Resource ARN       arm:aws:fsxcus-east-2:316068182667:storage-virtual- machine/fs-03a16050beae7ca24/svm- 07a733da258412045       Endpoints     Administration       Volumes     Tags		
		Endpoints		
		Management DNS name svm-07a733da2584f2045.fs-03a16050beae7ca24.fsx.us-east-2.amazonavis.com NFS DNS name svm-07a733da2584f2045.fs-03a16050beae7ca24.fsx.us-east-2.amazonavis.com	Management IP address 198.19.255.182 🗗 NFS IP address 198.19.255.182 🗗	
		ISCSI DNS name IscsI.svm-07a733da2584f2045.fs-03a16050beae7ca24.fsx.us-east-2.amazonaws.com	iSCSI IP addresses 10.10.9.32, 10.10.26.28 🍎	

d. A questo punto, eseguire il comando seguente per verificare che l'oggetto backend sia stato creato e che la fase sia associata e che lo stato sia riuscito



**4. Creare classe di storage** ora che il back-end Trident è configurato, è possibile creare una classe di storage Kubernetes per utilizzare il back-end. La classe storage è un oggetto risorsa reso disponibile al cluster. Descrive e classifica il tipo di storage che puoi richiedere per un'applicazione.

#### a. Esaminare il file storage-class-csi-nas.yaml nella cartella fsx.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
   name: trident-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
   backendType: "ontap-nas"
   fsType: "ext4"
allowVolumeExpansion: True
reclaimPolicy: Retain
```

b. Creare la classe di archiviazione nel cluster ROSA e verificare che la classe di archiviazione Tridentcsi sia stata creata.

<pre>[root@localhost hc; [root@localhost hc; [root@localhost hc; storageclass.stora [root@localhost hc;</pre>	p-testing]# p-testing]# p-testing]# oc apply -f : ge.k8s.io/trident-csi cro	storage-class-cs eated	i-nas.yaml		
NAME	PROVISIONER	RECLAIMPOLICY	VOLUMEBINDINGMODE	ALLOWVOLUMEEXPANSION	AGE
gp2-csi	ebs.csi.aws.com	Delete	WaitForFirstConsumer	true	2d16h
gp3-csi (default)	ebs.csi.aws.com	Delete	WaitForFirstConsumer	true	2d16h
trident-csi [root@localhost hc	csi.trident.netapp.io p-testing]# _	Retain	Immediate	true	4s

L'installazione del driver Trident CSI e la sua connettività al file system FSX per ONTAP vengono completate. Ora puoi implementare un'applicazione stateful PostgreSQL di esempio su ROSA usando i volumi di file su FSX per ONTAP.

#### c. Verificare che non siano stati creati PVC e PVC utilizzando la classe di archiviazione Trident-csi.

<pre>froot@localhost hcp-testing]# (root@localhost hcp-testing]# (root@localhost hcp-testing]# oc get uwHSSNCE openshift-monitoring openshift-virtualization-os-images openshift-virtualization-os-images openshift-virtualization-os-images openshift-virtualization-os-images</pre>	pvc -A NAME prometheus-data centos-stream0- fedora-21a0fam0- fedora-21a0fam0- rhe18-00524f0eb rhe19-0521bd116	- prometheus - kfls - - prometheus - kfls - beellicdd5al d82f4al41a44 28cd 259 e64	STATUS V e Bound p Bound p Bound p Bound p Bound p Bound p Bound p	OLUME NC - 944553a5 NC - 7d949aef NC - 82b0e84a NC - 82b0e84a NC - 64375ad NC - 2dC6de48 NC - 74374ce7	-07x9-440a-8x90-994384-07528 -e00d-459a-8k54-514ed854bab2 -c53f-4496-8k74-59682490c18 -e5ef-4528-1698-16884102c1 -6377-4536-3388-50684102c1 -5918-411e-0c31-99598458bbe4c -5918-411e-0c31-99598458bbe4c	CAPACITY 10861 10861 3061 3861 3861 3861 3861	ACCESS MODIS Rido Rido Rido Rido Rido Rido Rido Rido	STORAGECIA gp3-csi gp3-csi gp3-csi gp3-csi gp3-csi gp3-csi gp3-csi	SS VOLUMEAT CURSOTS CURSOTS CURSOTS CURSOTS CURSOTS	TRIBUTESCLASS	AGE 2d16h 2d16 2db 44b 44b 44b 44b
[rootglocalhost hcp-testing]# oc get NAME pvc-2dc6de48-5916-411e-9cb3-99598f500 pvc-64f375ad-d377-456d-83a0-368e413a pvc-7d949aef-e00d-4d9a-8b54-514ed85f	ру сарасіту ре4с 3051 р79с 3051 раб2 10061	ACCESS MODES RGO RGO RGO	RECLAIM POLIC Delete Delete Delete	y STATUS Bound Bound Bound	CLAIM openshift-virtualization-os openshift-virtualization-os openshift-monitoring/promet	-images/rhe -images/fed heus-data-p	18-0552df0xb25 pra-21a6f3e628 rometheus-kBs-	9 cd 1	STOMAGECLASS gp3-CS1 gp3-CS1 gp3-CS1	VOLUMEATTREE cunset> cunset> cunset>	UTESCLASS
pvc-82b8e84a-e5ef-452b-bf98-1eae5fe1 pvc-9a4553a5-07e9-440a-8a90-99e384c9	62c1 3061 7624 10061	RiO Rio	Delete Delete	Bound Bound	<pre>openshift-virtualization-os openshift-monitoring/prometi</pre>	-images/cen heus-data-p	tos-stream9-d8 rometheus-käs-i	2f4a141a4 9	gp3-csi gp3-csi	cunset> cunset>	
pvc-deb61444-cb3f-449b-8d7d-39dQ2849 pvc-f4374ce7-568d-4afc-b635-0228cf45 [root@localhost hcp-testing]#	5c16 30G1 4434 30G1	RMC RMC	Delete Delete	Bound	openshift-virtualization-os openshift-virtualization-os	-images/cen -images/rhe	tos-stream9-ba 19-2521bd116e6	e111cdd5a 4	gp3-csi gp3-csi	conset> conset>	

d. Verificare che le applicazioni possano creare PV utilizzando Trident CSI.

Creare un PVC utilizzando il file pvc-Trident.yaml fornito nella cartella fsx.

```
pvc-trident.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
   name: basic
spec:
   accessModes:
    - ReadWriteMany
   resources:
      requests:
       storage: 10Gi
   storageClassName: trident-csi
```

```
You can issue the following commands to create a pvc and verify that it has been created.
image:redhat_openshift_container_rosa_image11.png["Creare un PVC di test con Trident"]
```

#### 5. Distribuire un'applicazione stateful PostgreSQL di esempio

#### a. Utilizzare helm per installare postgresql

```
$ helm install postgresql bitnami/postgresql -n postgresql --create
-namespace
```

[root@localhost hcp-testing]# helm install postgresql bitnami/postgresql -n postgresqlcreate-namespace
NAME: postgressi
LUST UPPLUTEU: POR UCT 14.9052258.2024 NMMFSOAFF - notemasa)
STATIS: defloyed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
CHART NAME: postgresql
CHART VERSION: 15.5.21
APP VERSION: 16.4.0
** Please be patient while the chart is being deployed **
PostgreSQL can be accessed via port 5432 on the following DNS names from within your cluster:
postgresql.postgresql.svc.cluster.local - Read/Write connection
To get the password for "postgres" run:
export POSTGRES_PASSWORD=\$(kubect1 get secretnamespace postgresq1 postgresq1 -o jsonpath="(.data.postgres-password)"   base64 -d)
To connect to your database run the following command:
kubectl run postgresql-clientrmtty -irestart='Never'namespace postgresqlimage docker.io/bitnami/postgresql:16.4.0-debian-12-r0 - command psqlhost postgresql -U postgres -d postgres -p 5432
> NOTE: If you access the container using bash, make sure that you execute "/opt/bitnami/scripts/postgresql/entrypoint.sh /bin/bash" in order to 1001} does not exist"
To connect to your database from outside the cluster execute the following commands:
kubectl port-forwardnamespace postgresql svc/postgresql 5432:5432 & PGPASSWORD="\$POSTGRES_PASSWORD" psqlhost 127.0.0.1 -U postgres -d postgres -p 5432
WARNING: The configured password will be ignored on new installation in case when previous PostgreSQL release was deleted through the helm command. sword, and setting it through helm won't take effect. Deleting persistent volumes (PVs) will solve the issue.

## b. Verificare che il pod applicazioni sia in esecuzione e che siano stati creati PVC e PV per l'applicazione.

[root@local  NAME	host I	hcp-te READY	sting]# oc STATUS	get pods RESTARTS	-n post AGE	gresql	
postgresql-	0 1	1/1	Running	0	29m		
[root@localhost hcp NAME data-postgresql-0	-testin STATUS Bound	g]# oc get VOLUME pvc-e3dd	pvc -n postgresql ld9bd-e6a7-4a4a-b9	l 935-f1c090fd8db6	CAPACITY 8Gi	ACCESS MODES RWO	STORAGECLASS trident-csi
[root@localhost hcp-tes pvc-e3ddd9bd-e6a7-4a4a- csi <unset> [root@localhost hcp-tes</unset>	sting]# o -b935-f1c	c get pv   gr 090fd8db6 4h20	rep postgresql BGi RWO Dm	Retain	Bound	postgresql/data	-postgresql-0

c. Distribuire un client PostgreSQL

Utilizzare il seguente comando per ottenere la password per il server postgresql installato.

```
$ export POSTGRES_PASSWORD=$(kubectl get secret --namespace postgresql
postgresql -o jsoata.postgres-password}" | base64 -d)
```

Utilizzare il seguente comando per eseguire un client postgresql e connettersi al server utilizzando la password

\$ kubectl run postgresql-clientrmtty -irestart='Never'
namespace postgresqlimage docker.io/bitnami/postgresql:16.2.0-debian-
11-r1env="PGPASSWORD=\$POSTGRES_PASSWORD" \
>command psqlhost postgresql -U postgres -d postgres -p 5432



d. Creare un database e una tabella. Creare uno schema per la tabella e inserire 2 righe di dati nella tabella.



erp=# id	SELECT * FF firstname	ROM PERSONS;   lastname	
1   (1 ro	John w)	Doe	

erp=# INSERT INTO	<pre>PERSONS VALUES(2, 'Jane', 'Scott');</pre>
INSERT 0 1	
erp=# SELECT * fr	om PERSONS;
id   firstname	lastname
+	
1   John	Doe
2 Jane	Scott
(2 rows)	

## Servizio Red Hat OpenShift su AWS con NetApp ONTAP

Questo documento spiega come utilizzare NetApp ONTAP con il servizio Red Hat OpenShift su AWS (ROSA).

### Creare snapshot del volume

**1. Creare un'istantanea del volume dell'app** in questa sezione, verrà mostrato come creare un'istantanea Trident del volume associato all'app. Si tratta di una copia temporizzata dei dati dell'app. In caso di perdita dei dati dell'applicazione, siamo in grado di ripristinarli da questa copia point-in-time. NOTA: Questo snapshot viene memorizzato nello stesso aggregato del volume originale in ONTAP (on-premise o nel cloud). Pertanto, in caso di perdita dell'aggregato di storage ONTAP, non è possibile ripristinare i dati dell'applicazione dalla relativa istantanea.

\*\*a. Creare un VolumeSnapshotClass salvare il seguente manifesto in un file denominato volume-snapshotclass.yaml

```
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
   name: fsx-snapclass
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

Creare un'istantanea utilizzando il manifesto riportato sopra.

[root@localhost hcp-testing]# oc create -f volume-snapshot-class.yaml
volumesnapshotclass.snapshot.storage.k8s.io/fsx-snapclass created
[root@localhost hcp-testing]# \_

**b. Creare quindi un'istantanea** creare un'istantanea del PVC esistente creando VolumeSnapshot per acquisire una copia point-in-time dei dati PostgreSQL. Questo crea uno snapshot FSX che non occupa quasi spazio nel backend del filesystem. Salvare il seguente manifesto in un file chiamato volume-snapshot.yaml:

```
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshot
metadata:
   name: postgresql-volume-snap-01
spec:
   volumeSnapshotClassName: fsx-snapclass
   source:
    persistentVolumeClaimName: data-postgresql-0
```

#### c. Creare lo snapshot del volume e confermarne la creazione

Eliminare il database per simulare la perdita di dati (la perdita di dati può verificarsi per una serie di motivi, in questo caso viene semplicemente simulata eliminando il database)



d. Eliminare il database per simulare la perdita di dati (la perdita di dati può verificarsi per una serie di motivi, qui stiamo solo simulando eliminando il database)





#### **Ripristino da Snapshot volume**

**1. Ripristino da istantanea** in questa sezione, verrà illustrato come ripristinare un'applicazione dallo snapshot Trident del volume dell'applicazione.

#### a. Creare un clone del volume dallo snapshot

Per ripristinare lo stato precedente del volume, è necessario creare un nuovo PVC in base ai dati nello snapshot acquisito. A tale scopo, salvare il manifesto seguente in un file denominato pvc-clone.yaml

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: postgresql-volume-clone
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: trident-csi
  resources:
    requests:
    storage: 8Gi
dataSource:
    name: postgresql-volume-snap-01
    kind: VolumeSnapshot
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
```

Creare un clone del volume creando un PVC utilizzando lo snapshot come origine utilizzando il manifesto riportato sopra. Applicare il manifesto e assicurarsi che il clone sia stato creato.

[root@localhost hcp-test persistentvolumeclaim/po [root@localhost hcp-test	ing]# oc stgresql- ing]# oc	create -f postgresql-pvc-clone.yaml -n post volume-clone created get pvc -n postgresql	gresql		
NAME	STATUS	VOLUME	CAPACITY	ACCESS MODES	STORAGECLASS
data-postgresql-0	Bound	pvc-e3ddd9bd-e6a7-4a4a-b935-f1c090fd8db6	8Gi	RWO	trident-csi
postgresql-volume-clone [root@localhost hcp-test	Bound ing]# 🛓	pvc-b38fbc54-55dc-47e8-934d-47f181fddac6	8Gi	RWO	trident-csi

b. Eliminare l'installazione postgresql originale

```
[root@localhost hcp-testing]#
[root@localhost hcp-testing]# helm uninstall postgresql -n postgresql
release "postgresql" uninstalled
[root@localhost hcp-testing]# oc get pods -n postgresql
No resources found in postgresql namespace.
[root@localhost hcp-testing]# _
```

c. Creare una nuova applicazione postgresql utilizzando il nuovo PVC clone

```
$ helm install postgresql bitnami/postgresql --set
primary.persistence.enabled=true --set
primary.persistence.existingClaim=postgresql-volume-clone -n postgresql
```

[root@localhost hcp-testing]# [root@localhost hcp-testing]# helm install postgresql bitnami/postgresqlset primary.persistence.enabled=true \ >set primary.persistence.existingClaim=postgresql-volume-clone -n postgresql NAME: noctgresql
LAST DEPLOYED: Mon Oct 14 12:03:31 2024
STATUS: deployed
REVISION: 1 TEST SUITE: None
NOTES:
CHART VERSION: 15.5.21
APP VERSION: 16.4.0
** Please be patient while the chart is being deployed **
PostgreSQL can be accessed via port 5432 on the following DNS names from within your cluster:
postgresql.postgresql.svc.cluster.local - Read/Write connection
To get the password for "postgres" run:
export POSTGRES_PASSWORD=\$(kubectl get secretnamespace postgresql postgresql -o jsonpath="{.data.postgres-password}"   ba
To connect to your database run the following command:
<pre>kubectl run postgresql-clientrmtty -irestart='Never'namespace postgresqlimage docker.io/bitnami/postgresql:16    command psqlhost postgresql -U postgres -d postgres -p 5432</pre>
> NOTE: If you access the container using bash, make sure that you execute "/opt/bitnami/scripts/postgresql/entrypoint.sh /b 1001} does not exist"
To connect to your database from outside the cluster execute the following commands:
kubectl port-forwardnamespace postgresql svc/postgresql 5432:5432 & PGPASSWORD="\$POSTGRES_PASSWORD" psqlhost 127.0.0.1 -U postgres -d postgres -p 5432
WARNING: The configured password will be ignored on new installation in case when previous PostgreSQL release was deleted throug sword, and setting it through helm won't take effect. Deleting persistent volumes (PVs) will solve the issue.
MARNING: There are "resources" sections in the chart not set. Using "resourcesPreset" is not recommended for production. For pro
ng to your workload needs: - primary resources
- readReplicas.resources
+info_https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/ [root@localhost_hcp-testing]# _

#### d. Verificare che il pod applicazioni sia in esecuzione

[root@localhos	st hcp-te	esting]# oc	get pods	-n postgresql
NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
oostgresql-0	1/1	Running	0	2m1s
[root@localhos	st hcp-te	esting]#		

e. Verificare che il pod utilizzi il clone come PVC

root@localhost hcp-testing]# root@localhost hcp-testing]# oc describe pod/postgresql-0 -n postgresql\_

Contai	nersRea	dy Tru	e			
PodSch	eduled	Tru	e			
Volumes:						
empty-	dir:					
Type: EmptyDir (a tempo Medium:			rary di	irectory that shares a poo	l's lifetime)	
Size	Limit:	<unset></unset>				
dshm:						
Type: Emp Medium: Mem		EmptyDir (a tempo Memory	rary di	irectory that shares a poo	l's lifetime)	
Size	Limit:	<unset></unset>				
data:						
Туре		PersistentVolume	Claim (	(a reference to a Persiste	entVolumeClaim in the same namespa	ace)
Clai	mName:	postgresql-volum	e-clone	2		
Read	Only:	false				
QoS Class: Burstable		Burstable				
Node-Sel	ectors:	<none></none>				
lolerati	ons:	node.kubernetes.	10/memo	pry-pressure:NoSchedule of	D=EX1STS	
		node kubernetes.	io/not-	-ready:NoExecute op=Exists	tor 300s	
Sventer		noue. Rubernetes.	10/01116	achabie.Noexecute op=exis	SUS 101- 3005	
Type	Reaso	n	Age	From	Message	
		-				
Normal	Sched	uled	3m55s	default-scheduler	Successfully assigned postgresal	/posteres
.us-east	-2.comp	ute.internal				
Normal SuccessfulAttachVolume		3m54s	attachdetach-controller	AttachVolume.Attach succeeded fo	or volume	
8-934d-4	7f181fd	dac6"				
Normal AddedInterface		3m43s	multus	Add eth0 [10.129.2.126/23] from ovn-kube		
Normal Pulled		3m43s	kubelet	Container image "docker.io/bitna	ami/postgr	
r0" alre	ady pres	sent on machine				
Normal Created		3m42s	kubelet	Created container postgresql	Activat	
Normal	Normal Started		3m42s	kubelet	Started container postgresql	Go to Set
[root@lo	calhost	hcp-testing]#				

f) per verificare che il database sia stato ripristinato come previsto, tornare alla console contenitore e visualizzare i database esistenti

[root@local \$POSTGRES_P. Warning: wo capabiliti Root=true), If you don' postgres=#	host hcp-te ASSWORD" - uld violate es (contain seccompPro t see a com	sting]# kub -command PodSecurit; er "postgre file (pod o mand prompt	ectl run postgresq psqlhost postg y "restricted:vl.2 sql-client" must s r container "postg , try pressing ent	l-clientrm resql -U postg 4": allowPrivi et securityCon resql-client" er. List of da	tty -ires res -d postgre legeEscalation text.capabilit must set secur tabases	tart='Never' - s -p 5432 l= false (cor ies.drop=["ALL ityContext.sec	namespace htainer "pos "]), runAsN compProfile	postgresqlimage docker.io/bitnami/postgresql: tgresql-client" must set securityContext.allowPr onRoot != true (pod or container "postgresql-clie .type to "RuntimeDefault" or "Localhost")
Name	Owner	Encoding	Locale Provider	Collate	Ctype	ICU Locale	ICU Rules	Access privileges
erp postgres template0 template1	postgres   postgres   postgres   postgres	UTF8 UTF8 UTF8 UTF8	libc libc libc libc	en_US.UTF-8 en_US.UTF-8 en_US.UTF-8 en_US.UTF-8	en_US.UTF-8 en_US.UTF-8 en_US.UTF-8 en_US.UTF-8			=c/postgres + postgres=CTc/postgres =c/postgres +
(4 rows) postgres=# psql (16.2, You are now erp=# \dt L Schema	\c erp; server 16. connected ist of rela Name   Ty	4) to database tions pe   Owner	"erp" as user "po r	stgres".				
public   p (1 row) erp=# SELEC id   firsti 	T * FROM PE name   last   Doe   Scot	ble   postg RSONS; name t	res					

## Video dimostrativo

Amazon FSX per NetApp ONTAP con il servizio Red Hat OpenShift su AWS usando Hosted Control Plane

Ulteriori video sulle soluzioni Red Hat OpenShift e OpenShift sono disponibili "qui".

#### Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

#### Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.