

### Gestire la configurazione

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 5.0

NetApp April 05, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44\_modify\_the\_time\_zones.html on April 05, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Gestire la configurazione	1
Modificare i fusi orari per i backup	1
Modificare le credenziali di accesso	1
Modificare le credenziali di accesso di vCenter	2
Modificare le impostazioni di rete	3
Modificare i valori predefiniti della configurazione	5
Creare il file di configurazione scbr.override	5
Proprietà che è possibile eseguire l'override	5
Abilitare il plug-in SSH per SnapCenter per VMware vSphere	0

# Gestire la configurazione

## Modificare i fusi orari per i backup

#### Prima di iniziare

È necessario conoscere l'indirizzo IP e le credenziali di accesso per l'interfaccia grafica di gestione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere. È inoltre necessario annotare il token MFA generato dalla console di manutenzione.

- L'indirizzo IP è stato visualizzato al momento dell'implementazione del plug-in VMware di SnapCenter.
- Utilizzare le credenziali di accesso fornite durante l'implementazione del plug-in VMware di SnapCenter o come successivamente modificato.
- Generare un token MFA a 6 cifre utilizzando le opzioni di configurazione del sistema della console di manutenzione.

#### Fasi

1. Accedere alla GUI di gestione del plug-in VMware di SnapCenter.

Utilizzare il formato https://<appliance-IP-address>:8080

2. Fare clic sull'icona Impostazioni nella barra degli strumenti superiore.

			🛓 admin 🕞 Sign Out 😥
n NetApp <sup>.</sup>	SnapCenter Plug-in fo	r VMware vSphere	
Dashboard	Version Product Version Build	Support https://mysupport.netapp.com Generate Support Bundle	User Cdit Username admin
	Date and Time 🖍 Edit Date Jan/21/2021 Time 3:09:24 AM NTP Server 9 Time Zone America/New_York Backup schedules are triggered using this setting.	Network Settings () ✓ Edit IPV4 IPV6 IP Address Netmask Gateway DNS Servers Search Domains	

- 3. Nella pagina Impostazioni, nella sezione Data e ora, fare clic su Modifica.
- 4. Selezionare il nuovo fuso orario e fare clic su **Salva**.

Il nuovo fuso orario verrà utilizzato per tutti i backup eseguiti dal plug-in VMware di SnapCenter.

### Modificare le credenziali di accesso

È possibile modificare le credenziali di accesso per la GUI di gestione del plug-in

### SnapCenter per VMware vSphere.

#### Prima di iniziare

È necessario conoscere l'indirizzo IP e le credenziali di accesso per l'interfaccia grafica di gestione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere. È inoltre necessario annotare il token MFA generato dalla console di manutenzione.

- L'indirizzo IP è stato visualizzato al momento dell'implementazione del plug-in VMware di SnapCenter.
- Utilizzare le credenziali di accesso fornite durante l'implementazione del plug-in VMware di SnapCenter o come successivamente modificato.
- Generare un token MFA a 6 cifre utilizzando le opzioni di configurazione del sistema della console di manutenzione.

#### Fasi

1. Accedere alla GUI di gestione del plug-in VMware di SnapCenter.

Utilizzare il formato https://<appliance-IP-address>:8080

2. Fare clic sull'icona Impostazioni nella barra degli strumenti superiore.

			🛓 admin 🛛 🕞 Sign Out 🚺
■ NetApp <sup>,</sup>	SnapCenter Plug-in fo	r VMware vSphere	
<ul> <li>Dashboard</li> <li>Configuration</li> </ul>	Version Product Version Build	Support https://mysupport.netapp.com Generate Support Bundle	User Zedit Usemame admin
	Date and Time	Network Settings () IPV6 IP Address Netmask Gateway DNS Servers Search Domains	

- 3. Nella pagina Impostazioni, nella sezione utente, fare clic su Modifica.
- 4. Inserire la nuova password e fare clic su Save (Salva).

Il backup di tutti i servizi potrebbe richiedere alcuni minuti.

### Modificare le credenziali di accesso di vCenter

È possibile modificare le credenziali di accesso di vCenter configurate nel plug-in SnapCenter per VMware vSphere. Queste impostazioni vengono utilizzate dal plug-in per accedere a vCenter.

Quando si modifica la password vCenter, è necessario annullare la registrazione degli

strumenti ONTAP per VMware vSphere e registrarla nuovamente con la nuova password per consentire ai backup vVol di funzionare senza problemi.

#### Prima di iniziare

È necessario conoscere l'indirizzo IP e le credenziali di accesso per l'interfaccia grafica di gestione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere. È inoltre necessario annotare il token MFA generato dalla console di manutenzione.

- L'indirizzo IP è stato visualizzato al momento dell'implementazione del plug-in VMware di SnapCenter.
- Utilizzare le credenziali di accesso fornite durante l'implementazione del plug-in VMware di SnapCenter o come successivamente modificato.
- Generare un token MFA a 6 cifre utilizzando le opzioni di configurazione del sistema della console di manutenzione.

#### Fasi

1. Accedere alla GUI di gestione del plug-in VMware di SnapCenter.

Utilizzare il formato https://<appliance-IP-address>:8080

2. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **Configurazione**.

■ NetApp <sup>®</sup>	SnapCenter Plug-in for VMware vSphere			
<ul> <li>Dashboard</li> <li>Configuration</li> </ul>	vCenter  Edit Name (FQDN) or IP Port 443 Username administrator@vsphere.local Password			
	Plug-in Details Service <b>Enabled</b> Status <b>© Connected</b>			

- 3. Nella sezione vCenter della pagina Configurazione, fare clic su Modifica.
- 4. Inserire la nuova password, quindi fare clic su Save (Salva).

Non modificare il numero di porta.

### Modificare le impostazioni di rete

È possibile modificare le impostazioni di rete configurate nel plug-in SnapCenter per VMware vSphere. Queste impostazioni vengono utilizzate dal plug-in per accedere a vCenter.

#### Prima di iniziare

È necessario conoscere l'indirizzo IP e le credenziali di accesso per l'interfaccia grafica di gestione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere. È inoltre necessario annotare il token MFA generato dalla console di manutenzione.

- L'indirizzo IP è stato visualizzato al momento dell'implementazione del plug-in VMware di SnapCenter.
- Utilizzare le credenziali di accesso fornite durante l'implementazione del plug-in VMware di SnapCenter o come successivamente modificato.
- Generare un token MFA a 6 cifre utilizzando le opzioni di configurazione del sistema della console di manutenzione.

#### Fasi

1. Accedere alla GUI di gestione del plug-in VMware di SnapCenter.

```
Utilizzare il formato https://<appliance-IP-address>:8080
```

2. Fare clic sull'icona Impostazioni nella barra degli strumenti superiore.

SnapCenter Plug-in fo	r VMware vSphere	
Version Product Version Build	Support https://mysupport.netapp.com Generate Support Bundle	User 🖍 Edit Username admin
Date and Time 🖌 Edit	Network Settings 🛈 🖌 Edit	
Date Jan/23/2021 Time 5:09:24 AM NTP Server 9	IPV4 IPV6	
Time Zone America/New_York	Netmask Gateway DNS Servers	
	Version Product Version Build Date and Time Edit Dete Jen/12/2021 Time 20924AM httP Server Time Zone America/New_York Backup schedules are triggered using this setting.	Version Product Version Build Support Http://mysupport.netupp.com Generate Support Bundle  Date and Time  Edit Dete_lan/J2/2021 Time 3:09:24:AM HTP Server Time Zone_America/New_York Backup schedules are triggered using this setting.

 Nella sezione Impostazioni di rete della pagina Impostazioni, fare clic su IPv4 o IPv6, quindi su Modifica.

Inserire le nuove informazioni e fare clic su Save (Salva).

- 4. Se si sta rimuovendo un'impostazione di rete, procedere come segue:
  - IPv4: Nel campo IP Address, immettere 0.0.0.0 Quindi fare clic su Salva.
  - IPv6: Nel campo IP Address: Immettere : :0 Quindi fare clic su Salva.



Se si utilizzano sia IPv4 che IPv6, non è possibile rimuovere entrambe le impostazioni di rete. La rete rimanente deve specificare i campi Server DNS e domini di ricerca.

### Modificare i valori predefiniti della configurazione

Per migliorare l'efficienza operativa, è possibile modificare scbr.override file di configurazione per modificare i valori predefiniti. Questi valori controllano impostazioni come il numero di snapshot VMware creati o cancellati durante un backup o il tempo prima che uno script di backup venga interrotto.

Il scbr.override II file di configurazione viene utilizzato dal plug-in SnapCenter per VMware vSphere in ambienti che supportano le operazioni di protezione dei dati basate sull'applicazione SnapCenter. Se il file non esiste, è necessario crearlo dal file modello.

### Creare il file di configurazione scbr.override

Il scbr.override II file di configurazione viene utilizzato dal plug-in SnapCenter per VMware vSphere in ambienti che supportano le operazioni di protezione dei dati basate sull'applicazione SnapCenter.

- Passare a. /opt/netapp/scvservice/standalone\_aegis/etc/scbr/scbr.overridetemplate.
- 2. Copiare il scbr.override-template in un nuovo file chiamato scbr.override in \opt\netapp\scvservice\standalone\_aegis\etc\scbr directory.

### Proprietà che è possibile eseguire l'override

È possibile utilizzare le proprietà elencate in scbr.override file di configurazione per modificare i valori predefiniti.

- Per impostazione predefinita, il modello utilizza il simbolo hash per commentare le proprietà di configurazione. Per utilizzare una proprietà per modificare un valore di configurazione, è necessario rimuovere # caratteri.
- Per rendere effettive le modifiche, è necessario riavviare il servizio sul plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere.

È possibile utilizzare le seguenti proprietà elencate in scbr.override file di configurazione per modificare i valori predefiniti.

dashboard.protected.vm.count.interval=7

Specifica il numero di giorni per i quali il dashboard visualizza lo stato di protezione della macchina virtuale.

Il valore predefinito è "7".

#### Disable.weakCiphers=true

Disattiva i seguenti valori deboli di crittografia per il canale di comunicazione tra il plug-in SnapCenter per VMware vSphere e SnapCenter e gli eventuali valori deboli aggiuntivi elencati nella include.weakCiphers: TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA256 TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA256 TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA256 TLS DHE RSA WITH 128 128 CBC SHA256

#### global.ds.esclusioni.pattern

Specifica uno o più datastore tradizionali o vVol da escludere dalle operazioni di backup. È possibile specificare gli archivi dati utilizzando qualsiasi espressione regolare Java valida.

Esempio 1: L'espressione global.ds.exclusion.pattern=.\*21 esclude gli archivi dati che hanno un modello comune, ad esempio datastore21 e. dstest21 sarebbe escluso.

Esempio 2: L'espressione global.ds.exclusion.pattern=ds-.\*|^vol123 esclude tutti i datastore che contengono ds- (ad esempio scvds-test) o iniziare con vol123.

#### • guestFileRestore.guest.operation.interval=5

Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere monitora per il completamento delle operazioni guest sul guest (disco online e file di ripristino). Il tempo di attesa totale viene impostato da guestFileRestore.online.disk.timeout e. guestFileRestore.restore.files.timeout.

Il valore predefinito è "5".

#### GuestFileRestore.monitorInterval=30

Specifica l'intervallo di tempo, in minuti, che il plug-in VMware di SnapCenter monitora per verificare la presenza di sessioni di ripristino dei file guest scadute. Tutte le sessioni in esecuzione oltre l'ora di sessione configurata vengono disconnesse.

Il valore predefinito è "30".

#### GuestFileRestore.online.disk.timeout=100

Specifica il tempo, in secondi, in cui il plug-in VMware di SnapCenter attende il completamento di un'operazione su disco online su una macchina virtuale guest. Si noti che è previsto un tempo di attesa aggiuntivo di 30 secondi prima che il plug-in esegua il polling per il completamento dell'operazione su disco online.

Il valore predefinito è "100".

#### GuestFileRestore.restore.files.timeout=3600

Specifica il tempo, in secondi, in cui il plug-in VMware di SnapCenter attende il completamento di un'operazione di ripristino dei file su una macchina virtuale guest. Se il tempo viene superato, il processo viene terminato e il lavoro viene contrassegnato come non riuscito.

Il valore predefinito è "3600" (1 ora).

## GuestFileRestore.robocopy.directory.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP

Specifica i flag robocopy aggiuntivi da utilizzare durante la copia delle directory durante le operazioni di ripristino dei file guest.

Non rimuovere /NJH oppure aggiungi /NJS perché questo interromperà l'analisi dell'output di ripristino.

Non consentire tentativi illimitati (rimuovendo il /R flag) perché questo potrebbe causare un numero infinito di tentativi per le copie non riuscite.

I valori predefiniti sono "/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP".

#### · GuestFileRestore.robocopy.file.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP

Specifica i flag robocopy aggiuntivi da utilizzare per la copia di singoli file durante le operazioni di ripristino dei file guest.

Non rimuovere /NJH oppure aggiungi /NJS perché questo interromperà l'analisi dell'output di ripristino.

Non consentire tentativi illimitati (rimuovendo il /R flag) perché questo potrebbe causare un numero infinito di tentativi per le copie non riuscite.

I valori predefiniti sono "/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP".

#### guestFileRestore.sessionTime=1440

Specifica il tempo, in minuti, in cui il plug-in SnapCenter per VMware vSphere mantiene attiva una sessione di ripristino del file guest.

Il valore predefinito è "1440" (24 ore).

#### · guestFileRestore.use.custom.online.disk.script=true

Specifica se utilizzare uno script personalizzato per il lining dei dischi e il recupero delle lettere delle unità durante la creazione di sessioni di ripristino dei file guest. Lo script deve trovarsi in [Install Path] \etc\guestFileRestore\_onlineDisk.ps1. Con l'installazione viene fornito uno script predefinito. I valori [Disk\_Serial\_Number], [Online\_Disk\_Output], e. [Drive\_Output] vengono sostituiti nello script durante il processo di collegamento.

Il valore predefinito è "false".

#### include.esx.initiator.id.from.cluster=true

Specifica che il plug-in VMware di SnapCenter deve includere gli ID degli iniziatori iSCSI e FCP di tutti gli host ESXi nel cluster nell'applicazione sui flussi di lavoro VMDK.

Il valore predefinito è "false".

#### Include.weakCiphers

Quando disable.weakCiphers è impostato su true, specifica i cifrari deboli che si desidera disattivare oltre ai cifrari deboli che disable.weakCiphers disattivato per impostazione predefinita.

#### max.simultanee.ds.storage.query.count=15

Specifica il numero massimo di chiamate simultanee che il plug-in VMware di SnapCenter può effettuare al server SnapCenter per rilevare l'impatto dello storage per gli archivi dati. Il plug-in effettua queste chiamate quando si riavvia il servizio Linux sull'host VM del plug-in SnapCenter.

#### nfs.datastore.mount.retry.count=3

Specifica il numero massimo di tentativi di montaggio di un volume come archivio dati NFS in vCenter da parte del plug-in SnapCenter.

Il valore predefinito è "3".

#### nfs.datastore.mount.retry.delay=60000

Specifica il tempo, in millisecondi, di attesa del plug-in VMware di SnapCenter tra i tentativi di montare un volume come datastore NFS in vCenter.

Il valore predefinito è "60000" (60 secondi).

#### script.virtual.machine.count.variable.name= MACCHINE\_VIRTUALI

Specifica il nome della variabile ambientale che contiene il numero di macchine virtuali. È necessario definire la variabile prima di eseguire qualsiasi script definito dall'utente durante un processo di backup.

AD esempio, VIRTUAL\_MACHINES=2 significa che viene eseguito il backup di due macchine virtuali.

#### script.virtual.machine.info.variable.name=VIRTUAL\_MACHINE.%s

Fornisce il nome della variabile ambientale che contiene informazioni sulla n-esima macchina virtuale nel backup. È necessario impostare questa variabile prima di eseguire qualsiasi script definito dall'utente durante un backup.

Ad esempio, la variabile ambientale VIRTUAL\_MACHINE.2 fornisce informazioni sulla seconda macchina virtuale nel backup.

#### script.virtual.machine.info.format= %s|%s|%s|%s|%s

Fornisce informazioni sulla macchina virtuale. Il formato di queste informazioni, impostato nella variabile di ambiente, è il seguente: VM name | VM UUID | VM power state (on | off) | VM snapshot taken (true | false) | IP address (es)

Di seguito viene riportato un esempio delle informazioni che è possibile fornire:

VIRTUAL\_MACHINE.2=VM 1|564d6769-f07d-6e3b-68b1f3c29ba03a9a|POWERED ON||true|10.0.4.2

#### storage.connection.timeout=600000

Specifica l'intervallo di tempo, espresso in millisecondi, in cui il server SnapCenter attende una risposta dal sistema di storage.

Il valore predefinito è "600000" (10 minuti).

#### vmware.esx.ip.kernel.ip.map

Non esiste alcun valore predefinito. Questo valore viene utilizzato per associare l'indirizzo IP ESXi all'indirizzo IP VMkernel. Per impostazione predefinita, il plug-in VMware di SnapCenter utilizza l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione dell'host ESXi. Se si desidera che il plug-in VMware di SnapCenter utilizzi un indirizzo IP dell'adattatore VMkernel diverso, è necessario specificare un valore di override.

Nell'esempio seguente, l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione è 10.225.10.56; tuttavia, il plug-in

VMware di SnapCenter utilizza l'indirizzo specificato 10.225.11.57 e 10.225.11.58. E se l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione è 10.225.10.60, il plug-in utilizza l'indirizzo 10.225.11.61.

vmware.esx.ip.kernel.ip.map=10.225.10.56:10.225.11.57,10.225.11.58; 10.225.10.60:10.225.11.61

#### vmware.max.simultanee.snapshot=30

Specifica il numero massimo di snapshot VMware simultanei che il plug-in VMware di SnapCenter esegue sul server.

Questo numero viene controllato per ogni datastore e viene controllato solo se la policy ha selezionato "VM coerente". Se si eseguono backup coerenti con il crash, questa impostazione non viene applicata.

Il valore predefinito è "30".

#### vmware.max.concurrent.snapshots.delete=30

Specifica il numero massimo di operazioni simultanee di eliminazione di snapshot VMware, per datastore, che il plug-in VMware di SnapCenter esegue sul server.

Questo numero viene controllato per ogni datastore.

Il valore predefinito è "30".

#### vmware.query.unresolved.retry.count=10

Specifica il numero massimo di tentativi di invio di query sui volumi non risolti da parte del plug-in VMware di SnapCenter a causa di "...limite di tempo per la sospensione dell'i/O..." errori.

Il valore predefinito è "10".

#### vmware.quiesce.retry.count=0

Specifica il numero massimo di tentativi di invio di query per snapshot SnapCenter da parte del plug-in VMware a causa di "...limite di tempo per la sospensione dell'i/O..." errori durante un backup.

Il valore predefinito è "0".

#### vmware.quiesce.retry.interval=5

Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, in cui il plug-in VMware SnapCenter attende tra l'invio delle query relative a VMware snapshot "...time limit for holding off i/O..." errori durante un backup.

Il valore predefinito è "5".

#### vmware.query.unresolved.retry.delay= 60000

Specifica l'intervallo di tempo, in millisecondi, che il plug-in VMware di SnapCenter attende tra l'invio delle query relative a volumi non risolti a causa di "...limite di tempo per la sospensione dell'i/O.." errori. Questo errore si verifica durante la clonazione di un datastore VMFS.

Il valore predefinito è "60000" (60 secondi).

#### vmware.reconfig.vm.retry.count=10

Specifica il numero massimo di tentativi di riconfigurazione di una macchina virtuale da parte del plug-in VMware di SnapCenter per l'invio di una query relativa alla riconfigurazione di una macchina virtuale a causa di "...time limit for holding off i/O...." errori.

Il valore predefinito è "10".

#### vmware.reconfig.vm.retry.delay=30000

Specifica il tempo massimo, espresso in millisecondi, di attesa del plug-in VMware SnapCenter tra l'invio di query relative alla riconfigurazione di una macchina virtuale a causa di "...time limit for holding off i/O.." errori.

Il valore predefinito è "30000" (30 secondi).

#### vmware.rescan.hba.retry.count=3

Specifica l'intervallo di tempo, in millisecondi, che il plug-in VMware di SnapCenter attende tra l'invio delle query relative alla nuova scansione dell'adattatore bus host a causa di "...limite di tempo per la sospensione dell'i/O.." errori.

Il valore predefinito è "3".

#### vmware.rescan.hba.retry.delay=30000

Specifica il numero massimo di tentativi di scansione dell'adattatore bus host da parte del plug-in VMware di SnapCenter.

Il valore predefinito è "30000".

### Abilitare il plug-in SSH per SnapCenter per VMware vSphere

Quando viene implementato il plug-in VMware di SnapCenter, SSH viene disattivato per impostazione predefinita.

#### Fasi

- 1. Dal client VMware vSphere, selezionare la macchina virtuale in cui si trova il plug-in SnapCenter.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla macchina virtuale, quindi sulla scheda Summary dell'appliance virtuale fare clic su Launch Remote Console (Avvia console remota) per aprire una finestra della console di manutenzione e accedere.

Per informazioni sull'accesso e l'accesso alla console di manutenzione, vedere "Accedere alla console di manutenzione".



- 3. Dal menu principale, selezionare l'opzione di menu 2) Configurazione di sistema.
- 4. Dal menu System Configuration (Configurazione di sistema), selezionare l'opzione di menu **6) Enable SSH** access (attiva accesso SSH), quindi digitare "**y**" al prompt di conferma.
- 5. Attendere il messaggio "abilitazione dell'accesso SSH…" Quindi premere **Invio** per continuare, quindi inserire **X** quando viene richiesto di uscire dalla modalità di manutenzione.

#### Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

#### Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.