



スクリプトのウィンドウとダイアログボックス の概要

Active IQ Unified Manager 9.7

NetApp
April 17, 2024

目次

| | |
|---|---|
| スクリプトのウィンドウとダイアログボックスの概要..... | 1 |
| [スクリプト] ページ | 1 |
| [スクリプトの追加] ダイアログボックス | 1 |
| Unified Manager の CLI コマンドがサポートされています | 2 |

スクリプトのウィンドウとダイアログボックスの概要

Scripts ページを使用して、Unified Manager にスクリプトを追加できます。

【スクリプト】ページ

Scripts ページを使用して、Unified Manager にカスタムスクリプトを追加できます。これらのスクリプトをアラートに関連付けると、ストレージオブジェクトが自動的に再設定されます。

Scripts ページを使用して、Unified Manager に対してスクリプトを追加または削除できます。

コマンドボタン

- * 追加 *

スクリプトの追加ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで、スクリプトを追加できます。

- * 削除 *

選択したスクリプトを削除します。

リストビュー

リストビューには、Unified Manager に追加したスクリプトが表形式で表示されます。

- * 名前 *

スクリプトの名前が表示されます。

- * 概要 *

スクリプトの概要を表示します。

【スクリプトの追加】ダイアログボックス

スクリプトの追加ダイアログボックスでは、Unified Manager にスクリプトを追加できます。スクリプトを使用して、ストレージオブジェクトに対して生成されたイベントを自動的に解決するようにアラートを設定することができます。

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

- * スクリプトファイルを選択 *

アラート用のスクリプトを選択できます。

• * 概要 *

スクリプトの概要を指定できます。

Unified Manager の CLI コマンドがサポートされています

ストレージ管理者は、CLI コマンドを使用して、クラスタ、アグリゲート、ボリューム、qtree、および LUN : CLI コマンドを使用して、Unified Manager の内部データベースと ONTAP データベースを照会できます。CLI コマンドは、処理の開始時または終了時に実行されるスクリプト、アラートがトリガーされたときに実行されるスクリプトでも使用できます。

すべてのコマンドの前にコマンドを入力する必要があります `um cli login` 認証用の有効なユーザ名とパスワードを指定します。

| CLI コマンド | 説明 | 出力 |
|--|--|---------------------------|
| <code>um cli login -u <username> [-p <password>]</code> | CLI にログインします。セキュリティ上の理由から、「-u」オプションの後にはユーザ名のみを入力してください。この方法でパスワードを入力すると、パスワードの入力を求められます。パスワードは履歴テーブルまたはプロセステーブルには保存されません。セッションはログインしてから 3 時間が経過すると期限切れになり、3 時間が経過するとユーザは再度ログインする必要があります。 | 対応するメッセージを表示します。 |
| <code>um cli logout</code> | CLI からログアウトします。 | 対応するメッセージを表示します。 |
| <code>um help</code> | 第 1 レベルのすべてのサブコマンドを表示します。 | 第 1 レベルのすべてのサブコマンドを表示します。 |
| <code>um run cmd [-t <timeout>] <cluster> <command></code> | 1 つ以上のホストでコマンドを実行する最も簡単な方法です。主に、アラートのスクリプト化を使用して ONTAP で処理を取得または実行します。オプションの <code>timeout</code> 引数で、コマンドがクライアントで完了するのを待機する最大時間（秒）を設定できます。デフォルトは 0（無期限に待機）です。 | ONTAP から受け取ったとおり。 |

| CLI コマンド | 説明 | 出力 |
|---|--|--|
| <code>um run query <sql command></code> | SQL クエリを実行します。データベースからの読み取りが許可されるクエリのみです。更新、挿入、削除の各操作はサポートされていません。 | 結果は表形式で表示されます。空のセットが返された場合、または構文エラーや無効な要求がある場合は、該当するエラーメッセージが表示されます。 |
| <code>um datasource add -u <username> -P <password> [-t <protocol>] [-p <port>] <hostname-or-ip></code> | 管理対象ストレージシステムのリストにデータソースを追加します。データソースは、ストレージシステムへの接続方法を定義したものです。データソースを追加するときは、 <code>-u</code> （ユーザ名）オプションと <code>-P</code> （パスワード）オプションを必ず指定する必要があります。オプションの <code>-t</code> （プロトコル）では、クラスタとの通信に使用するプロトコル（ <code>http</code> または <code>https</code> ）を指定します。プロトコルが指定されていない場合は、両方のプロトコルが試行されます。オプションの <code>-p</code> （ポート）では、クラスタとの通信に使用するポートを指定します。ポートが指定されていない場合は、該当するプロトコルのデフォルト値が試行されます。このコマンドは、ストレージ管理者のみが実行できます。 | ユーザに証明書の承認を求めるプロンプトを表示し、対応するメッセージを出力します。 |
| <code>um datasource list [<datasource-id>]</code> | 管理対象ストレージシステムのデータソースを表示します。 | 次の値が表形式で表示されます。 ID Address Port, Protocol Acquisition Status, Analysis Status, Communication status, Acquisition Message, and Analysis Message。 |
| <code>um datasource modify [-h <hostname-or-ip>] [-u <username>] [-P <password>] [-t <protocol>] [-p <port>] <datasource-id></code> | 1 つ以上のデータソースオプションを変更します。ストレージ管理者のみが実行できます。 | 対応するメッセージを表示します。 |
| <code>um datasource remove <datasource-id></code> | Unified Manager からデータソース（クラスタ）を削除します。 | 対応するメッセージを表示します。 |

| CLI コマンド | 説明 | 出力 |
|--|---|--|
| <code>um option list [<option> ..]</code> | オプションをリストします。 | 次の値が表形式で表示されます。 Name, Value, Default Value, and Requires Restart. |
| <code>um option set <option-name>=<option-value> [<option-name>=<option-value> ...]</code> | 1 つまたは複数のオプションを設定します。このコマンドは、ストレージ管理者のみが実行できます。 | 対応するメッセージを表示します。 |
| <code>um version</code> | Unified Manager ソフトウェアのバージョンを表示します。 | Version ("9.6") |
| <code>um lun list [-q] [-ObjectType <object-id>]</code> | <p>指定したオブジェクトでフィルタリングした LUN のリストを表示します。-q は、ヘッダーを表示しないすべてのコマンドに適用されます。ObjectType には、lun、qtree、cluster、volume、quota、または SVM を選択します。例：um lun list -cluster 1</p> <p>この例では、objectType が「-cluster」で、objectId が「1」です。このコマンドを実行すると、ID が 1 のクラスタに含まれるすべての LUN のリストが表示されます。</p> | 次の値が表形式で表示されます。 ID and LUN path。 |
| <code>um svm list [-q] [-ObjectType <object-id>]</code> | <p>指定したオブジェクトでフィルタリングした SVM のリストを表示します。ObjectType には、lun、qtree、cluster、volume、quota、または SVM を選択します。例：um svm list -cluster 1</p> <p>この例では、objectType が「-cluster」で、objectId が「1」です。このコマンドを実行すると、ID が 1 のクラスタに含まれるすべての SVM のリストが表示されます。</p> | 次の値が表形式で表示されます。 Name and Cluster ID。 |

| CLI コマンド | 説明 | 出力 |
|--|--|--|
| um qtree list [-q] [-ObjectType <object-id>] | <p>指定したオブジェクトでフィルタリングした qtree のリストを表示します。-q は、ヘッダーを表示しないすべてのコマンドに適用されます。ObjectType には、lun、qtree、cluster、volume、quota、または SVM を選択します。例： um qtree list -cluster 1</p> <p>この例では、objectType が「-cluster」で、objectId が「1」です。このコマンドを実行すると、ID が 1 のクラスタに含まれるすべての qtree のリストが表示されます。</p> | 次の値が表形式で表示されます。 Qtree ID and Qtree Name。 |
| um disk list [-q] [-ObjectType <object-id>] | <p>指定したオブジェクトでフィルタリングしたディスクのリストを表示します。ObjectType には、disk、aggr、node、cluster のいずれかを指定できます。例： um disk list -cluster 1</p> <p>この例では、objectType が「-cluster」で、objectId が「1」です。このコマンドを実行すると、ID が 1 のクラスタに含まれるすべてのディスクのリストが表示されます。</p> | 次の値が表形式で表示されます ObjectType and object-id. |
| um cluster list [-q] [-ObjectType <object-id>] | <p>指定したオブジェクトでフィルタリングしたクラスタのリストを表示します。ObjectType には、disk、aggr、node、cluster、lun、qtree、ボリューム、クォータ、または SVM。例： um cluster list -aggr 1</p> <p>この例では、objectType が「-aggr」で、objectId が「1」です。このコマンドを実行すると、ID が 1 のアグリゲートが属するクラスタが表示されます。</p> | 次の値が表形式で表示されます。 Name, Full Name, Serial Number, Datasource Id, Last Refresh Time, and Resource Key. |

| CLI コマンド | 説明 | 出力 |
|---|---|--|
| um cluster node list [-q] [-ObjectType <object-id>] | <p>指定したオブジェクトでフィルタリングしたクラスタノードのリストを表示します。ObjectType には、disk、aggr、node、cluster のいずれかを指定できます。例：um cluster node list -cluster 1</p> <p>この例では、objectType が「-cluster」で、objectId が「1」です。このコマンドを実行すると、ID が 1 のクラスタに含まれるすべてのノードのリストが表示されます。</p> | 次の値が表形式で表示されます Name and Cluster ID. |
| um volume list [-q] [-ObjectType <object-id>] | <p>指定したオブジェクトでフィルタリングしたボリュームのリストを表示します。ObjectType には、lun、qtree、cluster、volume、quota、SVM またはアグリゲート。例：um volume list -cluster 1</p> <p>この例では、objectType が「-cluster」で、objectId が「1」です。このコマンドを実行すると、ID が 1 のクラスタに含まれるすべてのボリュームのリストが表示されます。</p> | 次の値が表形式で表示されます Volume ID and Volume Name. |
| um quota user list [-q] [-ObjectType <object-id>] | <p>指定したオブジェクトでフィルタリングしたクォータユーザのリストを表示します。ObjectType には、qtree、cluster、volume、quota、svm のいずれかを指定できます。例：um quota user list -cluster 1</p> <p>この例では、objectType が「-cluster」で、objectId が「1」です。このコマンドを実行すると、ID が 1 のクラスタに含まれるすべてのクォータユーザのリストが表示されます。</p> | 次の値が表形式で表示されます ID, Name, SID and Email. |

| CLI コマンド | 説明 | 出力 |
|--|--|---|
| um aggr list [-q] [-ObjectType <object-id>] | <p>指定したオブジェクトでフィルタリングしたアグリゲートのリストを表示します。ObjectType には、disk、aggr、node、cluster、volume のいずれかを指定できます。例：um aggr list -cluster 1</p> <p>この例では、objectType が「-cluster」で、objectId が「1」です。このコマンドを実行すると、ID が 1 のクラスタに含まれるすべてのアグリゲートのリストが表示されます。</p> | 次の値が表形式で表示されます Aggr ID, and Aggr Name. |
| um event ack <event-ids> | 1 つ以上のイベントに確認応答します。 | 対応するメッセージを表示します。 |
| um event resolve <event-ids> | 1 つ以上のイベントを解決します。 | 対応するメッセージを表示します。 |
| um event assign -u <username> <event-id> | ユーザにイベントを割り当てます。 | 対応するメッセージを表示します。 |
| um event list [-s <source>] [-S <event-state-filter-list>..] [<event-id> ..] | システムまたはユーザによって生成されたイベントのリストが表示されます。ソース、状態、および ID に基づいてイベントをフィルタリングします。 | 次の値が表形式で表示されます Source, Source type, Name, Severity, State, User and Timestamp. |
| um backup restore -f <backup_file_path_and_name> | | 対応するメッセージを表示します。 |

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。