



Instalar Astra Control Center

Astra Control Center

NetApp

August 11, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-center-2310/get-started/cert-manager-prereqs.html> on August 11, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Instale Astra Control Center mediante el proceso estándar	1
Descargue y extraiga Astra Control Center	4
Instale el complemento Astra kubectl de NetApp	5
Agregue las imágenes al registro local	6
Configurar espacio de nombres y secreto para registros con requisitos de autenticación	9
Instale el operador de Astra Control Center	10
Configurar Astra Control Center	14
Complete la instalación del centro de control de Astra y del operador	29
Comprobar el estado del sistema	30
Configure la entrada para el equilibrio de carga	36
Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center	41
Solucione los problemas de instalación	41
El futuro	42
Configure un administrador de certificados externo	42

Instale Astra Control Center mediante el proceso estándar

Para instalar Astra Control Center, descargue el paquete de instalación desde el sitio de soporte de NetApp y realice los siguientes pasos. Puede utilizar este procedimiento para instalar Astra Control Center en entornos conectados a Internet o con conexión por aire.

Expanda para otros procedimientos de instalación

- **Instalar con Red Hat OpenShift OperatorHub:** Utilice esto "[procedimiento alternativo](#)" Para instalar Astra Control Center en OpenShift mediante OperatorHub.
- **Instalar en la nube pública con Cloud Volumes ONTAP backend:** Uso "[estos procedimientos](#)" Para instalar Astra Control Center en Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) o Microsoft Azure con un back-end de almacenamiento de Cloud Volumes ONTAP.

Para ver una demostración del proceso de instalación de Astra Control Center, consulte "[este vídeo](#)".

Antes de empezar

- **Cumplir con los requisitos ambientales:** "[Antes de comenzar la instalación, prepare su entorno para la implementación de Astra Control Center](#)".



Pon en marcha Astra Control Center en un tercer dominio de fallo o sitio secundario. Esto se recomienda para la replicación de aplicaciones y la recuperación ante desastres fluida.

- **Asegurar servicios saludables:** Comprueba que todos los servicios API estén en buen estado y disponibles:

```
kubectl get apiservices
```

- **Asegúrese de que un FQDN enruteable:** El FQDN de Astra que planea utilizar se puede enrutar al clúster. Esto significa que tiene una entrada DNS en el servidor DNS interno o que está utilizando una ruta URL principal que ya está registrada.
- **Configurar gestor de cert:** Si ya existe un gestor de cert en el clúster, debe realizar algunos "[requisitos previos](#)" Por lo tanto, Astra Control Center no intenta instalar su propio administrador de certificados. De forma predeterminada, Astra Control Center instala su propio administrador de certificados durante la instalación.
- **Acceda al registro de imágenes de NetApp Astra Control:**
Tiene la opción de obtener imágenes de instalación y mejoras de funcionalidades para Astra Control, como Astra Control Provisioner, desde el registro de imágenes de NetApp.

Expanda para obtener los pasos

- a. Registra tu ID de cuenta de Astra Control que tendrás que iniciar sesión en el registro.

Puedes ver tu ID de cuenta en la interfaz de usuario web de Astra Control Service. Selecciona el ícono de la figura en la parte superior derecha de la página, selecciona **Acceso API** y escribe tu ID de cuenta.

- b. En la misma página, selecciona **Generar token de API** y copia la cadena de token de API en el portapapeles y guárdalo en tu editor.
- c. Inicia sesión en el Registro de Astra Control:

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

- **Considera una malla de servicio:** Se recomienda encarecidamente que los canales de comunicaciones del clúster host de Astra Control estén protegidos mediante un "[malla de servicio compatible](#)".

Detalles de malla de servicio de Istio

Para el uso de la malla de servicio de Istio, deberá hacer lo siguiente:

- Agregue un `istio-injection:enabled` [etiqueta](#) En el espacio de nombres de Astra antes de poner en marcha Astra Control Center.
- Utilice la Generic [ajuste de entrada](#) y proporcionar una entrada alternativa para [equilibrio de carga externo](#).
- Para los clústeres de Red Hat OpenShift, debe definirlos `NetworkAttachmentDefinition` En todos los espacios de nombres del Centro de control de Astra asociados (`netapp-acc-operator`, `netapp-acc`, `netapp-monitoring` para clusters de aplicaciones o cualquier espacio de nombres personalizado que se haya sustituido).

```
cat <<EOF | oc -n netapp-acc-operator create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-acc create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-monitoring create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF
```

- **Solo controlador SAN de ONTAP:** Si está utilizando un controlador SAN de ONTAP, asegúrese de que la función multivía esté habilitada en todos sus clústeres de Kubernetes.

Pasos

Para instalar Astra Control Center, lleve a cabo los siguientes pasos:

- [Descargue y extraiga Astra Control Center](#)
- [Instale el complemento Astra kubectl de NetApp](#)
- [Agregue las imágenes al registro local](#)
- [Configurar espacio de nombres y secreto para registros con requisitos de autenticación](#)

- Instale el operador de Astra Control Center
- Configurar Astra Control Center
- Complete la instalación del centro de control de Astra y del operador
- Comprobar el estado del sistema
- Configure la entrada para el equilibrio de carga
- Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center



No elimine el operador Astra Control Center (por ejemplo, `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`) En cualquier momento durante la instalación o el funcionamiento de Astra Control Center para evitar la eliminación de las dosis.

Descargue y extraiga Astra Control Center

Puede elegir descargar el paquete Astra Control Center desde el sitio de soporte de NetApp o utilizar Docker para extraer el paquete del registro de imágenes del servicio de control de Astra.

Sitio de soporte de NetApp

1. Descargue el paquete que contiene Astra Control Center (astra-control-center-[version].tar.gz) del "[Página de descargas de Astra Control Center](#)".
2. (Recomendado pero opcional) Descargue el paquete de certificados y firmas para Astra Control Center (astra-control-center-certs-[version].tar.gz) para verificar la firma del paquete.

Amplíe para obtener más detalles

```
tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
```

```
openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub  
-signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig  
astra-control-center-[version].tar.gz
```

Se mostrará la salida `Verified OK` después de una verificación correcta.

3. Extraiga las imágenes del paquete Astra Control Center:

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

Registro de imágenes de Astra Control

1. Inicia sesión en el servicio Astra Control.
2. En el Dashboard, selecciona **Desplegar una instancia autogestionada de Astra Control**.
3. Sigue las instrucciones para iniciar sesión en el registro de imágenes de Astra Control, extraer la imagen de instalación de Astra Control Center y extraer la imagen.

Instale el complemento Astra kubectl de NetApp

Puede utilizar el complemento de línea de comandos kubectl de Astra de NetApp para insertar imágenes en un repositorio de Docker local.

Antes de empezar

NetApp proporciona binarios de complementos para diferentes arquitecturas de CPU y sistemas operativos. Debe saber qué CPU y sistema operativo tiene antes de realizar esta tarea.

Si ya tiene instalado el plugin desde una instalación anterior, "[asegúrese de tener la versión más reciente](#)" antes de realizar estos pasos.

Pasos

1. Enumera los binarios para complementos de kubectl de Astra de NetApp disponibles:



La biblioteca de complementos kubectl forma parte del paquete tar y se extrae en la carpeta kubectl-astra.

```
ls kubectl-astra/
```

2. Mueva el archivo que necesita para su sistema operativo y la arquitectura de CPU a la ruta actual y cámbiele el nombre a. kubectl-astra:

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

Agregue las imágenes al registro local

1. Complete la secuencia de pasos apropiada para el motor del contenedor:

Docker

1. Cambie al directorio raíz del tarball. Debería ver el acc.manifest.bundle.yaml archivo y estos directorios:

```
acc/  
kubectl-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

2. Inserte las imágenes del paquete en el directorio de imágenes de Astra Control Center en su registro local. Realice las siguientes sustituciones antes de ejecutar el push-images comando:

- Sustituya <BUNDLE_FILE> por el nombre del archivo Astra Control Bundle (acc.manifest.bundle.yaml).
- Sustituya <MY_FULL_REGISTRY_PATH> por la URL del repositorio de Docker; por ejemplo, "<a href="https://<docker-registry>"" class="bare">https://<docker-registry>"".
- Reemplace <MY_REGISTRY_USER> por el nombre de usuario.
- Sustituya <MY_REGISTRY_TOKEN> por un token autorizado para el registro.

```
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r  
<MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p  
<MY_REGISTRY_TOKEN>
```

Podman

1. Cambie al directorio raíz del tarball. Debería ver este archivo y directorio:

```
acc/  
kubectl-astra/  
acc.manifest.bundle.yaml
```

2. Inicie sesión en su registro:

```
podman login <YOUR_REGISTRY>
```

3. Prepare y ejecute una de las siguientes secuencias de comandos personalizadas para la versión de Podman que utilice. Sustituya <MY_FULL_REGISTRY_PATH> por la URL del repositorio que incluye cualquier subdirectorio.

```
<strong>Podman 4</strong>
```

```

export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGE_NAME=acc
export PACKAGE_VERSION=23.10.0-68
export DIRECTORY_NAME=acc
for astra_image_file in $(ls ${DIRECTORY_NAME}/images/*.tar) ; do
    astra_image=$(podman load --input ${astr_image_file} | sed 's/Loaded image: //')
    astra_image_no_path=$(echo ${astr_image} | sed 's/:.*//')
    podman tag ${astr_image_no_path} ${REGISTRY}/netapp/astra/
    ${PACKAGE_NAME}/${PACKAGE_VERSION}/${astr_image_no_path}
    podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGE_NAME}/${{
    PACKAGE_VERSION}/${astr_image_no_path}
done

```

Podman 3

```

export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGE_NAME=acc
export PACKAGE_VERSION=23.10.0-68
export DIRECTORY_NAME=acc
for astra_image_file in $(ls ${DIRECTORY_NAME}/images/*.tar) ; do
    astra_image=$(podman load --input ${astr_image_file} | sed 's/Loaded image: //')
    astra_image_no_path=$(echo ${astr_image} | sed 's/:.*//')
    podman tag ${astr_image_no_path} ${REGISTRY}/netapp/astra/
    ${PACKAGE_NAME}/${PACKAGE_VERSION}/${astr_image_no_path}
    podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGE_NAME}/${{
    PACKAGE_VERSION}/${astr_image_no_path}
done

```



La ruta de acceso de imagen que crea el script debe parecerse a la siguiente, dependiendo de la configuración del Registro:

<https://downloads.example.io/docker-astra-control-prod/netapp/astra/acc/23.10.0-68/image:version>

Configurar espacio de nombres y secreto para registros con requisitos de autenticación

1. Exporte el comando kubeconfig del clúster de hosts de Astra Control Center:

```
export KUBECONFIG=[file path]
```



Antes de completar la instalación, asegúrese de que su kubeconfig apunte al clúster donde desea instalar Astra Control Center.

2. Si utiliza un registro que requiere autenticación, debe hacer lo siguiente:

Expanda para obtener los pasos

- Cree el netapp-acc-operator espacio de nombres:

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

- Cree un secreto para netapp-acc-operator espacio de nombres. Añada información sobre Docker y ejecute el siguiente comando:



El marcador de posición `your_registry_path` debe coincidir con la ubicación de las imágenes que ha cargado anteriormente (por ejemplo, `[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/23.10.0-68`).

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```



Si elimina el espacio de nombres después de que se genere el secreto, vuelva a crear el espacio de nombres y, a continuación, vuelva a generar el secreto para el espacio de nombres.

- Cree el netapp-acc (o nombre personalizado).

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

- Cree un secreto para netapp-acc (o nombre personalizado). Añada información sobre Docker y ejecute el siguiente comando:

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

Instale el operador de Astra Control Center

- Cambie el directorio:

```
cd manifests
```

- Edite la implementación del operador de Astra Control Center YAML

(`astra_control_center_operator_deploy.yaml`) para referirse a su registro local y secreto.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```



Una muestra anotada de AYLMa sigue estos pasos.

- a. Si utiliza un registro que requiere autenticación, reemplace la línea predeterminada de `imagePullSecrets: []` con lo siguiente:

```
imagePullSecrets: [{name: astra-registry-cred}]
```

- b. Cambiar `ASTRA_IMAGE_REGISTRY` para la `kube-rbac-proxy` imagen a la ruta del registro en la que se insertó la imagen en un [paso anterior](#).
- c. Cambiar `ASTRA_IMAGE_REGISTRY` para la `acc-operator-controller-manager` imagen a la ruta del registro en la que se insertó la imagen en un [paso anterior](#).

Amplíe el ejemplo astra_control_center_operator_deploy.yaml

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  strategy:
    type: Recreate
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
        - args:
            - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
            - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
            - --logtostderr=true
            - --v=10
          image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/kube-rbac-proxy:v4.8.0
          name: kube-rbac-proxy
          ports:
            - containerPort: 8443
              name: https
        - args:
            - --health-probe-bind-address=:8081
            - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
            - --leader-elect
          env:
            - name: ACCOP_LOG_LEVEL
              value: "2"
            - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
              value: 5m
          image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/acc-operator:23.10.72
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          livenessProbe:
            httpGet:
              path: /healthz
```

```
    port: 8081
    initialDelaySeconds: 15
    periodSeconds: 20
  name: manager
  readinessProbe:
    httpGet:
      path: /readyz
      port: 8081
    initialDelaySeconds: 5
    periodSeconds: 10
  resources:
    limits:
      cpu: 300m
      memory: 750Mi
    requests:
      cpu: 100m
      memory: 75Mi
  securityContext:
    allowPrivilegeEscalation: false
imagePullSecrets: []
  securityContext:
    runAsUser: 65532
terminationGracePeriodSeconds: 10
```

3. Instale el operador de Astra Control Center:

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Ampliar para respuesta de muestra:

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.as
tra.netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role
created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

4. Verifique que los pods se estén ejecutando:

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

Configurar Astra Control Center

1. Edite el archivo de recursos personalizados (CR) del Centro de control de Astra (`astra_control_center.yaml`) para realizar las configuraciones de cuenta, soporte, registro y otras necesarias:

```
vim astra_control_center.yaml
```



Una muestra anotada de AYLMA sigue estos pasos.

2. Modifique o confirme los siguientes ajustes:

<code>accountName</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Ejemplo
accountName	Cambie el accountName Cadena con el nombre que desea asociar a la cuenta Astra Control Center. Sólo puede haber un nombre de cuenta.	cadena	Example

<code>astraVersion</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Ejemplo
astraVersion	La versión de Astra Control Center para implementar. No se necesita ninguna acción para este ajuste, ya que el valor se rellenará previamente.	cadena	23.10.0-68

<code>astraAddress</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Ejemplo
astraAddress	Cambie el astraAddress Cadena al FQDN (recomendado) o dirección IP que desea utilizar en su navegador para acceder a Astra Control Center. Esta dirección define cómo se encontrará Astra Control Center en su centro de datos y es el mismo FQDN o la dirección IP que ha aprovisionado desde su equilibrador de carga cuando ha finalizado " Requisitos del Centro de Control de Astra ". NOTA: No utilizar http:// o https:// en la dirección. Copie este FQDN para utilizarlo en un paso posterior .	cadena	astra.example.com

<code>autoSupport</code>

Sus selecciones en esta sección determinan si participará en la aplicación de soporte proactivo de NetApp, el asesor digital y dónde se envían los datos. Se requiere una conexión a Internet (puerto 442) y todos los datos de soporte se anóniman.

Ajuste	Uso	Orientación	Tipo	Ejemplo
autoSupport.enrolled	Uno de los dos enrolled o. url los campos deben seleccionarse	Cambiar enrolled Para AutoSupport a. false para sitios sin conexión a internet o retención true para sitios conectados. Un valor de true Permite enviar datos anónimos a NetApp con fines de soporte. La elección predeterminada es false E indica que no se enviará ningún dato de soporte a NetApp.	Booleano	false (este valor es el predeterminado)
autoSupport.url	Uno de los dos enrolled o. url los campos deben seleccionarse	Esta URL determina dónde se enviarán los datos anónimos.	cadena	https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

<code>email</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Ejemplo
email	Cambie el email cadena en la dirección inicial predeterminada del administrador. Copie esta dirección de correo electrónico para su uso en un paso posterior . Esta dirección de correo electrónico se utilizará como nombre de usuario de la cuenta inicial para iniciar sesión en la interfaz de usuario y se le notificarán los eventos de Astra Control.	cadena	admin@example.com

<code>firstName</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Ejemplo
firstName	El nombre del administrador inicial predeterminado asociado con la cuenta Astra. El nombre utilizado aquí aparecerá en un encabezado de la interfaz de usuario después del primer inicio de sesión.	cadena	SRE

<code>LastName</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Ejemplo
lastName	Apellido del administrador inicial predeterminado asociado con la cuenta Astra. El nombre utilizado aquí aparecerá en un encabezado de la interfaz de usuario después del primer inicio de sesión.	cadena	Admin

<code>imageRegistry</code>

Las selecciones realizadas en esta sección definen el registro de imágenes del contenedor que aloja las imágenes de la aplicación Astra, el operador del centro de control Astra y el repositorio de Astra Control Center Helm.

Ajuste	Uso	Orientación	Tipo	Ejemplo
imageRegistry.name	Obligatorio	El nombre del registro de imágenes en el que se insertó las imágenes en el paso anterior . No utilizar <code>http://</code> o <code>https://</code> en el nombre del registro.	cadena	example.registry.com/astra
imageRegistry.secret	Obligatorio si la cadena introducida para <code>imageRegistry.name</code> requiere un secret. IMPORTANT: If you are using a registry that does not require authorization, you must delete this `secret` dentro de <code>imageRegistry</code> o se producirá un error en la instalación.	El nombre del secreto Kubernetes utilizado para autenticarse con el registro de imágenes.	cadena	astra-registry-cred


<code>storageClass</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Ejemplo
storageClass	<p>Cambie el <code>storageClass</code> valor desde <code>ontap-gold</code> A otro recurso de la clase de almacenamiento de Astra Trident, según lo requiera la instalación. Ejecute el comando <code>kubectl get sc</code> para determinar las clases de almacenamiento configuradas existentes. Debe introducirse una de las clases de almacenamiento basadas en Astra Trident en el archivo de manifiesto (<code>astra-control-center-<version>.manifest</code>) Y se utilizará para Astra PVs. Si no está establecida, se utilizará la clase de almacenamiento predeterminada.</p> <p>NOTA: Si se ha configurado una clase de almacenamiento predeterminada, asegúrese de que es la única clase de almacenamiento que tiene la anotación predeterminada.</p>	cadena	<code>ontap-gold</code>

<code>volumeReclaimPolicy</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Opciones
volumeReclaimPolicy	De esta forma se establece la política de reclamaciones para los vehículos de Astra. Configuración de esta directiva como Retain Conserva los volúmenes persistentes una vez que Astra se elimina. Configuración de esta directiva como Delete elimina los volúmenes persistentes después de eliminar astra. Si no se establece este valor, se conservan los VP.	cadena	<ul style="list-style-type: none"> • Retain (Este es el valor predeterminado) • Delete

<code>ingressType</code>



Ajuste	Orientación	Tipo	Opciones
ingressType	<p>Utilice uno de los siguientes tipos de entrada:</p> <p>Generic* (ingressType: "Generic") (Predeterminado)</p> <p>Utilice esta opción cuando tenga otro controlador de entrada en uso o prefiera utilizar su propio controlador de entrada. Después de implementar Astra Control Center, deberá configurar el "controlador de entrada". Para exponer Astra Control Center con una URL.</p> <p>IMPORTANTE: Si va a utilizar una malla de servicio con Astra Control Center, debe seleccionar Generic como tipo de ingreso y configure el suyo propio "controlador de entrada".</p> <p>AccTraefik (ingressType: "AccTraefik") Utilice esta opción cuando prefiera no configurar un controlador de entrada. Esto despliega el Astra Control Center traefik Puerta de enlace como servicio de tipo Kubernetes LoadBalancer.</p> <p>Astra Control Center utiliza un servicio del tipo "LoadBalancer" (svc/traefik En el espacio de nombres de Astra Control Center) y requiere que se le</p>	cadena	<ul style="list-style-type: none"> • Generic (este es el valor predeterminado) • AccTraefik

<code>scaleSize</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Opciones
scaleSize	<p>De forma predeterminada, Astra utilizará la alta disponibilidad (HA) scaleSize de Medium, Que despliega la mayoría de los servicios en HA y despliega múltiples réplicas para redundancia. Con scaleSize como Small, Astra reducirá el número de réplicas para todos los servicios excepto los servicios esenciales para reducir el consumo.</p> <p>CONSEJO: Medium las puestas en marcha constan de unos 100 pods (sin incluir cargas de trabajo transitorias. 100 pod se basa en la configuración de tres nodos principales y tres nodos de trabajador). Tenga en cuenta las limitaciones de límites de red por pod que pueden ser un problema en su entorno, sobre todo cuando tenga en cuenta situaciones de recuperación ante desastres.</p>	cadena	<ul style="list-style-type: none">• Small• Medium (Este es el valor predeterminado)

<code>astraResourcesScaler</code>

Ajuste	Orientación	Tipo	Opciones
astraResourcesScaler	<p>Opciones de escalado para los límites de recursos de AstraControlCenter. De forma predeterminada, Astra Control Center se despliega con solicitudes de recursos establecidas para la mayoría de los componentes de Astra. Esta configuración permite que la pila de software de Astra Control Center tenga un mejor rendimiento en entornos con un mayor nivel de carga y escalabilidad de las aplicaciones.</p> <p>Sin embargo, en situaciones que utilizan grupos de desarrollo o pruebas más pequeños, el campo CR astraResourcesScaler se puede establecer en Off. De este modo se deshabilitan las solicitudes de recursos y se puede implementar en clústeres más pequeños.</p>	cadena	<ul style="list-style-type: none"> • Default (Este es el valor predeterminado) • Off

<code>additionalValues</code>



Añada los siguientes valores adicionales a Astra Control Center CR para evitar un problema conocido en la instalación:

```
additionalValues:  
  keycloak-operator:  
    livenessProbe:  
      initialDelaySeconds: 180  
    readinessProbe:  
      initialDelaySeconds: 180
```

- Para el Centro de control astral y la comunicación Cloud Insights, la verificación de certificados TLS está desactivada de forma predeterminada. Puede habilitar la verificación de la certificación TLS para la comunicación entre Cloud Insights y el clúster de host del Centro de control de Astra y el clúster gestionado, añadiendo la siguiente sección en la additionalValues.

```
additionalValues:  
  netapp-monitoring-operator:  
    config:  
      ciSkipTlsVerify: false  
  cloud-insights-service:  
    config:  
      ciSkipTlsVerify: false  
  telemetry-service:  
    config:  
      ciSkipTlsVerify: false
```

<code>crds</code>

Sus selecciones en esta sección determinan cómo Astra Control Center debe manejar los CRD.

Ajuste	Orientación	Tipo	Ejemplo
crds.externalCertManager	<p>Si utiliza un administrador de certificados externo, cambie externalCertManager para true. El valor predeterminado false Hace que Astra Control Center instale sus propios CRD de administrador de certificados durante la instalación.</p> <p>Los crds son objetos de todo el clúster y su instalación podría tener un impacto en otras partes del clúster. Puede utilizar este indicador para indicar a Astra Control Center que el administrador del clúster instalará y gestionará estos CRD fuera de Astra Control Center.</p>	Booleano	False (este valor es el predeterminado)
crds.externalTraefik	<p>De forma predeterminada, Astra Control Center instalará los CRD de Traefik necesarios. Los crds son objetos de todo el clúster y su instalación podría tener un impacto en otras partes del clúster. Puede utilizar este indicador para indicar a Astra Control Center que el administrador del clúster instalará y gestionará estos CRD fuera de Astra Control Center.</p>	Booleano	False (este valor es el predeterminado)



Asegúrese de haber seleccionado la clase de almacenamiento y el tipo de entrada correctos para la configuración antes de completar la instalación.

Expanda para la muestra astra_control_center.yaml

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
    email: "[admin@example.com]"
    firstName: "SRE"
    lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  volumeReclaimPolicy: "Retain"
  ingressType: "Generic"
  scaleSize: "Medium"
  astraResourcesScaler: "Default"
  additionalValues:
    keycloak-operator:
      livenessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
      readinessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
  crds:
    externalTraefik: false
    externalCertManager: false
```

Complete la instalación del centro de control de Astra y del operador

- Si todavía no lo ha hecho en un paso anterior, cree el netapp-acc espacio de nombres (o personalizado):

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

2. Si usas una malla de servicio con Astra Control Center, agrega la siguiente etiqueta a la netapp-acc o espacio de nombres personalizado:



Su tipo de ingreso (ingressType) debe establecerse en Generic En Astra Control Center CR antes de continuar con este comando.

```
kubectl label ns [netapp-acc or custom namespace] istio-injection:enabled
```

3. (Recomendado) ["Activar MTLS estricto"](#) Para la malla de servicio de Istio:

```
kubectl apply -n istio-system -f - <<EOF
apiVersion: security.istio.io/v1beta1
kind: PeerAuthentication
metadata:
  name: default
spec:
  mtls:
    mode: STRICT
EOF
```

4. Instale Astra Control Center en netapp-acc (o su espacio de nombres personalizado):

```
kubectl apply -f astra_control_center.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
```



El operador del Centro de control de Astra realizará una comprobación automática de los requisitos del entorno. Ausente ["requisitos"](#) Puede provocar que falle la instalación o que Astra Control Center no funcione correctamente. Consulte [siguiente sección](#) para comprobar si hay mensajes de advertencia relacionados con la comprobación automática del sistema.

Comprobar el estado del sistema

Puede verificar el estado del sistema con comandos kubectl. Si prefiere utilizar OpenShift, puede utilizar comandos de OC comparables para realizar los pasos de verificación.

Pasos

1. Compruebe que el proceso de instalación no ha generado mensajes de advertencia relacionados con las comprobaciones de validación:

```
kubectl get acc [astra or custom Astra Control Center CR name] -n [netapp-acc or custom namespace] -o yaml
```



También se notifican mensajes de advertencia adicionales en los registros del operador de Astra Control Center.

2. Corrija cualquier problema del entorno que se notifique mediante las comprobaciones automatizadas de requisitos.



Puede corregir problemas garantizando que su entorno cumple con los "[requisitos](#)" Para Astra Control Center.

3. Compruebe que todos los componentes del sistema se han instalado correctamente.

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Cada pod debe tener el estado de `Running`. Pueden tardar varios minutos en implementar los pods del sistema.

Amplíe para obtener una respuesta de muestra

NAME	READY	STATUS
RESTARTS	AGE	
acc-helm-repo-6cc7696d8f-pmhm8 9h	1/1	Running 0
activity-597fb656dc-5rd4l 9h	1/1	Running 0
activity-597fb656dc-mqmcw 9h	1/1	Running 0
api-token-authentication-62f84 9h	1/1	Running 0
api-token-authentication-68nlf 9h	1/1	Running 0
api-token-authentication-ztgrm 9h	1/1	Running 0
asup-669d4ddbc4-fnmwp (9h ago) 9h	1/1	Running 1
authentication-78789d7549-1k686 9h	1/1	Running 0
bucketservice-65c7d95496-24x7l (9h ago) 9h	1/1	Running 3
cert-manager-c9f9fbf9f-k8zq2 9h	1/1	Running 0
cert-manager-c9f9fbf9f-qj1zm 9h	1/1	Running 0
cert-manager-cainjector-dbbbd8447-b5ql1 9h	1/1	Running 0
cert-manager-cainjector-dbbbd8447-p5whs 9h	1/1	Running 0
cert-manager-webhook-6f97bb7d84-4722b 9h	1/1	Running 0
cert-manager-webhook-6f97bb7d84-86kv5 9h	1/1	Running 0
certificates-59d9f6f4bd-2j899 9h	1/1	Running 0
certificates-59d9f6f4bd-9d9k6 9h	1/1	Running 0
certificates-expiry-check-28011180--1-81kxz 9h	0/1	Completed 0
cloud-extension-5c9c9958f8-jdhrp 9h	1/1	Running 0
cloud-insights-service-5cdd5f7f-pp8r5 9h	1/1	Running 0
composite-compute-66585789f4-hxn5w 9h	1/1	Running 0

composite-volume-68649f68fd-tb7p4 9h		1/1	Running	0
credentials-dfc844c57-jsx92 9h		1/1	Running	0
credentials-dfc844c57-xw26s 9h		1/1	Running	0
entitlement-7b47769b87-4jb6c 9h		1/1	Running	0
features-854d8444cc-c24b7 9h		1/1	Running	0
features-854d8444cc-dv6sm 9h		1/1	Running	0
fluent-bit-ds-9tlv4 9h		1/1	Running	0
fluent-bit-ds-bpkcb 9h		1/1	Running	0
fluent-bit-ds-cxmwx 9h		1/1	Running	0
fluent-bit-ds-jgnhc 9h		1/1	Running	0
fluent-bit-ds-vtr6k 9h		1/1	Running	0
fluent-bit-ds-vxqd5 9h		1/1	Running	0
graphql-server-7d4b9d44d5-zdbf5 9h		1/1	Running	0
identity-6655c48769-4pwk8 9h		1/1	Running	0
influxdb2-0 9h		1/1	Running	0
keycloak-operator-55479d6fc6-slvmt 9h		1/1	Running	0
krakend-f487cb465-78679 9h		1/1	Running	0
krakend-f487cb465-rjsxx 9h		1/1	Running	0
license-64cbc7cd9c-qxsr8 9h		1/1	Running	0
login-ui-5db89b5589-ndb96 9h		1/1	Running	0
loki-0 9h		1/1	Running	0
metrics-facade-8446f64c94-x8h7b 9h		1/1	Running	0
monitoring-operator-6b44586965-pvc14 9h		2/2	Running	0

nats-0 9h		1/1	Running	0
nats-1 9h		1/1	Running	0
nats-2 9h		1/1	Running	0
nautilus-85754d87d7-756qb 9h		1/1	Running	0
nautilus-85754d87d7-q8j7d 9h		1/1	Running	0
openapi-5f9cc76544-7fnjm 9h		1/1	Running	0
openapi-5f9cc76544-vzr7b 9h		1/1	Running	0
packages-5db49f8b5-lrzhd 9h		1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-0 9h		1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-1 9h		1/1	Running	0
polaris-consul-consul-server-2 9h		1/1	Running	0
polaris-keycloak-0 (9h ago) 9h		1/1	Running	2
polaris-keycloak-1 9h		1/1	Running	0
polaris-keycloak-2 9h		1/1	Running	0
polaris-keycloak-db-0 9h		1/1	Running	0
polaris-keycloak-db-1 9h		1/1	Running	0
polaris-keycloak-db-2 9h		1/1	Running	0
polaris-mongodb-0 9h		1/1	Running	0
polaris-mongodb-1 9h		1/1	Running	0
polaris-mongodb-2 9h		1/1	Running	0
polaris-ui-66fb99479-qp9gq 9h		1/1	Running	0
polaris-vault-0 9h		1/1	Running	0
polaris-vault-1 9h		1/1	Running	0

polaris-vault-2	1/1	Running	0
9h			
public-metrics-76fbf9594d-zmxzw	1/1	Running	0
9h			
storage-backend-metrics-7d7fbc9cb9-lmd25	1/1	Running	0
9h			
storage-provider-5bdd456c4b-2fftc	1/1	Running	0
9h			
task-service-87575df85-dnn2q (9h ago) 9h	1/1	Running	3
task-service-task-purge-28011720--1-q6w4r 28m	0/1	Completed	0
task-service-task-purge-28011735--1-vk6pd 13m	1/1	Running	0
telegraf-ds-2r2kw	1/1	Running	0
9h			
telegraf-ds-6s9d5	1/1	Running	0
9h			
telegraf-ds-96j17	1/1	Running	0
9h			
telegraf-ds-hbp84	1/1	Running	0
9h			
telegraf-ds-plwzv	1/1	Running	0
9h			
telegraf-ds-sr22c	1/1	Running	0
9h			
telegraf-rs-4sbg8	1/1	Running	0
9h			
telemetry-service-fb9559f7b-mk917 (9h ago) 9h	1/1	Running	3
tenancy-559bbc6b48-5msgg	1/1	Running	0
9h			
traefik-d997b8877-7xpf4	1/1	Running	0
9h			
traefik-d997b8877-9xv96	1/1	Running	0
9h			
trident-svc-585c97548c-d25z5	1/1	Running	0
9h			
vault-controller-88484b454-2d6sr	1/1	Running	0
9h			
vault-controller-88484b454-fc5cz	1/1	Running	0
9h			
vault-controller-88484b454-jktld	1/1	Running	0
9h			

4. (Opcional) Vea el acc-operator registros para supervisar el progreso:

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```



accHost el registro del clúster es una de las últimas operaciones y, si no se produce un error en la implementación, no provocará un error. En el caso de que se produzca un error de registro del clúster que se indica en los registros, puede volver a intentar realizar el registro a través de la "[Añada el flujo de trabajo del clúster en la interfaz de usuario de](#)" O API.

5. Cuando todos los pods estén en ejecución, verifique que la instalación se haya realizado correctamente (READY es True) Y obtenga la contraseña de configuración inicial que utilizará cuando inicie sesión en Astra Control Center:

```
kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Respuesta:

NAME	UUID	VERSION	ADDRESS
READY			
astra	9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f	23.10.0-68	
10.111.111.111	True		



Copie el valor de UUID. La contraseña es ACC- Seguido del valor UUID (ACC-[UUID] o, en este ejemplo, ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f).

Configure la entrada para el equilibrio de carga

Puede configurar un controlador de entrada de Kubernetes que gestione el acceso externo a los servicios. Estos procedimientos proporcionan ejemplos de configuración para un controlador de entrada si utilizó el valor predeterminado de ingressType: "Generic" En el recurso personalizado Astra Control Center (astra_control_center.yaml). No es necesario utilizar este procedimiento si se ha especificado ingressType: "AccTraefik" En el recurso personalizado Astra Control Center (astra_control_center.yaml).

Después de implementar Astra Control Center, deberá configurar el controlador Ingress para exponer Astra Control Center con una dirección URL.

Los pasos de configuración varían en función del tipo de controlador de entrada que utilice. Astra Control Center admite muchos tipos de controladores Ingress. Estos procedimientos de configuración proporcionan pasos de ejemplo para algunos tipos de controladores de entrada comunes.

Antes de empezar

- El requerido "controlador de entrada" ya debe ponerse en marcha.

- La "clase de entrada" ya se debe crear la correspondiente al controlador de entrada.

Pasos para la entrada de Istio

1. Configurar la entrada de Istio.



En este procedimiento se asume que Istio se implementa utilizando el perfil de configuración "predeterminado".

2. Recopile o cree el certificado y el archivo de claves privadas deseados para la puerta de enlace de entrada.

Es posible usar un certificado firmado por CA o autofirmado. El nombre común debe ser la dirección Astra (FQDN).

Comando de ejemplo:

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key  
-out tls.crt
```

3. Cree un secreto `tls secret name` de tipo `kubernetes.io/tls` Para una clave privada TLS y un certificado en `istio-system` namespace Tal como se describe en los secretos TLS.

Comando de ejemplo:

```
kubectl create secret tls [tls secret name] --key="tls.key"  
--cert="tls.crt" -n istio-system
```



El nombre del secreto debe coincidir con el `spec.tls.secretName` proporcionado en `istio-ingress.yaml` archivo.

4. Implemente un recurso de entrada en `netapp-acc` espacio de nombres (o con nombre personalizado) mediante el tipo de recurso `v1` para un esquema (`istio-Ingress.yaml` se utiliza en este ejemplo):

```

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
    - hosts:
        - <ACC address>
        secretName: [tls secret name]
  rules:
    - host: [ACC address]
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: traefik
                port:
                  number: 80

```

5. Aplicar los cambios:

```
kubectl apply -f istio-ingress.yaml
```

6. Compruebe el estado de la entrada:

```
kubectl get ingress -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Respuesta:

NAME	CLASS	HOSTS	ADDRESS	PORTS	AGE
ingress	istio	astra.example.com	172.16.103.248	80, 443	1h

7. Finalice la instalación de Astra Control Center.

Pasos para el controlador de entrada Nginx

1. Cree un secreto de tipo `kubernetes.io/tls` Para una clave privada TLS y un certificado en `netapp-acc` (o nombre personalizado) como se describe en "[Secretos TLS](#)".
2. Implemente un recurso de entrada en `netapp-acc` espacio de nombres (o con nombre personalizado) mediante el tipo de recurso `v1` para un esquema (`nginx-Ingress.yaml` se utiliza en este ejemplo):

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
      secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC address>
    http:
      paths:
      - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
      pathType: ImplementationSpecific
```

3. Aplicar los cambios:

```
kubectl apply -f nginx-Ingress.yaml
```



NetApp recomienda la instalación de la controladora nginx como una puesta en marcha en lugar de como una `daemonSet`.

Pasos para el controlador de entrada de OpenShift

1. Obtenga su certificado y consiga los archivos de clave, certificado y CA listos para su uso por la ruta OpenShift.
2. Cree la ruta OpenShift:

```
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or  
custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC  
address> --cert=cert.pem --key=key.pem
```

Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center

Después de instalar Astra Control Center, cambiará la contraseña del administrador predeterminado e inicie sesión en el panel de interfaz de usuario de Astra Control Center.

Pasos

1. En un navegador, introduzca el FQDN (incluido el `https://` prefijo) que utilizó en el `astraAddress` en la `astra_control_center.yaml` CR cuando [Ha instalado Astra Control Center](#).
 2. Acepte los certificados autofirmados si se le solicita.
-  Se puede crear un certificado personalizado después de iniciar sesión.
3. En la página de inicio de sesión de Astra Control Center, introduzca el valor utilizado `email` puls `astra_control_center.yaml` CR cuando [Ha instalado Astra Control Center](#), seguido de la contraseña de configuración inicial (`ACC-[UUID]`).
-  Si introduce una contraseña incorrecta tres veces, la cuenta de administrador se bloqueará durante 15 minutos.
4. Seleccione **Iniciar sesión**.
 5. Cambie la contraseña cuando se le solicite.
-  Si éste es su primer inicio de sesión y olvida la contraseña y no se han creado otras cuentas de usuario administrativas, póngase en contacto con "[Soporte de NetApp](#)" para obtener ayuda para la recuperación de contraseñas.
6. (Opcional) quite el certificado TLS autofirmado existente y sustitúyalo por un "["Certificado TLS personalizado firmado por una entidad de certificación \(CA\)"](#)".

Solucionar los problemas de instalación

Si alguno de los servicios está en `Error` puede inspeccionar los registros. Busque códigos de respuesta API en la gama 400 a 500. Esos indican el lugar donde ocurrió un fracaso.

Opciones

- Para inspeccionar los registros del operador de Astra Control Center, introduzca lo siguiente:

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```

- Para comprobar el resultado de Astra Control Center CR:

```
kubectl get acc -n [netapp-acc or custom namespace] -o yaml
```

El futuro

- (Opcional) en función de su entorno, post-instalación completa "[pasos de configuración](#)".
- Complete la implementación llevando a cabo "[tareas de configuración](#)".

Configure un administrador de certificados externo

Si ya existe un administrador de certificados en su clúster de Kubernetes, deberá realizar algunos pasos previos para que Astra Control Center no instale su propio administrador de certificados.

Pasos

1. Confirme que tiene instalado un administrador de certificados:

```
kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
```

Respuesta de ejemplo:

cert-manager	essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd	1/1
Running	0	6d5h
cert-manager	essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt	1/1
Running	0	6d5h
cert-manager	essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq	1/1
Running	0	6d5h

2. Cree un certificado/pareja de claves para astraAddress FQDN:

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.crt
```

Respuesta de ejemplo:

```
Generating a 2048 bit RSA private key
.....+++
.....+++
writing new private key to 'tls.key'
```

3. Crear un secreto con archivos generados previamente:

```
kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n <cert-manager-namespace>
```

Respuesta de ejemplo:

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. Cree un ClusterIssuer archivo que es **exactamente** el siguiente pero que incluye la ubicación del espacio de nombres donde el cert-manager los pods están instalados:

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: astra-ca-clusterissuer
  namespace: <cert-manager-namespace>
spec:
  ca:
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

Respuesta de ejemplo:

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. Compruebe que el ClusterIssuer ha surgido correctamente. Ready debe ser True antes de poder continuar:

```
kubectl get ClusterIssuer
```

Respuesta de ejemplo:

NAME	READY	AGE
astra-ca-clusterissuer	True	9s

6. Complete el "Proceso de instalación de Astra Control Center". Hay una "[Paso de configuración necesario para el clúster YAML de Astra Control Center](#)" En el que cambia el valor CRD para indicar que el administrador de certificados está instalado externamente. Debe completar este paso durante la instalación para que Astra Control Center reconozca al gestor de certificados externo.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.