



# ボリュームSnapshotをバックアップします

## Element Software

NetApp  
November 12, 2025

# 目次

ボリュームSnapshotをバックアップします	1
ボリュームSnapshotをバックアップします	1
Amazon S3 オブジェクトストアにボリューム Snapshot をバックアップします	1
OpenStack Swift オブジェクトストアにボリューム Snapshot をバックアップします	1
ボリューム Snapshot を SolidFire クラスタにバックアップします	2

# ボリュームSnapshotをバックアップします

## ボリュームSnapshotをバックアップします

統合型バックアップ機能を使用して、ボリューム Snapshot をバックアップできます。Snapshot は、SolidFire クラスタから外部のオブジェクトストア、または別の SolidFire クラスタにバックアップできます。Snapshot を外部のオブジェクトストアにバックアップする場合は、オブジェクトストアに接続していて、読み取り / 書き込み処理が許可されている必要があります。

- "Amazon S3 オブジェクトストアにボリューム Snapshot をバックアップします"
- "OpenStack Swift オブジェクトストアにボリューム Snapshot をバックアップします"
- "ボリューム Snapshot を SolidFire クラスタにバックアップします"

## Amazon S3 オブジェクトストアにボリューム Snapshot をバックアップします

Amazon S3 と互換性のある外部のオブジェクトストアに SolidFire Snapshot をバックアップできます。

1. [データ保護 >\*Snapshots\*] をクリックします。
2. バックアップするスナップショットの \* アクション \* アイコンをクリックします。
3. 表示されたメニューで、 \* Backup to \* をクリックします。
4. [\* バックアップ先 \*] の下の [統合バックアップ \*] ダイアログボックスで、 [\* S3 \*] を選択します。
5. [データフォーマット \*] でオプションを選択します。
  - \* Native \* : SolidFire ストレージシステムのみが読み取り可能な圧縮形式。
  - \* Uncompressed \* : 他のシステムと互換性がある非圧縮形式。
6. [Hostname] フィールドに、オブジェクトストアへのアクセスに使用するホスト名を入力します。
7. [\* アクセスキー ID\*] フィールドに、アカウントのアクセスキー ID を入力します。
8. アカウントのシークレットアクセスキーを \* Secret Access Key \* フィールドに入力します。
9. バックアップを格納する S3 バケットを 「\* S3 Bucket \*」 フィールドに入力します。
10. \* オプション \* : 「\* Nametag \*」 フィールドにプレフィックスに追加するネームタグを入力します。
11. [読み取り開始] をクリックします。

## OpenStack Swift オブジェクトストアにボリューム Snapshot をバックアップします

OpenStack Swift と互換性のあるセカンダリオブジェクトストアに SolidFire Snapshot をバックアップできます。

- [ \* データ保護 > スナップショット \* ] をクリックします。
- バックアップするスナップショットの \* アクション \* アイコンをクリックします。
- 表示されたメニューで、 \* Backup to \* をクリックします。
- 統合バックアップ \* ( Integrated Backup \* ) ダイアログボックスの \* バックアップ先 \* ( \* Backup to \* ) で、 \* Swift \* ( \* Swift \* ) を選択します。
- [ データフォーマット \*] でオプションを選択します。
  - \* Native \* : SolidFire ストレージシステムのみが読み取り可能な圧縮形式。
  - \* Uncompressed \* : 他のシステムと互換性がある非圧縮形式。
- オブジェクトストアへのアクセスに使用する \* URL \* を入力します。
- アカウントの \* ユーザー名 \* を入力します。
- アカウントの \* 認証キー \* を入力します。
- バックアップを保存する \* Container \* を入力します。
- \* オプション \* : \* Nametag \* を入力します。
- [ 読み取り開始 ] をクリックします。

## ボリューム Snapshot を SolidFire クラスタにバックアップします

SolidFire クラスタ上にあるボリューム Snapshot をリモートの SolidFire クラスタにバックアップできます。

ソースクラスタとターゲットクラスタがペアリングされていることを確認します。

クラスタ間でバックアップまたはリストアを実行する際には、システムによってクラスタ間の認証に使用するキーが生成されます。ソースクラスタはこのボリュームの一括書き込みキーを使用してデスティネーションクラスタに対して認証し、デスティネーションボリュームへの書き込みがセキュリティで保護されます。バックアップまたはリストアのプロセスでは、処理を開始する前に、デスティネーションボリュームからボリュームの一括書き込みキーを生成する必要があります。

- デスティネーションクラスタで、 \* Management \* > \* Volumes \* をクリックします。
- デスティネーションボリュームの \* Actions \* アイコンをクリックします。
- 表示されたメニューで、 \* リストア元 \* をクリックします。
- [ \* 統合リストア \* ] ダイアログボックスの [ \* リストア元 \* ] で、 [ \* SolidFire \* ] を選択します。
- \* データフォーマット \* :
  - \* Native \* : SolidFire ストレージシステムのみが読み取り可能な圧縮形式。
  - \* Uncompressed \* : 他のシステムと互換性がある非圧縮形式。
- [ \* キーの生成 \* ] をクリックします。
- キーを \* Bulk Volume Write Key \* ボックスからクリップボードにコピーします。
- ソースクラスタで、 \* データ保護 \* > \* Snapshot \* をクリックします。

9. バックアップに使用するスナップショットのアクションアイコンをクリックします。
10. 表示されたメニューで、 \* Backup to \* をクリックします。
11. [\* バックアップ先] の【統合バックアップ SolidFire】ダイアログボックスで、 [\*Backup] を選択します。
12. [\* データ形式 \* (\* Data Format \*) ] フィールドで前に選択したのと同じデータ形式を選択します。
13. ディスティネーションボリュームのクラスタの管理仮想 IP アドレスを \* リモートクラスタ MVIP \* フィールドに入力します。
14. リモートクラスタのユーザ名を「\* リモートクラスタのユーザ名 \*」フィールドに入力します。
15. リモートクラスタのパスワードを「\* リモートクラスタのパスワード \*」フィールドに入力します。
16. 「\* Bulk Volume Write Key \*」フィールドに、前の手順でディスティネーションクラスタ上に生成したキーを貼り付けます。
17. [読み取り開始] をクリックします。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。