



データストアの管理

ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp
September 30, 2025

目次

データストアの管理	1
NFSデータストアとVMFSデータストアのマウント	1
vVolデータストアのマウント	1
NFSデータストアとVMFSデータストアのサイズ変更	1
vVolデータストアの拡張	2
vVolデータストアの縮小	2
データストアの削除	3
データストアのONTAPストレージビュー	3
NFSデータストア用のONTAPストレージビュー	4
VMFSデータストア用のONTAPストレージビュー	4
vVolデータストアのONTAPストレージビュー	4
仮想マシンストレージビュー	4

データストアの管理

NFSデータストアとVMFSデータストアのマウント

データストアをマウントすると、追加の（NFS / VMFS）ホストにストレージアクセスできるようになります。ホストをVMware環境に追加したあとに、そのホストにデータストアをマウントできます。



vSphere Clientのバージョンと選択したデータストアのタイプによっては、一部の右クリック操作が無効または使用できない場合があります。vSphere Client 8.0以降のバージョンを使用している場合、一部の右クリックオプションは非表示になります。vSphere 7.0U3からvSphere 8.0のバージョンでは、オプションが表示されていても、この操作は無効になります。

• 手順 *

1. vSphere Client のホームページで、* Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、ホストを含むデータセンターを選択します。
3. ホストを追加する場合は、手順2を繰り返します。
4. ホストまたはホストクラスタにNFS / VMFSデータストアをマウントするには、データストアを右クリックし、* NetApp ONTAP tools > Mount Datastores *を選択します。
5. マウントするデータストアを選択し、*[マウント]*をクリックします。

進捗状況は、[最近のタスク]パネルで追跡できます。

vVolデータストアのマウント

VMware Virtual Volumes（vVol）データストアを1つ以上の追加ホストにマウントして、追加のホストにストレージアクセスを提供することができます。vVolデータストアをアンマウントできるのは、APIを使用する場合のみです。

• 手順 *

1. vSphere Client のホームページで、* Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、データストアを含むデータセンターを選択します。
3. データストアを右クリックし、* NetApp ONTAP tools > Mount datastore *を選択します。
4. ダイアログボックスで、データストアをマウントするホストを選択し、[マウント]*をクリックします。

進捗状況は、[最近のタスク]パネルで追跡できます。

NFSデータストアとVMFSデータストアのサイズ変更

データストアのサイズを変更すると、仮想マシンファイル用のストレージを拡張できます。データストアのサイズは、インフラ要件の変化に応じて変更できます。

- このタスクについて *

NFSデータストアとVMFSデータストアのサイズは、必ず拡張する必要があります。NFSデータストアとVMFSデータストアの一部であるFlexVolボリュームは、既存のサイズより小さくすることはできませんが、最大120%まで拡張できます。

- 手順 *

1. vSphere Client のホームページで、* Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、データストアを含むデータセンターを選択します。
3. NFSまたはVMFSデータストアを右クリックし、* NetApp ONTAP tools > Resize datastore *を選択します。
4. サイズ変更ダイアログボックスで、データストアの新しいサイズを指定し、* OK * をクリックします。

vVolデータストアの拡張

vCenterオブジェクトビューでデータストアオブジェクトを右クリックすると、[plug-in]セクションにONTAP tools for VMware vSphereでサポートされるアクションが表示されます。データストアのタイプと現在のユーザ権限に応じて、特定の操作が有効になります。

- 手順 *

1. vSphere Client のホームページで、* Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、データストアを含むデータセンターを選択します。
3. データストアを右クリックし、* NetApp ONTAP tools > Add storage to datastore *を選択します。
4. [ボリュームの作成または選択]*ウィンドウで、新しいボリュームを作成するか、既存のボリュームから選択できます。このUIはわかりやすいもので、説明を必要としません。選択した手順に従ってください。
5. ウィンドウで、選択内容を確認し、[展開]*をクリックします。進捗状況は、[最近のタスク]パネルで追跡できます。

vVolデータストアの縮小

[データストアの削除]操作を実行すると、選択したデータストアにVVolがない場合にデータストアが削除されます。

手順

1. vSphere Client のホームページで、* Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、データストアを含むデータセンターを選択します。
3. VVOLデータストアを右クリックし、* NetApp ONTAP tools > [データストアからのストレージの削除]*を選択します。
4. vVolがないボリュームを選択し、*[削除]*をクリックします。



vVolが配置されているボリュームを選択するオプションが無効になります。

5. ポップアップで[ONTAPクラスタからボリュームを削除する]チェックボックスを選択してデータストアおよび**ONTAP**ストレージからボリュームを削除し、[削除]*をクリックします。

データストアの削除

[データストアからのストレージの削除]操作は、vCenter Serverで検出または管理されるすべてのONTAP tools for VMware vSphere vVolデータストアでサポートされます。この操作により、vVolデータストアからボリュームを削除できます。

削除オプションは、特定のボリュームにVVolがある場合は無効になります。データストアからのボリュームの削除に加えて、ONTAPストレージ上の選択したボリュームも削除できます。

vCenter ServerのONTAP tools for VMware vSphereからデータストアを削除すると、次の処理が実行されます。

- VVolコンテナをアンマウントします。
- igroupをクリーンアップします。igroupを使用していない場合は、iqnをigroupから削除します。
- VVolコンテナを削除します。
- Flexボリュームをストレージアレイに残します。

vCenter ServerからONTAP toolsからNFS、VMFS、またはVVolデータストアを削除するには、次の手順を実行します。

手順

1. 次のコマンドを使用してvSphere Clientにログインします。 <https://vcenterip/ui>
2. ホストシステム、ホストクラスタ、またはデータストアを右クリックし、* NetApp ONTAP tools *>*データストアの削除*を選択します。



データストアを使用している仮想マシンがある場合は、データストアを削除できません。データストアを削除する前に、仮想マシンを別のデータストアに移動する必要があります。

- a. NFSまたはVMFSデータストアの場合は、ダイアログボックスに、そのデータストアを使用しているVMのリストが表示されます。
 - b. vVolデータストアの場合、[Delete datastore]操作を実行すると、関連付けられているvVolがないデータストアのみが削除されます。[Delete datastore]ダイアログボックスには、ONTAPクラスタからボリュームを削除するオプションがあります。
3. ONTAPストレージの元のボリュームを削除するには、* ONTAPクラスタのボリュームを削除する*を選択します。

データストアのONTAPストレージビュー

ONTAP tools for VMware vSphereの[Configure]タブにあるONTAPストレージビューには、データストアとそのボリュームに関連するデータが表示されます。このビューに

は、データストアのストレージ側が表示されます。

NFSデータストア用のONTAPストレージビュー

手順

1. vSphere Clientで、NFSデータストアに移動します。
2. 右ペインの*[設定]*タブをクリックします。
3. NetApp ONTAP tools > ONTAP Storage を選択します。右側のペインに[ストレージの詳細]および NFSの詳細*が表示されます。
 - ストレージの詳細ページには、ストレージバックエンド、アグリゲート、およびボリュームに関する情報が表示されます。
 - [NFSの詳細]ページには、NFSデータストアに関連するデータが表示されます。

VMFSデータストア用のONTAPストレージビュー

手順

1. vSphere Clientで、VMFSデータストアに移動します。
2. 右ペインの*[設定]*タブをクリックします。
3. NetApp ONTAP tools > ONTAP Storage を選択します。右側のペインに[ストレージの詳細]および LUNの詳細*が表示されます。
 - ストレージの詳細ページには、ストレージバックエンド、アグリゲート、およびボリュームに関する情報が表示されます。
 - [LUNの詳細]ページには、LUNに関連するデータが表示されます。

vVolデータストアのONTAPストレージビュー

手順

1. vSphere Clientで、vVolデータストアに移動します。
2. 右ペインの*[設定]*タブをクリックします。
3. NetApp ONTAP tools > ONTAP Storage *を選択します。
4. ONTAPストレージビューには、すべてのボリュームが表示されます。ONTAPストレージペインでは、ストレージを拡張または削除できます。

"vVolデータストアの拡張"セクションの手順に従ってvVolデータストアを追加し、"vVolデータストアの縮小"セクションの手順に従ってデータストアを削除します。

仮想マシンストレージビュー

[ストレージ]ビューには、仮想マシンによって作成されたVVOLのリストが表示されます。



このビューは、ONTAP Tools for VMware vSphereで管理するvVolデータストア関連のディスクが1つ以上マウントされているVMに適用されます。

手順

1. vSphere Clientで、仮想マシンに移動します。
2. 右側のペインで* Monitor *タブをクリックします。
3. NetApp ONTAP tools > Storage を選択します。右側のペインに[ストレージ]*の詳細が表示されます。VMに存在するvVolのリストが表示されます。

[列の管理]オプションを使用すると、別の列の表示/非表示を切り替えることができます。

著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。